ADRESSAGE IP FIXE SUR LES CLICKSHARE

Objet :

La finalité est de pouvoir mettre des adresses IP fixes au Click Share afin de se connecter à distance

Destinataires :

- Equipe admin et support

Sommaire :

1 Connecter le câble au Clickshare 2
2 Identifier la sortie du câble sur le switch 2
3 Obtenir l'adresse MAC Du port 3
4 Obtenir l'adresse IP du port 3
- Périmètre Siège et Malakoff 4
- Périmètre Régions 4
5 Configuration de l'adresse ip fixe 4
6 Changement du nom d'hôte 7
7 Assignez le port au VLAN MANAGEMENT 7

1 CONNECTER LE CABLE AU CLICKSHARE

La première étape est de brancher un câble RJ45 d'une prise murale au ClickShare

2 IDENTIFIER LA SORTIE DU CABLE SUR LE SWITCH

À l'aide du numéro inscrit sur la prise murale, identifiez le port correspondant sur le switch. Si aucun câble n'est branché à cet emplacement, veuillez en connecter un.



3 OBTENIR L'ADRESSE MAC DU PORT

Pour obtenir l'adresse MAC associée, connectez-vous au commutateur et exécutez la commande suivante : show mac address-table | i [numéro_du_port]

```
SIGIFN79#sh mac address-table | i Gi1/0/38
  82    0004.a56d.46fb    STATIC      Gi1/0/38
SIGIFN79#
```

4 OBTENIR L'ADRESSE IP DU PORT

Pour obtenir une addresse IP, il faut que le port soit dans le Vlan 82. Voici comment mettre un port dans le vlan 82 en DHCP.

```
SIGIFN72(config)#inte
SIGIFN72(config)#interface Gi1/0/2
SIGIFN72(config-if)#sw
SIGIFN72(config-if)#switchport ac
SIGIFN72(config-if)#switchport access vl
SIGIFN72(config-if)#switchport access vlan 82
SIGIFN72(config-if)#do wr mem
Building configuration...
[OK]
```

- Périmètre Siège et Malakoff

Pour le siège et Malakoff, il faudra se rendre sur le cœur de réseaux pour recevoir une adresse IP avec la commande : « sh ip arp (adresse MAC) »

```
SIGIFN70#sh ip arp 0004.a56d.46fb
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  10.130.83.68           0    0004.a56d.46fb  ARPA   Vlan82
```

- Périmètre Régions

Pour les régions, il faudra se rendre sur switch du port pour recevoir une adresse IP avec la commande : « sh ip arp (adresse MAC) »

```
SIGIFN70#sh ip arp 0004.a56d.46fb
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  10.130.83.68           0    0004.a56d.46fb  ARPA   Vlan82
```

5 CONFIGURATION DE L'ADRESSE IP FIXE

Pour configurer l'adresse IP du Barco, il faudra se rendre sur l'IP obtenu dans l'étape précédente et la mettre dans l'url d'un navigateur





Ensuite cliquer sur Avancé et Accepter le risque et poursuivre



Nous nous retrouvons sur la page de connexion Click Share, les mots de se trouve dans le Keepass



Se rendre dans l'onglet « Wifi et réseau> Paramètre LAN »



Cliquer sur la méthode manuel et intégré sa nouvelle ip fixe, passerelle ect…

Et



Et ensuite, sauvegarder les modifications

6 CHANGEMENT DU NOM D'HOTE

Pour changer le nom, il faut rester sur le même onglet que l'étape précédente, et effectuer le changement de « Nom d'hôte »



Et ensuite, sauvegarder les modifications

7 ASSIGNEZ LE PORT AU VLAN MANAGEMENT

La dernière étape est le changement du vlan, pour le mettre dans le vlan « vlan-mgnt » les commandes sont :

Conf t

Int Gi1/0/33

Sw access vlan 100

Do wr mem

```
SIGIFN79#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SIGIFN79(config)#int Gi1/0/33
SIGIFN79(config-if)#sw ac
SIGIFN79(config-if)#sw access v
SIGIFN79(config-if)#sw access vlan 100
SIGIFN79(config-if)#wr mem
                    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

SIGIFN79(config-if)#do wr mem
Building configuration...
[OK]
```

Après cela la configuration est terminée vous pouvez tester l'IP sur un navigateur