



7 Profitul. Renta

Învățând această lecție, veți fi capabili:

- să utilizați corect conceptul de profit;
- să înțelegeți formele profitului;
- să calculați profitul și ratele profitului;
- să explicați factorii care influențează mărimea profitului;
- să înțelegeți conceptul de rentă economică.

V-ați întrebat vreodată de ce unii oameni renunță la statutul de angajat și își fac o afacere proprie? Desigur, prestigiul asociat statutului de patron contează, dar și mai important este profitul. V-ați întrebat cum se numește venitul încasat de proprietarii de pământ atras în activitatea economică? Răspunsul îl veți găsi în această lecție.

7.1. Ce este profitul?

Scopul oricărui producător este maximizarea profitului, ceea ce reprezintă *câștigul obținut dintr-o activitate economică*. Există mai multe accepțiuni cu privire la rolul profitului în economie. În acest sens, profitul poate fi considerat:

- **recompensă pentru riscul asumat de către întreprinzător:** atunci când inițiem o afacere, studiem piața pentru a **anticipa** în ce măsură va exista **cerere** pentru bunurile sau serviciile pe care ne-am propus să le producem. În anticipările noastre putem greși, dar ne asumăm conștient, rațional, acest risc. De asemenea, ne asumăm riscul ca ceea ce producem să putem vinde, dar la prețuri mai mici decât cele previzionate.

- **recompensă pentru abilitatea antreprenorială:** ca să deschidem și să derulăm afacerea, cheltuim luni întregi de muncă, strângem informații, le verificăm pentru a vedea cât sunt de credibile, le analizăm, ne formăm o echipă de încredere ș.a.m.d.

- **venitul posesorului factorului de producție capital investit în activitatea economică:** în urma capitalului avansat în activitatea economică, întreprinzătorul primește o sumă de bani numită profit.


- **principala sursă de motivare a întreprinzătorului:** existența unui posibil câștig în urma investiției efectuate îl determină pe întreprinzător să-și asume riscul derulării unei activități economice.

Profitul, recompensa ◀
întreprinzătorului

Profitul, venitul ◀
factorului de producție
capital

- **principala sursă de finanțare a activității economice:** în cazul în care firma dorește să facă noi investiții și nu vrea să recurgă la împrumuturi în acest sens, poate investi profitul.
- **un mijloc de creștere a eficienței firmei:** pentru a obține profit, firma trebuie să-și desfășoare activitatea cât mai eficient (maximum de rezultate cu minimum de cheltuieli).

Funcțiile profitului:



►► Funcțiile profitului

7.2. Cum măsurăm profitul?

În contabilitatea oricărei firme, profitul se determină ca diferență între încasările/veniturile obținute din vânzarea producției și costul total ocazionat de realizarea sa, astfel:

$$Pr = CA - CT \quad (1),$$

unde: CA = cifră de afaceri, CT = cost total.

Cifra de afaceri a firmei sau încasările firmei se determină înmulțind producția vândută (Q) cu prețul unitar (P):

$$CA = P \cdot Q. \quad (2)$$

Profitul care se obține pe baza relației (1) de mai sus poartă denumirea de **profit brut**.

Dacă din profitul brut vom scădea impozitul pe profit, vom obține **profitul net** sau **admis**, care este egal cu:

$$Pr_{net} = Pr - X\%Pr,$$

unde: Pr_{net} = profitul net, $X\%$ = impozitul pe profit

Exemplul 1:

Să presupunem că cifra de afaceri a firmei „ABC”, este de 1 000 u.m., costurile totale sunt egale cu 500 u.m. iar impozitul pe profit este de 15%. Să se calculeze profitul brut și profitul net.

$$Pr = CA - CT; Pr = 1000 - 500 = 500 \text{ u.m. (profit brut).}$$

$$Pr_{net} = Pr - 0,15 \cdot Pr = 500 - 0,15 \cdot 500 = 425 \text{ u.m.}$$

Profitul adus de fiecare unitate vândută dintr-un bun poartă denumirea de **profit unitar** sau **mediu** și se calculează plecând de la formula de calcul a profitului total (1):

$$Pr = CA - CT \Rightarrow Pr = P \cdot Q - CT.$$

►► Profit brut

►► Profit net

►► Profit unitar

Dacă împărțim fiecare membru al ecuației la cantitate (Q), vom obține:

$$\frac{Pr}{Q} = \frac{P \cdot Q}{Q} - \frac{CT}{Q} \Rightarrow \overline{Pr} = P - CTM \quad (4)$$

unde: $\overline{Pr}$ = profit unitar, CTM = costul total mediu.

Exemplul 2:

Plecând de la problema anterioară, să presupunem în plus că producția firmei „ABC” este egală cu 100 de unități. Să se calculeze prețul de vânzare și profitul unitar.

$$CA = P \cdot Q \Rightarrow P = \frac{CA}{Q} = \frac{1000}{100} = 10 \text{ u.m.}$$

$$\overline{Pr} = \frac{Pr}{Q} = \frac{500}{100} = 5 \text{ u.m. sau}$$

$$\overline{Pr} = Pr - CTM = 10 - \frac{CT}{Q} = 10 - \frac{500}{100} = 10 - 5 = 5 \text{ u.m.}$$

Dacă cifra de afaceri este mai mică decât costul total, firma înregistrează pierderi, iar în situația inversă va câștiga.

Nivelul producției la care profitul este zero poartă denumirea de prag de rentabilitate:

$$CA = CT \text{ sau } P = CTM. \quad (5)$$

Exemplul 3:

Să se calculeze nivelul producției pentru care firma „Mira” este rentabilă, dacă: $P = 10$ u.m., $CF = 100$ u.m., $CVM = 5$ u.m.

Pragul de rentabilitate: $CA = CT \Rightarrow 10 \cdot Q = 100 + 5 \cdot Q \Rightarrow 5 \cdot Q = 100 \Rightarrow Q = 20$;

Deci: – pentru $Q = 20$ unități, $Pr = 0$;

– pentru $Q > 20$ unități firma înregistrează profit.

Exprimat în valoare absolută, profitul ne spune doar dacă o firmă este profitabilă, nu și cât de profitabilă este. Pentru a calcula gradul de profitabilitate al firmei se utilizează în practică mai multe rate ale profitului, și anume:

- **Rata profitului la cifra de afaceri ($R_{Pr/CA}$):** exprimă ponderea profitului în cifra de afaceri și se determină astfel:

$$R_{Pr/CA} = \frac{Pr}{CA} \cdot 100; \quad (6)$$

- **Rata profitului la costul total ($R_{Pr/CT}$ – rata rentabilității):** exprimă raportul procentual dintre profit și costul total, determinat ca:

$$R_{Pr/CT} = \frac{Pr}{CT} \cdot 100; \quad (7)$$

- **Rata profitului la capitalul utilizat ($R_{Pr/K}$):** exprimă gradul de eficiență la care este folosit capitalul total (K) fix și circulant, determinându-se astfel:

$$R_{Pr/K} = \frac{Pr}{K} \cdot 100. \quad (8)$$

Pragul de rentabilitate ◀◀

Ratele profitului
la CA, CT și K, expresii
ale gradului
de profitabilitate
a întreprinzătorului ◀◀

Cu cât ratele profitului sunt mai mari, cu atât firma este mai eficientă.

Exemplul 4:

Presupunem că firma „SIMONA” prezintă următoarea situație:

- $K = 1000$ u.m., din care 50% capital fix, care are o durată de funcționare de 5 ani;
- cheltuieli salariale = 100 u.m.;
- $P = 10$ u.m.;
- $Q = 100$ de buc.

Să se calculeze rata profitului la capital, la costul total și la cifra de afaceri.

$$\text{Rezolvare: } CT = C_{mat} + C_s, \quad (9)$$

unde: C_{mat} = cheltuieli materiale, C_s = cheltuieli salariale;

$$K_{cons} = A + K_C = C_{mat}, \quad (10)$$

unde: A = amortizarea, K_C = capitalul circulant și K_{cons} = capitalul consumat;

$$K = K_F + K_C, \quad (11)$$

unde: K_F = capital fix;

$$K_F = 0,5 K = 500 \text{ u.m.}, \text{ iar } K_C = K - K_F = 500 \text{ u.m.};$$

$$A = \frac{K_F}{T} = \frac{500}{5} = 100 \text{ u.m.}, \quad (12)$$

unde: T = durata de funcționare a capitalului fix.

După ce am determinat amortizarea și capitalul circulant, putem calcula costul material (ecuația 10):

$$C_{mat} = 100 + 500 = 600 \text{ u.m.};$$

$$CT = 600 + 100 = 700 \text{ u.m. (ecuația 9);}$$

$$CA = P \cdot Q = 10 \cdot 100 = 1000 \text{ u.m. (ecuația 2);}$$

$$Pr = CA - CT = 1000 - 700 = 300 \text{ u.m. (ecuația 1);}$$

$$R_{Pr/K} = \frac{Pr}{K} \cdot 100 = \frac{300}{1000} \cdot 100 = 30\%;$$

$$R_{Pr/CT} = \frac{Pr}{CT} \cdot 100 = \frac{300}{700} \cdot 100 = 42,85\%;$$

$$R_{Pr/CA} = \frac{Pr}{CA} \cdot 100 = \frac{300}{1000} \cdot 100 = 30\%.$$

Obținerea unui profit cât mai mare nu este un scop în sine, ci și un mijloc prin care firma își consolidează poziția pe piață, întrucât o parte din profit – numit **profit reinvestit** – este utilizat pentru dezvoltarea, modernizarea și diversificarea activității. De aceea, este important să cunoaștem factorii care influențează mărirea profitului, plecând de la formula de calcul al acestuia:

$$Pr = CA - CT = P \cdot Q - CT.$$

Printre factorii care influențează profitul enumerăm:

- **prețul (relație directă)** – cu cât prețul de vânzare va fi mai mare, cu atât profitul va fi mai mare;
- **producția (relație directă)** – la un nivel dat al costurilor, profitul este cu atât mai mare, cu cât producția este mai mare.



► Profitul total crește atunci când cresc: prețul, producția, viteza de rotație a capitalului, calitatea factorilor de producție utilizați.

► Profitul total scade atunci când cresc: costul total și durata de rotație a capitalului.

Factorii care
influențează profitul


Profitul normal

- **costul total (relație inversă)** – cu cât costul de producție va fi mai mare, cu atât profitul va fi mai mic.

- **viteza de rotație a capitalului** – arată numărul de rotații realizate de factorul de producție capital într-o perioadă determinată de timp, de regulă un an. Pe scurt, arată de câte ori obține o firmă profit într-un an. Cu cât viteza de rotație este mai mare, cu atât durata unei rotații este mai mică și profitul este mai mare. De exemplu, la o viteză de rotație de 4 rotații/an, durata de rotație este de 3 luni (12 luni : 4) și firma obține profit de 4 ori pe an.

- **calitatea echipamentelor și tehnologiilor, eficiența organizării producției, mai ales a organizării muncii, și gradul de pregătire a angajaților.**

Factorii care influențează profitul:



7.3. Formele profitului

Arătam în prima parte a lecției că profitul este o recompensă pentru risc, pentru capitalul investit în activitatea economică și pentru abilitatea întreprinzătorului. În principal, profitul îmbracă mai multe forme: **profit normal**, **profit economic**, **supraprofit**, **profit legitim**, **profit nelegitim**, **profit brut** și **profit net** (din punct de vedere al obligațiilor firmei către stat, pe care le-am discutat în § 7.2).

Profitul normal (Pr_N) reprezintă acel nivel minim al profitului pe care o firmă trebuie să-l obțină pentru a supraviețui pe piață.

Acesta este, de fapt, un **cost de oportunitate al utilizării capitalului**. De exemplu, să presupunem că un întreprinzător francez, Jean, pornește o afacere cu un capital financiar de 50 000 de euro. Înainte de a deveni patron, presupunem că lucra ca salariat la firma Nestlé și primea un salariu de 19 000 de euro pe an. Afacerea sa are sediul într-un apartament pe care anterior îl avusese închiriat pentru 10 000 de euro pe an. Din afacerea pe care a demarat-o, Jean așteaptă să obțină anual cel puțin veniturile pe care le obținea anterior, astfel:

- din capital, la o rată a dobânzii de 3%, obținea
 $50\,000 \text{ euro} \cdot 3 / 100 = 1\,500 \text{ euro/an}$;
- salariul era de 19 000 euro/an;
- chiria era de 10 000 euro/an.

Profitul normal $Pr_N = 1\,500 + 19\,000 + 10\,000 = 30\,500$ de euro/an. Dacă Jean nu va obține acest profit, va ieși de pe piață în căutarea unor afaceri mai profitabile.

Profitul economic sau profitul pur reprezintă un excedent peste profitul normal, care este obținut ca urmare a riscului asumat de întreprinzător.

Pentru întreprinzător, cea mai mare importanță o are profitul economic (Pr_e), care se calculează ca diferență între profitul net și profitul normal: $Pr_e = Pr_{net} - Pr_N$ sau $Pr_e = Pr_{net} - C_{op}$.

De exemplu, să presupunem că firma „ABC”, deținută de Jean, prezintă următoarea situație financiară:

- cifra de afaceri este de 50 000 de euro;
- salariile sunt de 10 000 de euro;
- cheltuielile materiale sunt de 5 000 de euro;
- impozitul pe profit este de 10%.

Profitul brut = $CA - CT = 50\,000 - 15\,000 = 35\,000$ de euro.

Profitul net = $35\,000 - 0,1 \cdot 35\,000 = 31\,500$ de euro.

Profitul economic = profitul net – costul de oportunitate = $= 31\,500 - 30\,500 = 1\,000$ de euro.

Profitul care depășește profitul economic poartă denumirea de supraprofit sau profit de monopol.

Firma obține supraprofit atunci când beneficiază de anumite conjuncturi economice favorabile fără să își asume riscuri, sau când are putere economică pe piață. Cel mai bun exemplu îl reprezintă firmele cu putere de monopol, cum ar fi ApaNova, singurul furnizor de apă pentru orașul București.

Din punct de vedere al respectării reglementărilor în vigoare, profitul se împarte în două categorii: **profit legitim**, dacă reglementările sunt respectate, și profit **nelegitim**, în caz contrar. De exemplu, dacă o firmă obține profit prin utilizarea muncii „la negru”, acesta este un profit nelegitim.

7.4. Renta

Posesorul fiecărui factor de producție, inclusiv cel al pământului, pretinde o recompensă pentru serviciile aduse activității economice.

Venitul încasat de proprietarul unei suprafețe de pământ atras în activitatea economică se numește rentă funciară – forma inițială sub care s-a prezentat renta economică. Aceasta se formează din cauza faptului că pământul este un factor de producție limitat, iar oferta de pământ este foarte puțin sensibilă la preț.

Renta funciară diferențiată apare datorită diferenței de fertilitate și de poziție între diferite suprafețe agricole. Prețul pe piață va fi cel determinat de bunurile obținute din utilizarea terenurilor cu cea mai slabă fertilitate. Diferența între prețul pe piață și costul efectiv al proprietarilor terenurilor mai fertile va reprezenta renta funciară.

►► Profitul economic

►► Supraprofitul

►► Profit legitim

►► Profit nelegitim

►► Renta funciară



Renta economică ◀◀

Glosar

Venitul cuvenit

este denumirea dată profitului privit ca o recompensă pentru contribuția unităților economice la progresul economic și la satisfacerea mai bună a nevoilor.

Rata de impunere fiscală

este o mărime procentuală, legal reglementată, care exprimă partea din venit preluată de către stat sub formă de impozite.

Prețul pământului

se poate calcula ca raport între renta funciară și rata dobânzii nominale, astfel:

$$P_p = \frac{R_f}{d'}$$

unde:

P_p = prețul pământului;

R_f = rentă funciară;

d' = rata dobânzii nominale.

De exemplu, să presupunem că avem trei suprafețe de teren A, B și C pe care se cultivă porumb. Costul de producție este de 500 u.m., iar producția diferă în funcție de gradul de fertilitate al terenurilor, astfel: Q_A (producția pentru terenul A, cel mai fertil) = 100 t, Q_B = 80 t și Q_C = 60 t. Costul unitar pentru cele trei terenuri este: CTM_A = 5 u.m., CTM_B = 6,25 u.m. și CTM_C = 8,33 u.m. Prețul de vânzare va fi stabilit ținând cont de terenul C, cel mai puțin fertil și va fi de 8,33 u.m./t. Proprietarii suprafeței de teren A vor obține o rentă egală cu 3,33 u.m./t, iar cei ai terenului B vor câștiga 2,08 u.m./t.

Ce este renta economică?

Renta economică reprezintă venitul obținut de proprietarii unor factori de producție având calități și randamente deosebite, greu substituibili pe termen scurt, a căror ofertă este puțin sensibilă la modificarea prețului (este inelastică).

De exemplu, există un număr limitat de persoane care dispun de un talent necesar pentru a deveni pictori. Să presupunem că un pictor talentat câștiga 4500 de euro/tablou când își expunea operele de artă la Galeria de artă „axy”. Galeria „Vera” îi oferă 5000 de euro pentru a-l atrage la ea. Dacă „axy” vrea să-l păstreze va trebui să-i ofere cel puțin 5000 de euro. Renta economică în acest caz este egală cu 500 de euro.

Presa despre...

„Guvernarea corporatistă reflectă modul în care o societate este condusă și controlată. În definirea acestui concept, se merge pe ideea că performanța globală a companiei are la bază teoria deținătorilor de interese. Valoarea firmei se maximizează în măsura în care managerii reușesc să identifice și să armonizeze conflictele de interese care apar între partenerii sociali ai firmei, în special între acționari și manageri. Armonizarea acestor interese se asigură prin sistemul de guvernare corporatistă. [...] Principiile OECD de guvernare corporatistă au fost publicate pentru prima dată în 1999, devenind referință internațională în materie de guvernare corporatistă. [...] Un regim corporatist trebuie să garanteze transparența și diseminarea în timp util a unor informații exacte despre toate subiectele semnificative care privesc întreprinderea, respectiv situația financiară, rezultatele, acționariatul și guvernarea acestei societăți.”

Monica Cercelescu, *Principiile guvernării corporatiste își fac loc în legislația românească, în Săptămâna financiară*, nr. 42/2005

Evaluare

I. Teste grilă.

- Printre factorii care influențează invers proporțional profitul enumerăm:
 - prețul de vânzare;
 - durata de rotație a capitalului;
 - producția;
 - încasările firmei.
- Profitul nu poate fi considerat:
 - recompensă pentru riscul asumat de întreprinzător;
 - venitul factorului de producție pământ;
 - recompensă pentru abilitatea antreprenorială;
 - venitul factorului de producție capital.
- Cu cât terenul cultivat de un fermier este mai fertil, cu atât:
 - renta funciară va fi mai mare;
 - renta funciară va fi mai mică;
 - productivitatea marginală a terenului va fi mai mică;
 - costul total mediu al producției agricole va fi mai mare.
- Profitul normal:
 - este egal cu costul de oportunitate;
 - este egal cu profitul economic;
 - este mai mare decât profitul economic;
 - este egal cu costul explicit.

II. Notați cu A enunțurile adevărate și cu F pe cele false.

- Profitul este un venit care nu se impozitează.
- Profitul normal este egal cu costul de oportunitate.
- Viteza de rotație a capitalului influențează direct proporțional profitul.
- Profitul nu depinde de abilitatea întreprinzătorului.

III. Probleme

1. Prețul unitar al bunului X este egal cu 100 u.m., iar costul unitar reprezintă 20% din preț. În cazul în care costul unitar crește cu 10%, să se calculeze modificarea profitului unitar dacă plecăm de la ipoteza că prețul rămâne constant.

- crește cu 3 u.m.;
- scade cu 2 u.m.;
- scade cu 3 u.m.;
- crește cu 10 u.m.;
- nu se modifică.

2. Situația financiară a firmei „MARA” se prezintă astfel: cifra de afaceri este egală cu 700 u.m., cheltuielile materiale reprezintă 80% din costul total, cheltuielile salariale sunt egale cu 100 u.m., durata de funcționare a capitalului fix este de 5 ani și amortizarea este egală cu 100 u.m. Să se calculeze rata profitului la cost, la cifra de afaceri și la capital.

- $R_{Pr/CT} = 30\%$; $R_{Pr/CT} = 70\%$; $R_{Pr/K} = 50\%$;
- $R_{Pr/CT} = 25\%$; $R_{Pr/CT} = 28,57\%$; $R_{Pr/K} = 40\%$;
- $R_{Pr/CT} = 40\%$; $R_{Pr/CT} = 29,57\%$; $R_{Pr/K} = 25\%$;
- $R_{Pr/CT} = 40\%$; $R_{Pr/CT} = 28,57\%$; $R_{Pr/K} = 25\%$.