VIPole Corporate Server

Active Directory (AD)/LDAP Integration

Technical Manual

v.1.0



1. Способы интеграции с AD/LDAP

Возможны следующие способы интеграции Microsoft Active Directory(AD)/LDAP с сервером VIPole:

- 1. Импорт пользователей в базу VIPole из AD/LDAP.
 - Пароли пользователей при этом не импортируются.
 - Аутентификация пользователей при подключении к серверу VIPole осуществляется с использованием сервера AD/LDAP.
- 2. Экспорт пользователей из AD/LDAP в CSV файл.
 - CSV файл может быть импортирован в базу сервера VIPole (возможно, если это необходимо, после редактирования).
 - Пароли в этом случае автоматически генерируются при импорте или берутся из CSV файла.

Импорт пользователей обязательно выполняется в Домен Безопасности владельцем Домена.

2. Настройка сервера VIPole

2.1. Для работы с AD/LDAP сервером сначала выполните настройку сервера VIPole, используя следующие параметры файла конфигурации server.config:

```
Включите поддержку AD/LDAP ldap-enabled = 1
```

Укажите уникальное имя (DN) пользователя AD/LDAP, которому разрешен импорт данных из дерева AD/LDAP

```
ldap-admin-dn = CN=Admin,CN=Users,DC=vipole,DC=ldap,DC=sample
```

Укажите пароль пользователя, которому разрешен импорт ldap-admin-password = SecretPassword

```
URI AD/LDAP сервера ldap-uri = ldap://192.168.1.155
```

DN, начиная с которого начинается поиск пользователей по поддереву (в поддереве должен быть хотя бы один пользователь, чтобы сервер VIPole смог проверить корректность подключения с серверу AD/LDAP)

```
ldap-users-search-base = CN=Users,DC=vipole,DC=ldap,DC=sample
```

Имя атрибута, который используется как логин пользователя ldap-users-login-mapping=cn

2.2. После настройки этих параметров перезапустите сервер VIPole.

3. Импорт пользователей в базу VIPole из AD/LDAP

Операции импорта пользователей выполняются с помощью консольной утилиты vipoleldap или с помощью расширения «Администратор VIPole» клиентской программы VIPole для компьютера.

3.1. Импорт пользователей с помощью консольной утилиты vipole-ldap:

Параметры работы утилиты vipole-ldap задаются в командной строке:

-l [--login]

логин администратора Домена Безопасности VIPole, в который будет выполняться импорт пользователей.

--passwd

пароль администратора, указанного параметром -login.

--passwd-file

файл с паролем администратора (используется вместо --passwd).

--domain

доменное имя вашего сервера VIPole (это имя, которое добавляется к логину после символа @, например, admin@example.com)

```
--server-host arg (=127.0.0.1)
```

IP адрес сервера VIPole

--server-port arg (=37210)

порт сервера VIPole

--certificate arg

путь к файлу цепочки сертификатов сервера VIPole, который указан в параметре certificate-chain-file в файле server.config.

--security-domain arg

идентификатор Домена безопасности (необходимо указывать в случае, если у администратора домена их несколько). Идентификатор можно посмотреть при создании Домена безопасности или на вкладке «Параметры» расширения «Администратор VIPole» клиентской программы VIPole.

--admin-password arg

административный пароль для управления Доменом безопасности (этот пароль создается и вводится при запуске расширения «Администратор VIPole»).

--base-dn arg

DN, с которого начинается поиск пользователей. Если не указано — используется значение параметра ldap-users-search-base файла конфигурации сервера VIPole.

--filter arg

(=(|(&(objectCategory=person) (objectClass=user)) (objectClass=inetO
rgPerson)))

фильтр записей пользователей, в соответствии с которым происходит отбор.

Подробное описание синтаксиса и примеры см. Active Directory: LDAP Syntax Filters

http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/5392.active-directory-ldap-syntax-filters.aspx

--skip-imported [0|1] (=0)

пропуск уже существующих пользователей при импорте.

--morph-login

в случае дублирования логина пользователя добавляет в конце логина уникальное число.

-t [--timeout] arg (=300)

время ожидания отклика AD/LDAP сервера в секундах.

--dry-run

добавление пользователей в базу не производится, а выводится только информация о пользователях, которые были добавлены.

--mapping

установка соответствие полей при импорте базы LDAP и внутренней базы пользователей сервера VIPole. При импорте в базе VIPole можно заполнить следующие поля:


login, name1, name2, name3, email, nickname, comments

Haпример, --mapping comments=description устанавливает соответствие между значением атрибута description базы LDAP и полем comments базы данных пользователей сервера VIPole.


Чтобы указать соответствие нескольких полей, нужно использовать несколько параметров

--mapping

- 3.2. Импорт пользователей с помощью расширения «Администратор VIPole» клиентской программы VIPole для компьютера:
 - 3.2.1. Запустите расширение «Администратор VIPole» через Главное меню клиентской программы VIPole для компьютера.
 - 3.2.2. Введите пароль администратора.
 - 3.2.3. Выберите вкладку «Добавить пользователей».



3.2.4. Выберите вкладку LDAP и откроется окно импорта LDAP



Поля **«Логин», «Имя 1»**, **«Имя 2»**, **«Имя 3»**, **«Эл.почта»**, **«Псевдоним»**, **«Комментарии»** предназначены для маппинга. В них можно ввести имена полей базы LDAP, которые будут импортироваться в соответствующие поля внутренней базы пользователей сервера VIPole.

«Базовый DN» - DN, с которого начинается поиск пользователей. Если не указано – используется значение параметра **ldap-users-search-base** файла конфигурации сервера VIPole.

«Фильтр пользователей» - Фильтр записей пользователей, в соответствии с которым происходит отбор. Подробное описание синтаксиса и примеры см. <u>Active Directory:</u> LDAP Syntax Filters,

http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/5392.active-directory-ldap-syntax-filters.aspx

«Исключить импортированных» - Не импортировать уже существующих пользователей

«Заменять пробелы» - пробелы в поле будут заменены на подчеркивание.

«Транслитерация логинов» - поле с кириллическими символами будет заменено на латинские символы транслитерацией.

«Модификация логинов» -в случае дублирования логина добавляется уникальное число в конце такого логина.

Для импорта обязательно заполните поле «Базовый DN». После нажатия кнопки «Загрузить» в таблице слева появится список пользователей из базы LDAP. Если поля в таблице заполняются неправильно, измените маппинг, указав в полях «Имя 1», «Имя 2», «Имя 3», «Эл.почта», «Псевдоним», «Комментарии» имена атрибутов, соответствующие вашему шаблону базы LDAP.

Выберите пользователей, которых необходимо импортировать в VIPole кликом мыши:

- Клик с нажатой клавишей Ctrl выделяет несколько строк.
- Клик с нажатой клавишей Shift выделяет диапазон строк.
- Кнопкой перенесите выбранные записи в правую таблицу.

После нажатия клавиши «Применить» пользователи, перечисленные в таблице справа будут импортированы в базу VIPole.

Опция «Сгенерировать ключи» позволяет сразу генерировать для импортируемого пользователя ключи шифрования. При этом пароль и секретная фраза генерируются автоматически. Посмотреть их администратор может на вкладке «Безопасность» окна «Администрирование пользователя VIPole».

При импорте к пользователю могут быть применены шаблоны безопасности и шаблоны списка контактов, которые необходимо выбрать перед нажатием клавиши «Применить».

3.3. Экспорт пользователей из AD/LDAP в CSV-файл с помощью консольной утилиты vipole-ldap.

Если консольной утилите vipole-ldap среди других параметров указать параметр

```
--csv-file arg
```

то будет выполняться экспорт данных в CSV файл.

С этой опцией автоматически включается опция ——dry-run . Таким образом, импорта пользователей в базу не происходит. Все остальные параметры работают как при импорте в базу сервера VIPole.

CSV файл может быть при необходимости отредактирован и затем импортирован в базу сервера VIPole с помощью расширения «Администратор VIPole» в клиентской программе VIPole для компьютера.

Обратите внимание, в различных реализациях AD/LDAP (в том числе AD в различных версиях Windows Server) используется различная схема именования атрибутов.

Поэтому перед импортом пользователей обязательно убедитесь в соответствии импортируемых полей.

Если вы используете импорт пользователей в базу сервера VIPole, сначала выполняйте утилиту vipole-ldap с параметром ——dry—run и по логу программы убедитесь, что импортируются нужные пользователи и дополнительные поля заполнены правильно.

Для просмотра схемы базы LDAP, названия атрибутов и т.п. можно использовать программу <u>LDAP Admin</u> или подобные.

3.4. Примеры использования

Импорт новых пользователей из AD vipole.ldap.sample.

Поиск ведется среди всех пользователей, логины которых начинаются на testuser (напр. testuser04 или testusername). Пользователи импортируются как testuser04@vipole.ldap.

```
vipole-ldap \
--admin-password 1234567890 \
--base-dn CN=Users,DC=vipole,DC=ldap,DC=sample \
--certificate /etc/vipole/cacert.pk \
--domain vipole.ldap \
--login sd_admin --passwd 12345678 \
--server-host 192.168.1.175
--filter "(CN=testuser*)"
```

Экспорт в CSV-файл пользователей, с переносом значения атрибута «description» из записи LDAP в поле «comments» базы пользователей VIPole и логин которых заканчивается числом, большим 31 (напр. testuser 41 или testuser 55).

```
vipole-ldap --admin-password 1234567890 \
--base-dn OU=OfficeInSPB,DC=vipole,DC=ldap,DC=sample\
--certificate /etc/vipole/cacert.pk \
--domain vipole.ldap \
--login sd_admin \
--passwd 12345678 \
--server-host 192.168.1.175 \
--server-port 37210 \
--filter "(CN>=testuser_31)" \
--mapping comments=description \
```

