## VIPole Corporate Server

## Setting Up Push Notifications Configuration for iOS client application

**Technical Manual** 

v.1.0



Для использования push-нотификаций в клиентском приложении VIPole для iOS выполните следующие действия:

- 1. Получите у поставщика решений VIPole сертификат шлюза, а также сертификат и ключ клиентского приложения VIPole.
- 2. Включите поддержку push-нотификаций на сервере VIPole. Для этого в файле конфигурации server.config необходимо указать опцию

```
push-notifications-enabled = true
и затем перезапустите сервер VIPole.
```

3. Настройте cepвиc pushd c помощью файла конфигурации pushd.config, указав в нем следующие параметры:

Параметры, общие для всех сервисов:

```
Имя базы данных mongo

database = vipole_server

IP адрес сервиса mongo

mongo-addr = 127.0.0.1

порт сервиса mongo

mongo-port = 27017

IP адрес сервиса redis

redis-addr = 127.0.0.1

порт сервиса redis

redis-port = 6379
```

Настройка шлюза для нотификаций:

```
apple-enabled = true

включите HTTPS

apple-https = true

IP адрес или DNS-имя шлюза

apple-server-addr = push-gateway.vipole.com

TCP порт шлюза

apple-server-port = 443
```

```
необходимость проверки сертификата шлюза

apple-verify-peer = true

файл сертификата шлюза

apple-ca = /etc/vipole/pushd.vipole.com.crt

SSL сертификат клиента для авторизации на шлюзе

apple-client-cert = /etc/vipole/pushd.client.crt

ключ SSL сертификата

apple-client-key = /etc/vipole/pushd.client.key

парольная фраза ключа SSL сертификата (может отсутствовать)

apple-client-key-passphrase =
```

Не изменяйте без необходимости опции, связанные с производительностью сервиса:

```
apple-timeout-ms = 20000
apple-delay-enabled = false
apple-delay-ms = 1500
```

4. Настройте автоматический запуск сервиса pushd.

B Windows настройка происходит с помощью утилиты nssm, а в Linux с помощью программы vipole-launcher.