# Лекция 1

# Указатели и ссылки

## Что присуще данным?

- Value range
- Name
- Semantic value
- Set of valid operations

Тип - значение имя + диапазон значений (value type) + множество разрешенных операций (object type)

Статически типизированный язык - язык, в котором типы жестко связаны с именованными сущностями.

CHAR\_BIT - макрос, содержащий число бит в байте. Просто так исторически сложилось что 1байт = 8бит = 1char.

СНАR - минимальный адресуемый регион памяти, и все в языках C,C++ измеряется в char, а не байтах. sizeof(char) = 1 (по определению).

```
1 0 // int
2 NULL // (void*) 0
3 nullptr // single nullptr_t value
4 
5 if (!p) {} // correct check of valid addr for 1, 2, 3.
6 
7 void *p;
8 p = p + 1; // Warning (что-то непонятное), т.к. sizeof(void) нечто неопределенное
```

#### Джигитовка индекса массива

```
1 // p[2] == *(p + 2)
2 2[p] // correct too!
```

Ссылка - Ivalue reference - возможность присвоить значению (помимо имени самой переменной) еще одно имя. Ссылка - возможность создать несколько имен у значения.

## Синтаксис ссылок

Базовый синтаксис Ivalue ссылок это одинарный амперсанд

```
int &y = x; // теперь у это просто ещё одно имя для х

    Не путайте его с разыменованием!

                                                xref
int x[2] = \{10, 20\};
int &xref = x[0];
int *xptr = &x[0];
                                     x[0]
                                                       20
                                                                 x[1]
                                                  10
xref += 1;
xptr += 1;
assert(xref == 11);
                                                  &x[0]
assert(*xptr == 20);
```

# Правила для ссылок

```
    Единожды связанную ссылку нельзя перевязать
```

```
int x, y;
int &xref = x; // теперь нет возможности связать имя xref с переменной у
xref = y; // то же, что x = y

    Ссылки прозрачны для операций, включая взятие адреса

int *xptr = &xref; // то же самое, что &x
• Сами ссылки не имеют адреса. Нельзя сделать указатель на ссылку
int &*xrefptr = &xref; // ошибка
int *& xptrref = xptr; // ok, ссылка на указатель
```

Единожды связанную ссылку нельзя перевязать.

Ссылку на ссылку сделать нельзя, ибо ссылка = имя, оно не хранится в памяти (не является реальной сущностью).

Также нельзя сделать указатель на ссылку (но можно сделать ссылку на указатель):

```
int& *ptr_on_ref; // error
1
2
       int* &ref_on_ptr; // ok
```

Указатель в отличие от ссылки требует памяти (под него выделяется память). Это большой плюс. Таким образом, ссылки можно использовать для сокращения имен (добавляем к объекту новое более короткое имя.)

```
int &internal = object.somewhere[5].something.internal;
```

Ссылки позволяют сократить число рантайм проверок.

## Константность для указателей и ссылок

В ссылках возможно только два варианта:

- константная ссылка на константные данные: const int c\_ref = const\_val;
- неконстантная ссылка на обычные данные: int ref = val;

Константность / неконстантность ссылки подразумевает атрибут самих данных, а не ссылок. Ссылки сами по себе постоянные (невозможно перевязывать).

```
1 int val{0};
2 const int& c_ref = val; // error
```

```
1 const char *s1; // указатель на константные данные (west-const)
2 char const *s2; // указатель на константные данные (east•const)
3 char * const s3; // константный указатель на (изменяемые) данные
4 char const * const s4; // константный указатель на константные данные
5
6 char &r1 = r; //неконстантная ссылка (на изменяемые данные)
7 const char &r2 = r1; //константная ссылка (на константные данные)
```

### Lvalue ссылки и временные объекты

В примере clref.cc демонстрируется то, что при связи константной ссылки с rvalue (временным) объектом (т.е. у которого нет *первого* имени) образуется объект на стеке. **Т.е. она продлевает жизнь временным объектам**.

Ключевое свойство ссылки: она не может быть "нулевой". <u>А еще она запрещает адресную арифметику.</u>

#### Lvalue ссылки и контекст

Ссылка на объект в том же фрейме - другое имя объекта, а ссылка на объект из другого фрейма - разыменованный указатель.

## Священные войны

Не надо возвращаемое значение сохранять в аргумент функции (out-param). Это непрозрачно и трудно отлаживаемо.

# Немного священных войн

 Многие считают, что ссылка это плохой синтаксис out-аргумента так как она не видна при вызове

```
void foo(int &);
void bar(int *); // не очевидно, что это не массив
int x;
foo(x); // не очевидно, что x это out-param
bar(&x);
```

- Что вы думаете?
- Я лично думаю, что out-параметры плохи сами по себе. Указатели не делают вещи лучше.

28

# Немного священных войн

• Дополнительный аргумент это состояние внутри функции

```
void foo(int &x) {
   // очевидно, что х содержит int
}

void bar(int *x) {
   // не очевидно, х не nullptr
}
```

 Более ограниченный интерфейс ссылок часто позволяет сократить рантаймпроверки

2

Хорошо спроектированная программа переживает смену алгоритма.

#### Инварианты

Инвариант - то, что остается неизменным на протяжении времени жизни объекта. На практике это означает то, на что мы расчитываем при работе с объектом. Как следствие, оно не требует наличия повторяющихся проверок. Нередко это существенно упрощает алгоритмы.

Объект в неконсистентном состоянии - объект с нарушенными инвариантами.

Для существования и поддержки инвариантов была придумана **инкапсуляция**. Ее можно реализовать на C.

Инкапсуляция ограничивает от доступа не данные, а их имена и типы.

Инкапсуляцию в С можно сделать с помощью скрытой реализации, т.е. поместив ее в отдельный модуль, а в заголовочном файле лишь продекларировать структуры и функции, работающие с этими структурами.

Минусы:

• Нет инлайна

• Трудно выделять на стэке

В С++ для этого используется специальный оптимизированный механизм.

Доступ к private полям на уровне интерфейса всегда можно получить хаком, приведя адрес указателя на объект к char\*.

Однако такие действия потенциально могут нарушить инвариантность класса, а потому никто в здравом уме так не поступает. Это выстрел себе в ногу.

Использование ссылок позволяет также сохранять инварианты и, как следствие, предотвращает хак с указателями.

Ссылка - инкапсуляция указателя.

Лучше всегда использовать геттеры и сеттеры для инкапсуляции (даже если тип содержит одно поле).

```
1 class P {
       int x{0};
2
3 public:
       int get_x() const { return x; }
5
       void set_x(int xval) { x = xval; }
6 };
7
8 struct 0 {
9
       int x;
10 };
11
12 int main() {
13
       O obj;
14
      int *px = \&obj.x;
15
      delete px; // ha-ha
16
17
        P obj2;
18
       int *px2 = &obj2.x; // error
19 }
```

### Конструкторы и деструкторы

Они служат начальными условиями для состояния объекта, что позволяет сразу при рождении определить его инварианты, а потом удалить их. malloc & free умеют инициализировать структуры данных, но никак не работают с инвариантами. Потому созданы специальные аллокаторы: new & delete

new[] перед данными в памяти хранит число объектов. Оно используется оператором delete.

#### **Scope & время жизни**

Декларация заканчивается до первого инициализатора. Время жизни начинается после всех инициализаторов.

Не рекомендуется использовать в классах члены ссылки. Это чревато их провисанием при динамической инициализации объектов соотв. класса.

Ссылки не надо возвращать или хранить. Их нужно брать и использовать.

Временный объект живет до конца полного выражения.

# lvalue, rvalue

#### in C

```
1 | y = x;
```

lvalue - left value rvalue - right value

#### in C++

lvalue - located value (has mem) rvalue - value without location (has no mem)

## cdecl

```
1 | char *(*(&c)[10])(int *&p);
2 | // ссылка на массив из указателей на фуннкции: char* f(int* &p)
```

Для борьбы с cdecl придуман typedef, однако он не поддерживает шаблоны. Потому лучше использовать using.