



# MPI-Adapter チュートリアル

# 富士通研究所 住元 真司





#### 発表の概要

- MPI-Adapterとは何か?
- MPI-Adapterの概要
- MPI-Adapterの仕組み
- MPI-Adapterの利用
- デモンストレーション





# MPI-Adapterとは何か?





#### クラスタを使っていて こんなことで困ったことはありませんか?

- ・ 複数クラスタでのプログラム開発
  - 実行するためにソース転送、コンパイルする手間
  - クラスタ毎に性能が違って、それが環境の問題なのか、 プログラムの問題なのかわからない。
- オープンソースアプリの利用
  - ソースをダウンロードしてコンパイルするのが面倒
- 昔のクラスタ計算環境で作成したバイナリ利用
  - 実行バイナリはあるが、実行環境もコンパイル環境もない。
- マルチコアノートPC上での開発環境
  - 移動中にプログラム開発をやって、実行だけはリモートで 大きなクラスタを使いたい。

#### このような環境でもPCクラスタを便利に使いたい





#### MPI-Adapterとは?

- PCクラスタをより便利にするプログラム
  - MPIアプリケーションがコンパイルされた環境と、 実行されるクラスタ実行環境との違いを吸収する アダプタです
  - 大学センターでも、個人環境でも手軽にユーザが 使えることをめざしました
- 動作条件があります
  - 実行プログラムが動的リンクのMPIライブラリを使っていること
  - 各サイトに固有な動的リンクライブラリは個別に準備する必要あり



# MPI-Adapterを使うとPCクラスタの利用法はこう変わります。

- ・ 複数のクラスタでプログラム開発
  - 同じ実行バイナリを各クラスタに転送して実行可能
  - 実行バイナリ部分はまった〈同じのため、意図的にMPIランタイムを変更して性能差をみることができます。
- コンパイルするのが面倒
  - 単一の実行バイナリをダウンロードし、複数の異なる実行環境のクラスタで実行できます。
- ・ 昔のアプリケーションを実行したい。
  - MPIライブラリを最新のクラスタ環境に置き換えての実行が 可能になります。
- マルチコアノートPC上での開発環境
  - 実行バイナリだけ転送して実行可能になります






# MPI-Adapterの概要





#### eSCienceプロジェクトのめざすもの

- 現状: PCクラスタの利用裾野の 広がり 研究室単位での導入
  - さまざまな並列アプリの研究開発が実行されている。
  - しかし、開発されたアプリの可能性が導入クラスタの規模レベルに留まることが多い。
- 目標: 大学、研究機関の研究による並列アプリをより実用的、より大規模に引き上げ、ペタフロップス級の超大規模アプリの開拓





## eSCienceプロジェクト(Runtime)の課題

- PCクラスタ毎に実行環境が異なり、ユーザが クラスタ毎の実行環境を意識する必要あり。
  - プログラムの実行の仕方:
    - TSS実行コマンドの違い、バッチスクリプトの記述などの変更が必要
  - 実行プログラムに必要なファイル群へのアクセス:
    - 必要なファイル群を個別に手動での転送が必要
  - 実行プログラムのコンパイル:
    - ソースファイルからの再コンパイルが必要
- MPI-Adapter: ユーザに実行プログラムの再コンパイル不要な環境を提供するために開発




#### MPI-Adapter開発のMotivation

- PCクラスタの広がり:
  - 計算機センタ(RICC, T2K,TSUBAME)、研究室クラスタ
- 利用方法が拡大:
  - インターネットから様々なクラスタを選択利用
- PCクラスタ毎のMPI実行環境の違い
  - 実行環境毎にソースからのコンパイルが必要
  - 例: T2Kマシンはハードウェア構成がほぼ同等にも関わらず、相互にMPIプログラムを実行する場合再コンパイルが必要
- もっと簡単に、複数のPCクラスタを自由自在に使 えないか?



#### MPI-Adapterの目指すもの: シームレスな MPI 実行環境の提供

目指すもの: PCクラスタで作成 のMPIバイナリは、 のMPCクラスタ でも実行可能な環境 を実現する




- Use Cases:
  - 1. 用途によるクラスタの使い分け: プログラム開発用とプロダクション実行用
  - 2. バイナリ配布: ISV向け、コンパイル不要
  - 3. クラスタ環境の変更:機能変更、性能向上






#### Use Case 1:用途によるクラスタの使い分け



- プログラム開発は、手元のPCクラスタ
- プロダクション実行用はセンターのPCクラスタ
- 複数のクラスタのシームレスな相互利用:
  - プログラム実行規模と計算リソース、システムの空き具合、 プログラム実行時の課金状況により実行するPCクラスタを選択。



#### Use Case 2: バイナリ配布




- 開発したプログラムをMPI実行バイナリとして配布することにより、利用ユーザの利便性を図る
- ISVは一つのMPI実行バイナリの提供: 利用者側の実行環境 に合わせてISVプログラムを実行





#### Use Case 3: クラスタ環境の変更



- MPIの機能毎に自由な置き換え(組み合わせ)が可能になる
  - MPIランタイムの個別ユーザの変更は一部の特権ユーザ以外容易ではない、特にプロダクション実行用のクラスタは困難
  - MPIの集合通信のアルゴリズム変更(関数毎のチューニング)
  - デバッグ用のプロファイラの動的挿入、ログ情報の動的挿入を、プログラム本体の再コンパイルな〈実施可能



## MPI-Adapterの仕組み






#### MPI-Adapter実現の課題

foo.c

- MPI規格書には、ABI (Application Binary Interface) が未定義
- このため、異なる実行環 境では正常に動作しない。
- このような場合は、再コンパイルが必要になる。
- ・ 実行可能とするためには、 ABIを一致させる必要がある。





#### ABI違いの原因:MPI定義の型定義

- MPIの仕様書にはいく つかの型が定義
- MPIの実装時にどのように型を実現するかは 実装依存
  - 例:数値での実装、 構造体での実装
- この実装の違いが、バイナリの可搬性の障害になっている

用途	型(値例)
Communicator	MPI_Comm (MPI_COMM_WORLD)
Group	MPI_Group
Request	MPI_Request
Status	MPI_Status
Data type	MPI_Datatype (MPI_Int,)
Operation	MPI_Op
Window	MPI_Win
File	MPI_File
Info	MPI_Info
Pointerの差分	MPI_Aint
Offset	MPI_Offset
Error Handler	MPI_Errorhandler



## ABI違いの原因: MPI定義の型定義 OpenMPIとMPICH2の実装例

	 用途	MPICH2	OpenMPI
	MPI_COMM_WORLD	0x44000000	&ompi_mpi_comm_world
組出	MPI_INT	0x4c000405	&ompi_mpi_int
C W	MPI_INTEGER	0x4c00041b	&ompi_mpi_integer
	MPI_SUCCESS	0	0
	MPI_ERR_TRUNCATE	14	15
淵	MPI_COMM_WORLD	0x44000000	0
an⊫	MPI_INTEGER	0x4c00041b	7
ortra	MPI_SUCCESS	0	0
Fo	MPI_ERR_TRUNCATE	14	15


- OpenMPIとMPICH2ではバイナリ可搬性がない
  - MPICH2は32bit INTを用いた実装
  - OpenMPIは構造体を主体とした実装
- Fortranは32bit INTを用いた実装





#### MPI-Adapterのアプローチ

- MPI-Adapterを2つの異なるMPI実装の間に挿入しABIの整合性を確保
  - ユーザはMPI実行環境の 違いを意識しないで、異な るクラスタ上でのプログラ ム実行可能






#### MPI-Adapterの動作内部構造

ABI変換部と、関数割り当てテーブ OpenMPI **MPICH** ルにより動作 MPI program static inline void mpiconv s2d comm(d MPI Comm \*dcomm, s MPI Comm comm) { using C if(comm == s MPI COMM WORLD)\*dcomm = d MPI COMM WORLD; else if(comm == s MPI COMM NULL) MPI Send \*dcomm = d MPI COMM NULL; else if(comm == s MPI COMM SELF) Open MPI ABI \*dcomm = d MPI COMM SELF; **MPI-Adapter** else { MPI Comm rank if(sizeof(s MPI Comm) >= sizeof(d MPI Comm)) { \*((d MPI Comm \*)dcomm) = (d MPI Comm)comm; libmpi.so \*((d MPI Comm\*)dcomm) = mpiconv s2d comm hash(comm); **MPICH** ABI MPI Comm rain int MPI\_Comm\_rank(int comm, int \*p) libmpich.so Comm\_rank void \*ocomm = convMPI\_Comm(comm); call MPICHMPI(&cc, "MPI Comm rank", ocomm, p); **MPICH** return cc;



#### ABI互換の適用性: MPIライブラリの系譜





# MPI-Adapterの利用





#### MPI-Adapterの利用

- SCore 7.0Beta5には、MPI-Adapterの バージョンが含まれています。
- MPI-Adapterの作り方
  - ターゲットのMPIランタイムを準備する
  - 設定ファイルを書く
  - コンパイル、インストールする
- MPI-Adapterの利用法
  - コマンドの説明
  - 実行例
  - デモンストレーション





#### MPI-Adapterの作り方(1) ターゲットのMPIランタイムの準備

- ターゲットのMPIランタイムを準備する
  - コンパイル、インストールして、ライブラリを作成
  - SCoreの場合はMPICH2-SCoreのほか、 CentOSの以下が利用可能
    - MVAPICH2, Open MPI
  - 標準のインストール先

MVAPICH2 /usr/lib64/mvapich2/下 Open MPI /usr/lib64/openmpi/下





#### MPI-Adapterの作り方(2) 設定ファイルを書く

- MPI-Adapterのディレクトリ下の設定ファイルを必要に応じて修正する
  - 設定ファイル:

./score7-src/eScience/Xruntime/mpi-adapters/ mpi.x86\_64-rhel5-linux2\_6.conf.tmpl

mpiname	type	install_root	
コマンド指定に利用	ビルド時の属性	インストール先ディレクトリ	

mpich\_score mpich\_score @PCCC\_INSTALL\_ROOT@
mvapich mpich /usr/lib64/mvapich2/\*
ompi ompi /usr/lib64/openmpi/\*

Type(ビルド時の属性): mpich\_score, mpich, ompi, hpmpiが指定可能



#### MPI-Adapterの作り方(3) コンパイル、インストールする(1)

- mpi-adapterディレクトリ下でsmakeコマンドを実行
  - SCoreの場合は/opt/score/下にインストールされる

s-sumi@mpi-adapter# smake distclean all install

- インストール先
  - コマンド: /opt/score/bin/mpi-adapter 下
  - ライブラリ: /opt/score/lib/mpi-adapter 下
- コンパイル&インストール後:

[s-sumi@tdev000 mpi-adapters]\$ cd /opt/score/ [s-sumi@tdev000 score]\$ ls bin/mpi-adapter

bin/mpi-adapter

[s-sumi@tdev000 score]\$ ls lib/mpi-adapters/obj.x86\_64-rhel5-linux2\_6/mpich\_score-mvapich mvapich-mpich\_score ompi-mpich\_score mpich\_score-ompi mvapich-ompi ompi-mvapich

[s-sumi@tdev000 score]\$



#### MPI-Adapterの作り方(3) コンパイル、インストールする(2)

• ライブラリのディレクトリの中身

置き換え用 ライブラリ

```
[s-sumi@tdev000 obj.x86_64-rhel5-linux2_6]$ ls ompi-mpich_score/
dummy libmpi_f77.so.0.0 libmpi.so.0 rpath
libmpi_f77.so libmpi_f77.so.0.0.0 libmpi.so.0.0
libmpi_f77.so.0 libmpi.so libmpi.so.0.0.0
[s-sumi@tdev000 obj.x86_64-rhel5-linux2_6]$ ls ompi-mpich_score/dummy/
libdummy.so libopen-pal.so libopen-pal.so.0 libopen-rte.so libopen-rte.so.0
[s-sumi@tdev000 obj.x86_64-rhel5-linux2_6]$
```

• きちんと作られているか確認

ダミー用ラ イブラリ





#### MPI-Adapterの利用法:基本

#### 利用の基本スタイル

% mpirun –np 4 mpi-adapter [options] mpi-bin.exe

#### Options:

-S: 実行するプログラムのmpiname (スライド24)

-d: 実行環境(mpirun)のmpiname (スライド24)

例: ompi, mvapich, mpich\_score

デフォールトは、-s ompi、-d mpich\_score





#### MPI-Adapterの利用法:

## • Open MPIバイナリをMPICH2/SCoreで実行

```
% mpirun –np 4 mpi-adapter ompi.exe
% mpirun –np 4 mpi-adapter –s ompi ompi.exe
% mpirun –np 4 mpi-adapter –s ompi –d mpich_score ompi.exe
```

## • Open MPIバイナリをMPICH2で実行

```
% /opt/MPICH2/bin/mpirun –np 4 mpi-adapter –d mpich2 ompi.exe
% /opt/MPICH2/bin/mpirun –np 4 mpi-adapter –s ompi –d mpich2 ompi.exe
```



#### デモンストレーション





## MPI-Adapter デモンストレーション

- Vmware環境を使ったMPI-Adapterデモ
  - Intel Core2 Duo(2 core), Cent OS 5.4, SCore7
  - MPI Runtimes: MPICH2, Open MPI, HP MPI MPICH2/SCore
- NAS Parallel ベンチマークバイナリ
  - MPICH2, Open MPI, MPICH2/SCore, HP MPI
- デモンストレーション
  - mpirun でプログラム実行MPI-Adapterを使う場合、使わない場合





#### まとめ

- MPIバイナリのABI互換性を実現するMPI-Adapter
  - 仕組み、概要について説明
  - PCクラスタ利用をより便利にするツール
  - 使い方と簡単なデモ
  - さまざまな、応用が可能で適用範囲が広がる
- 実績としては、MPICH系(MPICH2, MVAPICH)、Open MPI、 HP MPIで稼働確認済み
- ・ 今後の予定
  - MPIのテストスーツによる網羅的な品質向上
  - 利用環境の充実
    - MPIxxのバージョン毎の違いの吸収(ex. Open MPI)
    - MPIバイナリの自動検出
  - 実運用で実績を積む
- 謝辞:研究は、eScienceプロジェクトの一部として実施された





#### 参考文献

- 並列プログラムの実行可搬性を実現するMPI通信ライブラリの設計 (情報処理学会 HOKKE 2009, 2009-ARC-182(20) 2009-HPC-119(20), pp.115-120, 2009.)
  - 住元真司,中島耕太,成瀬彰,久門耕一(富士通研),安井隆(日立),鴨志田良和,松葉浩也,堀敦史,石川裕(東大)
- シームレスなMPI環境を実現するMPI-Adapterの設計と性能評価 (情報処理学会 SWoPP 2009、2009-HPC-121(12), pp. 1-8, 2009)
   住元真司,中島耕太,成瀬彰,久門耕一(富士通研),安井隆(日立),鴨志田良和,松葉浩也,堀敦史,石川裕(東大)
- The Design of Seamless MPI Computing Environment for Commodity-based Clusters (Euro PVM/MPI 2009, Lecture Notes in Computer Science. Springer Berlin / Heidelberg, Volume 5759/2009, ISBN 978-3-642-03769-6, Page 9-19)
  - Shinji Sumimoto, Kohta Nakashima, Akira Naruse, Kouichi Kumon, Takashi Yasui, Yoshikazu Kamoshida, Hiroya Matsuba, Atsushi Hori and Yutaka Ishikawa (2009 Best Papers)



# Thank you.



付録: MPI-Adapterの技術概要



#### MPI-Adapterの概要

- 簡単な設定で利用可能
- MPI-Adapterのオーバヘッドは無視できる程度
- 多くのMPIランタイムに適用可能
  - 現状、Open MPI, HP MPI MPICH, MPICH2で の動作を確認
  - ターゲットのMPIランタイムのヘッダより自動的に ABI情報を抽出






# MPIライブラリの実装構造例: Open MPIの場合

C用のMPIライブラリ: MPIライブラリ本体を実装

Fortran用MPIライブラリ: Fortran Cコンバータ (F2C)による実装が多い

- MPICHの場合
  - libfmpich.so (Fortran)
  - libmpich.so (C)




C++の実装も同様に C++ C変換



#### MPI-Adapterの実装と動作


- 変換手順: libmpi.so.0 準備
  - MPI Init時にターゲットMPI のライブラリをdlopen()して関 数変換テーブルを作成
  - 、関数テーブル経由で呼出し
  - 返値も変換して返す
- Miscライブラリ対応
  - OpenMPIのmiscライブラリも ダミーを準備(libopenrte.so.0, libopen-pal.so.0)





#### 複数のMPIランタイムからの MPI ABI変換情報の自動抽出

- MPIオブジェクト情報収集ツールによりMPIヘッダ(mpi.h, mpif.h)からABI情報を抽出するーつのMPIランタイムにつき一つのABI情報
- 収集したABI情報から 2つを選択してMPI コン バージョンスケルトンに 導入することによりMPI-Adapterを生成。





#### MPI-Adapter評価

- MPI-Adapter挿入オーバヘッド評価
  - MPI通信遅延(共有メモリ利用)
  - NAS並列ベンチマーク (Fortran, Class A,B,C)
- 実行環境
  - RX200S2クラスタ(Xeon 3.8GHz, SCore7.0)
  - ネットワーク: Intel E1000 NIC,Netgear 48Port Switch
  - 利用MPI MPICH2/SCore w/ PMX/Etherhxb,shmem





#### MPI遅延によるオーバヘッド評価

#### MPI-Pingpong(mpi\_rtt)プログラムによる測定, PMX/Shmem利用

usec	Fortran	С	Overhead (/MPI call)	
Open MPI+ MPI-Adaptor	3.154	3.065	0.082(0.022)	
MPICH2/SCore	3.103	3.055	0.048(0.012)	
Overhead(/MPI)	0.051(0.013)	0.010(0.0025)	0.034(0.0085)	

• Fortran to C ABIトランスレータのオーバヘッド

単位:usec

- MPICH2=0.012usec, Open MPI=0.022usec
- MPI-Adapterのオーバヘッド(Open MPI MPICH2)
  - Fortran (INT to INT)=0.013usec, C (Pointer to INT)=0.0025usec
- ・ <u>総じて、挿入オーバヘッドは20ns程度と極めて小さい</u>





#### NPBによる評価(性能劣化率)

16×1の結果、Fortranはgfortran

16 node	BT	CG	FT	LU	MG	SP	IS
Class A	-0.1%	3.4%	0.2%	0.4%	-3.7%	0.0%	-0.4%
Class B	-2.2%	3.7%	2.9%	-0.5%	-0.8%	1.6%	4.8%
Class C	0.3%	1.2%	0.4%	0.1%	-5.0%	0.6%	0.3%

• C版のMPI-Adapterと同様の傾向



- 最大で3.7%のオーバヘッド
- MPI-Adapter挿入時の方が速い場合あり(-5.0%)
- 性能の違いは直接的なものではなく、間接的なもの

