

# Laboratório de DHCP Snooping


# **Objetivos**

Após completar este laboratório você será capaz de:

- Entender como DHCP snooping funciona.
- Configurar o DHCP Snooping nos switches SX700
- Configurar o DHCP nos switches SX700
- Configurar o DHCP relay nos switches SX700

# 1.1 Descrição da Rede

Figure 1-1 Diagrama de rede para configuração do DHCP Snooping



Como mostrado na rede anterior, o SWA funciona como um switch de acesso e o SWB como DHCP Relay, pois o servidor legítimo encontra-se na VLAN 10. O RTA pode obter um endereço IP do SWD (servidor DHCP) usando o segmento de rede 10.0.1.0/24 e o endereço de gateway 10.0.1.1. Este laboratório assume que o SWC é um servidor DHCP falso que aloca endereços IP falsos usando o segmento de rede 192.168.1.0/24 e o endereço de gateway 192.168.1.1. Neste laboratório, você precisa configurar o DHCP snooping no SWA para permitir pacotes apenas no servidor DHCP que venha pela E0/0/3 e para evitar ataques falsos ao servidor DHCP.



# 1.2 Procedimento de Configuração

### 1.2.1 Configure SWD como servidor DHCP válido.

No SWD, configure um pool de endereços DHCP 10.0.1.0/24 e o endereço de gateway 10.0.1.1. Defina o endereço IP do VLANIF 10 como 10.0.10.2/24. Configure a E0/0/1 do SWD como uma interface de acesso e adicione-o à VLAN 10 por padrão. Configurar uma rota estática para SWA no segmento de rede 10.0.1.0/24.

```
<Quidway>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Quidway]sysname SWD
[SWD]dhcp enable
[SWD]ip pool pool1
Info:It's successful to create an IP address pool.
[SWD-ip-pool-pool1] network 10.0.1.0 mask 255.255.255.0
[SWD-ip-pool-pool1]gateway-list 10.0.1.1
[SWD-ip-pool-pool1]quit
[SWD]vlan 10
[SWD-vlan10]quit
[SWD]interface vlanif 10
[SWD-Vlanif10]ip address 10.0.10.2 24
[SWD-Vlanif10]dhcp select global
[SWD-Vlanif10]quit
[SWD]interface ethernet 0/0/1
[SWD-Ethernet0/0/1]port link-type access
[SWD-Ethernet0/0/1]port default vlan 10
[SWD-Ethernet0/0/1] quit
[SWD]ip route-static 10.0.1.0 24 10.0.10.1
```

#### 1.2.2 Configure SWC como o servidor DHCP inválido.

No SWC, configure um pool de endereços DHCP 192.168.1.0/24 e configure o endereço IP do VLANIF 1 como 192.168.1.1/24 e como o endereço IP do gateway.

```
<Quidway>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Quidway]sysname SWC
[SWC]dhcp enable
[SWC]ip pool illegal-pool
Info:It's successful to create an IP address pool.
[SWC-ip-pool-illegal-pool]network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
[SWC-ip-pool-illegal-pool]gateway-list 192.168.1.1
[SWC-ip-pool-illegal-pool]quit
[SWC]interface vlanif 1
[SWC-Vlanif1]ip address 192.168.1.1 24
[SWC-Vlanif1]dhcp select global
[SWC-Vlanif1]quit
```

#### 1.2.3 Configure SWB como um DHCP Relay.

No SWB, defina o endereço IP da VLANIF 1 como 10.0.1.1/24 e ative a retransmissão DHCP na VLANIF 1. Após a conclusão das configurações, o agente de retransmissão DHCP permite que os usuários na VLAN 1 obtenham endereços IP do conjunto de endereços 10.0.1.0/ 24 no SWD. Configure a E0/0/1 do SWB como uma interface de acesso e adicione-o à VLAN 10 por padrão. Defina o endereço IP do VLANIF 10 como 10.0.10.1/24.



```
<Quidway>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Quidway]sysname SWB
[SWB]dhcp enable
[SWB]interface vlanif 1
[SWB-Vlanif1]ip address 10.0.1.1 24
[SWB-Vlanif1]dhcp select relay
[SWB-Vlanif1]dhcp relay server-ip 10.0.10.2
[SWB]vlan 10
[SWB-vlan10]quit
[SWB]interface ethernet 0/0/1
[SWB-Ethernet0/0/1]port link-type access
[SWB-Ethernet0/0/1]port default vlan 10
[SWB-Ethernet0/0/1]quit
[SWB]interface vlanif 10
[SWB-Vlanif10]ip address 10.0.10.1 24
[SWB-Vlanif10]quit
[SWB]
```

#### Teste a conectividade entre SWB e SWD.

```
[SWB]ping -a 10.0.1.1 10.0.10.2
PING 10.0.10.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.0.10.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=4 ms
Reply from 10.0.10.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms
Reply from 10.0.10.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms
Reply from 10.0.10.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms
Reply from 10.0.10.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=4 ms
--- 10.0.10.2 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
```

#### 1.2.4 Testeando a configuração.

#### Configure a E1/0/0 do RTA para obter automaticamente um endereço IP.

```
<Huawei>system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname RTA
[RTA]interface ethernet 1/0/0
[RTA-Ethernet1/0/0]ip address dhcp-alloc
```

# Desligue a E0 0/1 conectando o SWA e o SWC para testar se a E1/0/0 do RTA pode obter um endereço IP correto do SWD.

```
<Quidway>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Quidway]sysname SWA
[SWA]interface ethernet0/0/1
[SWA-Ethernet0/0/1]shutdown

[RTA]display ip interface brief
```



\*down: administratively down (1): loopback (s): spoofing Interface IP Address Physical Protocol Description Aux0 unassigned down down Aux0 Inte... 10.0.1.253 Ethernet1/0/0 Ethernet1... up up

A saída anterior mostra que a E1/0/0 do RTA obteve um endereço IP correto 10.0.1.253 do SWD.

Habilite a E0/0/1 do SWA e desligue a E0/0/3 para testar se a E1/0/0 do RTA pode obter um endereço IP correto do SWC.

#### **◯** NOTE

You may need to restart RTA's E1/0/0 to allow RTA to re-obtain an IP address.

```
[SWA]interface ethernet 0/0/1
[SWA-Ethernet0/0/1]undo shutdown
[SWA-Ethernet0/0/1]quit
[SWA]interface ethernet 0/0/3
[SWA-Ethernet0/0/3] shutdown
[SWA-Ethernet0/0/3]
[RTA]int Ethernet 1/0/0
[RTA-Ethernet1/0/0] shutdown
[RTA-Ethernet1/0/0]undo shutdown
[RTA-Ethernet1/0/0] quit
[RTA] display ip interface brief
*down: administratively down
(1): loopback
(s): spoofing
Interface
                       IP Address
                                      Physical Protocol
                                                            Description
Aux0
                       unassigned
                                               down
                                                          Aux0 Inte...
Ethernet1/0
                       192.168.1.254 up
                                                          Ethernet1...
```

A saída anterior mostra que a E1/0/0 do RTA obteve um endereço IP correto 192.168.1.254 do SWC. SWC e SWD estão configurados corretamente como servidores DHCP.

Habilite a E0/0/3 do SWA para permitir que o RTA obtenha novamente um endereço IP e mantenha on-line servidores DHCP válidos e inválidos.

```
[SWA]interface Ethernet 0/0/3
[SWA-Ethernet0/0/3]undo shutdown
[RTA-Ethernet1/0]display ip interface brief
*down: administratively down
(1): loopback
(s): spoofing
Interface
                       IP Address
                                      Physical Protocol
                                                           Description
Aux0
                       unassigned
                                      down
                                              down
                                                          Aux0 Inte...
Ethernet1/0
                      192.168.1.254 up
                                                         Ethernet1...
                                              uр
```

2012-02-15 HUAWEI Confidential Page 4 of 8



A saída anterior mostra que o RTA obteve um endereço IP do servidor DHCP inválido. Na maioria dos casos, o RTA pode obter endereços IP apenas do servidor DHCP inválido porque o SWC está mais próximo do RTA e envia mensagens de resposta mais rapidamente que o SWD. Situações semelhantes ocorrem em redes reais.

**INTERNAL** 

#### 1.2.5 Configure DHCP snooping no SWA.

Habilite o DHCP e DHCP snopping no SWA. Habilite DHCP snooping na VLAN 1 e configure a E0/0/3 como a interface confiável.

```
[SWA]dhcp enable
[SWA]dhcp snooping enable
[SWA]vlan 1
[SWA-vlan1]dhcp snooping enable
[SWA-vlan1]dhcp snooping trusted interface Ethernet 0/0/3
[SWA-vlan1]display this
#
vlan 1
dhcp snooping enable
dhcp snooping trusted interface Ethernet0/0/3
#
```

# 1.3 Verificação da Configuração

#### 1.3.1 Verifica o funcionamento do DHCP snooping.

Configure o RTA para obter novamente um endereço IP para testar se o RTA obtém um endereço IP do SWD.

```
[RTA-Ethernet1/0/0] shutdown
[RTA-Ethernet1/0/0]undo shutdown
[RTA-Ethernet1/0/0]display ip interface brief
*down: administratively down
(1): loopback
(s): spoofing
Interface
                   IP Address Physical Protocol
                                                    Description
                                                     Aux0 Inte...
Aux0
                    unassigned
                                  down
                                          down
Ethernet1/0/0
                    10.0.1.253
                                                     Ethernet1...
                                  up
```

A saída anterior mostra que o RTA obteve um endereço IP 10.0.1.253 do SWD.

Desligye a e0/0/3 do SWA para desconectar o SWA do SWD para testar se o SWA obtém um endereco IP do SWC.



Ethernet1/0/0 unassigned up up Ethernet1...

[SWA-Ethernet0/0/3]undo shutdown

Depois que o SWA é configurado com DHCP snooping, o SWA obtém apenas endereços IP através da interface confiável E0/0/3. O SWA não obtém endereços IP de outros servidores DHCP, mesmo quando o SWD falha.

# 1.4 Configurações

#### 1.4.1 SWA.

```
#
!Software Version V100R006C00SPC500
sysname SWA
#
dhcp enable
dhcp snooping enable
#
#
vlan 1
dhcp snooping enable
dhcp snooping enable
dhcp snooping trusted interface Ethernet0/0/3
#
```

#### 1.4.2 SWB.

```
#
!Software Version V100R006C00SPC500
sysname SWB
#
vlan batch 10
#
dhcp enable
#
#
interface Vlanif1
ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
dhcp select relay
dhcp relay server-ip 10.0.10.2
#
interface Vlanif10
ip address 10.0.10.1 255.255.255.0
#
interface Ethernet0/0/1
port link-type access
port default vlan 10
#
```



#### 1.4.3 SWC.

1.4.4 SWD.

```
!Software Version V100R006C00SPC500
sysname SWC
dhcp enable
ip pool illegal-pool
ip pool illegal-pool
gateway-list 192.168.1.1
network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
interface Vlanif1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
dhcp select global
!Software Version V100R006C00SPC500
sysname SWD
dns resolve
vlan batch 10
cluster enable
ntdp enable
ntdp hop 16
ndp enable
dhcp enable
ip pool pool1
ip pool pool1
```

ip route-static 10.0.1.0 255.255.255.0 10.0.10.1

network 10.0.1.0 mask 255.255.255.0

ip address 10.0.10.2 255.255.255.0

gateway-list 10.0.1.1

interface Vlanif10

dhcp select global

interface Ethernet0/0/1
port link-type access
port default vlan 10



# 1.4.5 RTA.

#
interface Ethernet1/0/0
ip address dhcp-alloc
#