Princípios e Configuração de VLAN

www.huawei.com





VLAN é uma tecnologia que prove flexibilidade no controle em redes Ethernet e é amplamente aplicada. Esta seção introduz princípios e configurações básicas da tecnologia VLAN.



Após completer esta seção os estudantes serão capazes de:

Entender os princípios e configuração básicas de VLAN





Princípios e Configurações Básicas de VLAN






- Princípios e configuração básicas de VLAN
 - ⇒ Origem de VLAN
 - ⇒ Estrutura do frame de VLAN
 - ⇒ Atribuição de VLAN
 - ⇒ Interfaces de VLAN




Geração de VLAN

• Ethernet sofre de ausência de métodos de controle.




Objetivo de VLAN






Implementando VLAN através de TAG






Tag de VLAN



Como Gerar TAG




Port	PVID
Port1	5
Port2	10
Port7	5
Port10	10

Atribuição de VLAN

- De acordo com a porta: VLAN baseada em porta
- De acordo com o MAC: VLAN baseada em MAC
- De acordo com IP: VLAN baseada em subrede IP
- De acordo com protocolo: VLAN baseada em protocolo
- De acordo com diversos parâmetros: VLAN baseada em política




VLAN Baseada em Porta




VLAN 10	VLAN 20	VLAN 30
Port1	Port 2 Port 3	Port4

VLAN Baseada em MAC




VLAN 10	VLAN 20	VLAN 30
PC-A MAC	PC-B MAC PC-C MAC	PC-D MAC

VLAN Baseada em Sub-rede IP




VLAN 10	VLAN 20	VLAN 30
1.1.1.*	1.1.2.*	1.1.3.*

VLAN Baseada em Protocolo



VLAN 10	VLAN 20	VLAN 30
IP protocol number	IPX protocol number 	

VLAN baseada em Política



Tipos de Porta

Porta Acesso

Porta Tronco


Porta Híbrida



Porta Acesso

A VLAN padrão é 2, quadros da VLAN 2 serão desmarcados e encaminhados.

Configuração de Porta Acesso



```
\\configure o tipo de porta
[Switch-Ethernet0/1]port link-type access
[Switch-Ethernet0/2]port link-type access
\\crie a VLAN
[Switch] vlan 3
[Switch] vlan 5
\\defina o PVID
[Switch-Ethernet0/1]port access vlan 3
[Switch-Ethernet0/2]port access vlan 5
```

Page 19

Porta Tronco

```
[Quidway-GigabitEthernet2/0/3] display this

#
interface GigabitEthernet2/0/3
port link-type trunk
port trunk pvid vlan 3
port trunk allow-pass vlan 5 100
undo negotiation auto
speed 100
#
return

Permite múltiplas
VLANs passarem
```

Configuração de Porta Tronco



\\crie a VLAN
[Switch]vlan 3

\\configure o tipo de porta
[Switch-Ethernet0/3]port link-type trunk

\\configure o PVID da porta tronco
[Switch-Ethernet0/3]port trunk pvid vlan 3

\\configure quais VLANs são permitidas
[Switch-Ethernet0/3]port trunk permit vlan 5

Porta Híbrida

```
# O modo padrão é híbrida

interface GigabitEthernet2/0/6


port hybrid pvid vlan 5

port hybrid tagged vlan 100 101

port hybrid untagged vlan 10 to 12

# Remova estas TAGs e encaminhe
```

Configuração de Porta Híbrida



[Quidway-Ethernet1/0/1]port link-type hybrid [Quidway-Ethernet1/0/1]port hybrid pvid vlan 2 [Quidway-Ethernet1/0/1]port hybrid vlan 2 untagged [Quidway-Ethernet1/0/1]port hybrid vlan 99 untagged

[Quidway-Ethernet1/0/24]port link-type hybrid [Quidway-Ethernet1/0/24]port hybrid pvid vlan 3 [Quidway-Ethernet1/0/24]port hybrid vlan 3 untagged [Quidway-Ethernet1/0/24]port hybrid vlan 99 untagged

[Quidway-Ethernet2/0/0]port link-type hybrid [Quidway-Ethernet2/0/0]port hybrid pvid vlan 99 [Quidway-Ethernet2/0/0]port hybrid vlan 2 to 3 untagged

Thank you

www.huawei.com