

# Annex I: protocol de comunicació

Per dur a terme la comunicació entre processos en diferents màquines, s'utilitzarà un protocol específic d'enviament de trames que s'explicarà a continuació. S'ha de tenir en compte que els missatges s'enviaran mitjançant sockets utilitzant una comunicació orientada a connexió.

En aquest protocol s'utilitzarà un **únic tipus** de trama. Sent aquestes de dimensió **variable** i sempre formades pels següents 4 camps:

**Type:** Descriu el tipus de la trama en format hexadecimal 1 caràcter que contindrà un identificador de trama.

**Header:** Sempre estarà envoltat per claudàtors ([ i ]). La mida serà variable, però com a mínim el camp header serà: "[]".

**Length:** Camp de 2 bytes en format numèric que serveix per indicar la llargària del camp DATA.

**Data:** Aquest camp serveix per emmagatzemar-hi valors o dades que ha d'enviar la trama. La llargària d'aquest camp s'especifica en el camp previ LENGTH. Depenent del cas pot contenir diferents valors com s'especifica en cada funcionalitat. Amb aquest camp **NO** s'han d'enviar els claudàtors.

TYPE	HEADER	LENGTH	DATA
(1 Byte)	(x Bytes)	(2 Bytes)	(LENGTH Bytes)



# **NOVA CONNEXIÓ**

## Trinity\_Client->Trinity\_Servidor

Trama per demanar una connexió a un servidor Trinity.

TYPE: 0x01

HEADER: [TR\_NAME]

• LENGTH: Llargària Trinity\_Client name

DATA: [Trinity\_Client]

# **Trinity\_Servidor -> Trinity\_Client**

Trama OK connexió.

■ TYPE: 0x01

HEADER: [CONOK]

LENGHT: Llargària Trinity\_Server name

DATA: [Trinity\_Server]

Trama KO connexió. S'envia en el cas que no s'hagi pogut establir la connexió amb aquell Trinity en concret.

■ TYPE: 0x01

HEADER: [CONKO]

LENGHT: 0

■ DATA: *Empty* 



### **SAY MESSAGE**

### **Trinity\_Client->Trinity\_Servidor**

Trama per demanar enviar un missatge a un altre Trinity.

■ TYPE: 0x02

HEADER: [MSG]

LENGTH: Llargària camp DATA

DATA: [message]

### **Trinity\_Servidor -> Trinity\_Client**

Trama ACK del missatge enviat.

■ TYPE: 0x02

HEADER: [MSGOK]

LENGHT: 0DATA: Empty

### **EN CAS QUE SIGUI BROADCAST:**

### **Trinity\_Client->Trinity\_Servidor**

Trama per demanar enviar un missatge broadcast a tots els Trinitys als quals s'està connectat.

■ TYPE: 0x03

HEADER: [BROADCAST]

LENGTH: Llargària camp DATA

DATA: [message]

## **Trinity\_Servidor -> Trinity\_Client**

Trama ACK del missatge broadcast enviat.

■ TYPE: 0x03

HEADER: [MSGOK]

• LENGHT: 0

■ DATA: *Empty* 



# **SHOW AUDIOS**

### **Trinity\_Client->Trinity\_Servidor**

Trama per demanar els àudios disponibles del Trinity especificat.

■ TYPE: 0x04

HEADER: [SHOW\_AUDIOS]

■ LENGTH: 0

DATA: Empty

# **Trinity\_Servidor -> Trinity\_Client**

Trama amb la llista d'àudios que té el Trinity en concret.

■ TYPE: 0x04

HEADER: [LIST\_AUDIOS]

• LENGHT: Llargària camp DATA

■ DATA: [audio\_name1\n audio\_name2\n ... audio\_nameN]



### **DOWNLOAD AUDIO**

# Trinity\_Client->Trinity\_Servidor

Trama per indicar quin àudio es sol·licita al Trinity especificat.

■ TYPE: 0x05

HEADER: [AUDIO\_RQST]

LENGHT: Llargada camp DATA

DATA: [audio\_name]

### **Trinity\_Servidor -> Trinity\_Client**

Si l'àudio que es sol·licita no existeix en el servidor es respondrà amb un KO.

■ TYPE: 0x05

HEADER: [AUDIO\_KO]

LENGHT: 0DATA: Empty

## Trinity\_Servidor -> Trinity\_Client

Trama per enviar les dades del fitxer d'àudio corresponent.

■ TYPE: 0x05

HEADER: [AUDIO\_RSPNS]

LENGHT: Llargada camp DATA

DATA: [dades\_del\_fitxer]

Trama per indicar el final de la transmissió de dades i enviar el MD5SUM corresponent.

■ TYPE: 0x05

HEADER: [EOF]

LENGHT: Llargada camp DATA

DATA: [md5sum]



## Trinity\_Client->Trinity\_Servidor

Comprovació del MD5SUM correcta.

■ TYPE: 0x05

HEADER: [MD50K]

• LENGHT: 0

DATA: Empty

Comprovació de MD5SUM incorrecta.

■ TYPE: 0x05

HEADER: [MD5KO]

• LENGHT: 0

DATA: Empty

#### **EXIT**

### Trinity\_Client->Trinity\_Servidor

Trama per notificar al Servidor d'una desconnexió.

■ TYPE: 0x06

HEADER: []

LENGTH: Llargària Trinity\_Client name

DATA: [Trinity\_Client]

### Trinity\_Servidor->Trinity\_Client

Trama OK desconnexió.

■ TYPE: 0x06

HEADER: [CONOK]

• LENGHT: 0

■ DATA: *Empty* 

### Trama KO desconnexió.

■ TYPE: 0x06

HEADER: [CONKO]

■ LENGHT: 0

■ DATA: *Empty*