


# Lab 6 - Protocolul UDP

### **UDP**

- Protocol de nivel 4 (transport) neorientat pe conexiune, care nu garanteaza ordinea primirii mesajelor sau prevenirea pierderii pachetelor
- Realizeaza multiplexare la nivel de aplicatii si control al fluxului
- Un segment UDP se numeste datagrama
- La nivelul transport, o aplicatie care poate comunica pe retea este definita de un **port** (numar pozitiv pe 2 octeti)
- Formatul unei datagrame UDP:



### Socket

- Canal generalizat de comunicare inter-proces (peste retea) reprezentat in sisteme Unix printr-un descriptor de fisiere
- Poate fi vazut ca:
  - o un capat al unei conexiuni intre doua aplicatii
  - o pereche {adresa IP, port}

# Host si network byte order

- Endianness → ordonarea octetilor unui numar in memorie (ex. 256 = 0x0100)
  - o big endian (MSB first) → 01 | 00 (procesoare IBM, Motorola, etc.)
  - little endian (LSB first)  $\rightarrow$  00 | 01 (procesoare Intel, etc.)
- In retea → intotdeauna big endian
- Cand **trimitem** date pe retea, convertim in big endian (**network order**):
  - o htonl() → unsigned int pe 4 octeti
  - o htons() → unsigned int pe 2 octeti
- Cand primim date de pe retea, convertim in ce avem pe masina gazda (host order)
  - o ntohl() → unsigned int pe 4 octeti
  - o ntohs() → unsigned int pe 2 octeti (toate functiile se afla in *arpa/inet.h*).



## Comunicatie prin socketi UDP

#### • Structuri utilizate:

```
// adresa IPv4 (unde se pot folosi functiile inet_ntoa() si inet_aton()
// pentru a converti intr-un/dintr-un sir de caractere)
struct in_addr { uint32_t s_addr };
// adresa de socket
struct sockaddr {
    unsigned char sa family; // AF INET pentru IPv4, AF INET6 pentru IPv6
    char sa_data[14];
};
// adresa de socket in Internet
struct sockaddr in {
                                 // AF_INET pentru IPv4, AF_INET6 pentru IPv6
   unsigned short sin_family;
    unsigned short int sin port; // port (trebuie convertit in network/host order)
    struct in addr sin addr;
                                 // adresa IP
};
```


#### Pasi pentru comunicatie:

```
Client
                                                             Server
// se creeaza socket-ul care va fi folosit la comunicatie
int sock = socket(AF INET, SOCK DGRAM, 0);
// se completeaza adresa si portul
                                           // se completeaza informatii despre
// serverului la care ne conectam
                                           // adresa si portul pe care ascultam
struct sockaddr_in addr;
                                           struct sockaddr_in addr;
addr.sin family = AF INET;
                                           addr.sin family = AF INET;
                                           addr.sin port = htons(12345);
addr.sin port = htons(12345);
inet_aton("127.0.0.1", &addr.sin_addr);
                                           addr.sin addr.s addr = INADDR ANY;
                                           // se asociaza socketul cu portul ales
                                           int b = bind(sock, (struct sockaddr*)
                                           &addr, sizeof(addr));
// se trimit date catre server
                                           // se primesc date de la client
char buf[100];
                                           char buf[100];
int s = sendto(sock, buf, 100, 0,
                                           struct sockaddr in cli addr;
(struct sockaddr*) &addr, sizeof(addr));
                                           socklen t socklen = sizeof(cli addr);
                                           int r = recvfrom(sock, buf, 100, 0,
                                           (struct sockaddr*) &cli_addr, &socklen);
// se pot primi date de la server
                                           // se pot trimite date la client
// folosind functia recvfrom() (apelata
                                           // folosind functia sendto() (apelata
// la fel ca la server)
                                           // la fel ca la client)
// se inchide socket-ul
close(sock);
```




# Stop and wait

• Se trimite un pachet si apoi se asteapta confirmare (acknowledgment - ACK)



- Ce se intampla daca un pachet se pierde?
- Dar daca un ACK se pierde?



# Link-uri

Lab OCW

RFC UDP (768)

**Simulator** 

Formular feedback

C Crash Course

**Guide to Network Programming**