Atividade PT 7.6.1: Desafio: Integração das habilidades no Packet Tracer

Diagrama de topologia




Tabela de endereçamento

| Dispositivo | Interface | Endereço IP | Máscara de sub-rede | Gateway padrão |
|-------------|-----------|--------------|---------------------|----------------|
| R1 | Fa0/0 | 172.17.50.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| | Fa0/1.10 | 172.17.10.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| | Fa0/1.20 | 172.17.20.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| | Fa0/1.88 | 172.17.88.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| | Fa0/1.99 | 172.17.99.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| WRS2 | Internet | 172.17.88.25 | 255.255.255.0 | 172.17.88.1 |
| | LAN | 172.17.40.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| WRS3 | Internet | 172.17.88.35 | 255.255.255.0 | 172.17.88.1 |
| | LAN | 172.17.30.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| S1 | VLAN 99 | 172.17.99.31 | 255.255.255.0 | 172.17.99.1 |

| Dispositivo | Interface | Endereço IP | Máscara de sub-rede | Gateway padrão |
|-------------|---------------|--------------|---------------------|----------------|
| S2 | VLAN 99 | 172.17.99.32 | 255.255.255.0 | 172.17.99.1 |
| S 3 | VLAN 99 | 172.17.99.33 | 255.255.255.0 | 172.17.99.1 |
| PC1 | Placa de rede | 172.17.10.21 | 255.255.255.0 | 172.17.10.1 |
| PC2 | Placa de rede | 172.17.20.22 | 255.255.255.0 | 172.17.20.1 |

Objetivos de aprendizagem

- Configurar e verificar configurações básicas de dispositivo.
- Configurar VTP.
- Configurar o entroncamento.
- Configurar VLANs.
- Atribuir VLANs a portas.
- · Configurar STP.
- Configurar o roteamento inter-VLAN de roteador fixo.
- Configurar a conectividade sem fio.
- Verificar a conectividade fim-a-fim.

Introdução

Nesta atividade Habilidades Avançadas Integradas do Packet Tracer do Exploration: Comutação de Rede Local e de Rede sem Fio, você irá aplicar todas as habilidades aprendidas, inclusive a configuração de VLANs e VTP, otimizando STP, habilitando o roteamento inter-VLAN e integrando conectividade sem fio.

Tarefa 1: Definir e verificar configurações básicas de dispositivo

Etapa 1. Configurar comandos básicos.

Configure cada switch usando os comandos básicos a seguir. O Packet Tracer só avaliará os nomes de host e os gateways padrão.

- Nomes do host
- Banner
- Habilitar a senha secreta
- Configurações de linha
- Criptografia de serviço
- Gateways padrão do switch

Etapa 2. Configurar a interface VLAN de gerenciamento em S1, S2 e S3.

Crie e habilite uma interface VLAN 99 em cada switch. Use a tabela de endereçamento para a configuração do endereço.

Etapa 3. Verificar os resultados.

O percentual de conclusão deve ser 13%. Do contrário, clique em **Check Results** para ver quais partes necessárias ainda não foram concluídas.

Tarefa 2: Configurar VTP

Etapa 1. Configurar o modo VTP em todos os três switches.

Configure S1 como o servidor. Configure S2 e S3 como clientes.

Etapa 2. Configurar o nome de domínio VTP em todos os três switches.

Use CCNA como o nome de domínio de VTP.

Etapa 3. Configurar a senha de domínio VTP em todos os três switches.

Use cisco como a senha de domínio de VTP.

Etapa 4. Verificar os resultados.

O percentual de conclusão deve ser 21%. Do contrário, clique em **Check Results** para ver quais partes necessárias ainda não foram concluídas.

Tarefa 3: Configurar entroncamento

Etapa 1. Configurar o entroncamento em S1 S2 e S3.

Configure as interfaces apropriadas como troncos e atribua VLAN 99 como a VLAN nativa.

Etapa 2. Verificar os resultados.

O percentual de conclusão deve ser 44%. Do contrário, clique em **Check Results** para ver quais partes necessárias ainda não foram concluídas.

Tarefa 4: Configurar VLANs

Etapa 1. Criar as VLANs em S1.

Crie e nomeie as seguintes VLANs apenas em S1. O VTP anuncia as novas VLANs para o S2 e o S3.

- VLAN 10 Corpo docente/administração
- VLAN 20 Alunos
- VLAN 88 Rede sem fio(Convidado)
- VLAN 99 Gerenciamento&Padrão

Etapa 2. Verificar se as VLANs foram enviadas ao S2 e ao S3.

Use os comandos apropriados para verificar se o S2 e o S3 já têm as VLANs que você criou no S1. Pode demorar alguns minutos para o Packet Tracer simular os anúncios VTP.

Etapa 3. Verificar os resultados.

O percentual de conclusão deve ser 54%. Do contrário, clique em **Check Results** para ver quais partes necessárias ainda não foram concluídas.

Tarefa 5: Atribuir VLANs a portas

Etapa 1. Atribuir VLANs a portas de acesso em S2 e S3.

Atribua portas de acesso PC a VLANs:

VLAN 10: PC1

VLAN 20: PC2

Atribua as portas de acesso do roteador sem fio à VLAN 88.

Etapa 2. Verificar a implementação VLAN.

Use os comandos apropriados para verificar a implementação da VLAN.

Etapa 3. Verificar os resultados.

O percentual de conclusão deve ser 61%. Do contrário, clique em **Check Results** para ver quais partes necessárias ainda não foram concluídas.

Tarefa 6: Configurar STP

Etapa 1. Certificar-se de que S1 seja a root bridge para todas as instâncias de spanning tree.

Use a prioridade 4096.

Etapa 2. Verificar se o S1 é a root bridge.

Etapa 3. Verificar os resultados.

O percentual de conclusão deve ser 66%. Do contrário, clique em **Check Results** para ver quais partes necessárias ainda não foram concluídas.

Tarefa 7: Configurar roteamento inter-VLAN Router-on-a-Stick

Etapa 1. Configurar subinterfaces.

Configure as subinterfaces Fa0/1 em R1 usando as informações da tabela de endereçamento.

Etapa 2. Verificar os resultados.

Seu percentual de conclusão deve ser 79%. Do contrário, clique em **Check Results** para ver quais partes necessárias ainda não foram concluídas.

Tarefa 8: Configurar conectividade sem fio

Etapa 1. Configurar endereçamento IP para WRS2 e WRS3.

Defina configurações de rede local e, em seguida, endereçamento estático nas interfaces de Internet para WRS2 e WRS3, utilizando os endereços da topologia.

Nota: Um bug no Packet Tracer pode impedir a atribuição do endereço IP estático primeiro. Uma solução para esse problema é definir as configurações de rede local inicialmente em Configuração de rede. Salve as configurações. Em seguida, configure as informações de IP estático em Internet Connection Type e salve as configurações novamente.

Etapa 2. Definir configurações de rede sem fio.

- Os SSIDs dos roteadores são WRS2_LAN e WRS3_LAN, respectivamente.
- O WEP para ambos é 12345ABCDE.

Etapa 3. Configurar os roteadores sem fio para acesso remoto.

Configure a senha de administração como cisco123.

Etapa 4. Configurar PC3 e PC4 para acessar a rede utilizando DHCP.

PC3 conecta-se a WRS2 LAN e PC4 conecta-se a WRS3 LAN.

Etapa 5. Verificar o recurso de acesso remoto.

Etapa 6. Verificar os resultados.

O percentual de conclusão deve ser 100%. Do contrário, clique em **Check Results** para ver quais partes necessárias ainda não foram concluídas.

Tarefa 9: Verificar conectividade fim-a-fim

- Etapa 1. Verificar se o PC1 e o servidor Web/TFTP podem executar ping entre si.
- Etapa 2. Verificar se PC1 e PC2 podem executar ping um no outro.
- Etapa 3. Verificar se PC3 e PC1 podem executar ping um no outro.
- Etapa 4. Verificar se PC2 e PC3 podem executar ping um no outro.