```
14.4.3 LEGGE DI DALTON
 La pressione di una misula di ezas è pari alla somma delle pressioni parreiali.
                                 PV = N K_{R}T \rightarrow P = \frac{N K_{R}T}{V} = \frac{(N_{1} + N_{2} + \cdots) K_{R}T}{V} = \frac{N_{1} K_{R}T}{V} \cdot \frac{N_{2} K_{R}T}{V} + \cdots = \frac{P_{1} + P_{2} + \cdots}{V}
14.5 GAS REALE
Ou rendion en gas reale porsiano usare:

1) le SVILUPPO DEL VIRIALE: agginneure a NRT = 1 dei coefficienté covallire de grade requiere [es: PV = 1 + bp + cp²]
 2) LE EQUAZIONI DI VAN DER WALLS:
                 (P + a n2) (V- nb) = nRT
                                                 don a et sono coefficiente dijundente dall'intercerione tra le varie
                                                 molicole di gas.
14.6 STUDIO DEGLI STADI DELLA MATERIA
14. 7 LAVORO TERNO DINANICO
Consideriamo un cilíndre con pistore nimpito di gas. Partiamo dall'equilibrio e rescaldiamo finche rassingiamo di muovo l'equilibrio.
                                                                      DEc=L → L=0 => SL+F'E d = =0
                                                                      SL = -F'ediz = - PEAdy

QUASISTATICA

PE--P

SL = PAdy = Pdv
Considerando una superfici generica inven eleviano: de;= PdA;dh; → L-P∑dA;dh;-PV
                                                             L= JV PdV
Cuerla relation spiga possió si usano i grafici V-P per rappresentant le trasformacioni. La convenzione di segui dice du se
Itudiamo i lavori delle varie bearformarioni:
- ISOBARA: L. PJV, dv = P(VF-Vi)
- 150cor4: L: Jui Pdv =0
     ISOTERMA: L. Ju, Pdv = Ju, mRT dv = nRT Ju, v = nRT (lu ve-lu v;)
En generale, quindi, il lavoro dipude dalla trasformacion. L'unimulalmente si ossens elu il lavoro adiabatico (lavoro tra pareti
adiabaliche) dijude solo dagli stati iniciali e finale d'experimento urato è l'experimento di Joule.
```

```
14.8 PRINO PRINCIPIO DELLA TERNODINAMICA
Il lavoro di un sistema compielo durante una trosformazione adiabatica dipude solo da stato finale ed iniziale, non dalla
trasprinariou adiabatica scella.
Chalogo a quanto dello pre le force conouvative, olovià existere una feuriore di rhato v (energia interna): LAD = - AV

Le prò la transformariore non è cidialatica, il lavoro non sarà più ugual alla variazion di energia interna. Existerà, quindi, un altro reambio energetico tra i deu xisteni. Chiano quello termine maneante calore:
                                                             Q= L+AU -> SQ = SL+ dV
                                                                                                         [Ø] • [E] • [J]
                                                                                       S+d: S indica che dipude dal commino
                                                                                                    d circlica clu è cirdipendente dal commino
Un'unità di minura molto urata por il calore i la caloria. calore maurario ad abrare di un grado em grammo di acqua a 1 almosfera. La caloria i reala definita con l'experimento di Toule.
14.3 ENTALPIA, CAPACITÀ TERNICA, CALORE SPECIFICA/MOLARE E CALORE LATENTE

Li definisce entalpia la grandvera: H= U+ PV

Licerne U, P e V rous feureisnei de state, canche l'entalpia è una feureisne de state.
Courideriamo una benformariam isobara:
                                           AU = Q - L → AU = Q - PAV → Q = AU - PAV = (Up - Ui) - P(Vf - Ui) = HF - Hi
L'entalpia i, quindi, il calore scambialo or pressione costante
Li definire capacità tornica C = \frac{C}{3T}. La capacità tornica i una propostà del corps.

Li definire calou specifico C = \frac{C}{m}. A differensa della capacità tornica, il calou specifico dipude della nortaura.

Li definire cadar molare \frac{C}{m} = \frac{C}{n}.
Per calcolare il calore nambialo integriono.
                                                 Sa=mcd1 -> Q= St; mcdT = mcST, dT = mcaT

considerious m, c cont
Li dice codore balente il calore necessario a faor cambiare fasse ad un'unità di mana di sortaura. Il calore balente si indica con s.
```