## Абстрактные классы

B C++, класс в котором существует хотя бы один чистый виртуальный метод (pure virtual) принято считать абстрактным. Если виртуальный метод не переопределен в дочернем классе, код не скомпилируется. Также, в C++ создать объект абстрактного класса невозможно — попытка тоже вызовет ошибку при компиляции.

```
// абстрактный базовый класс
class Person {
    public:
            string name;
            int age;
           // чистый виртуальный метод
           virtual void specialization() = 0;
};
// производный класс
class Student : public Person{
     public:
            int yearOfStudy;
           void specialization() { cout << "Student" << endl; }</pre>
```

Механизм виртуальных функций реализует полиморфизм времени выполнения: какой виртуальный метод вызовется будет известно только во время выполнения программы. Пример:

```
class Person {
public:
    std::string name;
    int age;
    virtual void specialization() = 0;
};
class Student : public Person{
public:
    int yearOfStudy;
    void specialization() {
        std::cout << "Student" << std::endl;</pre>
    }
};
class Programmer : public Person{
public:
    int level;
    void specialization() {
        std::cout << "Programmer" << std::endl;</pre>
};
void foo( Person &person ){
    person.specialization();
}
int main(void){
    Student student;
    Programmer programmer;
    foo(student);
    foo(programmer);
}
```

Оператор typeid поддерживает в языке C++ возможность идентификации динамической информации о типе. В языке C++ оператор typeid возвращает ссылку на объект type\_info, описывающий тип объекта, к которому принадлежит оператор typeid. общая форма записи оператора typeid такова.

```
typeid(объект)
```

Класс type info определяет следующие открытые члены.

```
bool operator == (const type_info &ob) const;
bool operator != (const type_info &ob) const;
bool before (const type_info &ob) const;
const char *name() const;
```

Перегруженные операторы == и != служат для сравнения типов. Функция before() возвращает значение true, если возвращающий объект в порядке сопоставления стоит перед объектом, используемым в качестве параметра. Эта функция предназначена в основном для внутреннего использования. Её значение возврата не имеет нечего общего с наследованием или иерархией классов. Функция name() возвращает указатель на имя типа. Если оператор typeid применяется к указателю полиморфного класса, он автоматически возвращает тип объекта, на который он указывает. (полиморфный класс — это класс который содержит хотя-бы одну виртуальную функцию.) Следовательно, оператор typeid можно использовать для определения типа объекта, адресуемого указателем на базовый класс.

В языке C оператор typeid не поддерживается.

### Множественное наследование

В языке С++ множественное наследование позволяет одному дочернему классу иметь несколько родителей. Для использования множественного наследования нужно просто указать через запятую тип наследования и второй родительский класс:

```
class Human
    string name;
public:
    Human(string arg name) : name(arg name){}
    string getName() { return name; }
};
class Employee
    string employer;
public:
    Employee(string arg employer) : employer(arg employer){}
    string getEmployer() { return employer; }
};
// Класс Teacher открыто наследует свойства классов Human и Employee
class Teacher: public Human, public Employee
public:
    Teacher(string name, string employer): Human(name), Employee(employer){}
};
```

Множественное наследование может быть источником проблем. Может возникнуть неоднозначность, когда несколько родительских классов имеют метод с одним и тем же именем, например:

```
class USBDevice
    long id;
public:
    USBDevice(long arg id) : id(arg id){}
    long getID() { return id; }
};
class NetworkDevice
{
    long id;
public:
    NetworkDevice(long arg id) : id(arg id){}
    long getID() { return id; }
};
class WirelessAdapter: public USBDevice, public NetworkDevice
public:
    WirelessAdapter(long usbId, long networkId) : USBDevice(usbId),
NetworkDevice(networkId){}
};
•••
WirelessAdapter adapter(1234, 5678);
cout << adapter.getID() << endl; // какая версия getID() будет вызвана?
```

Компилятор пытается определить, есть ли у WirelessAdapter метод getID(). Так как этого метода у него нет, поэтому компилятор двигается по цепочке наследования вверх и смотрит, есть ли этот метод в каком-либо из родительских классов. И здесь возникает проблема — getID() есть как у USBDevice, так и у NetworkDevice. Вызов этого метода приведет к неоднозначности, компиляция завершится ошибкой. Проблему можно обойти, если явно указать компилятору, какую версию getID() следует вызвать:

```
WirelessAdapter adapter(1234, 5678);
cout << adapter.USBDevice::getID();</pre>
```

### Ромбовидное наследование

Ромбовидное наследование — это ситуация, когда один класс имеет 2 родительских класса, каждый из которых, в свою очередь, наследует свойства одного и того же родительского класса.

```
class PoweredDevice
                                                             PoweredDevice
};
class Scanner: public PoweredDevice
                                                  Scanner
                                                                               Printer
class Printer: public PoweredDevice
};
class Copier: public Scanner, public Printer
                                                                 Copier
};
```

Ha самом деле создание объекта класса Copier порождает две копии класса PoweredDevice: одну от Printer и одну от Scanner.

```
class PoweredDevice
public:
    PoweredDevice(int power) { cout << "PoweredDevice: " << power << endl; }</pre>
};
class Scanner: public PoweredDevice
public:
    Scanner(int scanner, int power)
     : PoweredDevice(power) { cout << "Scanner: " << scanner << endl; }
};
class Printer: public PoweredDevice
public:
                                                  PoweredDevice
                                                                              PoweredDevice
    Printer(int printer, int power)
     : PoweredDevice(power){
     cout << "Printer: " << printer << endl;</pre>
};
                                                                                 Printer
                                                     Scanner
class Copier: public Scanner, public Printer
public:
    Copier(int scanner, int printer, int power
     : Scanner(scanner, power),
                                                                   Copier
     Printer(printer, power) {}
};
```

При вызове Copier copier(1, 2, 3); получаем результат:

PoweredDevice: 3

Scanner: 1

PoweredDevice: 3

Printer: 2

Очевидно, что конструктор PoweredDevice вызывается дважды. Хотя иногда так и нужно, а иногда нужно, чтобы была одна копия PoweredDevice: общая как для Scanner, так и для Printer. Чтобы сделать родительский класс общим, используется ключевое слово virtual в строке объявления дочернего класса. Teпepь, при создании класса Copier, мы получим только одну копию PoweredDevice, которая будет общей как для Scanner, так и для Printer. Пример виртуального базового класса:

```
class PoweredDevice
public:
    PoweredDevice(int power) { cout << "PoweredDevice: " << power << '\n'; }
};
class Scanner: virtual public PoweredDevice // PoweredDevice теперь виртуальный базовый класс
public:
    Scanner(int scanner, int power) :
   PoweredDevice(power) // создания объекта класса Printer в этой программе игнорируется
   { cout << "Scanner: " << scanner << '\n'; }</pre>
};
class Printer: virtual public PoweredDevice // PoweredDevice теперь виртуальный базовый класс
public:
    Printer(int printer, int power) :
   PoweredDevice(power) // создания объекта класса Printer в этой программе игнорируется
   { cout << "Printer: " << printer << '\n'; }
};
class Copier: public Scanner, public Printer
public:
    Copier(int scanner, int printer, int power) : Scanner(scanner, power),
Printer(printer, power),
PoweredDevice(power) // построение PoweredDevice выполняется здесь
{}
};
```

Вывод вышеописанного примера для вызова Copier copier(1, 2, 3):

PoweredDevice: 3

Scanner: 1

Printer: 2

PoweredDevice теперь создается только один раз.

Виртуальные базовые классы всегда создаются перед не виртуальными базовыми классами, что обеспечивает построение всех базовых классов до построения их производных классов. Конструкторы Scanner и Printer по-прежнему вызывают конструктор PoweredDevice. При создании объекта Copier эти вызовы конструктора просто игнорируются, так как именно Copier отвечает за создание PoweredDevice, а не Scanner или Printer. Однако, если бы создавались объекты Scanner или Printer, то эти конструкторы вызывались бы и применялись обычные правила наследования.

Если класс, становясь дочерним, наследует один или несколько классов, которые, в свою очередь, имеют виртуальные родительские классы, то наиболее дочерний класс отвечает за создание виртуального родительского класса. В программе, приведенной выше, Соріег наследует Printer и Scanner, которые оба имеют общий виртуальный родительский класс PoweredDevice. Соріег, наиболее дочерний класс, отвечает за создание PoweredDevice. Это работает даже в случае одиночного наследования: когда Copier наследует только Printer, а Printer виртуально наследует PoweredDevice, то Соріег по-прежнему ответственный за создание PoweredDevice.

### Ключевое слово static

Ключевое слово static имеет разные значения в разных ситуациях, static можно применять и к переменным внутри блока, но тогда его значение будет другим. Локальные переменные имеют автоматическую продолжительность жизни, т.е. создаются, когда блок начинается, и уничтожаются при выходе из него. Использование ключевого слова static с локальными переменными изменяет их свойство продолжительности жизни с автоматического на статическое. Статическая переменная сохраняет свое значение даже после выхода из блока, в котором она определена. То есть она создается и инициализируется только один раз, а затем сохраняется на протяжении выполнения всей программы.

```
void incrementAndPrint()
{
    int value = 1; // автоматическая продолжительность жизни
    ++value;
    cout << value << endl;
} // переменная value уничтожается здесь

int main()
{
    incrementAndPrint(); // 2
    incrementAndPrint(); // 2
    incrementAndPrint(); // 2
}</pre>
```

Каждый раз, при вызове функции incrementAndPrint(), создается переменная value, которой присваивается значение 1, далее функция incrementAndPrint() увеличивает значение переменной до 2, а затем выводит его. Когда incrementAndPrint() завершает свое выполнение, переменная выходит из области видимости и уничтожается. Если переменной value добавить ключевое слово static, то пример будет работать иначе:

```
void incrementAndPrint()
{
    static int value = 1; // переменная value является статической
    ++value;
    cout << value << endl;
} // переменная value не уничтожается, но становится недоступной вне функции
int main()
{
    incrementAndPrint(); // 2
    incrementAndPrint(); // 3
    incrementAndPrint(); // 4</pre>
```

Класс может содержать в себе статические переменные. Если они являются открытыми, то есть возможность получить к ним доступ напрямую через имя класса и оператор разрешения области видимости.

```
class Anything
public:
    static int s value;
};
// статический неконстантный член класса требует определения вне класса
int Anything::s value = 1;
int main(){
  Anything anything;
  cout << anything.s value << endl; // вызов через объект
  cout << Anything::s value << endl; // вызов через имя
  класса и оператор разрешения области видимости
```

Если они являются закрытыми, то получить доступ напрямую уже не удастся. В таком случае, доступ к закрытым членам класса осуществляется через public-методы.

```
class Anything
private:
    static int s value;
public:
    static int getValue(){ return s value; }
};
// статический неконстантный член класса требует определения вне класса
int Anything::s value = 1;
int main(){
  Anything anything;
  cout << anything.getValue() << endl; // вызов через объект
  cout << Anything::getValue() << endl; // вызов через имя
  класса и оператор разрешения области видимости
```

Статический член класса похож на глобальную переменную. Отличие заключается в том, что возможно ограничить к ней доступ через указание public/private/protected и требованием писать полное имя при доступе из-вне класса. Определение статической переменой обычно происходит вне класса, чаще всего в файле реализации т.е. в срр-файле. Такой подход необходим, чтобы не было дублирования кода инициализации в других модулях, подключающих заголовочный файл. Если оставить определение в заголовочном файле, то получим ошибку множественного определения во всех модулях (кроме первого), подключающих его через #include. Начиная со стандарта C++17 появилась возможность объявлять статические неконстантные члены класса встроенными inline. В таком случае определение вне класса не требуется.

Статический член класса может быть объявлен константой, в таком случае его определение может быть в рамках класса.

```
class Anything
public:
  static const int s value = 1; // определение
статического константного члена класса
};
int main(){
  Anything anything;
  cout << anything.s value << endl; // вызов через
  объект
  cout << Anything::s value << endl; // вызов через
  имя класса и оператор разрешения области видимости
```

Подобно статическим переменным-членам, статические методы не привязаны к какому-либо одному объекту класса. Их можно вызывать напрямую через имя класса и оператор разрешения области видимости, а также через объекты класса. Поскольку статические методы не привязаны к объекту, то они не имеют скрытого указателя \*this и могут напрямую обращаться к другим статическим переменным или функциям, но не могут напрямую обращаться к нестатическим членам класса.

```
class Anything
public:
    // объявление статической переменной
    static int s_value;
    // объявление статического метода
    static int getValue();
};
// определение статической переменной
int Anything::s value = 1;
// определение статического метода
int Anything::getValue(){ return s value; }
```

# Преобразования типов

В C++ есть четыре оператора явного преобразования (приведения) типов: const\_cast, static\_cast, dynamic\_cast и reinterpret\_cast. Кроме того, для совместимости поддерживается приведение в стиле C.

const\_cast убирает (или добавляет, но это редко используется) так называемые cv-спецификаторы (cv qualifiers) — const и volatile. Спецификатор volatile встречается редко, так что const\_cast обычно применяется для снятия const при обращении к некорректно написанным сторонним библиотекам. При использовании остальных операторов приведения типов сv-спецификаторы остаются неизменными.

```
double X;
const double *px = &x; // *px имеет тип const double, но переменная x не константная
*px = 10.0; // ошибка!
double *px_free = const_cast<double *> (px); // const снят
*px_free = 10.0; // ошибка!
```

Если приведение невозможно, выдаётся ошибка на этапе компиляции. Необходимо помнить, что попытка записи в изначально константный объект или переменную приводит к неопределённому поведению. Лучше const\_cast не использовать, изменить программу так, чтобы его использование не требовалось.

static\_cast статически (то есть на этапе компиляции) преобразует выражение одного типа к другому типу. Может быть использован везде, где допустимо неявное преобразование типов (в частности, преобразования чисел вроде int i = 1.3, преобразование указателя произвольного типа в нетипизированный указатель void\*, указателя на производный класс в указатель на базовый или перечислимого типа в интегральный), а также для приведения:

- любого типа к типу void (допустимое, но обычно ненужное на практике преобразование);
- нетипизированного указателя void\* к указателю произвольного типа.
- ссылку базового класса к производному. Допустимо, если объект на самом деле производного класса, но опасно, если это не так. Чтобы иметь возможность проверить корректность, для такого преобразования лучше использовать dynamic\_cast но применимо это только для полиморфного базового класса.
- указателя на базовый класс к указателю на производный класс (аналогично, надёжнее использовать dynamic\_cast, если это возможно);
- интегральных типов (int, char и т. п.) к перечислимым (enum).

Если приведение невозможно, выдастся ошибка на этапе компиляции. Позволяет привести одно значение к другому значению. Именно оператор static\_cast наряду с неявными преобразованиями наиболее часто используется на практике.

dynamic\_cast динамически (на этапе выполнения) приводит полиморфный базовый класс к производному с проверкой преобразования. Таким образом, чтобы можно было воспользоваться оператором dynamic\_cast, в базовом классе должна быть хотя бы одна виртуальная функция (таблица виртуальных функций используется для определения реального типа объекта). Если это условие не соблюдено, выдаётся ошибка на этапе компиляции.

#### Используется для приведения:

- указателя на базовый класс к указателю на производный класс: dynamic\_cast<derived\_class \*>(base\_class\_ptr\_expr) если приведение невозможно, будет возвращён NULL
- базового класса к ссылке на производный класс: dynamic\_cast<derived\_class &>(base\_class\_ref\_expr) если приведение невозможно, будет выброшено исключение bad\_cast. В отличие от других операторов приведения типов, dynamic\_cast позволяет определить корректность преобразования на этапе выполнения программы и при необходимости обработать ошибку (NULL или исключение bad cast).

reinterpret\_cast интерпретирует память в соответствии с заданным типом без проверок. Используется для приведения указателя к указателю на другой тип, указателя к целому, целого к указателю, ссылки к ссылке, объекта к ссылке (в последнем случае фактически интерпретируется адрес объекта). reinterpret\_cast не может привести одно значение к другому значению (для приведения значений используется static cast).

```
reinterpret_cast<T2 *>(T1 *)
reinterpret_cast<integer_expression>(T *)
reinterpret_cast<T *>(integer_expression)
```

```
Пример reinterpret cast:
```

```
double x = 1;
int i = -1;
char *cd = reinterpret_cast<char *>(&x);
unsigned *ui = reinterpret_cast<unsigned*>(&i);
unsigned &ui = reinterpret_cast<unsigned &>(i);
```

В примере cd будет указывать на первый байт переменной х. Указатель ui будет указывать на байты i.

```
unsigned *u = reinterpret_cast<unsigned *>(&i);
unsigned *u_err = reinterpret_cast<unsigned
  *>(i); // никогда не стоит так делать!
```

Если каст указателя будет применен к переменной, которая меньше, чем новый, то будет частично захвачено значение, которое стоит в стеке предыдущим:

```
double x = 32.3244;
// double x = 32.33434;
int i = -1;
double *u = reinterpret cast<double *>(&i);
std::cout << *u << std::endl;</pre>
>> -3.90132e+233
//double x = 32.3244;
double x = 32.33434;
int i = -1;
double *u = reinterpret cast<double *>(&i);
std::cout << *u << std::endl;</pre>
>> -7.30848e-120
```

Приведение в стиле С или C-style cast — самое медленное преобразование, так как последовательно перебираются следующие вызовы:

1) const\_cast
2) static\_cast
3) static\_cast + const\_cast
4) reinterpret\_cast
5) reinterpret\_cast + const\_cast
Таким образом, приведение в стиле С универсально.

```
double x = 1;
int i = -i;
char *pc = (char *)(&x);
unsigned &u_ref = (unsigned &)i;
unsigned *u_ptr = (unsigned *)&i;
```

Считается, что приведение в стиле C найти в коде труднее, чем операторы XXX cast.