
Ski nautique et responsabilités

Sécurité et papiers

Le chef de bord répond de tout ce qui se passe à bord. Retiens les chiffres du ski et du véhicule nautique à moteur, puis l'ordre des gestes quand ça tourne mal.

Le ski nautique, deux à bord, de jour, au large des 300 mètres



- Deux à bord : l'un conduit, l'autre surveille, et il a 16 ans au moins.
- Seul le moniteur de ski nautique breveté d'État peut tout faire seul, avec un rétroviseur.
- Départ et retour par un chenal de vitesse, dégagé.
- Les règles sont celles du préfet maritime de ta façade : vérifie son arrêté. En Atlantique, à moins de 2 milles de la côte.

Piège
Tracter seul parce que le rétroviseur permet de voir le skieur. Pour toi, il faut une deuxième personne, d'au moins 16 ans, qui ne fait que surveiller.

Gilet, flamme et remorque

Qui ou quoi	Exigé
Le skieur	Un équipement individuel de flottabilité
Le navire tracteur	Une flamme fluorescente orange de 2 mètres
Bouée ou engin tracté	Remorque flottante de couleur vive, largage rapide sur le bateau
Parachute ascensionnel	50 mètres de haut au plus, jamais à plus de 2 milles de la côte

Le chenal traversier et les pictogrammes

- Chenal traversier : cylindrique à bâbord, conique à tribord, en accédant au rivage.
- Pictogramme : figure blanche sur fond bleu, autorisé. Figure noire sur fond blanc barré de rouge, interdit.

Le véhicule nautique à moteur

Conçu pour	Distance d'un abri	Flottabilité
Une personne au plus	2 milles	Niveau 50
Plus d'une personne	6 milles	Niveau 50 jusqu'à 2 milles, niveau 100 au-delà

- Navigation exclusivement diurne.
- En permanence : flottabilité et néoprène de 2 mm au moins.
- Moins de 2 milles : repérage lumineux, remorquage, marées. De 2 à 6 milles s'ajoutent feux à main, compas, cartes, RIPAM, balisage.

Piège
Retenir 2 milles pour tous les scooters des mers : cette valeur ne vaut que pour les monoplaces.

Le chef de bord répond du bord

- Il répond de la conduite, des règlements et de la sécurité des personnes embarquées. Ni le propriétaire, ni le plus âgé : celui qui conduit.
- Il s'assure que sa navigation convient au bateau et que le matériel est à bord et en état ; il le met en œuvre quand il le faut.
- Respecter le RIPAM n'exonère pas d'une négligence (règle 2).
- Conduire sans permis : contravention de 5e classe.

Détresse, on alerte sur le doute


- Brassières dès que ça se dégrade. Alerte dès que tu doutes de t'en tirer seul.
- La VHF avant le téléphone, le 196 depuis un téléphone. On reste à bord tant que le bateau flotte.

Signal	Quand
MAYDAY	Danger grave et imminent, assistance immédiate
PAN PAN	Urgence sans menace immédiate, comme une avarie de moteur sans danger imminent

Échouement et panne


- Échouement : la coque et la voie d'eau d'abord, pas de marche arrière à plein gaz avant d'avoir vu la coque.
- Marée montante, on attend. Marée descendante, chaque minute compte.
- Hélice et refroidissement vérifiés avant de relancer le moteur.
- Panne avec dérive vers un danger : on mouille avant d'ouvrir le capot.

Feu et voie d'eau, l'ordre commande



- Pas d'eau sur un feu électrique ou d'hydrocarbures.
- Voie d'eau : écoper avant d'avoir bouché ne fait que retarder l'issue.

L'homme à la mer, ne pas perdre le point de vue



- Sous voiles, on abat puis on revient. Au moteur, on vire du côté opposé, pour éloigner l'hélice.
- Approche face au vent : l'arrière, où tourne l'hélice, reste loin de la personne.

Tiré de ces textes, liés article par article dans chaque leçon

Fiche ski nautique : arrêtés des préfets maritimes, Méditerranée n° 125/2013 art. 4 et 5, Atlantique n° 2018/090 art. 3-3 (fiche du site)
Arrêté du 27 mars 1991, article 1 ; article 2 ; annexe I ; annexe II
Balisage AISM, région A, marques spéciales (fiche du site)
Division 240, article 240-2.13 ; article 240-2.12 ; article 240-1.02 ; article 240-1.03
RIPAM, règle 2 ; règle 5
Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007, article 2 ; article 15 ; article 16 ; article 18
Fiche conduite à tenir (fiche du site)