

27/01/2025

Rapport FAI

SAE 3.03

Alexis STOCK, Rayane SADEK et Mathéo FRITSCHY
RT21 CYBER FA

Table des matières

Introduction.....	2
Architecture.....	2
Rôles des Routeurs	2
Rôles des AS.....	2
Plan d'adressage et liassions routeur	2
Configuration du Réseau	3
Nommage des Équipements et démarrage.....	3
Exemple :	3
Configuration des Interfaces et Loopbacks	3
Exemples :.....	3
Mise en Place des Protocoles de Routage.....	4
RIP et OSPF	4
Sessions BGP et MP-BGP	5
Configuration des VRF	6
Exemples :.....	6
Configuration du Routage entre PE et CE	6
Exemples :.....	6
Filtrage des Préfixes dans MP-BGP	Erreur ! Signet non défini.
Exemples :.....	Erreur ! Signet non défini.
Conclusion	7

Introduction

La partie FAI (fournisseur d'accès internet) de la SAE3.03 a pour but d'interconnecter les sites des entreprises UC Exchange et ABC Conseil à travers une architecture réseau basée sur la technologie MPLS-VPN. Cette solution permet de garantir une connectivité fiable et sécurisée entre leurs différentes Site.

UC Exchange compose de deux sites un à Strasbourg et un à Metz. ABC Conseil est composée de trois sites un à Strasbourg, un à Metz et un à Nancy. L'architecture repose sur trois AS (systèmes autonomes) gérés par le fournisseur d'accès Internet (FAI), chaque AS jouant un rôle clé dans l'interconnexion des sites. Les échanges de données entre les sites sont gérés via des sessions BGP et MP-BGP, accompagnées de VRF pour isoler logiquement les réseaux des deux entreprises.

L'objectif principal de la FAI est d'assurer une communication optimale entre les sites des deux entreprises. Ce rapport détaille la conception de l'architecture réseau, les configurations mises en œuvre, ainsi que les tests de connectivité et de redondance.

Architecture

Rôles des Routeurs

Routeurs **P** : Transit des données.

Routeurs **PE** : Interconnexion des sites clients.

Routeurs **ASBR** pour l'échange des routes entre les systèmes autonomes.

Routeurs **CE** : Interface entre le réseau client et le réseau du FAI, permettant l'échange de routes avec les routeurs PE.

Rôles des AS


AS 10 : Gestion des sites d'ABC Conseil.

AS 20 : Extension des sites d'ABC Conseil et connectivité avec UC Exchange.

AS 30 : Réseau principal pour UC Exchange et liaison inter-AS.

Plan d'adressage et liaisons routeur

Le plan d'adressage des différents routeurs et les liaisons entre chaque routeur nous a été données sur la maquette si dessous :



Configuration du Réseau

Nommage des Équipements et démarrage(GNS3)

Renommer chaque équipement en respectant les noms désignés sur la maquette est une étape essentielle pour garantir une organisation claire du réseau. Une nomenclature cohérente simplifie la gestion, facilite la configuration des routeurs et minimise les erreurs lors des interventions. Cela est particulièrement utile pour identifier rapidement les équipements lors du dépannage ou de la modification des configurations.

Exemple :

Renommer un routeur

Faites une clique droite sur votre routeur puis cliquer sur change hostanme :




Figure 1 change hostname de PE1

Ensuite cliquer droit sur le routeur et cliquer sur le triangle vert pour le lancer

Configuration des Interfaces et Loopbacks

Attribuer des adresses IP aux interfaces physiques et aux loopbacks permet d'assurer une communication fiable entre les équipements réseau. Chaque interface physique reçoit une adresse IP unique, facilitant l'identification des connexions. Les loopbacks offrent une identification stable des routeurs, indépendamment de l'état des interfaces physiques.

Exemples :

Configuration des interfaces et de la loopback des routeurs

```
!interface Loopback0
 ip address 10.10.1.1 255.255.255.255
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 10.10.10.5 255.255.255.252
 speed auto
 duplex auto
 mpls ip
!
interface FastEthernet0/1
 ip vrf forwarding UC_Exchange
 ip address 172.16.20.10 255.255.255.252
 speed auto
 duplex auto
```

Figure 2: Configuration int et lo 0 PE1

Les interfaces des routeurs ont été changer mais cela reste identique à la maquette,

F0/0 = e0/0, F0/1 = e0/1, F1/0 =e0/2 et F1/1 = e0/3

Pour les IP a rentrer dans chaque interface il faudra se référer a la maquette en gardant en tête que les interfaces sont différentes comme indiquer au-dessus

Il faudra rajouter « mpls ip » dans chaque interface connecter au sein de la FAI

Mise en Place des Protocoles de Routage

RIP et OSPF

La configuration des protocoles de routage RIP et OSPF assure la connectivité interne au sein des systèmes autonomes (AS).

RIP : Utilisé pour les AS 10 et 20, il garantit un échange de routes simple et efficace pour les topologies moins complexes.

OSPF : Déployé dans l'AS 30, il est adapté aux environnements plus larges grâce à sa scalabilité et à sa convergence rapide.

Exemples :

Configuration de l'OSPF sur tous les routeurs de l'as 30

```
router ospf 1
  router-id 10.10.8.8
  network 10.10.8.8 0.0.0.0 area 0
  network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
  network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0
  network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0
  
```

Figure 3 OSPF router P1 AS 30

Router-id → ip de la loopback du router
Network → tous les réseaux connus du router avec le mask inverser

Configuration du RIP sur tout les routeurs de l'as 10 et 20

```
router rip
  version 2
  network 10.0.0.0
  no auto-summary
  
```

Figure 4 RIP router P1 AS 10

La configuration et la même pour tous les routeurs de l'as 10 et 20

Test :

```
P1AS30#ping 10.10.7.7
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.7.7, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/9/12 ms
P1AS10#
```

Figure 5 Ping de P1 AS 30 à ASBR7

```
P1AS10#ping 10.10.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/19/20 ms
P1AS10#
```

Figure 6 Ping de P1 AS 10 à PE1

Sessions BGP et MP-BGP

Les sessions BGP et MP-BGP sont essentielles pour transférer les préfixes IPv4 et VPNv4 entre et au sein des AS.

Route-Reflector : Dans chaque AS, le routeur P1 agit comme Route-Reflector, et les autres routeurs sont configurés comme clients pour réduire le nombre de sessions nécessaires.

Communication inter-AS : Les ASBR (AS Border Routers) sont configurés pour établir des sessions BGP et MP-BGP, permettant une interconnexion fluide entre les réseaux des clients.

Filtrage des préfixes : La commande "no bgp default route-target filter" est activée sur les ASBR pour permettre le transfert des routes VPNv4.

Exemples :

Configuration du Route-Reflector (P1 AS10).

```
router bgp 10
  bgp log-neighbor-changes
  neighbor 10.10.1.1 remote-as 10
  neighbor 10.10.1.1 update-source Loopback0
  neighbor 10.10.1.1 route-reflector-client
  neighbor 10.10.2.2 remote-as 10
  neighbor 10.10.2.2 update-source Loopback0
  neighbor 10.10.2.2 route-reflector-client
  neighbor 10.10.3.3 remote-as 10
  neighbor 10.10.3.3 update-source Loopback0
  neighbor 10.10.3.3 route-reflector-client
!
address-family vpnv4
  neighbor 10.10.1.1 activate
  neighbor 10.10.1.1 send-community extended
  neighbor 10.10.1.1 route-reflector-client
  neighbor 10.10.2.2 activate
  neighbor 10.10.2.2 send-community extended
  neighbor 10.10.2.2 route-reflector-client
  neighbor 10.10.3.3 activate
  neighbor 10.10.3.3 send-community extended
  neighbor 10.10.3.3 route-reflector-client
exit-address-family
```

Figure 7 BGP P1 AS 10

A configurer sur chaque as sur le routeur P1 en adaptent les IP

Configuration des clients sur PE1 et ASBR1.

```
router bgp 10
  bgp log-neighbor-changes
  no bgp default route-target filter
  neighbor 10.10.4.4 remote-as 10
  neighbor 10.10.4.4 update-source Loopback0
  neighbor 10.10.4.4 next-hop-self
  neighbor 172.16.10.6 remote-as 20
!
address-family vpnv4
  neighbor 10.10.4.4 activate
  neighbor 10.10.4.4 send-community extended
  neighbor 172.16.10.6 activate
  neighbor 172.16.10.6 send-community extended
exit-address-family
```

Figure 8 BGP ASBR1

A configurer sur chaque routeur ASBR

En n'oubliant pas de renseigner l'adresse ip de l'ASBR présent dans l'autre AS

```
router bgp 10
  bgp log-neighbor-changes
  neighbor 10.10.4.4 remote-as 10
  neighbor 10.10.4.4 update-source Loopback0
!
address-family vpnv4
  neighbor 10.10.4.4 activate
  neighbor 10.10.4.4 send-community extended
exit-address-family
```

Figure 9 BGP PE1

A configurer pour chaque PE

Pour cette configuration il n'est nécessaire d'y rentrer que l'IP de P1

Configuration des VRF

La mise en place des VRF (Virtual Routing and Forwarding) permet de segmenter logiquement les réseaux des deux entreprises :

ABC_Conseil : VRF avec RD et RT configurés à 10:1.

UC_Exchange : VRF avec RD et RT configurés à 10:2.

Ces VRF garantissent une isolation des flux et une gestion sécurisée des échanges.

Exemples :

Configuration des VRF PE

```
ip vrf ABC_Conseil
rd 10:1
route-target export 10:1
route-target import 10:1
!
ip vrf UC_Exchange
rd 10:2
route-target export 10:2
route-target import 10:2
```

Figure 10 VRF PE6

VRF à configurer sur chaque routeur en fonctions de la VRF qu'il a besoin

```
interface FastEthernet1/0
ip vrf forwarding UC_Exchange
ip address 172.16.20.18 255.255.255.252
speed auto
duplex auto
!
interface FastEthernet1/1
ip vrf forwarding ABC_Conseil
ip address 172.16.20.22 255.255.255.252
speed auto
duplex auto
!
```

Figure 11 VRF sur int PE6

Interfaces VRF à configurer avec sur l'interface relier à un routeur CE attention à ne pas oublier de remettre l'IP de l'interface après la configuration de la VRF sur l'interface

Configuration du Routage entre PE et CE

Pour relier les routeurs CE et PE, des configurations adaptées sont mises en place en fonction des besoins de chaque client :

UC Exchange : Utilisation d'un routage statique, simple et efficace pour les besoins spécifiques.

ABC Conseil : Déploiement du routage RIP pour une gestion dynamique des routes, offrant flexibilité et évolutivité.

Exemples :

Configuration du routage statique (CE1_1)

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.20.10
```

Figure 12 CE1-1 routage statique

Routage statique à mettre sur tout les CE1-X

Configuration du routage RIP (CE2_1)

```
router rip
version 2
network 172.16.0.0
network 192.168.20.0
no auto-summary
```

Figure 13 CE2-1

Routage rip à mettre sur tous les CE2-X

Test :

```
CE21#ping 192.168.30.1 source lo 0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.30.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.20.1
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 52/68/108 ms
```

Figure 14 PING de CE2-1 a C2-3

Après tout ces configurations nous sommes en capacités de pouvoir faire des ping su d'autre sites de même VRF

Conclusion

La mise en place d'une architecture MPLS-VPN pour les entreprises ABC Conseil et UC Exchange constitue une étape cruciale pour garantir une connectivité performante et sécurisée entre les différents sites. C'est pourquoi ce projet a été expérience enrichissante, offrant l'opportunité de renforcer nos compétences techniques.