## CHIMIE



Antoine Hoste Corentin Chatelier Alexander Micklewright

 $\mathcal{PC}^{\star}$ Lycée du Parc  $\mathbf{2012} - \mathbf{2013}$ 

## Table des matières

Ι	Ch	nimie Organique	5
1	Car	bonyles	6
	1.1	·	6
	1.2	Protection	6
	1.3		6
	1.4	Additions Nucléophiles	7
	1.5	Tautomérie céto-énol	8
	1.6	Énolate	8
	1.7	Aldolisation - Cétolisation	8
	1.8	Crotonisation	9
	1.9		10
	1.10	·	10
	1.11	Dialkylation $\alpha$ - $\beta$	11
			11
2	Acid	des Carboxyliques 1	2
-	2.1	Propriétés	
	2.2	Estérification	
	2.3		13
			13
		v	13
			14
			14
	2.4		15
	2.5	·	15
			15
			15
			16
			16
	2.6		16
3	Alce	ènes 1	8
•	3.1		18
	0.1		18
			18
	3.2	v e	19
	0.4		19
		0.2.1 DOIAHUII	LЭ

		3.2.2	Oxydation des alkylboranes	19					
		3.2.3	Bilan de l'hydroboration						
		3.2.4	Halogenation						
	3.3		$\operatorname{ydation}$						
	3.3	3.3.1	Formation de l'époxyde						
		3.3.2	Hydrolyse						
	3.4		ydroxylation						
4	Hyo	lrocarl	bures aromatiques	21					
	$4.1^{\circ}$	Haloge	${ m g\'enation}$	21					
	4.2		ation						
	4.3		${f tion}$						
	4.4	_	tion						
	4.5	Polyst	subsitutions électrophiles	23					
		4.5.1	Règle de HOLLEMAN						
		4.5.2	Régiosélectivité						
	4.6	Oxyda	ation						
5	Spe	ctrosc	copie infrarouge et RMN	25					
	5.1		aux d'énergie d'une molécule	25					
	5.2		roscopie infrarouge						
		5.2.1	Principe						
		5.2.2	Allure du spectre						
		5.2.3	Tables						
	5.3	Résor	onnance magnétique nucléaire						
		5.3.1	Principe						
		5.3.2	Etude du signal						
		5.3.3	Aspect des pics						
6	Théorie de HÜCKEL simple 30								
	6.1		rie des orbitales moléculaires						
			Approximations						
		6.1.2	Méthode CLOA						
		6.1.3	Recouvrement						
		6.1.4	Interactions entre deux OA						
		6.1.5	Equation séculaire						
	6.2		rie de HÜCKEL simple						
		6.2.1	Principe						
	6.3	Applio	$\operatorname{ication}^{-1}$						
		6.3.1	Ethylène						
		6.3.2	Acétylène						
		6.3.3	Butadiène						
7	Les	matér	riaux polymères : généralités et synthèse	36					
	7.1	Génér	_ ,						
	_	7.1.1	Structure						
		7.1.2	Caractéristiques moléculaires des polymères linéai						
		7.1.3	La chimie macromoléculaire						

	7.2	Polym	érisation par étapes	38
		7.2.1	Exemples	38
		7.2.2	Fonctions réactives et fonctionnalités	
		7.2.3	Mécanisme général	
	7.3	Polym	érisation en chaîne	40
		7.3.1	Caractères généraux	40
		7.3.2	Polymérisation radicalaire homogène	40
		7.3.3	Polymérisation anionique	43
		7.3.4	Comparaison des polymérisation anionique et radicalaire	44
8			iaux polymères : architecture et propriétés physico-chimiques	
	8.1		ecture des polymères	45
		8.1.1	Enchaînement des unités monomères	
		8.1.2	Structure spatiale des polymères	
		8.1.3	Structure configurationnelle des polymères	48
п	$\mathbf{C}$	himie	e Générale	49
9	Dáfi	inition	des fonctions d'état F et G	50
10	Le l	Potenti	iel Chimique	52
11	Équ	ilibres	Chimiques	55
<b>12</b>		_	nes d'Ellingham	57
	12.1		8	
			Dioxygène	
			Oxydes	
	12.2		nodynamique de l'oxydation du zinc	
			Equilibres en présence	
			Enthalpie libre standard de réaction	
			Equation des droites	58
			Diagramme d'Ellingham du Zinc	59
	10.9		Détermination graphique de la pression de corrosion	59
	12.3	_	ummes d'Ellingham	60
			Principe de construction	60 60
13			d'Oxydoréduction	61
			els de première année	61
				62
			le de NERNST	63
	13.4		ciel d'électrode	64
			Electrode à hydrogène	64
	19.5		Définition du potentiel d'électrode	64
			tion des potentiels d'oxydoréduction	65 65
	15.0	r rinci]	pe de construction d'un diagramme potentiel-pH	65

	13.6.1 Position du problème	
13.7	Quelques diagrammes	6
	13.7.1 Eau	6
	13.7.2 Fer	7
	13.7.3 Zinc	0
	13.7.4 Cuivre	1
14 Ele	ctrolyse	4
	Approche thermodynamique	4
	14.1.1 Exemple	4
	14.1.2 Essai d'interprétation thermodynamique	4
	14.1.3 Vérifications expérimentales	
14.2	Généralités sur les courbes intensité-potentiel	
	14.2.1 Insuffisance de la thermodynamique	
	14.2.2 Phénomène de transferts	
	14.2.3 densité de courant, mesure de la vitesse	
	14.2.4 Tracé des courbes	
	14.2.5 Allure des courbes	
	14.2.6 Interprétation	
	14.2.7 Applications à quelques systèmes électrochimiques	
15 Phe	énomènes de corrosion 7	8
	Nature de la corrosion	
	Corrosion uniforme	
	15.2.1 Approache thermodynamique	
15.3	Corrosion différentielle	
1010	15.3.1 Corrosion par aération différentielle	
15.4	Etude cinétique	
10.1	15.4.1 Couple $M^{2+}/M_s$	
	15.4.2 Couple $M^{2+}/M_s$ en présence d'eau	
15.5	Méthode de protection contre la corrosion	
10.0	15.5.1 Courbe de polarisation d'un métal	
	15.5.2 Protection cathodique	
15.6	Conclusion	

# Première partie Chimie Organique

## Chapitre 1

## Carbonyles

## 1.1 Acétalisation (Catalyse Acide)

$$R - C + R_1 - OH \longrightarrow R - C - OH \xrightarrow{R_1 - OH} R - C - OR_1$$

$$H \xrightarrow{H \text{ finincital}} R - C - OR_1$$

$$H \xrightarrow{H \text{ finincital}} R - C - OR_1$$

 $\underline{\text{M\'ecanisme}}: a/b \iff A.N.R_1OH \iff a/b \iff a/b \iff E \iff A.N. \iff a/b$ 

## 1.2 Protection

A l'aide d'un diol. z.B : glycol  $\left(\text{HO}^{\text{OH}}\right)$ 1) Protection 2) Réaction 3) Déprotection

## 1.3 Réduction

A.H. - A.M. - C.C. CHIMIE  $\mathcal{PC}^{\star}$ 

 $\Rightarrow$  Pas d'action sur C=C

Rq: NaH, LiH!

## 1.4 Additions Nucléophiles

\* Organomagnésiens : BASES avant tout!!!

$${\stackrel{\delta \oplus}{\rm R}} - {\stackrel{\delta \oplus}{\rm Mg}} - {\rm X}$$

#### ⋆ Cyanure d'Hydrogène :

$$R_{1} - C \xrightarrow{\stackrel{\textstyle C}{\longleftarrow} N \mid} R_{2} - C \xrightarrow{\stackrel{\textstyle C}{\longleftarrow} 0 \mid} R_{2} \xrightarrow{\stackrel{\textstyle C}{\longleftarrow} 0 \mid} R_{2} - C \xrightarrow{\stackrel{\textstyle C}{\longleftarrow} 0$$

#### \* Alcynures :

#### \* Ylures de Phosphore :

$$(Ph)_{3}P + \longrightarrow P(Ph)_{3} + |\underline{Br}|$$

$$|\underline{Br}| + \longrightarrow P(Ph)_{3} + Bu - Li \longrightarrow P(Ph)_{3}$$

$$|\underline{Br}| + \longrightarrow P(Ph)_{3} \longrightarrow P(Ph)_{3}$$

$$|\underline{Br}| + \longrightarrow P(Ph)_{3} \longrightarrow P(Ph)_{3}$$

$$|\underline{Br}| + \longrightarrow P(Ph)_{3} \longrightarrow P(Ph)_{3}$$

$$|\underline{C} \longrightarrow P(Ph)_{3} \longrightarrow P(Ph)_{3}$$

$$|\underline{C} \longrightarrow P(Ph)_{3} \longrightarrow P(Ph)_{3}$$

## 1.5 Tautomérie céto-énol

Équilibre rapide.

Avec des  $\beta$ -dicétones, liaisons Hydrogène :

## 1.6 Énolate

Obtention à l'aide d'une base forte : amidure  $(NH_3/NH_2)$  ou hydrure (LiH, NaH) ou LDA (diisopropylamidure de lithium).

## 1.7 Aldolisation - Cétolisation

#### Aldolisation

#### Cétolisation

Polyaddition En milieu basique, la réaction peut se poursuivre.

#### Rétroaldolisation - Rétrocétolisation

$$\begin{array}{c|c}
\text{OH} & \text{O} \\
& & & \\
\hline
& & \\
\end{array}$$

Condensations croisées : Selon la nature des réactifs :


2 Aldéhydes (différents) énolisables  $\longrightarrow$  pas de sélection : 4x 25%.

1 Aldéhyde + 1 cétone énolisables  $\longrightarrow$  cétol issu de A+C majoritaire. Aldol issu de A+A, minoritaire. Cétol issu de C+C, ultraminoritaire.

### 1.8 Crotonisation

Déshydratation d'un aldol ou d'un cétol.

Sélectivité : obtention de C=C et C=O conjuguées, C=C substituée au maximum, (E) majoritaire devant (Z).



A.H. - A.M. - C.C. CHIMIE  $\mathcal{PC}^*$ 

## 1.9 C-Alkylation

### 1.10 Réactions des $\alpha$ -énones

Préparation : par réaction de **Crotonisation** ou par oxydation des alcools allyliques (avec  $MnO_2$ ).

$$\begin{bmatrix} & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & &$$

#### $\implies$ Attaques/Additions 1-2 ou 1-4

 $\star$  Organomagnésiens : Pas de sélectivité marquée entre 1-2 et 1-4.

 $\star$  Organolithiens : Additions 1-2

$$\mbox{BuCl} \ + \ 2 \ \mbox{Li} \quad \begin{picture}(2000) \hline \mbox{BuLi} \ + \ \mbox{LiCl}_{(s)} \end{picture}$$

$$\begin{array}{c} & \text{1) BuLi , Et}_2O \\ \hline & \text{2)}\mathbb{I}H\oplus,H_2O \end{array}$$

★ Organocuprates lithiés : Additions 1-4

4 EtLi + 
$$Cu_2I_2$$
  $\xrightarrow{THF}$  2 Et<sub>2</sub>CuLi + 2 LiI<sub>(s)</sub>

A.H. - A.M. - C.C. CHIMIE  $\mathcal{PC}^*$ 

## 1.11 Dialkylation $\alpha$ - $\beta$

Addition 1-4 suivie d'une C-Alkylation.

## 1.12 Annélation de ROBINSON

Cyclisation à 6 chaînons.  $\beta$ -dicétone (ou cétoester) +  $\alpha$ -énone.

## Chapitre 2

## Acides Carboxyliques

## 2.1 Propriétés

Structure de type  $AX_3$  au voisinage du C fonctionnel. Géométrie plane. Présence de liaisons hydrogènes (LH) intermoléculaires  $\longrightarrow$  formation de dimères.

IR:

$$\sigma_{C=O} = 1750 \text{ à } 1750 \text{ cm}^{-1}$$
  
 $\sigma_{O-H} = 2500 \text{ à } 3500 \text{ cm}^{-1}$ 

RMN:

H fonctionnel : très déblindé,  $10 < \delta < 13$  ppm H porté par C en  $\alpha$ ,  $2 < \delta < 3$  ppm

### 2.2 Estérification

$$\begin{array}{c}
O \\
O \\
OH
\end{array}
+
\begin{array}{c}
O \\
O \\
O
\end{array}
+
\begin{array}{c}
H_2O
\end{array}$$

La vitesse augmente avec la température, mais  $\underline{\mathbf{pas}}$  le rendement! La réaction peut être catalysée ( $\mathrm{H_2SO_4}$  ou  $\mathrm{H_3PO_4}$  ou APTS).

#### Mécanisme (réaction catalysée)

- 1. Protonation
- 2. AN de l'alcool
- 3. Réarrangement acide/base interne
- 4. Élimination de l'eau
- 5. Déprotonation

## 2.3 Dérivés d'acide

#### 2.3.1 Chlorures d'acyle

#### 2.3.2 Anhydrides

Par déshydratation des acides carboxyliques :

Par **substitution nucléophile** sur un chlorure d'acyle (obtention d'un anhydride **mixte**) :

$$\begin{array}{c} O \\ R_1 \end{array} \xrightarrow{O \\ OH} \xrightarrow{\begin{array}{c} C_1 \\ AN \text{ puis E} \end{array}} \begin{array}{c} O \\ R_1 \end{array} \xrightarrow{O} \begin{array}{c} O \\ R_2 \end{array}$$

Exemple des diacides:

COOH
$$\begin{array}{c} \Delta \\ - H_2O \end{array}$$
Acide orthophtalique
$$\begin{array}{c} \Delta \\ O \\ \end{array}$$
Anhydride phtalique

#### 2.3.3 Ester

Par substitution, mécanisme procédant par une addition nucléophile suivie d'une élimination, à partir d'un :

#### Chlorure d'acyle

$$\underbrace{\text{Et}}^{O} \underbrace{\overset{\overset{\bigcirc}{O}}{H} - \overset{\overset{\bigcirc}{O} - \text{Me}}{\text{A.N.}}}_{H} \underbrace{\overset{\overset{\bigcirc}{O}}{-\overset{\bigcirc}{O}}}_{H} \underbrace{\overset{\overset{\bigcirc}{O}}{-\overset{\bigcirc}{O}}}_{\text{Et}} \underbrace{\overset{\overset{\bigcirc}{O}}{-\overset{\bigcirc}{O}}}_{H} \underbrace{\overset{\overset{\bigcirc}{O}}{-\overset{\bigcirc}{O}}}_{H}$$

#### Anhydride

$$\stackrel{\bigcirc}{\longrightarrow} Me \stackrel{\stackrel{\bigcirc}{\longrightarrow} H}{\longrightarrow} \stackrel{\overline{O}}{\longrightarrow} A/b \longrightarrow Me \stackrel{\overline{O}}{\longrightarrow} H + Me \stackrel{\overline{O}}{\longrightarrow} Et$$

#### 2.3.4 Réduction des esters

Réducteur : tétrahydruroaluminate de lithium LiAlH<sub>4</sub> dans l'éther, milieu anhydre.

OEt 
$$\xrightarrow{1) \text{LiAlH}_4, \text{Et}_2\text{O}}$$
 OH  $+ \text{Et}-\text{OH}$ 

Le groupe ester est relativement inerte, on peut donc l'utiliser comme protection d'un groupe acide ou alcool.

## 2.4 Synthèse des amides

Obtention par acylation d'amines primaires ou secondaires.

#### Chlorure d'acyle

$$\begin{array}{c|c} O \\ & & \stackrel{H}{\longrightarrow} (2 \text{ eq}) \\ \hline & -\text{Cl} \ominus \end{array} \begin{array}{c} H \\ & \downarrow \\ \text{Et} \end{array} \begin{array}{c} O \\ & \downarrow \\ N \end{array} \begin{array}{c} + \\ & \stackrel{\oplus}{\longrightarrow} \\ H_2 \end{array}$$

On peut aussi opérer dans un solvant basique tel que la pyridine, afin d'éviter d'utiliser 2 moles d'amines :

$$\begin{array}{c|c} O \\ \hline \\ Et \end{array} \begin{array}{c} II \\ N \end{array} \begin{array}{c} II \\ Cl \end{array} \begin{array}{c} II \\ N \end{array} \begin{array}{c} O \\ \hline \\ IN \end{array} \begin{array}{c} O \\ \hline \\ II \end{array} \begin{array}{c} O \\ \hline \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ \hline \\ \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ \hline \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ \hline \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ \hline \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} O \\$$

Puis isolation de l'amide, élimination de HCl par chauffage, et régénération de la pyridine.

#### Anhydride

Intérêt : le groupe amide étant moins réactif que le groupe amine, il peut servir de groupe protecteur du groupe amine. (cf mésomérie pour la réactivité)

## 2.5 Hydrolyse des fonctions dérivées d'acide

## 2.5.1 Chlorures d'acyle et Anhydrides

L'hydrolyse a peu d'intérêt : formation de deux moles d'acide.

#### **2.5.2** Esters

Il s'agit de la **Saponification**, en présence de HO⊖. C'est une réaction totale.

En milieu acide, l'hydrolyse se produit selon le mécanisme inverse de la réaction d'estérification.

#### 2.5.3 Amides

#### 2.5.4 Nitriles

$$Et-C \equiv N \xrightarrow{H_2O} \underbrace{O}_{NH_2}$$

Il est difficile de s'arrêter au stade de l'amide, l'hydrolyse se poursuit.

## 2.6 Synthèse Malonique

Alkylation, saponification, décarboxylation. C'est une méthode de préparation d'acides carboxyliques à partir de dérivés halogénés, avec allongement de la chaîne carbonée de deux unités. Utilisation de diesters dérivant de l'acide malonique :

On protège les fonctions acides par réaction d'estérification : obtention de diesters.

HO OH 
$$\xrightarrow{\text{Et-OH (2eq)}}$$
 EtO OEt

Puis pour obtenir l'anion malonate : utilisation de la base conjuguée de l'acool utilisé, pour enlever le H mobile.

Cette alkylation peut aussi s'effectuer avec les  $\beta$ -dicétones, et les cétoesters.

Puis réaction de **saponification**, réaction totale :

On élimine l'éthanol, et on repasse en milieu acide pour reformer le diacide.

Enfin, **décarboxylation** : élimination de  $CO_2$ . Il s'agit ici d'un mécanisme de transfert circulaire à 6 centres, du fait d'un groupe électroattracteur en  $\beta$  du groupe acide.

#### Bilan de la synthèse malonique

$$Br \longrightarrow OH$$

## Chapitre 3

## Alcènes

## 3.1 Hydrogénation

### 3.1.1 Hydrogénation catalytique des alcanes

**Bilan**: Alcène +  $H_2 \longrightarrow$  Alcane

Catalyse: Nickel

Stéréochimie : Addition syn des deux H

Catalyse hétérogène en plusieurs étapes dans le Nickel

- 1. Diffusion externe des réactifs à la surface d'un grain de catalyseur
- 2. Diffusion interne à l'intérieur des pores du grain
- 3. Adsorption des réactifs
- 4. **Réaction** entre les espèces
- 5. **Désorption** des produits
- 6. **Diffusion interne** des produits
- 7. **Diffusion externe** des produits

## 3.1.2 Hydrogénation partielle des alcynes

Pour s'arrêter à l'alcane : nécéssité d'utiliser un catalyseur **désactivé** ex : Pd de Lundlar

## 3.2 Hydroboration

#### 3.2.1 Boration

Conduit à un « trialkylborane » où le B se fixe sur le C le moins encombré

Bilan: 
$$CH = CH_2 + BH_3 \longrightarrow (CH_2 - CH_2) > B$$

#### 3.2.2 Oxydation des alkylboranes

Traitement oxydant des alkylboranes par  $\mathrm{H}_2\mathrm{O}_2$  en solution basique  $\to$  **alcool** 

### 3.2.3 Bilan de l'hydroboration

$$\begin{array}{c} & \text{CH}_3 \\ \hline & \text{1) BH}_3, \text{ Et}_2\text{O} \\ \hline & \text{2) H}_2\text{O}_2, \text{HO}^- \end{array}$$

#### 3.2.4 Halogenation

Attaque d'un di-halogène ou du chlorure d'iode sur le un trialkylborane

## 3.3 Epoxydation

## 3.3.1 Formation de l'époxyde

Réaction entre un alcène et un **peracide**. Les acides les plus utilisés sont :

Acide peracétique : 
$$H_3C-C-O$$

C'est une réaction stéréospécifique :

CHAPITRE 3. ALCÈNES 3.4

#### 3.3.2 Hydrolyse

$$\begin{array}{c}
1) \text{ MCPBA} \\
\hline
2) \text{ H}_2\text{O, HO}^-
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\text{HO} \\
\text{Me}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\text{H} \\
\text{OH}
\end{array}$$
(Composé méso)

## 3.4 Synhydroxylation

On utilise KMnO<sub>4</sub> dilué en milieu basique à  $\theta_{amb}$  ou OsO<sub>4</sub> à  $\theta_{amb}$  en 48h

 $\star$  Coupure des diols par l'acide periodique :

$$\begin{array}{c}
\text{OH} \\
\text{OH}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\text{HIO}_4 \\
\text{O}
\end{array}$$

## Chapitre 4

## Hydrocarbures aromatiques

## 4.1 Halogénation

\* Bilan : Ph - H +  $X_2 \longrightarrow Ph$  - X + H X

 $\star$  Catalyseurs selon la nature de  $X_2$  :

 $\mathbf{Br}: \mathrm{FeBr}_3$  généré in situ par action de  $\mathrm{Br}_2$  sur Fe (  $2\,\mathrm{Fe} + 3\,\mathrm{Br}_2 \longrightarrow 2\,\mathrm{FeBr}_3$ )

Cl: AlCL<sub>3</sub> ou FeCl<sub>3</sub>

 ${f I}$ : Trop mauvais rendement

 ${\bf F}$  : Trop explosif

\* Mécanisme : 
$$|\underline{\overline{Br}} - \underline{\overline{Br}}| + \|Fe - Br_3\| \longrightarrow Br \longrightarrow FeBr_3$$

## 4.2 Alkylation

 $\star$  Bilan : Ph - H + R - X  $\longrightarrow$  Ph - R + H X

\* Mécanisme :

## 4.3 Acylation

\* Bilan : Ph - H + 
$$C = O \longrightarrow Ph - C - CH_3 + HCl_{(g)}$$

\* Catalyse par AlCl<sub>3</sub>:

\* Mécanisme :

Mais AlCl<sub>3</sub> réagit sur la cétone aromatique, on fait donc une hydrolyse acide.

\* Application aux anhydrides

Et ensuite

#### 4.4 Nitration

 $\star$  Bilan : Ph - H + HNO<sub>3</sub>  $\longrightarrow$  Ph - NO<sub>2</sub> (nitrobenzène) + H2O

Dans un **mélange sulfonitrique**  $(H_2SO_4 \& HNO_3 \text{ concentrés})$  ou de l'acide nitrique concentré (fumant)

\* Mécanisme : 
$$HNO_3 + 2 H_2SO_4 \longrightarrow \underbrace{NO_2^{\oplus}}_{Cation \ Nitronium} + H_3O^{\oplus} + 2 HSO_4^{\ominus}$$

## 4.5 Polysubsitutions électrophiles

## 4.5.1 Règle de Holleman

La régioséléctivité (orto,para vs méta) ne dépend que de la nature du substituant déjà en place. Par contre, les proportions entre ortho et para dépendent du substrat et de l'électrophile.

#### 4.5.2 Régiosélectivité

Effet  $+I \Rightarrow$  Ortho, para-orienteur

**Effet**  $-I \Rightarrow$  Meta-orienteur

Effet  $+M \Rightarrow$  Ortho, para-orienteur

**Effet**  $-\mathbf{M} \Rightarrow \text{Meta-orienteur}$ 

Sachant que les effets **mésomères** sont toujours **prépondérants** sur les effets inductifs. Quand il y a plusieurs substituants :

- L'ordre des substitutions est crucial
- Les effets sont additifs
- Un substituant activant l'emporte toujours sur un effet désactivant

## 4.6 Oxydation

Hormis la combustion, les cycles aromatiques sont très résistants à l'oxydation :

#### Pas d'ozonolyse ni d'epoxydation $\neq$ Alcènes

En revanche la chaîne substituante s'oxyde très facilement, par exemple :

$$5 \bigcirc + 6 \text{ MnO}_4 + 18 \text{ H}^{\oplus} \rightarrow 5 \bigcirc \text{CO}_2 \text{H} + 6 \text{ Mn}^{2\oplus} + 14 \text{ H}_2 \text{O}$$

## Chapitre 5

## Spectroscopie infrarouge et RMN

#### 5.1 Niveaux d'énergie d'une molécule

On se place dans le référentiel barycentrique de la molécule. L'énergie d'une molécule a pour origine les électrons et le mouvement des atomes :

- La vibration : mouvement autour de positions d'équilibres :
  - valence : variation de distance internucléaires
  - déformation : variation d'angles valentiels
  - rotation : autour d'axes passant par le centre d'inertie
- On a donc une énergie totale

$$E = E_e + E_v + E_{rot}$$

Sous l'effet d'un photon, une molécule peut passer d'un état d'énergie  $E_1$  à un état d'énergie  $E_2$ . On a la relation

$$h\nu = E_2 - E_1 = \frac{hc}{\lambda} = h\sigma c$$

où  $\sigma$  est le nombre d'onde de la molécule et égal à l'inverse de la longueur d'onde.

Lors de la relaxation, la molécule ré-emet toujours mois de photons qu'elle n'en absorbe, c'est pourquoi on peut définir

$$A = \log\left(\frac{I_0}{I}\right)$$

– Il y a plusieurs niveaux de transitions énergétique :

l y a plusieurs niveaux de transitions énergétique : 
$$\Delta E_{rot} \ll \Delta E_v \ll \Delta E_e$$
 0, 5 kJ.mol<sup>-1</sup> 10 à 50 kJ.mol<sup>-1</sup> 500 kJ.mol<sup>-1</sup> IR lointains, micro-ondes IR UV (visibles)

#### 5.2 Spectroscopie infrarouge

#### 5.2.1 Principe

Il s'agit de transitions vibrationelles. Pour qu'elles soient permises, la transition doit entrainer, pour le groupe, l'existence d'un moment dipolaire variable.

$$\stackrel{\frown}{C}=O$$
 permet une grande variation de moment dipolaire R

au contraire de 
$$R$$
 R dans lequel le moment dipolaire est presque nul.  $R$  R

On procède avec un appareil à infrarouge à transformée de Fourier : L'échantillon est soumis à une impulsion polychromatique. On traite le signal de désexcitation par transformée de Fourier  $\Rightarrow$  on accès aux fréquences absorbées  $\Rightarrow$  on a le spectre de la molécule.

### 5.2.2 Allure du spectre

Usuellement, on porte en ordonnée soit le pourcentage de transmission, parfois l'absorbance ou encore le pourcentage d'absorption.

En abscisse, on a le nombre d'onde, usuellement compris entre 400 et 4000 cm<sup>-1</sup>. Il y a deux zones sur le spectre :

- $-\sigma > 1300 \text{ cm}^{-1}$  où on peut lire les caractéristiques de certains groupes d'atomes.
- $-\sigma < 1300 \text{ cm}^{-1}$  appelée zone "d'empreinte digitale" où l'attribution de chaque bande est très délicate mais est une signature de la molécule.

#### 5.2.3 Tables

Groupements	$\sigma \text{ (cm}^{-1}\text{)}$	Aspect
C==C	$1650 \ {\rm cm^{-1}}$	faible
C = C	$2100 \text{ cm}^{-1}$	très faible
C==0	$1650 \text{-} 1800 \text{ cm}^{-1}$	intense
N — H et O — H	$3000-3500 \text{ cm}^{-1}$	souvent large
C <sub>tetra</sub> — H	$< 3000 \text{ cm}^{-1}$	
$C_{tri}$ — H et $C_{dig}$ — H	$>3000 \text{ cm}^{-1}$	

## 5.3 Résonnance magnétique nucléaire

## 5.3.1 Principe

La **RMN** repose sur l'existence d'un spin nucléaire : les protons et neutrons constitutifs des noyaux ont un spin (ie un moment cinétique)  $\Rightarrow$  certains noyaux ont un spin non-nul  $\overrightarrow{I}$ 

On a la norme de  $\overrightarrow{I}$  qui est donnée par

$$\hbar\sqrt{I(I+1)}$$

avec I le nombre quantique de spin, entier ou demi ențier

A ce spin, on associe un moment magnétique :  $\overrightarrow{\mu} = \gamma \overrightarrow{I}$ . Pour  $^1H$ ,  $\mathbf{I} = \pm \frac{1}{2} \ \gamma = 267,510.10^6 \ \mathrm{s}^{-1}\mathrm{T}^{-1}$ 

Lorsqu'on place ce proton dans un champ magnétique uniforme et permanent  $\overrightarrow{B} = B_0 \overrightarrow{u_z}$ ,

les protons vont gagner une énergie de  $m_I \hbar \gamma B_0$  et la différence d'énergie entre les différents types de protons ( $m_I = 1/2$  et  $m_I = -1/2$ ) vaut

$$\Delta E = \hbar \gamma B_0$$

On est amené a poser  $\Delta E = h\nu_0$  et on appelle  $\nu_0$  la fréquence de LARMOR de l'appareil utilisé.

 $\nu_0 = \frac{\gamma B_0}{2\pi}$ 

Dans une même molécule, les  $^1H$  ne résonnent pas tous à la même fréquence : ils ressentent en effet un champ légèrement inférieur au champ imposé à cause du diamagnétisme de la molécule, des interactions de VAN DER WAALS et du milieu. En conséquence, on n'a plus une fréquence de résonance égale à  $\nu_0$  mais à

$$\nu = \nu_0 (1 - \sigma)$$

avec  $\sigma$  la constante d'écran, de l'ordre de  $10^{-6}$  ce qui entraine que  $\nu \simeq \nu_0.$ 

Un échantillon est soumis à l'action d'une impulsion (10 à 50  $\mu$ s) qui crée un champ magnétique normal à  $B_0$ . On traite la relaxation ( $\simeq$ 1s) par transformée de FOURIER. Un appareil est identifié par sa fréquence de LARMOR (typiquement de l'ordre de la centaine de MHz).

#### 5.3.2 Etude du signal

Les variations de fréquences de résonances étant infimes, on préfère travailler sur le déplacement chimique  $\delta$  qui est donné par la relation

$$\delta = 10^6 \frac{\nu - \nu_{ref}}{\nu_0}$$

avec

 $\left\{ \begin{array}{l} \nu = \text{fr\'equence du proton} \\ \nu_{ref} = \text{fr\'equence du proton du TMS Si(CH}_3)_4 \\ \nu_0 = \text{fr\'equence de larmor} \end{array} \right.$ 

On a choisit le déplacement chimique car contrairement à  $\nu$ , il ne dépend pas de  $B_0$ . Usuellement,  $\delta$  est compris entre -12 et 12 ppm mais on rencontre le plus souvent des déplacements chimiques positifs. Si le proton  $^1H$  est fortement écranté, on dit qu'il est blindé et  $\delta$  est faible. Si le proton est faiblement écarté, on dit qu'il est déblindé et  $\delta$  est grand. Par exemple, un proton vinylique

C=C aura un déplacement chimique compris entre 4 et 6 ppm alors qu'un proton

aromatique aura un déplacement chimique compris entre 6 et 9 ppm (du au

courant de cycle crée par les électrons  $\pi$  délocalisés sur le cycle).

#### Protons isochrones:

Deux protons sont dits isochrones s'ils ont même déplacement chimique. Pour reconnaitre des protons isochrones, on regarde s'ils sont chimiquement équivalent (ie) même environnement électronique.

Il y a un test simple de reconnaissance des protons chimiquement équivalent : on remplace formellement Ha par du deutérium D (molécule A) et Hb par du deutérium D (molécule B). Si A et B sont identiques, stéréoisomères de conformation ou énantiomères, Ha et Hb sont chimiquement équivalents donc isochrones.

Exemple : avec la molécule de 1-bromo-2-chloroéthane

HbHA Cl

HBHHA Cl

donc Ha et Hb sont chimiquement équivalents donc isochrones.

Avec la molécule de 1-bromo-2-chloropropane,

HbHa Cl
somères, donc Ha et Hb ne sont pas chimiquement équivalents.

On superpose souvent aux spectres l'intégration des signaux : la hauteur de l'intégration est proportionnelles au nombre de protons isochrones.

### 5.3.3 Aspect des pics

On observe une démultiplication en plusieurs pics d'un même signal du à un couplage spin-spin (interactions entre les protons étudiés et leurs voisins).

En solution, les interactions noyaux-noyaux sont en partie responsables de ce couplage J. Il est transmis via les électrons des OM de la molécule. Généralement, J est compris entre 0 et 20 Hz et il est indépendant de  $\overrightarrow{B}_0$ . La constante de couplage entre 2 protons séparés par X liaisons est noté  $x_J$  (ce qui exclut un solvant comportant des hydrogènes  $\Longrightarrow$   $CCl_4$  ou solvants deutériques).

Protons magnétiquement équivalents : Il s'agit de protons isochrones identiquement couplés avec les autres protons de la molécule qui ne leur sont pas équivalents (magnétiquement équivalent  $\Longrightarrow$  chimiquement équivalent).

#### Exemples:

#### Quelques règles de couplage :

- Les couplages entre protons magnétiquement équivalents ne sont pas observés.
- Le couplage diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'atome ( $x_J = 9$  si x >3 ou 5 si conjugaison de liaison).
- Un couplage entre un proton connecté à un hétéroatome et les autres protons est rarement observé.

$$\begin{array}{c|c} \underline{\text{Multiplicit\'e du signal}}: & -\begin{matrix} & & \\ & & \end{matrix} \\ -\begin{matrix} & & \\ & & \end{matrix} \\ & & \\ &$$

On s'intéresse au couplage entre Ha et Hb.

Hb crée un champ magnétique  $\overrightarrow{b}$  en Ha. Ha perçoit un champ  $\overrightarrow{b}$  ou -  $\overrightarrow{b}$  (dépend du spin) avec une équiprobabilité. D'où  $\overrightarrow{Ba} = \overrightarrow{B_0}(1-\sigma) \pm \overrightarrow{b}$  d'où

$$\nu_A = \nu_C (1 - \sigma) \pm \frac{\gamma b}{2\pi}$$

En posant  $J = \gamma b/\pi$ , on a  $\nu_A = \nu_C(1-\sigma) \pm J/2$  et on observe un doublet dont les pics sont séparés de J.

Généralisation: Un proton Ha couplé avec n protons Hx équivalents portés par un ou plusieurs atomes de carbones directement connectés au carbone porteur de Ha possède un signal de résonance avec n+1 pics.

## Chapitre 6

## Théorie de HÜCKEL simple

#### 6.1 Théorie des orbitales moléculaires

#### 6.1.1 Approximations

- <u>Born-Oppenheimer</u>: On considère que les électrons se déplacent dans un champ de noyaux immobiles
- Approximations orbitalaire la fonction d'onde  $\psi$  poly-électronique est impossible à trouver. On pose alors

$$\psi = \prod_{i=1}^{n} \varphi_i(1 \text{ électron}) = \prod OM$$

(chaque  $\varphi_i$  décrit le comportement de 2 électrons de nombre quantique magnétique de spin opposé)

-  $\varphi_i^2$  décrit la densité de probabilité de présence de l'électron numéro i décrit pas  $\varphi_i$ 

#### 6.1.2 Méthode CLOA

On admet que chaque  $\varphi_i$  s'écrit comme une combinaison linéaire d'orbitales atomiques  $X_i$  centrées sur chaque atomes de la molécules.

Exemple : Pour la molécule d' H-Cl, chaque Orbitale Moléculaire peut s'écrire  $\varphi_i = c_{Hi}.X_{Hi} + c_{Cli}.X_{Cli}$ 

#### Quelques règles:

- On ne peut combiner que des OA de même type de symétrie
- On ne combine que les OA décrivant les électrons de valence
- On ne combine que les OA d'énergie voisine
- Une combinaison de k OA donne k OM
- Une combinaison de 2 OA donne 2 OM : une liante  $(E_{OM} < \min(E_{OA}))$  et une anti-liante :  $(E_{OM} > \max(E_{OA}))$

#### 6.1.3 Recouvrement

Le critère incontournable "de même type de symétrie" se ramène à "intégrale de recouvrement non-nul". On définit pour 2 OA l'intégrale S de recouvrement comme

$$S_{AB} = \iiint_{espace} X_A X_B d\tau \quad |S_{AB}| < 1$$

Si  $X_A$  et  $X_B$  sont de même signe dans le domaine de recouvrement,  $X_A$  et  $X_B$  sont dites en phase. Le recouvrement est dit liant si  $S_{AB}>0$ , anti-liant sinon.

Plus le recouvrement du nuage électronique est important, plus la molécule est stable.

#### 6.1.4 Interactions entre deux OA

On considère la molécule diatomique A—B. Soit  $\varphi = c_A.X_A + c_B.X_B$ , chaque OA étant centrée sur "son" atome.

Les OA et les OM sont normées c'est à dire

$$\iiint_{espace} X_A.X_A.\mathrm{d}\tau = 1 = \langle X_A|X_A\rangle \text{ et de même } \langle \varphi|\varphi\rangle = 1$$

On appelle  $\mathcal{H}$  l'opérateur hamiltonien mono-électronique, ce qui donne dans l'équation de SCHRÖDINGER :

$$\mathcal{H}(\varphi) = E\varphi$$

Les solutions  $\varphi$  sont appelées fonction propre ou fonction d'onde ou OM. Les valeurs de l'énergie E associée aux OM les valeurs propres de l'opérateur. Si une même valeur propre E est associée à plusieurs OM, ces dernières sont dégénérées. On a comme conséquence directe :

$$\langle \varphi | \mathcal{H}(\varphi) \rangle = \langle \varphi | E \varphi \rangle = E \langle \varphi | \varphi \rangle = E$$

On pose  $H_{AA} = \langle X_A | \mathcal{H}(X_A) \rangle$  l'intégrale coulombienne. L'intégrale coulombienne représente l'énergie d'un électron décrit pas  $X_A$  dans la molécule A — B. La valeur est différente mais très voisine de l'énergie de l'électron décrit par  $X_A$  dans l'atome A. On a toujours  $H_{AA} < 0$ 

On pose  $H_{AB} = \langle X_A | \mathcal{H}(X_B) \rangle$  l'intégrale de résonance ou d'échange. La valeur absolue de  $H_{AB}$  donne une idée de l'intensité des interactions entre A et B. On a

$$|H_{AB}| \propto |S_{AB}|$$
 et  $H_{AB}S_{AB} < 0$ 

Pour des OA et OM réelles,  $H_{AB} = H_{BA}$  et  $S_{AB} = S_{BA}$ 

### 6.1.5 Equation séculaire

On part de l'équation de Schrödinger.

$$\mathcal{H}\varphi = E\varphi$$

$$\iff \mathcal{H}(c_A.X_A + c_B.X_B) = E\varphi$$

$$\iff c_A\mathcal{H}(X_A) + c_B\mathcal{H}(X_B) = E(c_A.X_A + c_B.X_B)$$

On multiplie à gauche par  $X_A$  et on intègre sur tout l'espace (ce qui revient à projeter sur  $X_A$ ) On a donc

$$c_{A}\langle X_{A}|\mathcal{H}(X_{A})\rangle + c_{B}\langle X_{A}|\mathcal{H}(X_{B})\rangle = Ec_{A}\langle X_{A}|X_{A}\rangle + Ec_{B}\langle X_{B}|X_{B}\rangle$$

$$\iff c_{A}.H_{AA} + c_{B}.H_{AB} = Ec_{A} + E.c_{B}.S$$

$$\iff c_{A}(H_{AA} - E) + c_{B}(H_{AB} - E.S) = 0$$
(6.1)

Idem avec  $X_B$ 

$$c_A(H_{AB} - E.S) + c_B(H_{BB} - E) = 0 (6.2)$$

Une solution triviale est  $c_A=c_B=0$ , pas de sens chimique. Une autre solution serait

$$\begin{vmatrix} H_{AA} - E & H_{AB} - E.S \\ H_{AB} - E.S & H_{BB} - E \end{vmatrix} = 0$$

C'est le déterminant séculaire.

#### Interaction entre 2 OA identiques

On suppose  $H_{AA} = H_{BB}$ , ce qui entraine pour le déterminant séculaire  $(H_{AA} - E)^2 - (H_{AB} - E.S)^2 = 0$  on a deux valeurs propres,  $E_1$  et  $E_2$  avec

$$E_1 = \frac{H_{AA} + H_{AB}}{1 + S}$$
 et  $E_2 = \frac{H_{AA} - H_{AB}}{1 - S}$ 

On peut démontrer que  $E_1 < H_{AA} < E_2$ . On voit donc que  $E_1$  est l'énergie de l'OM liante  $\varphi_1$  et  $E_1$  l'énergie de l'OM anti-liante  $\varphi_2$ 

Par symétrie,  $c_A{}^2 = c_B{}^2$ 

Pour la liante,  $c_A = c_B$ , pas de surface nodale entre A et B. On exprime la normalisation de  $\varphi_1$  et on trouve  $\varphi_1 = \frac{X_A + X_B}{\sqrt{2}\sqrt{1+S}}$  et de même  $\varphi_2 = \frac{X_A - X_B}{\sqrt{2}1 - S}$ 

On a comme résultat que la différence d'énergie entre l'OM anti-liante et  $H_{AA}$  (la déstabilisation) est plus grande que la différence entre  $H_{AA}$  et l'énergie de l'OM liante (la stabilisation)

Si les deux OA sont différentes, on a toujours deux OM, dont une liante et une antiliante, et on a toujours la déstabilisation plus importante que la stabilisation. On a en plus que l'OM liante ressemble/est plus développée sur l'atome dont le coefficient  $c_i$  est le plus important en valeur absolue.

## 6.2 Théorie de HÜCKEL simple

### 6.2.1 Principe

Séparation des systèmes  $\sigma$  et  $\pi$ : Les systèmes  $\sigma$  et  $\pi$  sont orthogonaux (au sens du produit scalaire) ou encore indépendant. Les OA participantes aux OM  $\sigma$  sont symétriques par rapport à xOy, celles du système  $\pi$  lui sont antisymétriques. On peut donc dissocier

les OM  $\pi$  et  $\sigma$ , on construit le squelette  $\sigma$  de la molécule par recouvrement des OA concernées. On étuis alors le système  $\pi$  dans le champ du squelette  $\sigma$ 

Approximation de HÜCKEL: Pour les OM du système  $\pi$ ,

$$\varphi_i = \sum_{j=1}^m c_{j,i}(Pz_j)$$

avec  $Pz_i$  l'OA Pz de l'atome j.


Les intégrales coulombiennes sont notées  $\alpha_A$  et sont considérées comme des paramètres. On note pour le carbone  $\alpha_C = \alpha < 0$ 

Les intégrales de résonance sont aussi considérées comme des paramètres et on note encore pour le carbone  $\beta_{CC} = \beta$ . De plus,  $\beta_{AB} = 0$  si les atomes A et B ne sont pas directement connectés et pour tous les atomes, qu'ils soient liés ou non,  $S_{AB} = 0$ . Le rôle de S perdure à travers  $\beta_{AB}$ 

#### Pour les hétéro-atomes :

- Les intégrales coulombiennes d'un atome X valent  $\alpha_X = \alpha + h_X \beta$  et les intégrales de résonances valent soit  $\beta_{CX} = h_X \beta$  soit  $\beta_{X_1 Y_2} = h_{X1} h_{Y2} \beta$
- les groupes alkyles sont tous considérés comme des hétéroatomes apportant deux électrons au système  $\pi$
- Certains hétéroatomes apportent 1 électron au système  $\pi$  par exemple les halogènes porté par un C insaturé, certains oxygènes et azotes et certains hétéroatomes apportent 2 électrons, les groupes alkyles et certains oxygènes et azotes

#### Exemple:



Remarques S=0 supprime la dissymétrie stabilisation/déstabilisation.

Les valeurs exactes de  $\alpha_X$  et  $\beta_{CX}$  importent peu, mais l'électronégativité doit être respectée : si  $\chi \nearrow$ ,  $\alpha_X \searrow$ 

#### Indice de liaison $\pi$ , charge nette :

– Indice de liaison : Valable uniquement pour 2 atomes i et j directement connectés dans le squelette  $\sigma$ 

$$P_{ij} = \sum_{\ell} n_{\ell}.c_{i,\ell}c_{j,\ell}$$

avec  $n_{\ell}$  le nombre d'électron dans l'OM  $\ell$  Si  $P_{i,j}$ =0, la liaison est uniquement  $\sigma$ , si  $P_{i,j}$ =1, la liaison est une liaison  $\pi$  pure.

- Charge nette:
  - On définit tout d'abord la charge électronique de l'atome A

$$q_e(A) = -\sum_{\ell} n_{\ell} c_{A,\ell}^2$$

– On appelle  $N_A$  le nombre d'électron fournit au système  $\pi$ . On peut alors calculer la charge nette définie par

$$Q_A = N_A + q_e(A)$$

## 6.3 Application

#### 6.3.1 Ethylène

1. squelette 
$$\sigma$$
  $C$   $C$  , composé à 2 électrons  $\pi$   $H$ 

2. On écrit le déterminant séculaire :

$$\begin{vmatrix} \alpha - E & \beta \\ \beta & \alpha - E \end{vmatrix} = 0$$

3. On a soit  $E=\alpha+\beta$  soit  $E=\alpha-\beta$  comme solution. Seule l'OM d'énergie  $\alpha+\beta$  est occupée, car c'est celle de plus basse énergie. En prenant pour l'énergie de chaque OM  $\alpha$  comme référence et  $\beta$  comme unité, on a :

OM	$\varphi_1$	$\varphi_2$
énergie	1	-1
$c_1$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$
$c_2$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$

4. Si on doit calculer l'indice de liaison  $\pi$ ,

$$P_{12} = 2.\frac{1}{\sqrt{2}}.\frac{1}{\sqrt{2}} = 1$$

donc la liaison est purement  $\pi$ 

- 5. De même, la charge nette est nulle
- 6. L'énergie de liaison vaut

$$2\alpha - 2(\alpha + \beta) = 2\beta$$

#### 6.3.2 Acétylène

- 1. : Squelette  $\sigma$  H C C H. Il y a deux sous-systèmes  $\pi$  indépendants car ils n'ont pas le même type de symétrie  $\rightarrow$  on ne peut pas combiner les OA.
- 2. On retrouve les résultats de l'éthylène pour chaque sous-système

#### 6.3.3 Butadiène

- 1. Mésomérie:
  - On a affaire un système conjugué :

$$\stackrel{\bigoplus}{\text{CH}_2} = \text{CH} \stackrel{\bigoplus}{\text{CH}_2} = \text{CH}_2 \quad \longleftrightarrow \stackrel{\bigoplus}{\text{CH}_2} - \text{CH} = \text{CH} - \stackrel{\bigoplus}{\text{CH}_2} \quad \longleftrightarrow \quad \stackrel{\bigoplus}{\text{CH}_2} - \text{CH} = \text{CH} - \stackrel{\bigoplus}{\text{CH}_2}$$

$$(II) \qquad \qquad (III) \qquad \qquad (III)$$

Le poids statistique de (I) est plus grand que celui de (II) lui même équivalent à celui de (III)

- 2. Squelette sigma :  $CH_2 CH CH CH_2$  , 4 électrons  $\pi$
- 3. On écrit le déterminant séculaire :

$$\begin{vmatrix} \alpha - E & \beta & 0 & 0 \\ \beta & \alpha - E & \beta & 0 \\ 0 & \beta & \alpha - E & \beta \\ 0 & 0 & \beta & \alpha - E \end{vmatrix} = 0$$

Ce qui amène à

$$\begin{cases} E_1 = \alpha + 1.618\beta \\ E_2 = \alpha + 0.618\beta \\ E_3 = \alpha - 0.618\beta \\ E_4 = \alpha - 1.618\beta \end{cases}$$

OM	$\varphi_1$	$\varphi_2$	$\varphi_3$	$\varphi_4$
Energie	1.618	0.618	-0.618	-1.618
$c_1$	0.372	0.602	0.602	0.372
$c_2$	0.602	0.372	-0.372	-0.602
$c_3$	0.602	-0.372	-0.372	0.602
$c_4$	0.372	-0.602	0.602	-0.372

# Chapitre 7

# Les matériaux polymères : généralités et synthèse

### 7.1 Généralités

#### 7.1.1 Structure

Macromolécule : Une macromolécule est une molécule de masse molaire élevée (typiquement de l'ordre de 10<sup>3</sup> g.mol<sup>-1</sup>) issue de l'assemblage cavalent d'un grand nombre d'unités de répétition appelées <u>unités constitutifs</u>, qui sont différents des monomères

– Exemple Pour le polystyrène, le monomère est le styrène : 
$$H_2C-CH$$

et l'unité de répétition est

- Polymère: Un polymère est une substance composée de macromolécules ne comportant pas toutes le même nombre d'unités de répétition. On distingue les homopolymères qui sont formés à partir d'un unique type de monomère (ou par certaines polymérisation par étape) et les copolymères qui sont formés à partir de différents monomères
- Les polymères à connaitre :

Unités de répétition	Désignation courante	Sigle
	Polyéthylène	PE
	Polypropylène	PP
Ph	Polystyrène	PS
Cl	Polychlorure de vinyle	PVC

### 7.1.2 Caractéristiques moléculaires des polymères linéaires

- Le <u>degré de polymérisation</u> (DP) X est le nombre d'unités monomères constituant la macromolécule. Dans le cas des exemples du paragraphe précédent, pour le polypropylène, X = n.
- Le degré moyen de polymérisation  $\langle X_n \rangle$  est le nombre moyen de motifs constitutifs que comporte le polymère. Il s'agit du nombre de monomères polymérisés rapporté au nombre de chaînes

$$\langle X_n \rangle = \frac{\text{Nombre d'unit\'es monom\`eres}}{\text{nombre de chaînes}}$$

ou encore

$$\langle X_n \rangle = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} X_i . N_i}{\sum_{i=1}^{\infty} N_i} = \sum_{i=1}^{\infty} x_i . X_i$$

avec  $N_i$  le nombre de macromolécules dont le degré de polymérisation est  $X_i$  et

$$x_i = \frac{N_i}{\sum N_i}$$

fraction molaire des chaînes contenant  $X_i$  unités monomères

- La masse molaire moyenne (pour un homopolymère) :

On note  $M_i$  la masse molaire d'une macromolécule constituée par  $X_i$  unités de répétition (UR)

 $M_i = X_i.M_{UR} + M_{EXT}$  avec  $M_{UR}$  la masse molaire d'une UR et  $M_{EXT}$  la masse molaire des extrémités. Le plus souvent, ce terme est négligeable. On a donc la masse des macromolécule de masse molaire  $M_i$  qui vaut  $W_i = N_i.M_i$ . La masse molaire moyenne en nombre est donnée par

$$\langle M_n \rangle = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} N_i . M_i}{\sum_{i=1}^{\infty} N_i} = \langle X_n \rangle . M_{UR}$$

Cette masse molaire est obtenue par osmométrie, tonométrie... (voir Binaires) La masse molaire en masse est donnée par

$$\langle M_w \rangle = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} W_i \cdot M_i}{\sum_{i=1}^{\infty} W_i} = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} N_i \cdot M_i^2}{\sum_{i=1}^{\infty} N_i \cdot M_I}$$

On note  $w_i$  la fraction massique des chaînes contenant  $X_i$  unités monomères,

$$w_i = \frac{W_i}{\sum_i W_i}$$

On obtient ainsi le degré de polymérisation moyen en masse,

$$\langle X_w \rangle = \sum_i w_i . X_i$$

D'où

$$\langle M_w \rangle = \langle X_w \rangle . M_{UR}$$

Cette masse molaire est obtenue par diffusion statique de la lumière

– L'immense majorité des systèmes macromoléculaires est polymoléculaire. Cela signifie qu'ils sont constitués de chaînes ayant des tailles différentes (et donc des masses molaires différentes). La polymolécularité, les propriétés et donc les applications dépendent des masses molaires et de la distribution des masses molaires d'où l'importance de contrôler ces paramètres. L'indice de polymolécularité I est donné par

$$I = \frac{\langle M_w \rangle}{\langle M_n \rangle} \ge 1$$

Plus la dispersion en taille des macromolécules constitutives augmente, plus I augmente. Usuellement, il est compris entre 1,05 et 30.

#### 7.1.3 La chimie macromoléculaire

Polymérisation par étape : Les monomères sont de réactivité antagonistes et souvent bifonctionnels. La polymérisation opère par couple d'oligocène de plus en plus grands.

 Polymérisation en chaîne : pour ce type de polymérisation, il y a nécessité de créer un centre actif (radical, ion) par activation d'un monomère. La construction de la chaine se réalise pas à pas

$$M_n^{\star} + M \longrightarrow M_{n+1}^{\star}$$

## 7.2 Polymérisation par étapes

# 7.2.1 Exemples

Formation du PET

#### 7.2.2 Fonctions réactives et fonctionnalités

- Fonctions réactives Les polymères sont synthétisés en reliant des molécules de monomères entre elles par des liaisons chimiques covalentes. Cette réactivité chimique des monomères résulte de la présence sur ceux-ci de groupes fonctionnels (soit des fonctions réactives) capables de former des liaisons chimiques avec les groupes fonctionnels d'autre molécules de monomères.
- <u>Site réactif</u> Chaque groupe fonctionnel contient un pou plusieurs sites réactifs capable de former une liaison chimique avec un rature molécule de monomère
- Fonctionnalité d'un monomère : il s'agit du nombre de sites réactifs de ce monomère. Si un monomère ou un mélange de monomère possède une fonctionnalité moyenne inférieure à 2, il ne se forme que des composés de faible masse moléculaire ou des oligomères non-utilisables comme matériaux. Si la fonctionnalité est égale à 2, on peut avoir accès à des polymères linéaires. La polymérisation de mélanges de monomères ayant une fonctionnalité moyenne supérieure à 2 entraîne la formation de réseaux tridimensionnels.

Groupe	Structure	Fonctionnalité
Vinyle	C - C	2
Hydroxyle	C-OH	1
Carbonyle	C : O	2
	O	
Oxyrane	C-C	2
Amino	-NH2	1 (ou 2)

## 7.2.3 Mécanisme général

#### Polycondensation

Il s'agit d'une polymérisation par étapes, dans laquelle la croissance des chaînes résulte de réactions de condensation (c'est-à-dire addition suivie d'élimination d'une petite molécule, généralement de l'eau)

Exemple: formation de polyester

En travaillant avec un excès de diol et en éliminant l'eau au fur et à mesure de sa formation, on déplace l'équilibre. Avec un chlorure d'acyle, on travaille en présence de base pour éliminer HCl. On peut de même former des polyamides en utilisant des diamines et de diacides carboxyliques.

#### Polyaddition

Il s'agit de polymérisation par étapes, dans laquelle la croissance des chaînes résulte de réactions d'addition, sans élimination d'une molécule de faible masse

Exemple : formation de polyuréthanes

# 7.3 Polymérisation en chaîne

### 7.3.1 Caractères généraux

Il y a nécessité d'avoir un centre actif (radical, ion, liaison C-métal...). La construction de la molécule se réalise pas à pas, c'est-à-dire que la chaîne croît d'une unité à chaque réaction  $M_n^{\star} + \longrightarrow M_{n+1^{\star}}$  (la  $\star$  indique que l'extrémité de la chaîne est activée). Lors d'un mécanisme de type radicalaire, les durées de vies des chaînes sont courtes, d'environs 1s. a durée de la construction d'une macromolécule par voie radicalaire est très faible devant la durée de réaction.

Il s'agit d'une réaction en chaîne qui comprend les étapes habituelles :

- Amorçage (naissance de la chaîne)
- Propagation (croissance de la chaîne)
- Terminaison (fin de la chaîne)

### 7.3.2 Polymérisation radicalaire homogène

Le milieu réactionnel est en général constitué d'un monomère vinylique ( $R-CH=CH_2$ ) dans lequel il est dissous un marcheur (molécule capable de générer des radicaux libres sous l'action de la chaleur ou de la lumière et d'amorcer une réaction en chaîne). Dans un certain nombre de cas, le milieu de polymérisation contient également un solvant.

Monomère	Formule	Monomère	Formule
éthylène	$\mathrm{CH}_2\mathrm{:}\mathrm{CH}_2$	propylène	$\mathrm{CH}_2$ : $\mathrm{CH}$ $\mathrm{CH}_3$
styrène	CH <sub>2</sub> :CH-Ph	chlorure de vinyle	CH <sub>2</sub> CH Cl
isoprène	$CH_2 \cdot C \cdot CH \cdot CH_2$	butadiène	$\mathrm{CH}_2\mathrm{:}\mathrm{CH}\mathrm{:}\mathrm{CH}\mathrm{:}\mathrm{CH}_2$
	$ m CH_3$		
méthacrylate de méthyle	$CH_2 \cdot C \cdot C \cdot O \cdot CH_3$	acrylonitrile	$\mathrm{CH}_2$ : $\mathrm{CH}\cdot\mathrm{CN}$
	MeÖ		

(les composés en *italique* sont à connaitre par coeur)

#### Mécanisme

#### 1. Mécanisme

- **Amorçage**: On se limite ici aux amorçages thermiques. Cette phase comporte généralement, deux réactions successives symbolisées par :
  - la décomposition homolytique de l'amorceur : A  $\longrightarrow$  2I de constante de vitesse  $k_d$ .
  - la réaction d'un radical ainsi obtenu avec une molécule de monomère :

$$I + M \longrightarrow R_1$$

de constante de vitesse  $k_a$ .

Cependant, en raison de la proximité des deux radicaux I au moment e leur apparition ainsi que de la vitesse relativement élevée d'une possible réaction entre ces deux radicaux, il se produit la réaction 2I → I — I

de constante de vitesse  $k_c$ : une fraction non-négligeable des molécules d'amorceur ne participe pas à la formation de chaînes polymères. La proportion d'amorcer réellement actif est appelée facteur d'efficacité ou efficacité de l'amorceur et est notée f (compris entre 0,3 et 0,8).

La vitesse globale d'amorçage s'écrit  $v_a = 2f.k_d.[A]$  (on applique l'AEQS à I et on écrit que  $v_d - v_c = f.v_d$ )

- **Propagation** : étape principale, elle est  $10^3$  à  $10^4$  fois plus fréquente que l'amorçage ou la terminaison.

Remarque: on peut observer deux types d'additions:

L'addition tête à queue est généralement favorisée (stabilisation par résonance et effets stériques), dans le cas du styrène, on a 100% d'addition tête à queue.

- Terminaison : La polymérisation radicalaire se termine par rencontre et désactivation 2 à 2 des centres propagateurs.

Dans le cas du styrène, l'addition est prédominante (85%)

 Transfert : Il s'agit d'actes très fréquents en polymérisation réticulaire et souvent non-désirés

T'peut amorcer la formation d'une nouvelle chaîne. TH peut être l'amorcer, le monomère, le solvant ou le polymère (dans ce cas les ramifications sont possibles).

2. <u>Cinétique</u> : Le mécanisme de la polymérisation habituellement proposé pour un taux d'avancement faible, est :

La vitesse de polymérisation vaut  $v = -\frac{\mathrm{d}[M]}{\mathrm{d}t}$ . La vitesse d'amorçage vaut  $v_a = 2f.k_d.[A]$ . On note  $S = \sum_{j=1}^{\infty} [\mathbf{R}_j]$  et on a  $v = -\frac{\mathrm{d}[M]}{\mathrm{d}t} = v_a + k_p.[M].S$ . On applique l'AEQS à  $\mathbf{R}_1$ :

$$v_{a} = [\dot{\mathbf{R}}_{1}].[M].k_{p} + k_{t}.[\dot{\mathbf{R}}_{1}].S = \sum_{j=2}^{\infty} [\dot{\mathbf{R}}_{j}] + 2.k_{t}.[\dot{\mathbf{R}}_{1}]^{2}$$

$$= [\dot{\mathbf{R}}_{1}].[M].k_{p} + k_{t}.[\dot{\mathbf{R}}_{1}](S + [\dot{\mathbf{R}}_{1}])$$

$$AEQS \grave{\mathbf{a}} \dot{\mathbf{R}}_{1} \qquad v_{a} \simeq [\dot{\mathbf{R}}_{1}].[M].k_{p} + k_{t}.[\dot{\mathbf{R}}_{1}].S$$

$$AEQS \grave{\mathbf{a}} \dot{\mathbf{R}}_{2} \qquad k_{p}.[\dot{\mathbf{R}}_{1}].[M] \simeq k_{p}[\dot{\mathbf{R}}_{2}].[M] + k_{t}.[\dot{\mathbf{R}}_{2}].S$$

$$AEQS \grave{\mathbf{a}} [\dot{\mathbf{R}}_{3}] \qquad k_{p}.[\dot{\mathbf{R}}_{2}].[M] \simeq k_{p}[\dot{\mathbf{R}}_{3}].[M] + k_{t}.[\dot{\mathbf{R}}_{3}].S$$

$$\vdots \qquad \vdots$$

$$AEQS \grave{\mathbf{a}} [\dot{\mathbf{R}}_{j}] \qquad k_{p}.[\dot{\mathbf{R}}_{j}].[M] \simeq k_{p}[\dot{\mathbf{R}}_{j+1}].[M] + k_{t}.[\dot{\mathbf{R}}_{j+1}].S$$

$$v_{a} \simeq k_{t}[\dot{\mathbf{R}}_{n}].[M] + k_{t}.S^{2}$$

On suppose que  $[\dot{\mathbf{R_n}}] \overset{n \to \infty}{\longrightarrow} 0$  d'où

$$v_a \simeq k_T.S^2 = 2.f.k_d.[A]$$
  
 $\Rightarrow S = \sqrt{\frac{2.f.k_d.[A]}{k_t}}$ 

Et enfin, avec l'hypothèse des chaînes longues, qui consiste à négliger la vitesse d'amorçage dans v,

$$v \simeq k_p \sqrt{\frac{2.f.k_d}{k_t}} [M][A]^{1/2}$$

La loi trouvée est valable pour de faibles taux de conversion (au début de la réaction).

#### 7.3.3 Polymérisation anionique

- 1. La polymérisation en chaîne par voie radicalaire ne permettant pas un trôle de le linéarité des chaînes, on s'est tourné vers la polymérisation ionique dès 1950.
  - Dans le cas de la polymérisation anionique, les intermédiaires réactionnels sont des carbanions.
  - Les espèces ioniques actives ne réagissant pas entre elles, les réactions de terminaisons (en l'absence d'échange avec le solvant) sont très lentes ou inexistantes en polymérisation anionique.
  - Les monomères favorables à une polymérisation ionique sont ceux portant des groupements permettant de stabiliser le carbanion formé, c'est-à-dire exerçant un effet électroattracteur.

#### 2. Mécanisme

- Amorçage : il faut créer des anions, on utilise donc une base forte ou un métal alcalin. La méthode la plus usuelle emploie le butyllithium :

$$\text{Li} \stackrel{\frown}{-} \text{Bu} + \text{H}_2 \text{C} \stackrel{\frown}{=} \text{C} \stackrel{\longleftarrow}{Z}$$

On peut également créer un radical anion à partir du naphtalène.

- Propagation:

Exemple:

$$\operatorname{Bu}\left(\operatorname{CH}_{2}\cdot\overset{H}{\overset{\circ}{\operatorname{C}}}\right)_{j-1}\overset{H}{\overset{\ominus}{\operatorname{CH}}_{2}\cdot\operatorname{C}},\operatorname{Li}^{+} + \operatorname{H}_{2}\operatorname{C} = \operatorname{CHX} \longrightarrow \operatorname{Bu}\left(\operatorname{CH}_{2}-\overset{H}{\overset{\circ}{\operatorname{C}}}\right)_{j}\operatorname{CH}_{2}-\overset{H}{\overset{\ominus}{\operatorname{C}}},\operatorname{Li}^{+}$$

Dans le cas du styrène, on obtient une polymérisation linéaire et une régiosélectivité tête-à-queue.

- Polymère vivant : Dans un solvant aprotique (par exemple le THF), il ne peut pas y avoir d'étape de terminaison par capture de protons. Lorsque tout le monomère est consommé, on obtient un macrocarbanion qui est usuellement nommé "polymère vivant" car il peut croître à nouveau si on ajoute du monomère. Dans un solvant protique, il peut y avoir terminaison, ce qui provoque l'arrêt de la croissance du polymère.
- 3. Cinétique de la polymérisation anionique :

On a:

$$v = -\frac{\mathrm{d}[M]}{\mathrm{d}t} = k_a[A] + k_p \sum_{j=1}^{\infty} [AM_j^-].[M] \simeq k_p.[M] \sum_{j=1}^{\infty} [AM_j^-] = k_p[M]C$$

# 7.3.4 Comparaison des polymérisation anionique et radicalaire

	Radicalaire	Anionique		
Intermédiaire réactionnels	Radicaux libres	Anions		
Transferts	Nombreux	Très rares		
Terminaison	En permanence	Inexistante en l'absence		
	-	de solvant protique $10^{-4}$ à $10^{-2}$ mol.L <sup>-1</sup>		
Concentration en CA	$10^{-9} \text{ à } 10^{-7} \text{ mol.L}^{-1}$	$10^{-4} \text{ à } 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$		
Vitesse de polymérisation	$v = k.\sqrt{[A]}.[M]$	$v = k_p.[C].[M]$		
Polymolécularité	Large (I≥2)	Étroite (I $\leq 1.5$ )		
Monomères utilisé	Presque tous les	Peu de monomères		
Wonomeres diffuse	monomères vinyliques	vinyliques utilisables		
	Chaînes ramifiées,	Chaînes très linéaires,		
Polymère	polymères thermoplas-	polymères thermoplas-		
	tiques	tiques		

# Chapitre 8

# Les matériaux polymères : architecture et propriétés physico-chimiques

# 8.1 Architecture des polymères

#### 8.1.1 Enchaînement des unités monomères

#### Homopolymère

Il s'agit de polymères issus d'un seul monomère, voir chapitre précédent.

#### Copolymère

- Définition Il s'ait de polymère issu de plusieurs monomères (2 en général) : poly(A-co-B). Ils sont nommés bipolymères, terpolymères...
- Exemples
  - Copolymère à arrangement statistique : AABABBBAAB poly(A-stat-B), fréquent en polymérisation radicalaire
  - Copolymère alterné : ABABABAB · On voit qu'il y a une unité de répétition :  $(A-B)_n$  poly (A-alt-B)
  - Copolymère séquencé (ou à bloc) -AAAAABBBBAAA poly(A-bloc-B) (fréquent en polymérisation anionique)
- rapprochés et sensiblement de même longueur, ces copolymères sont dits en peigne Propriétés : les copolymères ne sont pas des alliages de polymères. Ainsi, les propriétés d'un bipolymère sont différentes de celles d'un mélange de deux homopolymères. De plus, sauf cas particuliers, des polymères de natures différentes ne sont pas miscibles.

L'architecture du polymère conditionne les propriétés physico-chimique du matériaux, les copolymères statistiques présentent des propriétés intermédiaires entre celles des homopolymères correspondants et que n'ont pas les mélanges des deux

polymères.

La copolymérisation est une opération très importante de la synthèse macromoléculaire car c'est par copolymérisation que l'on adapte, de manière extrêmement fine, les propriétés physiques, chimiques et mécaniques des matériaux polymères à une utilisation industrielle précise.

Les progrès les plus marquants ont été réalisés en combinant par copolymérisation trois monomères de base : le styrène, l'acrylonitrile et le butadiène. Nous limiterons cet exemple à la description des propriétés barrières des copolymères statistiques de styrène et d'acrylonitrile.

Le polystyrène est un polymère amorphe thermoplastique qui possède une perméabilité aux gaz (CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>) élevée ainsi qu'une très faible résistance aux solvants, ce qui limite fortement son usage.

Le polyacrylonitrile est un polymère insoluble dans presque tous les solvants organiques et extrêmement imperméable aux gaz. Malgré une structure linéaire, le polyacrylonitrile ne peut véritablement être considéré comme un matériau thermoplastique en raison de sa viscosité élevée et de son instabilité à l'état fondu. Il n'est donc pas possible de le mettre en forme en utilisant les techniques classiques de mise en oeuvre des polymères.

On peut obtenir par copolymérisation statistique du styrène et de l'acrylonitrile des matériaux thermoplastiques ayant une résistance élevée aux solvants et une grande imperméabilité aux gaz. La perméabilité au dioxygène et au CO<sub>2</sub> varie de plus de trois ordres de grandeur dans le domaine de concentration en acrylonitrile où la copolymérisation est techniquement possible.

Il est techniquement aisé de synthétiser des copolymères contenant de 18 à 54% molaire (10 à 37% en masse) d'acrylonitrile. On obtient ainsi des matériaux thermoplastiques dont la perméabilité à l'oxygène et au CO<sub>2</sub> est d'environ 10 fois plus faible que celle du polystyrène. Ces copolymères résistent aux huiles, aux graisses et aux hydrocarbures; ils sont beaucoup moins sujets à la fissuration sous contrainte que le polystyrène. Cet ensemble de copolymères statistiques est connu sous le nom de SAN.

Les propriétés barrières des SAN sont insuffisantes pour certaines applications importantes dans le domaine des emballages alimentaires notamment pour le conditionnement des boissons carbonatées (bières, limonades, etc.). Pour obtenir les propriétés barrières exigées pour ces applications, il est nécessaire de synthétiser des copolymères (ANS) ayant un taux d'acylonitrilesupérieur à 80% molaire (~70% en masse). Dans ces conditions, on diminue la perméabilité du matériau de plus de deux ordres de grandeur par rapport au SAN.

- Influence des rapports de réactivité : On se place dans l'hypothèse du modèle terminal:
  - La réactivé d'un centre actif ne dépend que du monomère terminal A\* ou B\*

- Les chaînes ont une masse molaire relativement élevée.

- 
$$A^* + A \xrightarrow{k_{AA}} -AA^* B^* + B \xrightarrow{k_{BB}} -BB^*$$


-  $A^* + B \xrightarrow{k_{AB}} -AB^* B^* + A \xrightarrow{k_{BA}} -BA^*$ 

Pour ·A\*, on définit le rapport de réactivité  $r_A = \frac{k_{AA}}{k_{AB}}$ 

Pour  $B^*$ , on définit le rapport de réactivité  $r_B = \frac{k_{BB}}{k_{BA}}$ 

- Si  $r_A = r_B = 1$ , copolymérisation totalement aléatoire (purement statistique). Ce cas est rare.
  - exemple : copolymérisation éthylène / acétate de vinyle  $r_A = 0.97$  et  $r_B = 1.02$
- $\overline{\sin r_A} < 1$  et  $r_B < 1$   $(k_{AA} < k_{AB}etk_{BB} < k_{BA})$  : copolymérisation alternée favorisée. Ce cas est plus fréquent
  - <u>exemple</u> copolymérisation styrène métachrylate de méthyle par voie radicalaire,  $\overline{r_A}=0.52$  et  $r_B=0.46$
- si  $r_A > 1$  et  $r_B > 1$ n copolymérisation par blocs favorisée. Ce cas est fréquent en polymérisation anionique mais n'exige pas en polymérisation radicalaire. exemple : copolymérisation styrène/butadiène
- si  $r_A < 1$  et  $r_B > 1$  ou l'inverse, la copolymérisation est très difficile exemple copolymérisation styrène acétate de vinyle par voie radicalaire.  $r_A = 55$  et  $r_B = 0.01$

#### 8.1.2 Structure spatiale des polymères



La chaîne (a) est dite linéaire, la chaîne (b) est ramifiée (ou branchée) et la chaîne (c) est réticulée. Les deux premières sont solubles dans les solvants organiques, fusibles, et ont un comportement thermoplastique. Le polyéthylène réticulé (c) est insoluble et infusible.

### 8.1.3 Structure configurationnelle des polymères

#### Stéréorégularité liée à la présence de $C^*$ dans la chaîne


La polymérisation de monomères viny liques crée des atomes de carbone asymétrique  $\mathrm{C}^+$  :

$$H_2C = CZY$$
 ou  $H_2C = CHY \longrightarrow R - CH_2 - C^*ZY - CH_2 - R'$ , qui sont (R) ou (S)

- Polymère stéréorégulier :
  - isotactique : les Y sont du même côté du plan de chaîne en zigzag (différent de tous (R) ou (S)) :



- syndodactique : les Y sont de part et d'autre du plan de la chaine en zigzag :



- Atactique : les Y sont disposés de façon aléatoire,

Rémarque : La polymérisation radicalaire du styrène à température élevée conduit ) des polymères ataxiques optiquement inactifs et amorphes. La polymérisation anionique aux basses températures donne des polymères isotactique ou syndiotactique (semi-cristallins)

#### Stéréorégularité liée à la présence de C=C dans la chaîne

Exemple polymérisation de l'isoprène :

$$\begin{array}{c} {\rm H_2 \overset{1}{C} = \overset{2}{C} - \overset{3}{C}H = \overset{4}{C}H_2} \\ {\rm C}{\rm H_3} \end{array}$$

Polymérisation par addition 1,4:

Polymérisation par addition 1,2 :

# Deuxième partie Chimie Générale

# Chapitre 9

# Définition des fonctions d'état F et G

Dans tout ce qui suit, le système est supposé contenir m constituants, dont n réactifs et p produits.

1. Fonctions d'état et différentielles :

$$H = U + PV$$

$$F = U - TS$$

$$G = H - TS$$

$$dU = TdS - PdV + d\tau - T\delta S_{cr}$$

$$dH = TdS + VdP + d\tau - T\delta S_{cr}$$

$$dF = -SdT - PdV + d\tau - T\delta S_{cr}$$

$$dG = -SdT + VdP + d\tau - T\delta S_{cr}$$

2. Grandeur molaire partielle:

$$X_i = \frac{\partial X}{\partial n_i} \Big|_{T, P, n_i}$$

3. Utilisation du Théorème d'Euler:

$$n_1.\frac{\partial X}{\partial n_1} + ... + n_m.\frac{\partial X}{\partial n_m} = X(T, P, n_1, ..., n_m)$$

ou encore

$$X(T, P, n_1, ..., n_m) = \sum_{i=1}^{m} n_i . X_i$$

4. Grandeur de réaction :

$$\Delta rX = \frac{\partial X}{\partial \xi} \bigg|_{TP}$$

Se combine linéairement si le système est siège de plusieurs réactions.

5. Lien entre grandeurs de réaction et grandeurs molaires partielles :

$$\Delta rX = \sum_{i=1}^{n+p} \nu_i . X_i$$

### 6. Relation de GIBBS-HELMOTZ:

$$H = -T^2. \frac{\partial \left(\frac{G}{T}\right)}{\partial T} \bigg)_{P,\xi}$$

# Chapitre 10

# Le Potentiel Chimique

1. <u>Définition</u>:

$$\mu_i = G_i = \frac{\partial G}{\partial n_i} \bigg)_{T.P.n_i}$$

2. Différentielles et fonction d'état :

$$-T.\delta S_{cr} = \sum_{i=1}^{n+p} \nu_i . \mu_i d\xi$$

de là, il vient

$$\mu_i = \frac{\partial F}{\partial n_i}\Big|_{T,V} = \frac{\partial H}{\partial n_i}\Big|_{S,V} = \frac{\partial U}{\partial n_i}\Big|_{S,V}$$

3. Expression de G:

$$G = \sum_{i=1}^{m} n_i . \mu_i$$

4. Relation de Gibbs-Duhem:

$$\sum_{i=1}^{m} n_i . d\mu_i = -SdT + VdP$$

En pratique, avec une transformation isotherme et isobare :

$$\sum_{i=1}^{m} n_i . d\mu_i = 0$$

5. Influence de la pression et conséquences :

$$\left. \frac{\partial \mu_i}{\partial P} \right)_{T,n_i} = V_i$$

ce qui entraine que pour les phases condensées, on néglige le plus souvent l'influence de la pression sur le potentiel. 6. Influence de la température et conséquences :

$$\left. \frac{\partial \mu_i}{\partial T} \right)_{P,n_i} = -S_i$$

ce qui entraine qu'on ne peut jamais négliger l'influence de la température sur le potentiel.

7. Gibbs-Helmotz:

$$H_i = -T^2 \cdot \frac{\partial \left(\frac{\mu_i}{T}\right)}{\partial T} \bigg|_{P,\xi}$$

8. Expression du potentiel pour le gaz parfait :

$$\mu^*(T, P) = \mu^0(T) + RT \ln\left(\frac{P}{P^0}\right)$$

9. Mélange idéal de gaz parfait  $\rightarrow$  pas d'interactions entre les gaz :

$$\mu^*(T, P) = \mu^0(T) + RT \ln \left(\frac{P_i}{P^0}\right)$$

10. Gaz réel:

$$\mu_i^*(T, P) = \mu_i^0(T) + RT \ln \left(\frac{f_i}{P^0}\right)$$

avec  $f_i$  la fugacité du gaz :  $f_i = \gamma_i.P, \, \gamma_i$  coefficient de fugacité de  $A_i$  dans le mélange et

$$\lim_{P\to 0} \gamma_i = 1$$

11. Corps condensé pur :

$$\mu^*(T, P) = \mu^0(T) + \int_{P^0}^P V_m^* dP$$

. Le plus souvent, on néglige l'intégrale et  $\mu^*(T,P) = \mu^0(T)$ . Sinon, on suppose  $V_m^*$  indépendant de P et on obtient

$$\mu^*(T, P) = \mu^0(T) + V_m^* \cdot (P - P^0)$$

12. Dans le cas d'un équilibre diphasique dans un système à l'équilibre thermodynamique, siège de  $A_\ell \leftrightarrow A_g$ , on peut écrire qu'à l'équilibre

$$\mu_{A,q} = \mu_{A,\ell}$$

13. <u>Loi de RAOULT</u>: Pour un système fermé, à l'équilibre thermomécanique, composé de m constituants, on a

$$P_i(T) = x_i . P_i^*(T)$$

avec  $P_i^*(T)$  la pression de vapeur saturante de l'espèce  $A_i$  à la température T. La loi de Raoult est toujours vérifiée quand  $x_i \to 1$ .

On appelle mélange idéal un mélange dans lequel chaque constituant suit la loi de Raoult. En partant de l'égalité des potentiels des phases liquides et gazeuses, on obtient :

$$\mu_{i,\ell}(T,P) = \mu_{i,\ell}^0(T) + RT \ln(x_i)$$

#### 14. Mélange réel:

$$\mu_i(T, P, \text{composition}) = \mu_i^0(T) + RT \ln (a_{i,R})$$

On définit  $a_{i,R}$  comme l'activité de  $A_i$  dans le mélange (convention symétrique) et  $a_{i,R} = \gamma_{i,R}.x_i$  avec

$$\lim_{x_i \to 1} \gamma_{i,R} = 1$$

#### 15. Loi de Henry:

$$P_i(T) = k_{i,h}.x_i$$

avec  $k_{i,h}$  la constante de Henry, dépend du constituant  $A_i$ , de T, de la nature de  $A_i$  et de la composition. Pour un constituant vérifiant la loi de Henry,

$$\mu_{i,\ell}(T, P, x_i) = \mu_{i,g}^0(T) + RT \ln(x_i) + RT \ln\left(\frac{k_{h,i}}{P^0}\right)$$

Dans l'échelle des fractions molaires,

$$\mu_{i,\ell}(T, P, x_i) = \mu_i^{\infty}(T) + RT \ln \left( a_{i,H} \right)$$

avec  $a_{i,H}$  l'activité de  $A_i$  dans le mélange en convention asymétrique,

$$a_{i,H} = \gamma_{i,H}.x_i \ et \lim_{x_i \to 0} \gamma_{i,H} = 1$$

#### 16. Solutions aqueuses très diluées:

$$\mu_{i,\ell}(T, P, x_i) = \mu_i^{\bullet}(T) + RT \ln \left(\frac{[Ai]}{C^0}\right)$$

# Chapitre 11

# Équilibres Chimiques

1. Définition de l'affinité :

$$\mathcal{A} = -\frac{\partial G}{\partial \xi} = -\Delta rG$$

et également

$$\mathcal{A} = -\sum_{i=1}^{n+p} \nu_i . \mu_i$$

2. Sens d'évolution et critère d'équilibre :

$$\mathcal{A}d\xi = T\delta S_{cr}$$

d'où

$$Ad\xi \ge 0$$

et si  $\mathcal{A}=0\Rightarrow\delta S_{cr}=0\Rightarrow$ équilibre. L'équilibre est stable si

$$\frac{\partial A}{\partial \xi} < 0$$

3. Grandeurs standards de réaction :

$$\Delta rG = \Delta rH - T\Delta rS$$

et

$$\Delta r G^0 = \Delta r H^0 - T \Delta r S^0$$

4. Variation avec la température :

$$\Delta r H(T_2) = \Delta r H(T_1) + \int_{T_2}^{T_2} \Delta r C_p^{\ 0}.dT$$

et

$$\Delta r S(T_2) = \Delta r S(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \frac{\Delta r C_p^{\ 0}}{T} dT$$

5. Relation de Gibbs-Helmotz:

$$\Delta r H^0 = -T^2. \frac{\partial \left(\frac{\Delta r G^0}{T}\right)}{\partial T} \bigg|_{P,\xi}$$

6. Loi deHess:

$$\Delta r X^0 = \sum_{i=1}^{n+p} \nu_i \Delta_f X^0$$

avec  $\Delta_f X^0$  la grandeur standard de formation.

7. Expression de l'affinité chimique :

$$\mathcal{A} = -\Delta r G_{(T)}^0 - RT \ln \left( \prod_{i=1}^{n+p} a_i^{\nu_i} \right)$$

8. Définition de la constante d'équilibre thermodynamique :

$$K^{0}(T) = \exp\left(\frac{-\Delta r G^{0}(T)}{RT}\right)$$

d'où on tire

$$\mathcal{A} = RT \ln \left( \frac{K^0(T)}{Q_r} \right)$$

9. Relation de Van't Hoff:

$$\frac{d \ln K^0}{dT} = \frac{\Delta r H^0}{R T^2}$$

- 10. Définitions de la variance :
  - La variance v d'un système est son nombre de degré de liberté : paramètres intensifs que l'on peut faire varier de façon indépendante sans modifier la nature du système à l'équilibre
  - La variance v d'un système est le nombre minimum de paramètre intensifs qu'il est nécessaire de connaitre pour déterminer ou définir l'état du système à l'équilibre
  - La variance v d'un système est le nombre minimum de facteur d'équilibre intensif qu'il st nécessaire de connaître pour déterminer l'état d'équilibre du système.
  - Avec la règle des phases, cette définition devient

$$v = C + p - \varphi$$

11. Différentielle de l'affinité :

$$d\mathcal{A} = \frac{\Delta r H}{T} dT - \Delta r V. dP$$

- 12. <u>Loi de Le Chatelier</u>: Lors d'une augmentation (respectivement diminution) isotherme de pression, le système évolue dans le sens d'une diminution (respectivement augmentation) de volume.
- 13. Ajout à pression et température constant d'un constituant miscible à d'autre : si le constituant est actif, on compare  $K^0$  et  $Q_r$ . Si le constituant est inerte, l'équilibre se déplace dans le sens d'une augmentation de volume car les constituants "voient" une diminution de pression isotherme.

# Chapitre 12

# Diagrammes d'Ellingham

# 12.1 Oxydes

### 12.1.1 Dioxygène




Fig 1 : Diagramme de construction des OM du dioxygène

On note l'existence de deux électrons non-appariés, ce qui explique le fait que le dioxygène est paramagnétique. Son spin total vaut donc 1 et la multiplicité du spin vaut 2s+1 c'est à dire  $3 \Rightarrow$  l'oxygène est dans son état triplet.

## 12.1.2 Oxydes

Un oxyde est un composé le plus souvent binaire où l'oxygène est à son degré d'oxydation -II. Les oxydes métalliques peuvent être basiques comme  $Na_2O$  ou CaO, ils peuvent être amphotère  $(Al_2O_3)$  ou acide si le degré d'oxydation du métal est élevé  $(CrO_3)$ . Il existe des oxydes de non-métaux, comme  $SO_2$  ou  $CO_2$  qui sont acides et légèrement solubles dans l'eau

## 12.2 Thermodynamique de l'oxydation du zinc

#### 12.2.1 Equilibres en présence

- 1.  $2 \operatorname{Zn}_{(s)} + \operatorname{O}_{2(g)} \iff 2 \operatorname{ZnO}_{(s)} T < T_{fus}$
- 2.  $2 \operatorname{Zn}_{(1)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2 \operatorname{Zn}O_{(s)} T_{fus} < T < T_{eb}$
- 3.  $2 \operatorname{Zn}_{(g)} + \operatorname{O}_{2(g)} \iff 2 \operatorname{ZnO}_{(s)} T_{fus} < T < T'_{fus}(ZnO)$
- 4. 2  $\operatorname{Zn}_{(g)} + \operatorname{O}_{2(g)} = 2 \operatorname{ZnO}_{(l)} T > T'_{fus}$

#### 12.2.2 Enthalpie libre standard de réaction

L'approximation d'Ellingham consiste à considérer les enthalpies libres et entropies libres de réactions comme indépendantes de la température (mais elles restent sensibles aux changements d'état). Ainsi,  $\Delta rG^0 = a + bT$  avec  $a = \Delta rH^0 = \text{cste}$  et  $b = \Delta rS^0 = \text{cste}$ . A l'exception d'O<sub>2</sub> tous les constituants sont dans leurs états standards.

Considérons l'équilibre  $Zn_{(s)} \Longrightarrow Zn_{(l)}$ . On a égalité des potentiels des deux phases soit  $\mu^0_{Zn(s)} = \mu^0_{Zn(l)}$  à la température de changement d'état. Ainsi, à  $T = T_{fus}$ ,  $\Delta r G_1^0 = 2\mu^0_{ZnO(s)} - \mu^0_{O_2(g)} - 2\mu^0_{Zn(s)}$  est égal à  $\Delta r G_2^0 = 2\mu^0_{ZnO(s)} - \mu^0_{O_2(g)} - 2\mu^0_{Zn(l)}$ . On a donc une continuité de la courbe, bien que la pente, elle, varie.

#### 12.2.3 Equation des droites

- Zinc solide :  $\Delta r G_1^0 = \Delta r H_1^0 T . \Delta r S_1^0$ . Or,  $\Delta r H_1^0 = 2 . \Delta f H_{ZnO(s)}^0$  et  $\Delta r S_1^0 = 2 S_{ZnO(s)}^0 - 2 S_{Zn(s)}^0 - S_{O_2(g)}^0$ . On a donc  $\Delta r G_1^0 = -692, 2 + 0.2004.T \text{ kJ.mol}^{-1}$ On voit que pour tout  $T < T_{fus}, \Delta r G_1^0 \ll 0 \Rightarrow K^0 \gg 1$
- Zinc gazeux:

$$\Delta r G_3^0 = (2\Delta f H_{ZnO(s)}^0 - 2\Delta f H_{Zn(g)}^0) - T(2S_{ZnO}^0 - 2.S_{Zn(g)}^0 - S_{O_2(g)}^0)$$
  
= -357, 2 + 0, 439.T kJ.mol<sup>-1</sup>

– Zinc liquide : Si les grandeurs standards sont inconnues, on se sert de la continuité de  $\Delta rG^0$  lors des changements d'état et on en déduit :

$$\Delta r G_2^0 = -725, 1+0, 2422.T$$






Fig 1 : Diagramme d'Ellingham du Zinc

### 12.2.5 Détermination graphique de la pression de corrosion

La pression de corrosion est définie comme la pression de dioxygène à l'équilibre. Pour tous les équilibres considérés,  $K_i^0 = \frac{P^0}{P_{cor}}$ . De plus, tous ces équilibres sont divariants. Comme on impose la pression en zinc (puisqu'il est dans son état standard), le système devient monovariant et le seul facteur d'équilibre est la pression en dioxygène. On trace donc sur le diagramme la courbe  $y = \log \frac{P_{O_2}}{P^0}$ . A l'intersection entre les deux courbes, on a  $P_{O_2} = P_{cor}$ 


Couple Oxyde/Métal Si on impose T et  $P_{O2}$ , le plus souvent, on est hors équilibre chimique. Dans le graphe (P,y), on associe un point au couple  $(T, P_{O2})$ . Si le point est au dessus du diagramme,  $P_{O2} > P_{corr}$  et  $\mathcal{A} = RT \ln \left(\frac{P_{O2}}{P_{cor}}\right) > 0 \Rightarrow$  on est dans le domaine d'existence de ZnO

## 12.3 Diagrammes d'Ellingham

#### 12.3.1 Principe de construction

Dans le même système d'axe  $(T,\Delta rG^0)$ , on trace  $\Delta rG^0=f(T)$  pour divers couples (oxydes/métal) et aussi  $(H_2O/H_2)$ , (CO/C) et  $(CO_2/CO)$ . Toutes les équations doivent être écrites avec le même nombre stoechiométriques pour  $O_2$ 

Exemple Diagramme d'Ellinghame pour le Cuivre, l'Aluminium et le Zinc



## 12.3.2 Réduction d'un oxyde

L'aluminium solide peut-il réduire ZnO? On écrit l'équation-bilan :

 $\frac{4}{3}$  Al + 2 ZnO  $\Longrightarrow$  2 Zn +  $\frac{2}{3}$  Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>L'enthalpie libre de réaction est négative, donc la constante d'équilibre est supérieure à 1 : la réaction se produit dans le sens écrit (on le retrouve en disant que les deux domaines d'existences sont disjoints)

# Chapitre 13

# Équilibres d'Oxydoréduction

# 13.1 Rappels de première année

- 1. Généralités sur les oxydants/réducteurs :
  - Réducteur : espèce susceptible de céder des électrons
  - Oxydant : espèce susceptible de capter des électrons
  - Une oxydation correspond à une perte d'électrons, une réduction à un gain d'électrons
  - Demi-équation d'oxydoréduction :

$$Ox + n.e^- = Red$$

- On note un couple d'oxydant et de réducteur (Ox/Red), contrairement aux couples acides/bases où le donneur est en premier
- Bilan:

$$n_2.Ox_1 + n_1.Red_1 = n_2.Red_1 + n_1.Ox_2$$

dont la constante d'équilibre vaut

$$K^{0} = \frac{[Red_{1}]^{n_{2}}.[Ox_{2}]^{n_{1}}}{[Red_{2}]^{n_{1}}.[Ox_{1}]^{n_{2}}}$$

2. Calcul du nombre d'oxydation :

le nombre d'oxydation est la charge formelle de l'ion fictif créé en attribuant les doublets liants à l'atome le plus électronégatif.

- 3. Quelques règles de calcul:
  - Pour un ion monoatomique, n.o = charge
  - Pour une molécule neutre :  $\sum n.o = 0$
  - Pour un ion polyatomique :  $\sum n.o = \text{charge}$
  - n.o.(O) = -II sauf dans les peroxydes (-I) et dans le dioxygène (0)
  - n.o (H) = +I sauf hydrure (-I) et  $H_2$  (0)
- 4. Un réactif **oxydé** voit son n.o augmenter
- 5. Un réactif **réduit** voit son n.o diminuer

#### 13.2 Pile

Une pile est constituée par les espèces de deux couples séparés par un dispositif permettant la migration des ions. Un conducteur électronique est un contact avec chaque couple.

- 1. <u>Tension à vide</u>: la tension à vide E d'une pile est le potentiel du conducteur de droite moins le potentiel de gauche à i=0 (si i va de droite à gauche à l'intérieur de la pile)
- 2. Affinité chimique : le système  $(\Sigma)$  est paramètré par les paramètres habituels (P, T, composition) et en plus la tension  $U_{el}$ : on a donc un système électrochimique.
- 3. dq: charge infinitésimale transporté du pole + au pôle à l'est de la pile par une variation  $d\xi$  de l'avancement de la réaction et  $dq = n_p.F.d\xi$

Une pile est constituée par les espèces de deux couples séparés par un dispositif permettant la migration des ions. Un conducteur électronique est un contact avec chaque couple. On note

$$\alpha_1.Ox_1 + n_1e^- = \beta_1Red_1$$
  
 $\alpha_2.Ox_2 + n_2e^- = \beta_2Red_2$   $n_p = PPCM de n_1 et n_2 avec n_p = n_1p_1 = n_2p_2$ 

Dans toute la suite, on considère la réaction

$$(R) = p_1(1) - p_2(2) \Rightarrow a_1Ox_1 + b_2Red_2 \leftrightarrow a_2Ox_2 + b_1Red_1$$

- 1. Tension à vide : la tension à vide E d'une pile est le potentiel du conducteur de droite moins le potentiel de gauche à i=0 (si i va de droite à gauche à l'intérieur de la pile)
- 2. Le système ( $\Sigma$ ) est paramètré par les paramètres habituels (P,t,composition) et en plus la tension  $U_{el}$ : on a donc un système électrochimique.
- 3. dq : charge infinitésimale transporté du pole + au pôle à l'extérieur de la pile par une variation d $\xi$  de l'avancement de la réaction et d $q = n_p.F.d\xi$
- 4. On écrit le premier principe pour la pile :

$$dU = \delta Q_e + \delta W$$
 et  $\delta W = -PdV - U_{el}dq$ 

Le second principe donne:

$$dH = VdP + \delta Q_e - U_{el}dq$$

Lors d'une transformation isobare, en confondant dH avec  $\Delta_r H d\xi$ :

$$\Delta_r H d\xi = \delta Q_e - n_p F U_{el} d\xi$$

En confondant  $\Delta_r H$  et  $\Delta_r H^0$  et en considérant  $U_{el}$  comme une constante, on peut intégrer selon l'avancement et :

$$Q_e = (\Delta_r H^0 + n_p.F.U_{el})(\xi_F - \xi_I)$$

5. En écrivant la différentielle de G de deux manières différentes, on peut prouver que

$$\mathcal{A}d\xi = U_{el}dq + T.\delta S_{cr}$$

On pose alors

$$\stackrel{\sim}{\mathcal{A}} = \mathcal{A} - n_p.F.U_{el}$$

6. À l'équilibre, i=0,  $U_{el}=E$  et  $\delta S_{cr}=0$  d'où

$$\overset{\sim}{\mathcal{A}} = 0 \Longrightarrow \mathcal{A} = n_p.F.E \tag{13.1}$$

7. On peut définir un potentiel électrochimique :

$$\widetilde{\mu}_i (T, P, U_{el}, \text{compo}) = \mu_i (T, P, U_{el}, \text{compo}) + z_i F \varphi_i$$

avec  $\varphi_i$  le potentiel de la phase où est  $A_i$ , d'où

$$\overset{\sim}{\mathcal{A}} = \sum_{i=1}^{n+p} \nu_i. \overset{\sim}{\mu_i}$$

- 8. Tension à vide standard  $E^0$ 
  - On considère une pile fonctionnant de manière réversible où chacune des espèces est dans un état standard. On a alors

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}^0 = -\Delta_r G^0$$

Ce qui donne avec la formule (1)

$$E^{0} = \frac{\mathcal{A}^{0}}{n_{p}.F} = \frac{RT \ln (K^{0})}{n_{p}.F} = V_{1}^{0} - V_{2}^{0}$$
(13.2)

– On a de même

$$\Delta r G^0 = -n_p F E^0 \text{ et } \Delta r S^0 = n_p F \frac{\mathrm{d} E^0}{\mathrm{d} T}$$

- D'où

$$\Delta r H^0 = n_p F \left( T \frac{\mathrm{d}E^0}{\mathrm{d}T} - E^0 \right)$$

### 13.3 Formule de Nernst

1. Mise en place: avec (3), on a

$$E = \frac{1}{n_p F} \left( a_1 \mu_{Ox_1} + b_2 \mu_{Red_2} - b_1 \mu_{Red_1} - a_2 \mu_{Red_1} \right)$$

$$= \frac{1}{n_1 F} \left( \alpha_1 \mu_{Ox_1} - \beta_1 \mu_{Red_1} \right) - \frac{1}{n_2 F} \left( \alpha_2 \mu_{Ox_2} - \beta_2 \mu_{Red_2} \right)$$

$$= V_1 - V_2$$

2. Pour chaque couple, on pose

$$E = \frac{1}{nF} (\alpha \mu_{Ox} - \beta \mu_{Red})$$

C'est le potentiel d'oxydoréduction du couple (Ox/Red).

3. On a donc

$$E = \underbrace{\frac{1}{nF}(\alpha\mu_{Ox}^{0} - \beta\mu_{Red}^{0})}_{E^{0}, \text{ potential standard}} + \frac{RT}{nF} \ln\left(\frac{a_{ox}^{\alpha}}{a_{red}^{\beta}}\right)$$

4. Exemple:

$$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \longleftrightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$$

$$E = E^0 + \frac{RT}{nF} \ln \left( \frac{[Cr_2O_7^{2-}]h^{14}}{[Cr^{3+}]^2} \right)$$

#### 13.4 Potentiel d'électrode

#### 13.4.1 Electrode à hydrogène

Il s'agit d'une électrode de platine platinée dans une solution de pH connu et où arrive et où arrive  $H_2$  sous une pression connue  $P_{H_2}$ .

Le couple mis en jeu est :

$$2H^+ + 2e^- \longleftrightarrow H_2$$

On a donc un potentiel

$$E = E_{(H^+/H_2)}^0 + \frac{RT}{2F} \ln \left( \frac{h^2 \cdot P^0}{P_{H_2}} \right)$$

Si on prend tous les constituants dans leurs états standards, on a par convention

## 13.4.2 Définition du potentiel d'électrode

Il s'agit de la tension à vide d'un pile dont l'électrode de vache est l'électrode standard ) hydrogène celle de droite étant celle étudiée. On a donc

$$E = E_{Ox/Red} - E^{0}_{(H^{+}/H_{2})} = V_{Ox/Red} - V^{0}_{(H^{+}/H_{2})}$$

Par convention, on a donc que pour un même couple, le potentiel d'oxydoréduction et le potentiel d'électrodes sont identiques.

#### Utilisation des potentiels d'oxydoréduction 13.5

1. Prévision des réactions : On a toujours la réaction (R) :

$$a_1Ox_1 + b_2Red_2 \longleftrightarrow a_2Ox_2 + b_1Red_1$$

L'affinité de cette réaction vaut  $\mathcal{A} = n_P F(E_1 - E_2)$ . On voit donc que si  $E_1 > E_2$ , l'affinité est positive, et la réaction se déroule dans le sens direct, et si  $E_2 > E_1$ , l'affinité est négative et la réaction se déroule dans le sens retour. On peut généraliser ce critère en disant que c'est l'oxydant avec le plus grand potentiel qui joue son rôle. Une approche plus rapide consiste à raisonner sur les potentiels standards: le terme en 0,06 log n'a qu'une influence réduite sur la valeur du potentiel et si l'écart entre les potentiels standards est de l'ordre de quelques dizaines de volt, on pourra considérer la réaction comme quantitative.

2. Calcul de potentiel standard : introduction de  $\mathcal{A}^*$ . Dans système siège de (R),  $\mathcal{A}=n_p.F.U_{el}$  et à l'équilibre  $\mathcal{A}=n_p.F.E.$  Par analogie, on associe à chaque demiéquation électronique  $\mathcal{A}^* = n.F.E$  avec E le potentiel défini par la relation de NERNST. Cette grandeur a les mêmes propriétés que A. Il s'agit en fait de l'affinité d'une réaction mettant en jeu le couple étudié et  $H^+/H_2$ .

#### Principe de construction d'un diagramme potentiel-13.6 pH

#### Position du problème 13.6.1

On construit un graphe comportant en ordonnée le potentiel E et en abscisse le pH. Aussi appelés diagrammes de Pourbaix, ces diagrammes sont relatifs à des états d'équilibre et on ne tient pas compte de la cinétique. La demi-équation générale est :


$$\alpha$$
 Ox + m H<sup>+</sup> + n e<sup>-</sup>  $\longleftrightarrow$   $\beta$  Red+c H<sub>2</sub>O

On a donc un potentiel

$$E = E^{0} + \frac{RT}{nF} \ln \left( \frac{a_{ox}^{\alpha} \cdot a_{h+}^{m}}{a_{Red}^{\beta}} \right)$$
$$= E^{0} - \frac{0,06 \cdot m}{n} \text{pH} - \frac{0,06}{n} \log \left( \frac{a_{ox}^{\alpha}}{a_{Red}^{\beta}} \right)$$


On fixe alors arbitrairement  $a_{ox}$  et  $a_{Red}$  puis on trace la courbe correspondante. Si on choisit les deux activités comme égales à 1, on a le potentiel standard apparent. On peut aussi choisir de tracer une famille de courbe pour des valeurs de log variant de -6 à -2 ou suivre la consigne de l'énoncé.

#### 13.6.2 Domaine de prédominance/Domaine d'existences



Si  $E_1 > E_f(pH_1)$ , on est dans le domaine de prédominance de l'oxydant du couple considéré.

Pour les couples acides-bases,



# 13.7 Quelques diagrammes


#### 13.7.1 Eau

#### Couples envisagés

On envisage deux couples:

#### Tracé du diagramme

Convention :  $P_{O_2}=P_{H_2}=1$  bar ce qui donne comme équation-frontière :  $E_{1f}=-0,06 {\rm pH}$  et  $E_{2f}=1,23-0,06 {\rm pH}$ 



#### Stabilité vis-à-vis des couples d'oxydoréduction

En liaison avec la convention, on considère l'eau comme stable tant que  $P_{H_2}$  ou  $P_{O_2}$ résultant de son éventuelle réaction restent inférieurs à 1 bar. Si on introduit un oxydant puissant (par exemple  $F_2$ ), le point représentatif initial du couple  $(F_2/F^-)$  est en dehors du domaine de stabilité de l'eau, on a donc réaction.

 $F_{2(g)} + H_2O \longrightarrow 2 HF + \frac{1}{2} O_2$ . On voit que  $F_2$  disparait tant que le point représentatif ne rejoint pas  $E_{2f}$ 

Si on introduit un couple (Ox/Red) faible tel que  $(Fe^{2+}/Fe_{(s)})$ , pas d'évolution notable. Si on introduit un réducteur puissant (Na<sub>(s)</sub>), on est encore en dehors du domaine de stabilité de l'eau, et on a réaction.

$$Na_{(s)} \ + \ H_2O \ \longrightarrow \ Na^+ \ + \ HO^- \ + \ \tfrac{1}{2} \ H_2$$

La cinétique est importante en oxydoréduction : le domaine de stabilité de l'eau est plus large que celui prédit par la thermodynamique. De plus, si on opère avec de l'eau aérée (en présence de  $H_2$  ou  $O_2$ ), on a un potentiel apparent différent puisque  $P_{O_2}$  vaut 0,2 bar. Heureusement, la cinétique est lente mais une étude sérieuse se fait sous atmosphère de diazote.

#### 13.7.2Fer

#### Espèce mises en jeu

On considérera les espèces suivantes : Fe<sup>3+</sup>, Fe<sup>2+</sup>, Fe<sub>(s)</sub>, Fe(OH)<sub>3</sub>, Fe(OH)<sub>2</sub> et Fe(OH)<sup>2+</sup>. Les demi-équations associées sont :

- $Fe^{2+} + 2e^{-} \longrightarrow Fe_{(s)}$ (1) $E^0_2 = 0,77V$  $Fe^{3+} + e^{-} = Fe^{2+}$ (2) $\text{Fe}^{3+} + \text{H}_2\text{O} \iff \text{Fe}(\text{OH})^{2+} + \text{H}^+ \quad K_1 = 10^{-2.2}$
- $K_{s_1} = 10^{-37,2}$  $(s_1)$
- $K_{s_2} = 10^{-14.7}$  $(s_2)$

# $K_e = 10^{-14}$

#### Tracé du diagramme

Convention : la concentration des espèces solubles du fer sera prise égale à  $c=10^{-3}$  L.mol<sup>-1</sup> On note p $H_1$  le pH d'apparition de  $Fe(OH)_{3(s)}$ . On fait l'hypothèse que p $H_1 < 2, 2$  on

trouve pH = 2,6, c'est impossible donc pH<sub>1</sub> > 2, 2. On a donc l'équilibre  $Fe(OH)_3$ on trouve  $pH_1 = 2, 8$ . Des calculs similaire conduisent au tableau suivant :

рН		$^{2,2}$		2,8		8,15	
Fe(III)	Fe <sup>3+</sup>		$\text{Fe(OH)}^{2+}$		$Fe(OH)_3$		
Fe(II)				$\mathrm{Fe^{2+}}$			$\overline{\text{Fe(OH)}_2}$
Fe(0)				$Fe_{(s)}$			

- Équilibre entre Fe(III) et Fe(II)
  - Pour des pH inférieurs à 2,2, on considère le couple ( $Fe^{3+}/Fe^{2+}$ ):  $E_2 = 0.77 +$

$$0,06 \log \left( \frac{\left[ \text{Fe}^{3+} \right]}{\left[ \text{Fe}^{2+} \right]} \right) \Rightarrow E_{2f} = 0,77 \text{ V}.$$

– Pour des pH compris entre 2,2 et 2,8, on considère l'équilibre entre (Fe(OH)<sup>2+</sup>/Fe<sup>2+</sup>) : H<sup>+</sup> + Fe(OH)<sup>2+</sup> + e<sup>−</sup>  $\Longrightarrow$  Fe<sup>2+</sup> + H<sub>2</sub>O(3)

$$H^{+} + Fe(OH)^{2+} + e^{-} \longrightarrow Fe^{2+} + H_{2}O(3)$$

On a 
$$E_3 = E_3^0 - 0.06 \text{ pH} + 0.06 \log \left( \frac{\left[\text{Fe}(\text{OH})^{2+}\right]}{\left[\text{Fe}^{2+}\right]} \right)$$
.

De plus, (3) = (2)-(a) soit

$$\mathcal{A}_3^0 = \mathcal{A}_2^0 - \mathcal{A}_a^0 \Rightarrow F.E_3^0 = F.E_2^0 - RT \ln(K_a)$$

et finalement  $E_3^0 = 0,90$ V et  $E_{3f}^0 = 0,90 - 0,06$ pH

– Pour des pH compris entre 2,8 et 8,15, on a 
$$Fe(OH)_3 + e^- + 3 H^+ \longrightarrow Fe^{2+} + 3 H_2O$$
 (4)

soit 
$$E_4 = E_4^0 - 0.18 \text{ pH} + 0.06 \log \left( \frac{1}{|\text{Fe}^{2+}|} \right)$$
.

On a 
$$(4) = (2) + (s_1) - 3$$
 (e) d'où

$$E_4^0 = E_2^0 + 0.06(3.pK_e - pK_s) = 1.06 \text{ V}$$

et 
$$E_{4f}^{0} = 1,24 - 0,06$$
pH

- Pour des pH supérieurs à 8,15 , on a 
$$Fe(OH)_3 + H^+ + e^- \longrightarrow Fe(OH)_2 + H_2OOn$$
 a

$$E_{5} = E_{5}^{0} - 0,06 \text{pH}$$

$$= E_{2} = E_{2}^{0} + 0,06 \log \left( \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{+2}]} \right)$$

$$= E_{2}^{0} + 0,06 \log \left( \frac{Ks_{1}}{\omega^{3}} \cdot \frac{\omega^{2}}{Ks_{2}} \right)$$


$$= E_{2}^{0} + 0,06 \log \left( \frac{Ks_{1}}{Ks_{2}} \cdot \frac{h}{Ke} \right)$$

$$= \underbrace{E_{2}^{0} + 0,06(PkE + pKs_{2} - pKs_{1})}_{E_{5}^{0} = 0,26V} - 0,06 \text{pH}$$

et 
$$E_{5f}^{\ 0} = 0,26 - 0,06 \text{ pH}$$

- Équilibre entre Fe(II) et Fe(0)


- Pour des pH inférieurs à 8,15, on a (1) soit  $E_1=-0,44+0,03\log{([\mathrm{Fe}^{2+}])}$  et  $E_{1f}=-0,53\mathrm{V}$
- pour des pH supérieurs à 8,15, on a l'équilibre Fe(OH)<sub>2</sub> + 2 H<sup>+</sup> + 2 e<sup>-</sup>  $\Longrightarrow$  Fe<sub>(s)</sub> + 2 H<sub>2</sub>O et  $E_6=E_6{}^0-0,06$ pH. On se sert de la continuité du potentiel à pH = 8,15 et  $E_6{}^0=-0,04-0,06$ pH



#### Exploitation du diagramme

On voit que le domaine de stabilité de l'eau et du fer solide sont disjoints  $\Rightarrow$  le fer solide n'est pas stable dans l'eau. Selon le pH, il est oxydé en Fe<sup>2+</sup> ou Fe(OH)<sub>2</sub> tandis que l'eau est réduit en H<sub>2</sub>. Dans de l'eau désaérée, toutes les espèces du fer(II) et du fer(III) sont stables, dans l'eau aérée seules les espèces du fer(III) sont stables





En rouge, le domaine d'immunité du métal : il y est thermodynamique stable. En bleu, c'est le domaine de corrosion : les espèces du fer sont oxydées et solubles. En vert, le domaine de passivation où les espèces oxydées du fer sont insolubles.

#### 13.7.3 Zinc

#### Espèces envisagées

On prend en compte les espèces suivantes :  $\mathrm{Zn}_{(\mathrm{s})},\,\mathrm{Zn}^{2+},\,\mathrm{Zn}(\mathrm{OH})_2,\,\mathrm{Zn}(\mathrm{OH})_4^{2+}.$  On a les données suivantes :

fonnées suivantes :  
(1) 
$$Zn^{2+} + 2e^{-} \rightleftharpoons Zn_{(s)}$$
  $E_0^{1} = -0,76V$   
(s)  $Zn(OH)_2 \rightleftharpoons Zn^{2+} + 2HO^{-}$   $K_s = 10^{-16}$   
(c)  $Zn^{2+} + 4HO^{-} \rightleftharpoons Zn(OH)_4^{2-}$   $\beta_4 = 10^{15,5}$ 

(s) 
$$\operatorname{Zn}(OH)_2 \iff \operatorname{Zn}^{2+} + 2 \operatorname{HO}^- \quad K_s = 10^{-16}$$


(c) 
$$\operatorname{Zn}^{2+} + 4 \operatorname{HO}^{-} \iff \operatorname{Zn}(\operatorname{OH})_{4}^{2-} \qquad \beta_{4} = 10^{15.5}$$

#### Tracé du diagramme

On se place dans le convention  $c = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ On note pH<sub>1</sub> le pH d'apparition de Zn(OH)<sub>2</sub>  $K_s = 10^{-1}\omega^2 \Rightarrow \text{pH}_1 = 6,5$  On note pH<sub>2</sub> le pH de disparition de  $Zn(OH)_2$  et on trouve  $pH_2 = 13,75$ 

рН		6,5		13,75	
Zn(II)	$Zn^{2+}$		$\mathrm{Zn}(\mathrm{OH})_2$		$\operatorname{Zn}(\operatorname{OH})_4^{2-}$
$\overline{\mathrm{Zn}(0)}$			$Zn_{(s)}$		

- Pour des pH compris entre 0 et 6,5,
- $E_1=E_1{}^0+0,03\log{([\mathrm{Zn}^{2+}])}$  soit  $E_{1f}=-0.79~\mathrm{V}$  Pour des pH compris entre 6.5 et 13.75, on a la demi-équation suivante :  $Zn(OH_2 + 2 H^+ + 2 e^- \iff Zn_{(s)} + 2 H_2Osoit E_2 = E_2^0 - 0{,}06pH.$
- Avec la continuité du potentiel, on trouve  $E_2^{0} = -0.40 \text{ V}$  soit  $E_{2f} = -0.40 0.06 \text{pH}$  Pour des pH supérieurs à 13.75,  $\text{Zn}(\text{OH})_4^{2-} + 4 \text{ H}^+ + 2 \text{ e}^- \implies \text{Zn}_{(\text{s})} + 4 \text{ H}_2\text{O}$ et on trouve  $E_{3f} = 0,43 - 0.12$ pH



Même légende que pour le Fer, on a superposé le diagramme de l'eau en pointillé. On voit que le Zn solide n'est pas stable en solution aqueuse, et que toutes les espèces du Zn(II) y sont stables, et ce en présence d'eau aérée ou non.

#### 13.7.4Cuivre

#### Espèces envisagées

On considère les espèces suivantes :

 $Cu^{2+}$ ,  $Cu(OH)_2$ ,  $Cu^+$ ,  $Cu_2O$  et  $Cu_{(s)}$ . On a les données suivantes :

(1) 
$$Cu^{2+} + e^{-} \rightleftharpoons Cu^{+} = 0.16 \text{ V}$$
  
(2)  $Cu^{+} + e^{-} \rightleftharpoons Cu_{(s)} = 0.52V$ 

(2) 
$$Cu^+ + e^- \iff Cu_{(s)} \quad E_2^0 = 0.52V$$

Comme (Cu(I)/Cu(0)) > (Cu(II)/Cu(I)),  $Cu^+$  se dismute en milieu acide.

(3) 
$$\operatorname{Cu}^{2+} + 2 e^{-} \rightleftharpoons \operatorname{Cu}_{(s)}$$

$$(4)$$
 2 Cu(OH)<sub>2</sub> + H<sup>+</sup> + 2 e<sup>-</sup>  $\iff$  Cu<sub>2</sub>O + H<sub>2</sub>O

(s1) 
$$Cu(OH)_2 \iff Cu^{2+} + 2HO^-$$

(s1) 
$$Cu(OH)_2 \rightleftharpoons Cu^{2+} + 2 HO^-$$
  
(s2)  $Cu_2O + H_2O \rightleftharpoons 2 Cu^+ + 2 HO^-$ 

(e) 
$$H_2O \iff H^+ + HO^-$$

On a (4) =2(1)+2(s1) -(s2)-2(e) soit 
$$E_4^0 = 0.75$$
 V et  $E_4 = 0.75 - 0.06$ pH =  $E_{4f}$ 

(5) 
$$Cu_2O + 2 H^+ + 2 e^- \rightleftharpoons 2 Cu + H_2O$$

On a  $E_5=E_{5f}=0,52-0,06 \mathrm{pH}.$  On voit que 0,52<0,75: Cu<sub>2</sub>O ne se dismute pas.

#### Tracé du diagramme

On se place dans la convention  $c = 10^{-2} \text{mol.L}^{-1}$ 

On note  $pH_1$  le pH d'apparition de  $Cu(OH)_2$  et on trouve  $pH_1 = 5.9$ . On note  $pH_2$  le pHà partir duquel Cu<sub>2</sub>O est stable.


(6) 
$$Cu^{2+} + 2 H_2O + 2 e^- \iff Cu_2O + 2 H^+$$

On a  $E_6 = E_6^0 + 0.06 \text{pH} + 0.06 \log ([\text{Cu}^{2+}])$  soit  $E_{6f} = 0.04 + 0.06 \text{pH}$ . Cu<sub>2</sub>O sera stable

si E(Cu(I)/Cu(0)) < E(Cu(II)/Cu(I)) d'où  $pH_2 = 4$ .

рΗ		4		5.9	
Cu(II)		$\mathrm{Cu}^{2+}$			$\overline{\mathrm{Cu(OH)}_2}$
Cu(I)	pas stable		$Cu_2O$		
Cu(0)			$Cu_{(s)}$		

- Pour des pH compris entre 0 et 4, équilibre entre  $Cu^{2+}$  et  $Cu_{(s)}, E_{3f} = 0,28$
- Pour des pH compris entre 4 et 5.9, on a  $E_{6f} = 0.04 + 0.06$ pH
- Pour des pH supérieurs à 5.9, on a équilibre entre l'oxyde et l'hydroxyde de cuivre,  $E_{4f} = 0,75 - 0,06$ pH
- Pour des pH supérieurs à 4, on a équilibre entre l'oxyde et le cuivre solide et  $E_{5f}$  = 0,52-0,06pH



On voit que le cuivre est stable en solution aqueuse. De plus, si on place  $\mathrm{Cu_2O}$  dans de l'eau pure désaérée, il ne se passera rien. Si on acidifie la solution, il se dismute en  $\mathrm{Cu^{2+}}$  et en  $\mathrm{Cu_{(s)}}$ 

# Chapitre 14

# Electrolyse

# 14.1 Approche thermodynamique

### 14.1.1 Exemple

On réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse de  $H^+$ , $Cl^-$ . Expérimentalement, tant que  $U < U_{el}$ , le courant est nul. Si  $U < U_{el}$ , on a un dégagement gazeux à l'électrode reliée au pôle - du générateur ( $H^+ + e^- \longrightarrow \frac{1}{2} H_{2(g)}$ ), c'est une réduction donc c'est la cathode. On observe un dégagement gazeux de  $Cl_2$  à l'électrode reliée au pôle + du générateur ( $Cl^- \longrightarrow \frac{1}{2} Cl_2 + e^-$ ) c'est une oxydation donc c'est l'anode.

### 14.1.2 Essai d'interprétation thermodynamique

– Réaction possibles : À l'anode,

À la cathode,

$$\frac{1}{2}$$
H<sup>+</sup>  $\longrightarrow$  H<sub>2</sub> avec  $E_3^0 = 0$  V

– Prévisions thermodynamiques : Les réactions qui se déroulent majoritairement sont celles qui demandent le moins d'énergie, ce qui correspond à celles de plus forte affinité chimique. L'affinité chimique est maximale si l'affinité de la cathode est maximale et celle de l'anode minimale (avec  $\mathcal{A} = F.E$ ). La thermo prévoit donc la réduction de l'espèce avec le potentiel de Nernst le plus élevé (parmi les réactions possibles à la cathode) et l'oxydation de l'espèce avec le potentiel de Nernst le moins élevé (parmi les réactions possibles à l'anode)

# 14.1.3 Vérifications expérimentales

La concentration de  $\mathrm{Cl}^-$  vaut 1  $\mathrm{mol} \times \mathrm{L}^{-1}$ ,  $p_{H_2} = p_{O_2} = 1\mathrm{bar}$ , à la cathode se produit la réduction de  $\mathrm{H}^+$  ce qui est conforme aux prévisions, mais la thermodynamique prévoit l'oxydation de l'eau à l'anode, ce qui n'est pas vérifiée expérimentalement. On peut cependant retrouver l'existence de la tension limite en exprimant la différentielle de G et on trouve

$$U_{el} \ge \frac{\Delta rG}{F} = E_a - E_c$$

## 14.2 Généralités sur les courbes intensité-potentiel

#### 14.2.1 Insuffisance de la thermodynamique

Le contrôle cinétique est fréquent dans les électrolyses (cf exemple du dessus) et il y a une cinétique hétérogène puisque le conducteur électronique est seul dans a phase, l'électrolyte est liquide et les constituants actifs peuvent être solides ou gazeux.

#### 14.2.2 Phénomène de transferts

Il y a deux types de transferts : les transferts de matière ou d'électron.

- Transfert de matière : arrivée des réactifs au voisinage de l'électrode ou départ des produits du voisinage de l'électrode, du à la migration des ions (gradient de potentiel), à la diffusion (gradient de concentration) et à la convection (agitation, gradient de température ou de densité)
- Transfert des électrons à la surface des électrodes

#### 14.2.3 densité de courant, mesure de la vitesse

Écriture générale de la réaction :  $\alpha$  Ox+m H<sup>+</sup>+n e<sup>-</sup>  $\longleftrightarrow$   $\beta$  Red + c H<sub>2</sub>O La transformation se déroule à la surface de l'électrode. On définit donc une vitesse surfacique (en mol  $\times$  s<sup>-1</sup>  $\times$  m<sup>-2</sup>)

$$V = \frac{1}{S} \frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t}$$

avec S la surface active de l'électrode. Or,

$$dq = nFd\xi$$
 et  $\frac{d\xi}{dt} = \frac{1}{nF} \cdot \frac{dq}{dt}$ 

d'où

$$v = \frac{1}{nF} \frac{1}{S} i = \frac{1}{nF} j$$

avec j la densité de courant surfacique.

Conventions en électrochimie :

$$j_{Ox} > 0 \text{ et } j_{Red} < 0$$

#### 14.2.4 Tracé des courbes

Nécessité d'un montage à TROIS électrodes : on ne sait que ce qui se passe à l'électrode de travail donc on ne peut pas se contenter de 2 électrodes car la tension entre ces électrodes dépend de ce qui se passe sur chacune d'entre elle. On a donc

- Une électrode de travail T au potentiel  $E_T$
- Une électrode de référence R au potentiel fixe (généralement ECS)
- Une électrode auxiliaire (ou contre-électrode) avec une grande surface active pour ne pas qu'elle limite la réaction au potentiel  $E_A$

La mesure se fait grâce à un potentiostat. L'intensité est mesurée à l'électrode auxiliaire et on récupère  $E_T$  avec un voltmètre placé entre l'électrode de travail et l'électrode de référence.

#### 14.2.5 Allure des courbes

Le système est composé du couple (Ox/Red) et des conducteurs électroniques. L'intensité et les durées de travail sont faibles de telle sorte que les quantités électrolysées  $\ll$  quantités initiales. Un système est dit rapide si la pente est non-nulle voir importante au voisinage de j=0.




Fig 1 : Graphe caractéristique d'un système « rapide »

Un système est lent s'il existe un domaine de potentiel tel que j=0. On appelle surtension la différence  $\eta = E - E_{eq}$  pour une valeur de j donnée mais conventionnellement, si rien n'est précisé, il faut comprendre "quand j arrête d'être nul". La surtension anodique est positive, la surtension cathodique est négative.




Fig 2 : Graphe caractéristique d'un système « lent »

### 14.2.6 Interprétation

- Si le système est rapide, les réactions chimiques sont rapides dans les 2 sens vis-à-vis des réactions de transfert de matière. Si le système est lent, la vitesse de transferts électronique et de matière sont du même ordre de grandeur.
- Mur du solvant : observable lorsque  $|E-E_{eq}|$  devient très grand, on a de très grandes pentes qui correspondent à la réaction du solvant
- Paliers : il s'agit de palier de diffusion. Dans ces domaines, l'espèce électro-active réagit dès son arrivée à la surface de l'électrode : sa concentration locale est nulle. La vitesse est alors contrôlée par la diffusion et limitée par la vitesse d'arrivée des réactifs. La hauteur du palier est proportionnelle à la concentration de l'espèce. Ces paliers ne sont pas observés lorsque l'espèce électro-active est le solvant ou le conducteur électronique.

### 14.2.7 Applications à quelques systèmes électrochimiques

- Pour une électrolyse, on a toujours  $\mathcal{A} = \mathcal{A}_c^{\star} \mathcal{A}_a^{\star}$  et  $\mathcal{A}^{\star} = E$ . A la cathode, on a toujours la réduction demandant de l'énergie soit celle de plus fort potentiel et à l'anode l'oxydation demandant le moins d'énergie soit celle de plus faible E.
- Exemple de la pile Daniell : un solution de sulfate de Zinc dans laquelle plonge une lame en Zinc, séparée par un pont salin d'une solution de sulfate de cuivre dans laquelle plonge une lame de cuivre. A la cathode, il se produit la réduction du Cuivre  $\operatorname{Cu}^{2+} + 2 \operatorname{e}^- \longrightarrow \operatorname{Cu}_{(s)}$ . Comme il y a un apport d'électron, la lame de Cuivre est reliée au pôle moins du générateur et à l'anode, on a l'oxydation du Zinc  $\operatorname{Zn}_{(s)} \longrightarrow \operatorname{Zn}^{2+} + 2 \operatorname{e}^-$

# Chapitre 15

# Phénomènes de corrosion

#### 15.1 Nature de la corrosion

- La corrosion est la dégradation des matériaux par le milieu dans lequel il se trouve : il y a par exemple la corrosion des métaux c'est-à-dire leur oxydation qui peut-être de deux types : la corrosion humide (en présence d'eau) ou la corrosion sèche (cf Ellingham)
- Réaction générale :  $M_{(s)}$  + Ox  $\Longrightarrow$   $M^{n+}$  + Red
- Facteurs favorables : présence simultanée d'eau et de O<sub>2</sub> (eau aérée) etd'ions : ils augmentent la conductivité du milieu et peuvent invertir dans certaines réactions chimique (par exemple les ions chlorures qui peuvent créer des chlorocomplexes en compétition avec les oxydes).

Dans l'atmosphère terrestre, il y a toujours  $H_2O_{(g)}$ . Par condensation sur les pièces métallique il se forme un film aqueux dans lequel sont dissouts certains oxydes ( $CO_2$ ,  $SO_2$ ,  $NO_x$  qui sont sources d'ions)  $\Leftarrow$  il y a toujours corrosion.

#### 15.2 Corrosion uniforme

Ce phénomène est observé lorsque toute la pièce métallique est immergée dans une solution et que l'oxydation est uniforme à sa surface (aussi appelée corrosion chimique)

## 15.2.1 Approche thermodynamique

- Fer : l'étude du diagramme E-pH avec la convention c=10<sup>-6</sup> mol.L¹ (les espèces étudiées sont le Fer solide, Fe²+, Fe³+, Fe₂O₃) nous apprend que le domaine d'immunité du fer est disjoint de celui de l'eau (aérée ou non), tandis que les domaines de passivation ou de corrosion recouvrent partiellement le domaine de stabilité de l'eau. Pour que la passivation soit effective, il faut que le solide formée à al surface du métal constitue une couche couvrante, adhérente, inerte et étanche. Pour le fer, les couches de solides formés sont des mélanges d'oxydes et de carbonates, perméable à l'air et à l'eau et peu adhérente
- Zinc : L'étude du diagramme E-pH nous montrent qu'en présence d'ions carbonates, le domaine de passivation du zinc est étendu.

#### 15.3 Corrosion différentielle


Ce phénomène est observé lorsque les systèmes ne sont pas homogènes (métal et solution). Elle est dite différentielle car elle se produit de façon différente selon les zones du métal. En effet, l'oxydation du métal et la réduction de l'agent corrosif ont lieu simultanément mais dans des zones différentes : on a un ensemble de micro-piles. Certaines zones sont des anodes, d'autres zones sont des cathodes. Il n'y a pas de transfert direct d'électron entre les atomes du métal et ceux des agents oxydants

### 15.3.1 Corrosion par aération différentielle



Fig. 1 : Goutte d'une solution de NaCl +  $\epsilon \varphi \varphi + \epsilon K^+$ , Fe(CN) $_6^{3-}$ 

- Description : Une goutte de solution aqueuse de NaCl contenant des traces de phénolphtaléïne et de complexes hexacianoferrique(III) est déposée sur une plaque de Fer.
- Observations : A la périphérie de la goutte, la solution devient rose : production d'ion  $\rm HO^-$  et au centre, la solution devient bleue : production de complexe  $\rm Fe_3(Fe(CN)_6)_2$  donc apparition d'ions  $\rm Fe^{2+}$
- Interprétation :
  - A la périphérie on a la réaction :  $O_2 + 2H_2O + 4e^- \longrightarrow 4HO^-$
  - Au centre, on a apparition de Fe<sup>2+</sup> : Fe<sub>(s)</sub>  $\longrightarrow$  Fe<sup>2+</sup> + 2e<sup>-</sup>



La force motrice de cette réaction est le gradient de concentration de dioxygène dans l'eau : elle est plus importante à la périphérie qu'au centre donc la concentration à la périphérie doit diminuer par consommation d'O<sub>2</sub>.

<u>Généralisation</u>: toute cause d'hétérogénéité est source de corrosion différentielle = soudures, défauts, un gradient de température...




FIG. 2 : Le fer s'oxyde  $(Fe_3(Fe(CN)_6)_2 bleu)$ .

## 15.4 Etude cinétique

# **15.4.1** Couple $M^{2+}/M_s$

Une lame de cuivre plongée dans une solution aqueuse de sulfate de cuivre subit une corrosion uniforme : on a un équilibre dynamique entre les ions cuivres et le cuivre solide. Une étude du diagramme i-E nous donne le potentiel d'équilibre et le courant d'échange  $i_0$ .

## 15.4.2 Couple $M^{2+}/M_s$ en présence d'eau

Une lame de fer est plongée dans une solution acide de sulfate de fer. Elle subit une corrosion différentielle : en effet l'étude du diagramme i-E montre que le courant de corrosion (représentatif de la cinétique de la réaction de Fe avec  $H^+$ ) est plus grand en valeur absolue que le courant d'échange  $\Rightarrow$  sous contrôle cinétique, c'est bien la corrosion différentielle qui se produit.

# 15.5 Méthode de protection contre la corrosion

## 15.5.1 Courbe de polarisation d'un métal

Certains métaux donnent effectivement lieu au phénomène de passivation Ti, Cr... Pour l'acier (alliage Fe/C avec le %C  $\simeq 0.15$ -0.85), le carbone ne sert qu'à améliorer les propriétés mécaniques du fer et n'a aucun effet sur la corrosion.

Les métaux passivables présentent sur leurs courbes i-E des zones où i=0 pour un large domaine de potentiel (appelé Potentiel de Flade) situé entre l'oxydation du métal proprement dite et la transpassivation (disparition de la couche passivante). On voit alors

que l'oxydation est auto-inhibée. Pour le Fer, dans l'air humide, cette passivation ne s'observe pas. On cherche donc à rendre le Fer « inoxydable ». Pour cela, on réalise un alliage dont le le domaine de passivation est important dans l'air humide ou dans des conditions spécifiques. La plupart des aciers inoxydables contiennent du Chrome à plus de 12% en masse.

Pour certains métaux (par exemple le titane) la couche naturellement formée assure une passivation efficace. Pour d'autres (par exemple l'aluminium) la couche naturelle est peu efficace ( $Al_2O_3$  est peu adhérent). Dans de tels cas, on oxyde de façon contrôlée ces métaux de façon à avoir une formation lente d'une couche efficace (on parle par exemple d'aluminium anodisé)

#### 15.5.2 Protection cathodique

- Principe : on amène la structure à protéger dans son domaine d'immunité et l'y maintient. Dans ces conditions, le Fer est la cathode et son oxydation devient négligeable.
- Protection par courant imposé : la pièce à protéger est reliée au pôle d'un générateur de courant. Cette méthode est surtout utilisée pour les pièces enterrées ou immergées. L'anode est constituée d'un bloc de graphite qu'il faut changer régulièrement.
- Protection par anode sacrificielle : on court-circuite le fer avec un métal plus corrodable (par exemple le zinc, l'aluminium ou le manganèse). Plus corrodable signifie que son courant de corrosion pour le potentiel d'équilibre du Fer est plus grand que le courant d'échange du fer : la réaction d'oxydation du zinc solide est beaucoup plus rapide que celle du Fer, c'est donc lui qui disparait (c'est pourquoi on parle d'anode sacrificielle puisqu'on perd le métal)
- Protection par un revêtement métallique :
  - Par un métal plus corrodable que le fer : on recouvre la pièce de Fer à protéger par une couche de Zinc. Si on a rupture de la couche de zinc, le Fer est à nu mais on a une protection cathodique : le Zinc s'oxyde en  $\mathrm{Zn}(\mathrm{OH})_2$  qui est passivant donc autoinhibe la corrosion.



Fig. 3

(Clou du haut) Un morceau de zinc est enroulé autour du clou, le zinc s'oxyde  $(\mathrm{Zn}(\mathrm{OH})_2 \ \mathrm{blanc}).$ 

(Clou du bas) Un fil de cuivre est enroulé autour du clou, le fer s'oxyde  $(\text{Fe}_3(\text{Fe}(\text{CN})_6)_2 \text{ bleu}).$ 

- Pour déposer la couche de zinc protectrice, on plonge la pièce en fer, préalablement décapée, dégraissée et préchauffée dans un bain de  $\operatorname{Zinc}_l$  ou alors on utilise la méthode d'électrozingage : la cathode est la pièce à zinguer, l'anode du Zn très pur et l'électrolyte du  $\operatorname{Zn}(\operatorname{OH})_4^{2-}$  ou  $\operatorname{Zn}(\operatorname{Cl})_4^{2-}$ . On dépose alors une couche d'environ  $\operatorname{10}\ \mu m$  de Zinc.
- Par un métal moins corrodable que le fer : par exemple une couche de Nickel. Si on a rupture de la couche protectrice de Ni, le Fer est à nu. Comme le Fer est plus corrodable que le Nickel, c'est lui qui est corrodé principalement. Cette protection est donc un facteur aggravant la corrosion.

### 15.6 Conclusion

Il existe d'autre méthodes :

- la peinture
- le revêtement plastique
- la transformation chimique superficielle

La corrosion a une importance économique colossale : chaque seconde, 2000 kg de Fer sont corrodés et 20% de l'acier produit dans le monde sert à remplacer les pièces corrodées.