#### **CHAPITRE 1**

# INTRODUCTION À LA SPÉCIFICATION ET RAPPEL DE PROGRAMMATION

Pour introduire la méthode de résolution de problèmes en informatique, nous nous appuyons sur un exemple qui va nous servir tout au long du chapitre.

## 1 SPÉCIFICATIONS

## 1.1 Un (petit) exemple

**Énoncé**. Illustrons la démarche de résolution des problèmes que nous voulons mettre en place sur la définition de la fonction donnant x<sup>n</sup> pour x rationnel et n entier naturel. Plutôt que de programmer l'opération en langage C, nous allons d'abord la spécifier en raffinant la spécification : tout d'abord par rapport aux opérateurs de base, puis de manière récursive directe et enfin de manière itérative pour préparer l'implantation.

```
Spécification formelle. profil
```

```
puiss: Rat Nat \rightarrow Rat /* fonction puissance */

précondition n: Nat; x: Rat /* éliminer l'indéterminée 0° */

pré puiss(x, n) = x !=0 ou n !=0

définition par rapport aux constructeurs des entiers 0 et ()+1 )

puiss(x, 0) = 1

puiss(x, n+1) = x * puiss(x, n)

définition directe (3 multiplications pour calculer x^3) = x * x * x * 1)

puiss(x, n) = si n == 0 alors 1 sinon x * puiss(x, n-1) fsi

définition itérative 1 (3 multiplications pour calculer x^3 = 1 * x * x * x * de n à 1)

puiss(x, n) = r avec (i,r) = init (n, 1) ttq i != 0 rép (i -1, r * x) frép

définition itérative 2 (calcul de x^3 = 1 * x * x * x * de 0 à n-1)

puiss(x, n) = r avec (i,r) = init (0, 1) ttq i != n rép (i +1, r * x) frép
```

En C, nous pouvons écrire toutes ces versions calquer sur les spécifications :

```
Rat puiss(Rat x, Nat n) /* version récursive */
{
      return n == 0 ? 1 : x * puiss(x, (n - 1));
}
Rat puiss(Rat x, Nat n) /* version itérative 1 */
      Rat r; Nat i;
      i = n; r = 1;
      while(i != 0)
            i = (i - 1); r = r * x;
      return r;
}/*
Rat puiss(Rat x, Nat n) /* version itérative 2 */
      Rat r; Nat i;
      i = 0; r = 1;
      while(i != n)
            i = (i + 1); r = r * x;
      return r;
}
```

Nous ne procéderons pas systématiquement à l'écriture de toutes ses versions des spécifications mais c'est la démarche sous-jacente.

## 1.2 Spécification des ensembles

Nous supposons que, dans le module de spécification BASE, figure entre autres des spécifications des booléens et des entiers naturels, avec leurs opérateurs et propriétés habituels.

**Exemple** (*Spécification d'ensembles*) Une spécification ENS0 des ensembles finis d'entiers naturels tous distincts (sinon ce sont des multi-ensembles) dont le cardinal est borné par 100, c'est-à-dire ne contenant pas plus de 100 éléments, peut s'exprimer comme suit.

```
spéc ENS0 étend BASE
sorte Ens
opérations
        \emptyset: \rightarrow \mathsf{Ens}
                                       /* constante ensemble vide */
        insertion : Ens Nat \rightarrow Ens /* i ou insertion d'un élément */
        suppression : Ens Nat → Ens/* s ou suppression d'un élément */
        _{\mathsf{E}}: Nat Ens 
ightarrow Bool
                                       /* appartenance à un ensemble */
        vide : Ens \rightarrow Bool
                                       /* test de vacuité d'un ensemble */
        | : Ens \rightarrow Nat
                                       /* cardinal d'un ensemble */
        minimum : Ens \rightarrow Nat
                                       /* plus petit élément */
préconditions e : Ens ; x : Nat
        pré insertion(e, x) = \exists x \in e et |e| < 100
        pré suppression(e, x) = x \in e
        pré minimum(e) = 7 vide(e)
axiomes e : Ens ; x, y : Nat
        (e0) insertion(insertion(e, x), y) = insertion(insertion(e, y), x) /*
permutativité de i */
        (e1) x \in \emptyset = faux
        (e2) x \in insertion(e, y) = x == y ou x \in e
        (e3) vide(\emptyset) = vrai
        (e4) vide(i(e, x)) = faux
        (e5) |\emptyset| = 0
        (e6) |insertion(e, x)| = |e| + 1
        (e7) suppression(insertion(e, x), y) = \mathbf{si} x == y \mathbf{alors} e
                               sinon insertion(suppression(e, y), x) fsi
        (e8) minimum(insertion(e, x)) = si v(e) alors x
        sinon si x < minimum(e) alors x sinon minimum(e) fsi fsi
ou bien en séparant en 2 axiomes le cas v(e) ou pas :
        (e8) minimum(insertion(\emptyset, x)) = x
        (e9) minimum(insertion(insertion(e, x), y)) =
                       si minimum(insertion(e,x)) < y
                       alors minimum(insertion(e,x)) sinon y fsi
```

#### fspéc

Mettre au clair le fait que dans insertion(e, x), suppression(e, x), minimum(e), e est une variable muette. Par exemple, la précondition sur suppression(e, x) s'applique sur e qui peut ensuite être remplacé par insertion(e, x) dans l'axiome (e7). La notation e =insertion(e', x) peut éclaircir ...

Pour la programmation nous allons respecter les profils et les préconditions des ensembles mais sans procéder au raffinement sytématique du récursif à l'itératif.

## 2 PROGRAMMATION

## 2.1 Utilisation de types prédéfinis

```
Booléens ou Bool
```

Le langage C possède le type booléen \_Bool. Celui-ci peut aussi être simulé, par exemple par les entiers naturels du type unsigned char (8 bits : 0 à 255) en **déclarant un nouveau type** :

```
typedef unsigned char Bool;
```

Les symboles de constantes faux et vrai sont alors représentés par 0 et 1. Pour garder les notations, il est commode de définir deux constantes nouvelles. Elles peuvent l'être par des *fonctions*, mais plus efficacement par des *macro-définitions* (#), ou *macros* tout court, du langage C:

```
#define faux 0
#define vrai 1
```

Il s'agit donc d'une implantation du système canonique {vrai, faux} des booléens. Variante possible correspondant au type booléen en C :

```
#define faux 0
#define vrai (!faux)
```

Entiers naturels ou Nat

En langage C le type entiers naturels que nous noterons *Nat* peut être interpréter comme le type unsigned int, tout en sachant que cela peut poser des problèmes pour les grands entiers à cause du risque de débordement. Prendre un type d'entiers plus longs, comme unsigned long, reporterait le problème sans le supprimer. Il suffit de déclarer :

```
typedef unsigned int Nat;
```

De la même manière, nous déclarons pour les entiers relatifs, les rationnels, les réels et les caractères :

```
typedef int Ent;
```

```
typedef float Rat, Reel;
typedef char Car;
```

Notons que les *réels* des langages de programmation sont en réalité des rationnels. Le langage C permet bien sûr les notations de constantes numériques comme 0, 1, 2, ..., 100, etc., ou caractères comme 'a', 'b', '?', etc. Nous les utilisons par la suite en supposant connu le noyau de types et opérations *prédéfinis* de C et de ses bibliothèques standard.

Sans même parler de spécification, il est intéressant dans un programme C de *renommer* grâce à typedef ou à #define tout type prédéfini utilisé. En effet, ceci permet d'en changer facilement, par une simple réécriture du typedef ou #define, c'est-à-dire sans avoir à parcourir tout le programme pour modifier individuellement chaque déclaration. Rien d'autre ne devra en principe être ré-écrit, mais le programme devra être recompilé. L'ensemble de ces types prédéfinis sera défini dans un fichier nommé base.h.

#### 2.2 Renommage des types de base

Au module de spécification BASE correspond un fichier C appelé base.h. Ce fichier peut être complété progressivement avec de nouvelles notions générales. Au stade où nous sommes, son contenu minimum peut être par exemple le suivant :

```
#include <stdlib.h>
     #include <stdio.h>
     #define vrai (0==0)
     #define faux (!vrai)
     typedef unsigned char Bool;
     typedef unsigned int Nat;
     typedef int Ent;
     typedef float Reel;
     typedef float Rat;
      typedef char Car;
     typedef Car * Chaine;
/* Macros définies plus tard */
                     ((Nat)(sizeof(x)))
#define SIZEOF(x)
#define MALLOC(type) ((type*)malloc(sizeof(type)))
#define MALLOCN(type, n) ((type*)malloc(n * sizeof(type)))
```

```
#define CALLOCN(type, n) ((type*)calloc(n, sizeof(type)))
#define REALLOC(t, type, n) ((type*)realloc(t, n * sizeof(type)))
#define FREE(t) free(t)
```

Ce renommage des types permet par exemple de passer des float au double sans rien changer dans l'écriture des fonctions. Ainsi, le texte de ce fichier est inclus et réutilisé dans n'importe quel autre qui contient la directive :

```
#include "base.h"
```

Une alternative à la <u>définition de types</u> est l'écriture de macros. Par exemple, pour les caractères et les chaînes on peut écrire à la place des typedef :

```
#define Car (char)
#define Chaine (Car*)
```

Enfin, pour implanter ses spécifications, le programmeur doit respecter scrupuleusement les définitions de types et opérations du langage C. Comme toujours, il faut prendre garde qu'une chaîne C se termine toujours par le caractère supplémentaire '\0''. Rappelons que en C les caractères sont codés comme des entiers en C, de 65 à 97 du 'A' au 'a' et de 48 à 57 pour les chiffres '0' à '9'. Ainsi pour transformer le caractère c = 0 en l'entier c = 00, il suffit d'effectuer l'opération c = 01 et pour transformer l'entier c = 02 en caractère, un cast suffit (car) c = 03.

#### 2.3 Structure de données

Dans le cas d'objets compliqués, il faut fabriquer soi-même un ou plusieurs types de données adaptés. Il faut faire appel par exemple à des tableaux, des structures et des pointeurs.

**Exemple** Nous prenons des ensembles d'au plus 100 entiers naturels. Nous retenons une implantation avec des tableaux. Nous décidons de représenter en langage C un ensemble :

• soit comme une *structure* composée d'un tableau v de 100 entiers et d'un entier n. Un type de structures struct strens, noté aussi Ens, est alors défini (Fig. 1):

typedef struct strens {Nat v[100]; Nat n;} Ens;




Figure 1 : Un ensemble e représenté par une structure

La valeur de n donne le cardinal de l'ensemble dont les éléments sont rangés dans les cases indicées de 0 à n - 1 du tableau v. Une telle représentation est directe, mais nous verrons qu'elle oriente plutôt vers des passages de paramètres *par valeurs*, peu efficaces pour des objets de grande taille ;

• soit comme un *pointeur* sur une structure comme la précédente (Fig. 2) :




Figure 2 : Un ensemble e représenté par un pointeur sur une structure

Les pointeurs servent entre autres à rendre plus efficaces les passages de paramètres des fonctions, en les simulant *par adresses*.

## 2.4 Programmation fonctionnelle

Nous programmons tout d'abord les opérations en langage C sous forme de *fonctions* laissant intacts leurs arguments après un appel, elles se comportent exactement comme des fonctions mathématiques.

#### Structures (sans pointeurs)

La faculté des compilateurs C de permettre la transmission de paramètresstructures par valeurs est utilisée ici. Ceci permet une programmation directe agréable, mais pas toujours efficace.

#### **Exemple** Nous prenons les ensembles représentés par :

```
typedef struct strens {Nat v[100]; Nat n;} Ens;
```

Nous programmons les opérations correspondant à cette implantation. Nous nous plaçons dans l'hypothèse où tout appel d'opération n'a lieu que lorsque la précondition correspondante est vérifiée. Les opérations ensvide et i s'écrivent :

A cause du passage de paramètre *par valeur*, la recopie de l'ensemble est automatique lors de l'appel de la fonction, il est donc inutile de définir e1.

A noter que le passage *par valeur* de la structure e à chaque appel récursif est lourd mais nécessaire pour une programmation fonctionnelle où les ensembles sont tous conservés.

Nous donnons maintenant trois formes de la programmation de app, obtenues par *transformations* successives. Les deux premières utilisent une fonction récursive, et la dernière est itérative. Cette manière de faire correspond à un raffinement de la fonction.

Cette première forme de app est écrite directement de manière *récursive* (en calquant la spécification) :

En effet, comme le montre la structure formelle des termes ensemblistes, quand e n'est pas vide, il est obtenu par insertion d'un élément à la première position libre e.n - 1 de e.v.

Il est désagréable de modifier e pour un simple parcours, même si cela reste interne à la fonction app. Une *fonction auxiliaire* app1, est définie avec un paramètre supplémentaire de position k, sur lequel opère la récursivité.

```
Bool app1(Ens e, Nat x, Nat k)/* fonction auxiliaire */
/* vrai ssi x est en position <= k-1 dans e.v */
{
    if (k == 0) return faux;
    else if (e.v[k - 1] == x) return vrai;
        else return app1(e, x, k - 1);
}
Bool app(Ens e, Nat x) /* forme intermédiaire */
{
    return app1(e, x, e.n); /* appel auxiliaire */
}</pre>
```

Cette fonction auxiliaire avec son paramètre supplémentaire prépare également au passage de la forme récursive à la forme itérative. La forme itérative est ainsi obtenue en remplaçant app1 par une *itération* :

La condition de continuation 0 < k && e.v[k - 1] != x est correcte parce que e.v[k - 1] != x n'y est évalué que si 0 < k est vrai, ce qui annule le risque de débordement du tableau e.v quand k == 0. Comme dans toute la suite du chapitre, nous avons choisi d'utiliser une boucle for, mais nous pourrions utiliser une boucle while. Notons enfin que nous pourrions supprimer k - 1 redondant avec k--, mais peut-être au détriment de la clarté.

Le test de vacuité et le cardinal d'un ensemble sont obtenus par les fonctions v et card, cette dernière correspondant à l'opérateur |\_| de la spécification :

```
Bool vide(Ens e) /* test de vacuite de e */
{    return e.n == 0;}

Nat card(Ens e) /* cardinal de e */
{    return e.n;}
```

Pour l'opération de suppression nous proposons directement la forme itérative suivante, où, pour éviter de créer des trous, le dernier élément de l'ensemble prend la place de l'élément supprimé :

Dans l'opération s, l'ancien ensemble e est passé par valeur, comme dans i, et n'est donc pas modifié à l'extérieur de s. L'élément x est recherché, localisé en k, et remplacé par le dernier élément de e.v, qui est éventuellement x lui-même. La précondition de s impose que x soit toujours présent dans le tableau e.v. Il est donc toujours trouvé.

Enfin, le minimum d'un ensemble non vide peut être programmé de différentes manières. Nous donnons juste une forme itérative :

Pour éviter deux des trois calculs de k - 1, cette fonction peut être écrite :

Mais cette version est assez obscure parce que la notation k n'y a jamais la même signification.  $\blacksquare$ 

#### Pourquoi les préconditions sont-elles testées en-dehors des fonctions ?

Il est <u>impératif</u> est de tester les préconditions. Nous utilisons une fonction booléenne testant les préconditions, qui est appellée avant la fonction :

```
Bool precondition-insertion(Ens e, Nat x)
Ens insertion(Ens e, Nat x)

if precondition-insertion(e, x) insertion(e, x)
else printf(" insertion : precondition non satisfaite");
```

ainsi nous pouvons éviter le test lorsque nous savons par le contexte du programme qu'elles sont satisfaites.

## 2.5 Rappel sur les pointeurs

## Simulation du passage par adresse

Nous cherchons à remplacer la transmission d'un paramètre structure par son adresse. En C, si une variable x est déclarée du type t par

```
t x;
```

alors, *l'adresse* de la zone de mémoire allouée à x pour y ranger une valeur du type t est notée &x. Ainsi, x en paramètre dans une opération peut être remplacé par &x, pour réaliser un passage de x par adresse. Si le résultat de l'opération doit être l'objet x qui a *muté*, alors, il est courant en C de faire de l'opération une fonction à résultat void, c'est-à-dire une *procédure*, au sens habituel des langages de programmation, avec un *effet de bord* sur x. Mais on peut aussi donner à ces opérations une forme fonctionnelle en déclarant

```
t* x;
```

où cette fois x est de type pointeur c'est-à-dire que son contenu sera une adresse, adresse d'une zone mémoire qu'il faudra crée par allocation dynamique.

## Allocation dynamique

En langage C, la fonction malloc(n) permet *d'allouer* une zone de n caractères et de renvoyer un *pointeur* sur cette zone. Par ailleurs, l'opération sizeof(t) fournit le nombre d'octets d'une zone de mémoire nécessaire pour contenir un objet du type t fourni en paramètre.

```
int* x;
x = (int *) malloc(sizeof(int))
```

Pour allouer une zone de mémoire destinée à un objet de type t, il est désagréable de devoir appeler malloc(sizeof(t)) en mentionnant la taille de la zone. Pour l'éviter, nous définissons une macro MALLOC:

```
#define MALLOC(t) ((t *) malloc(SIZEOF(t)))
```

On remarquera l'usage du *forceur* de type, ou *cast* (t \*), qui impose que le résultat de la macro soit du type (t \*) et sur lequel nous reviendrons.

**Exemple** La déclaration et l'allocation d'un ensemble e représenté comme dans la deuxième version ci-dessus se font alors par :

```
Ens e = MALLOC(Strens); ■
```

Pour être homogène et récupérer une taille dont le type est toujours compatible avec malloc, nous définissons la macro :

```
#define SIZEOF(t) ((Nat) sizeof(t))
```

Pour allouer une zone de n fois sizeof(t) octets destinée à contenir un tableau de n objets du type t, nous définissons de manière analogue deux macros, CALLOC et MALLOCN:

```
#define CALLOC(t, n) ((t *) calloc(n, sizeof(t)))
#define MALLOCN(t, n) ((t *) malloc(n * sizeof(t)))
```

Leur rôle est le même, mais la première initialise à 0 les octets de la zone allouée, ce que ne fait pas la deuxième.

Enfin, un pointeur qui ne repère aucune zone de mémoire allouée a traditionnellement une valeur d'*adresse fictive* désignée par nil, ou NIL. En C, cette adresse fictive est 0, qui ne correspond à l'adresse d'aucun objet valide. Elle est désignée aussi par null, ou NULL grâce à la macro:

```
#define NULL (void *) 0
```

Une allocation qui échoue renvoie NULL. Il faut le tester systématiquement.

Le type void est un type fictif et (void \*) un type d'adresses génériques, c'est-à-dire un type compatible avec tous les pointeurs C. La macro impose donc 0 à être de ce type. Elle figure normalement dans le fichier de bibliothèque <stdio.h>.

Pour *désallouer* une zone allouée comme précédemment et repérée par un pointeur p, il suffit en C d'appeler la fonction free (p). Pour homogénéiser, nous notons en majuscules FREE (p) l'appel de la macro :

```
#define FREE(p) (free(p))
```

qui a pour effet de désallouer la zone repérée par p.

Exemple La désallocation de l'ensemble e alloué ci-dessus s'écrit :

```
FREE(e); ■
```

Il existe aussi un REALLOC pour changer la taille d'une zone déjà allouée (à éviter!):

```
MAN realloc:(void *) realloc(void *t, size)
#define REALLOC(t, type, n) ((type*)realloc(t, n * sizeof(type)))
t = REALLOC(t, type, n)
```

Une allocation qui échoue renvoie NULL. Il faut le tester systématiquement en particulier pour le realloc et il faut donc conserver l'adresse avant reallocation.

Dans toute la suite, les macros ci-dessus sont utilisées dans les programmes manipulant des pointeurs.

## 2.6 Programmation avec mutations

Des fonctions, allouant ou copiant à chaque appel des structures de données pour garder les valeurs de paramètres effectifs, sont rarement satisfaisantes. On paie en effet en temps et en espace cette conservation, alors qu'elle est inutile dans beaucoup d'applications.

Il vaut mieux alors accepter une *modification des paramètres effectifs*, on dit aussi une *mutation*, par ce que l'on appelle un *effet de bord*. Après l'appel d'une opération avec mutation, les anciennes valeurs des paramètres effectifs sont perdues. Il est agréable cependant de laisser à ces opérations un aspect de fonction, en signalant nettement l'effet de bord.

Mais là encore, plusieurs versions sont possibles selon qu'on travaille sur les structures directement ou par l'intermédiaire de pointeurs.

#### **Pointeurs sur structures**

**Exemple** Nous déclarons cette fois, en plus du type de structures struct strens, noté aussi Strens, et un type de pointeurs sur de telles structures, noté Ens:

```
typedef struct strens {Nat v[100]; Nat n;} Strens;
```

```
typedef struct strens {Nat v[100]; Nat n;} * Ens;
```

Dans cette déclaration le type ensemble Ens est cette fois un pointeur \* sur la structure. Les deux déclarations peuvent être faites en une seule instruction :

```
typedef struct strens {Nat v[100]; Nat n;} Strens, *Ens;
```

L'opération ensvide crée par un MALLOC la nouvelle structures de données. Nous remplaçons les opérations insertion et suppression, par des opérations qui *modifient* l'ensemble passé en argument. Pour ce faire, nous utilisons l'*adresse* de la structure ensemble. Les autres opérations peuvent rester quasiment identiques à ce qu'elles étaient auparavant en remplacant l'opérateur. par -> pour l'accès aux éléments de la structure Strens.

Toutes les opérations gardent une apparence de fonctions en C.

```
Ens ensvide()/* ensemble vide : mutation */
{
      Ens e;
      e = MALLOC(StrEns);
      e - > n = 0;
      return e;
}
Ens insertion(Ens e, Nat x)
/* insertion de x dans e modifié : mutation */
{
      e - v[e - n] = x;
      (e->n)++;
      return e;
}
Ens s(Ens e, Nat x)
/* suppression de x de e modifié : mutation */
{
      Nat k;
      (e->n) --;
      for (k = e-n; e-v[k] != x; k--);
                  /* k est la place de x dans e.v */
      e - v[k] = e - v[e - n];
      return e;
}
```

Ces nouvelles opérations sont efficaces, rapides et économes en espace, avec l'avantage d'une notation fonctionnelle et, à l'extérieur des opérations de base, un camouflage des notations d'adresses et de pointeurs.

Notons que les langages de programmation fonctionnelle privilégient les implantations fonctionnelles, mais admettent aussi les mutations pour des raisons d'efficacité, en les mettant nettement en évidence par des déclarations appropriées.

\*

Deux autres formes peuvent être données pour ensvide, insertion et suppression en conservant la structure de données sans pointeurs. Les autres opérations qui ne modifient pas l'ensemble, restent identiques.

**Exemple** Pour nos ensembles représentés directement par des structures avec: typedef struct strens {Nat v[100]; Nat n;} Ens;

La forme 1 dite forme procédurale est écrite avec des procédures, c'est-à-dire des fonctions C avec résultat du type void et effet de bord.

```
void ensvide(Ens* e)  /* ensemble vide : forme 1 */
      e - > n = 0;
void insertion(Ens* e, Nat x)
/* insertion de x dans *e modifié : forme 1 */
{
      e \rightarrow v[e \rightarrow n] = x;
      (e->n)++;
}
void suppression(Ens* e, Nat x)
/* suppression de x de *e modifié : forme 1 */
      Nat k;
      (e->n) --;
      for (k = e->n; e->v[k] != x; k--);
             /* k :place de x dans e.v */
      e->v[k] = e->v[e->n];
}
```

Utilisons ces opérations sur un ensemble e déclaré comme suit : Ens e;

Nous voulons par exemple successivement initialiser e, y insérer les éléments 3 et 7, puis supprimer l'élément 3. Alors, avec ces formes 1, nous appelons: ensvide(&e); insertion(&e, 3); insertion(&e, 7); suppression (&e, 3); où &e désigne l'adresse de la zone de mémoire correspondant à l'identificateur e.

Ces appels de procédure étant peu pratique, nous proposons une *forme* 2, dans laquelle nous laissons aux opérations un *aspect fonctionnel*, avec des fonctions renvoyant explicitement l'adresse de l'ensemble. Mais attention !, cet ensemble est modifié. Ces fonctions sont donc bien avec mutations.

```
Ens* ensvide()/* ensemble vide : forme 2 */
{
      Ens* e;
      e = MALLOC(Ens);
      e - > n = 0;
      return e;
Ens* insertion(Ens* e, Nat x)
/* insertion de x dans *e modifie : forme 2 */
      e - v[e - n] = x;
      (e->n)++;
      return e;
Ens* suppression(Ens* e, Nat x)
/* suppression de x de *e modifie : forme 2 */
{
      Nat k;
      (e->n) --;
      for (k = e->n; e->v[k] != x; k--);
            /* k:place de x dans e.v */
      e - v[k] = e - v[e - n];
      return e;
}
```

Avec les fonctions de la forme 2 sur le même exemple d'utilisation qu'audessus, nous allons passer en paramètre par un pointeur sur l'ensemble e :

```
Ens* e;
```

Ainsi, nous pouvons appeler les opérations et les composer de manière fonctionnelle :

```
e = suppression(insertion(insertion(ensvide(), 3), 7), 3);
```

Dans les deux formes, la structure ensemble est modifiée exactement de la même manière. ■

Bien que les types d'écritures ci-dessus soient très courants dans la littérature C, nous les éviterons dans la suite parce que l'apparition explicite d'adresses ou de pointeurs avec & et \* va à l'encontre de la recherche d'abstraction dans la programmation car nous voulons pouvoir conserver le même *profil* pour les opérateurs qu'ils soient fonctionnels ou par mutations et ainsi que le même nom de *type* quelque soit la structure de données retenue pour les ensembles.