Para configurar essa rede com VLANs e roteamento entre departamentos, siga este passo a passo básico no Packet Tracer ou equipamento real:

# 1. CRIAÇÃO DE VLANS NOS SWITCHES DE ACESSO (2960-24TT)

Exemplo para o switch do RH:

bash

enable

configure terminal

vlan 10

name RH

exit

interface range fa0/1 - 24

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit

Repita para os outros switches mudando o número da VLAN:

Financeiro: VLAN 20Jurídico: VLAN 30Marketing: VLAN 40Logístico: VLAN 50

- Produção: VLAN 60

### 2. CONFIGURAR O LINK ENTRE CADA SWITCH DE ACESSO E O SWITCH LAYER 3 COMO TRUNK

Em cada switch de acesso:

bash

interface fa0/24

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

exit

## 3. NO SWITCH LAYER 3 (MULTILAYER SWITCH 3560)

Crie as VLANs e interfaces virtuais:

enable

configure terminal

vlan 10

name RH

vlan 20

name Financeiro

interface vlan 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

no shutdown

interface vlan 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

no shutdown

... (continue para todas as VLANs)

### 4. HABILITAR O ROTEAMENTO NO SWITCH LAYER 3

ip routing

#### 5. VERIFIQUE OS HOSTS

- Configure IPs dos PCs conforme a VLAN (ex: PC do RH  $\rightarrow$  IP 192.168.10.10 / Gateway 192.168.10.1)

### 6. TESTE

Use ping entre PCs de VLANs diferentes para confirmar se o roteamento está activo.