8-۱- مدلسازی در B

در این بخش قصد داریم پروژه خود را در B مدلسازی کنیم؛ برای اینکار از دیاگرامهای فعالیت و تکنیکهایی که برای بیان دقیق تر مدلهای شئ گرا در فصلهای قبل ارائه کردیم استفاده کردهایم. قبل از اینکه لیست توصیف به زبان AMN را نشان دهیم قصد داریم ابتدا توضیح مختصری در مورد هر یک از بخشهای ماشین مجرد که کل سیستم را مدل می کند ارائه دهیم.

8-۱-۱- ساختار استاتیک ماشین

در فهرست دستورات زیر که به زبان AMN نوشته شده است، ساختار استاتیک ماشین مجرد که کل سیستم را مدل می کند مشاهده می کنیم:

```
MACHINE
         Entire (max_pr, max_pg, root_server_as_sz)
CONSTRAINTS
         max\_pr \in \mathbf{NAT1} \land
         max\_pg \in \mathbf{NAT1} \land
         root\_server\_as\_sz \in NAT1 \land
         root\_server\_as\_sz \le max\_pg
INCLUDES
         HostMachine
SEES
         QueueType,
         ProcessType,
         AddressSpaceType,
         MapletCodomainType,
         NatPtrType,
         NatASTupleType
CONSTANTS
         root_server,
         root_server_as,
         running,
         ready,
         blocked
DEFINITIONS
         INDIRECT\_FRST == (\lambda(pg, as), (pg \in \mathbb{N}_1 \land as \in ADDRESS\_SPACE \mid pg));
         INDIRECT\_SCND == (\lambda(pg, as). (pg \in \mathbb{N}_1 \land as \in ADDRESS\_SPACE \mid as))
PROPERTIES
         root\_server \in (PROCESS - \{null\_process\}) \land
         root\_server\_as \in (ADDRESS\_SPACE - \{null\_address\_space\}) \land
         running \in (QUEUE - \{null\_queue\}) \land
         ready \in (QUEUE - \{null\_queue\}) \land
         blocked \in (QUEUE - \{null\_queue\}) \land
         running \neq ready \wedge
         running \neq blocked \land
         ready ≠ blocked
VARIABLES
         process,
```

٩.

process_pid, process_parent_pid, process_pager_pid, process_exman_pid, process_address_space, process_waiting_ipc_from, process_system_status, queue, queue_processes, address_space, address_space_size, address_space_maplets, maplet_codomain, maplet_codomain_real, $maplet_codomain_indirect,$ pool_of_free_page_directory_tables, nat_ptr, nat_ptr_val, nat_as_tuple, nat_as_tuple_val

همانطور که مشاهده می شود، نام این ماشین مجرد Entire می باشد که به علت اینکه کل سیستم را مدل می کند این نام را برایش انتخاب کرده ایم. این ماشین سه پارامتر با نامهای max_pg ،max_pr مدل می کند که به ترتیب حداکثر تعداد فرآیندهایی که می تواند در سیستم وجود داشته باشد، حداکثر تعداد صفحاتی که در فضای آدرس هر فرآیند می تواند جای بگیرد، و نهایتاً اندازه فضای آدرس فرآیند Server که بر حسب تعداد صفحات در این فضای آدرس بیان می شود. مشاهده می شود نوع و محدوده مقادیر مجاز برای این پارامترها را در بند می شود. مشاهده می شود نوع و محدوده مقادیر مجاز برای این پارامترها را در بند می شود. مشاهده می شود نوع و محدوده مقادیر مجاز برای این پارامترها را در بند

بند INCLUDES وارد می کند. ماشین حالات ماشینی را با نام HostMachine به مجموعه حالات ماشین Entire Entire وارد می کند. ماشین HostMachine در حقیقت ماشین میزبانی را که سیستم عامل قرار است HostMachine در مورد این ماشین بحث خواهیم کرد. بند SEES بر روی آن اجرا شود را مدل می کند؛ در ادامه در مورد این ماشین بحث خواهیم کرد. بند تعداد ۵ عدد ماشین مجرد را به ماشین Entire معرفی می کند. هر یک از این ماشینها مجموعههای نامتناهی را تعریف می کند که نشان طبق تعریف ۱ (تعریف کلاسها)، مجموعه اسامی این مجموعهها نامتنهاهی بوده و هر عضو آنها بیانگر مجموعه کلاسهای مدل شئ گرا می باشد. این مجموعهها نامتنهاهی بوده و هر عضو آنها شئ ای از آن کلاس خواهند بود. محتوای این مجموعهها در این مرحله از توسعه سیستم مهم نیست از این رو این تعریف دقیق محتوای آنها را به مراحل بعدی توسعه موکول کرده ایم. مجموعه QUEUE

PROCESS بیانگر مجموعه تمام اشیائی است که می توان از کلاس Process نمونه سازی کرد، و به همین ترتیب مجموعه های ADDRESS_SPACE و MAPLET_CODOMAIN به ترتیب مجموعه های اشیائی می باشند که می توان از کلاس های AddressSpace و مجموعه هایی از تمامی اشیائی می باشند که می توان از کلاس های قانها را می بیند MapletCodomain نمونه سازی کرد. هر یک از ماشین هایی را که ماشین قرابت در حقیقت علاوه بر تعریف مجموعه تمام اشیاء کلاس ها، ثوابتی را نیز تعریف می کنند؛ این ثوابت در حقیقت اشیاء بخصوصی می باشند که نشان دهنده اشیاء تهی یا اسا از کلاس های تعریف شده هستند.

ثوابت سیستم را در بند CONSTANTS از ماشین تعریف کردهایم. ثابتهای root_server و process میباشند که شئ فرآیند root_server_as و Process میباشند که شئ فرآیند Root Server میباشند که شئ فرآیند و شئ فضای آدرس فرآیند Root Server را که همواره باید در سیستم حضور داشته باشند را مدل میکنند. ثابتهای gueue و ready running اشیائی از نوع Queue هستند که به ترتیب سه صف در حال اجرا، آماده اجرا، و بلوک شده را نشان میدهند. انتخاب این اشیاء بصورت ثابت به این معنی نیست که حالت آنها قابل تغییر نیست بلکه نشان دهنده این موضوع است که این اشیاء همواره در سیستم حضور دارند.

در بند DEFINITION از ماشین می توان ثوابتی را تعریف کرد که در برای ارائه توصیفات خیلی مرتب تر مناسب می باشند. در این بند برای عباراتی که بصورت تکراری در توصیف سیستم استفاده می شوند نام انتخاب می کنیم؛ ابزارهای B در فاز تحلیل لغوی توصیف هر وقوع این اسامی را با مقدار آن جایگذاری می کنند [CLS012]. در این بند با استفاده از زبان لمدا دو تابع تعریف کرده ایم که دارای دامنه یکسانی هستند ولی تابع INDIRECT_FRST مؤلفه اول زوج مرتب را بر می گرداند، حال آنکه تابع تولید می کند.

در بند PROPERTIES مقادیر و نوع ثوابت را تعریف کردهایم. این بند بصورت یک گزاره منطقی بیان شده است، که نشان می دهد هر یک از ثوابت دارای چه نوعی هستند ولی مقدار دقیق این ثوابت در مراحل بعدی توسعه سیستم تعیین خواهد شد. نکتهایی لازم است ذکر کنیم این است که در این گذاره و عباراتی که در ادامه خواهیم دید مجموعه \mathbb{N} به معنای زیر مجموعهایی از اعداد طبیعی است که از یک شروع می شود.

بخش VARIABLES در یک ماشین با تعریف متغییرهای یک ماشین حالت سیستم را تعریف می کند. حالت یک ماشین بر حسب اینکه مقدار فعلی متغییرهای ماشین چیست تعیین می شود. در بین این متغییرها متناظر با هر نام کلاس یک متغییر با آن نام ولی با حروف کوچک تعریف شده است این متغییرها تمام اشیائی را که در سیستم تا یک مقطع زمانی بخصوص از آن کلاس ایجاد شده است را در خود نگه می دارند. طبق تعریف آ این متغییرها باید زیر مجموعهایی از oid آن کلاس باشند؛ برای مثال متغییر sprocess تمام اشیائی را که تا کنون از نوع Process ایجاد شده اند را در خود نگه می دارند، بنابرین این متغییر باید زیر مجموعهایی از PROCESS باشد (این محدودیتها و سایر محدودیتها از قبیل اندازه و حداقل و حداکثر مقدار هر یک از متغییرها را در ادامه و در بند محدودیتها از قبیل اندازه و حداقل و حداکثر مقدار هر یک از متغییرها را در ادامه و در بند از متغییرها بسنده می کنیم. در ادامه در جدول ۱ لیست متغییرها و موارد استفاده هر یک را مشاهده خواهیم کرد.

جدول ۱- متغییرهای سیستم به همراه توضیحات مختصری در مورد هریک.

يرهای سيستم به همراه توضيحات محتصری در مورد هر يک.	
توضيحات	نام متغيير
مجموعه تمامي اشيائي از كلاس Process كه تا اين لحظه در	process
سیستم ایجاد شده است. طبق تعریف ۲، این متغییر معادل با	
مى باشد. $\sigma_{CLASS}\left(Process ight)$	
تابعی میباشد که هر عضو مجموعه process را به یک عدد	process_pid
طبیعی نگاشت می کند. این تابع در اصل مقدار خصیصه pid هر	
شئ موجود در سیستم را تعیین می کند. طبق تعریف ٦، این	
$\sigma_{ATT}\left(Process ight)$ متغییر معادل است با عضوی از مجموعه	
تابعی میباشد که هر عضو مجموعه process را به یک عدد	process_parent_pid
طبیعی نگاشت میکند. این تابع در اصل مقدار خصیصه	
parentPID هر شئ موجود در ســيستم را تعيين ميكند. طبق	
تعریف ٦، این متغییر معادل است با عضوی از مجموعه	
.\sigma_{ATT} (Process)	
تابعی میباشد که هر عضو مجموعه process را به یک عدد	process_pager_pid
طبیعی نگاشت میکند. این تابع در اصل مقدار خصیصه	

pagerPID هر شئ موجود در ســــيستم را تعيين ميكند. طبق	
تعریف ٦، این متغییر معادل است با عضوی از مجموعه	
.σ _{ATT} (Process)	
تابعی میباشد که هر عضو مجموعه process را به یک عدد	process_exman_pid
طبیعی نگاشت میکند. این تابع در اصل مقدار خصیصه	
exmanPID هر شئ موجود در سیستم را تعیین میکند. طبق	
تعریف ٦، این متغییر معادل است با عضوی از مجموعه	
.σ _{ATT} (Process)	
تابعی میباشد که هر عضو مجموعه process را به یک شئ از	process_address_space
نوع AdressSpace نگاشت میکند. این تابع در اصل مقدار	
خصیصه address_space هر شئ موجود در سیستم را تعیین	
می کند. طبق تعریف ٦، این متغییر معادل است با	
.Process برای کلاس $\sigma_{ATT}\left(Process ight)$	
تابعی میباشد که هر عضو مجموعه process را به یک شئ از	process_ipc_contents
نوع Message نگاشت می کند. این تابع در اصل مقدار خصیصه	
ipcContents هر شئ موجود در سیستم را تعیین می کند. طبق	
تعریف ٦، این متغییر معادل است با عضوی از مجموعه	
.\sigma_{ATT} (Process)	
تابعی میباشد که هر عضو مجموعه process را به یک عدد	process_waiting_ipc_from
طبیعی نگاشت میکند. این تابع در اصل مقدار خصیصه	
waitingIPCFrom هر شئ موجود در سیستم را تعیین میکند.	
طبق تعریف ٦، این متغییر معادل است با عضوی از مجموعه	
.σ _{ATT} (Process)	
تابعی میباشد که هر عضو مجموعه queue را به دنبالهایی از	queue_processes
مجوعهی process نگاشت میکند. این تابع در اصل مقدار	
خصیصه processes هر شئ موجود در سیستم را تعیین میکند	
(دقت کنید که تنها سه عــدد شئ از نــوع queue با نامهای	
ready running و blocked و جود دارد و مجموعه	
بصورت ثابت تعریف شده است). طبق تعریف ٦، این متغییر	

معادل است با عضوی از مجموعه (Queue).	
مجموعه تمامي اشيائي از كلاس AdressSpace كه تا اين لحظه	address_space
در سیستم ایجاد شده است. طبق تعریف ٦، این متغییر معادل با	
میباشد. $\sigma_{\mathit{CLASS}}\left(\mathit{AddressSpace} ight)$	
تابعی میباشد که هر عضو مجموعه address_space را به یک	address_space_maplets
دنباله از نوع MapletCodomain نگاشت میکند (دنبالهایی از	
اشیاء موجود در مجموعه maplet_codomain). این تابع در	
اصل مقدار خصیصه maplets هر شئ موجود در سیستم را تعیین	
می کند. طبق تعریف ٦، این متغییر معادل است با عضوی از	
. $\sigma_{ATT}\left(AddressSpace ight)$ مجموعه	
مجموعه تمامی اشیائی از کلاس MapletCodmain که تا این	maplet_codomain
لحظه در سیستم ایجاد شده است. طبق تعریف ٦، این متغییر	
σ_{CLASS} (MapletCodomain) معادل با عضوی از مجموعه	
مى باشد.	
تابعی میباشد که هر عضو مجموعه maplet_codomain را به	maplet_codomain_real
یک عدد طبیعی نگاشت میکند. این تابع در اصل مقدار خصیصه	
index هر شئ موجود در سیستم را تعیین می کند. طبق تعریف	
٦، این متغییر معادل است با عضوی از مجموعه	
$.\sigma_{ATT}$ (MapletCodomain)	
تابعی میباشد که هر عضو مجموعه maplet_codomain را به	maplet_codomain_indirect
یک دوتایی عدد طبیعی و شئ فضای آدرس نگاشت میکند. این	
تابع در اصل مقدار خصیصه indirect هر شئ موجود در سیستم	
را تعیین میکند. طبق تعریف ٦، این متغییر معادل است با عضوی	
. σ_{ATT} (MapletCodomain) از مجموعه	

۶-۱-۲ گزاره تغییرناپذیر ماشین

پس از ارائه توضیح در مورد ساختار استاتیک ماشین لازم است در مورد گزاره تغییرناپذیر ماشین یا همان گزارهایی که بصورت یک ترکیب وصلی در بند INVARIANT ماشین نوشته می شود توضیح دهیم. همانطور که میدانیم و ذکر شد گزاره و شرط همیشه برقرار در سیستم بصورت یک ترکیب وصلی در ماشین نوشته میشود. در این گزاره علاوه بر تعیین نوع برای هر یک از متغییرهای ماشین، قواعد حاکم بر سیستم را نیز خواهیم نوشت. در مدل UML سیستم گزارههای تغییر ناپذیر سیستم را در مورد هر یک از کلاسها که به زبان OCL نوشته شده بود را مشاهده کردیم. در این بخش با مراجعه به برخی از منابع ارائه کننده روشهای ترجمه OCL به AMN مانند [LEDB01] و معناشناخت دلالتی زبان OCL می توان گزارههای تغییر ناپذیر سیستم را با حفظ معنا به AMN ترجمه کرد. در ادامه گزاره تغییر ناپذیر سیستم را می توانید مشاهده کنید در اینجا لازم است که توضیح مختصری در مورد هر یک از اجزای تشکیل دهنده این ترکیب وصلی ارائه دهیم.

سه جمله این گزاره نوع متغییرهای address_space ،process، و maplet_codomain را با معرفی آنها به عنوان زیرمجموعههایی متناهی از مجموعههای ADDRESS_SPACE ، PROCESS، و MAPLET_CODOMAIN تعريف مي كند. متغيير process_pid به عنوان تابعي يك به يك و كامل (يا Total) از مجموعه اشياء نوع Process جاري به مجموعه اعداد طبيعي تعريف مي شود، متغییر های process_pager_pid ،process_parent_pid نیز به عنوان توابعی کامل از مجموعه اشیاء نوع Process جاری به مجموعه اعداد طبیعی تعریف می شوند. متغییر process_address_space به عنوان تابعي پوشا، كامل، و يک به يک (يا Bijective) از مجموعه اشياء نوع Process جاری به مجموعه اشیاء نوع جاری نوع AddressSpace تعریف می شود؛ و به همین ترتیب نوع سایر متغییرها نیز تعریف می شود. نکته ایی که باید در مورد نوع متغییرها به آن دقت کنیم این است که برخی از قواعد حاکم بر سیستم نیز بطور خودکار اعمال میشوند، برای مثال یک به یک بودن متغییر process_pid تضمین می کند که خصیصه pid تمامی فرآیندهای موجود در سیستم یکتا خواهد بود و همچنین Bijective بودن متغییر process_address_space تضمین میکند که كلاسهاى Process و AddressSpace با هم رابطه جزء-كل دارند. برد تابع AddressSpace زیرمجموعهایی از نوع (iseq (process می باشد که نشان دهنده این موضوع می باشد که در هر صف سیستم تکرار وجود ندارد. گزاره ۱۸م بیان کننده این است که همواره باید فرآیند root_server در سیستم حضور داشته باشد. گزاره بعدی بیان می کند که همواره فرآیندی برای اجرا شدن وجود دارد. گزارههای بعدی نیز سایر قواعد حاکم بر سیستم را اعمال میکنند که نیازی به توضیح بیشتر احساس نمی شود چرا که زبان AMN از نمادهای مرسوم در ریاضی و منطق استفاده می کند. سایر متغییرها مشابه آن چیزی هستند که توضیح دادیم، بنابراین از توضیح بیشتر می پرهیزیم.

INVARIANT

```
queue \in \mathcal{F}(QUEUE) \land
process \in \mathcal{F}(PROCESS) \land
address\_space \in \mathcal{F}(ADDRESS\_SPACE) \land
maplet\_codomain \in \mathcal{F}(MAPLET\_CODOMAIN) \land
nat \ ptr \in \mathcal{F}(NAT \ PTR) \land
nat as tuple \in \mathcal{F}(NAT \ AS \ TUPLE) \land
queue = \{running, ready, blocked\} \land
null_process ∉ process ∧
null_address_space ∉ address_space ∧
null_maplet_codomain ∉ maplet_codomain ∧
null\_nat\_ptr \notin nat\_ptr \land
null\_nat\_as\_tuple \notin nat\_as\_tuple \land
process\_pid \in process \rightarrow \mathbb{N}_1 \land
process\_parent\_pid \in process \rightarrow \mathbb{N}_1 \land
process\_pager\_pid \in process \rightarrow \mathbb{N}_1 \land
process\_exman\_pid \in process \rightarrow \mathbb{N}_1 \land
process\_address\_space \in process \rangle \Rightarrow address\_space \land
process\_waiting\_ipc\_from \in process \rightarrow \mathbb{N}_1 \land
process\_system\_status \in process \rightarrow (REGS \rightarrow NAT) \land
queue\_processes \in queue \rightarrow iseq (process) \land
address\_space\_size \in address\_space \rightarrow \mathbb{N}_1 \land
address\_space\_maplets \in address\_space \rightarrow (seq1 (maplet\_codomain)) \land
maplet\ codomain\ real \in maplet\ codomain \rightarrow (nat\ ptr \cup \{null\ nat\ ptr\}) \land
maplet codomain indirect \in maplet codomain \rightarrow (nat as tuple \cup {null nat as tuple}) \land
nat\_ptr\_val \in nat\_ptr \rightarrow \mathbb{N} \land
nat\_as\_tuple\_val \in nat\_as\_tuple \rightarrow (\mathbb{N}_1 \times address\_space) \land
root\_server \in process \land
(\textbf{size} \ (\textit{queue\_processes} \ (\textit{running})) + \textbf{size} \ (\textit{queue\_processes} \ (\textit{ready}))) > 0 \ \land
size (queue_processes (running)) \leq 1 \land
\cup qq. (qq \in queue \mid ran (queue\_processes (qq))) = process \land
\cap qq. (qq \in queue \mid \mathbf{ran} (queue\_processes (qq))) = \emptyset \land
\forall as. (as \in address\_space \Rightarrow \mathbf{card} (address\_space\_maplets (as)) \leq max\_pg) \land
\forall ival. (ival : (ran (maplet\_codomain\_indirect) - {null\_nat\_as\_tuple}) \Rightarrow
           (INDIRECT\_FRST\ (nat\_as\_tuple\_val\ (ival)) \le address\_space\_size
                       (INDIRECT\_SCND (nat\_as\_tuple\_val (ival))))) \land
\forall as\_obj. (as\_obj \in address\_space \Rightarrow \mathbf{size} (address\_space\_maplets (as\_obj))
            = address\_space\_size (as\_obj)) \land
\forall as\_obj. (as\_obj \in address\_space \Rightarrow address\_space\_size (as\_obj) \leq max\_pg) \land
card (process) \leq max_pr \wedge
pool\_of\_free\_page\_directory\_tables \in \mathcal{F}(NAT) \land
card (pool\_of\_free\_page\_directory\_tables) + card <math>(process) \ge max\_pr \land
\forall ml. (ml \in maplet\_codomain \Rightarrow (maplet\_codomain\_real (ml) \neq null\_nat\_ptr \Rightarrow
           maplet\_codomain\_indirect\ (ml) = null\_nat\_as\_tuple)) \land
\forall ml. (ml \in maplet\_codomain \Rightarrow (maplet\_codomain\_indirect (ml) \neq null\_nat\_as\_tuple \Rightarrow
           maplet\_codomain\_real(ml) = null\_nat\_ptr))
```

۶–۱–۳ مقدار دهی اولیه ماشین

هر ماشین مجردی که متغییرهایی برای آن تعریف شده است نیاز به یک عبارتی دارد که متغییرهای آن را مقداردهی اولیه می کند و آن را در یک حالت پیش فرض اولیه قرار می دهد. در زبان AMN این عبارت را در بند INITIALISATION از ماشین می نویسیم. با نوشتن هر عبارت مقدار دهی اولیه باید تضمین کنیم که نتایج حاصل از این عبارت از شرط مطلوبی که می خواهیم همواره در سیستم برقرار باشد تخطی نمی کند. در زیر عبارت مقداردهی اولیه سیستم را مشاهده می کنیم. البته این مقداردهی اولیه پایه ایی ترین حالت ممکن است و شاید در یک توسعه دیگر در سیستم نیازمند این باشیم که عبارات مقداردهی اولیه بسیار پیچیده تری را بنویسیم.

INITIALISATION

```
queue := {running, ready, blocked} ||
queue\_processes := \{running \mapsto [root\_server], ready \mapsto [], blocked \mapsto []\} \parallel
process := {root_server} ||
address_space := {root_server_as} ||
ANY
          mc, np
WHERE
          mc \subset MAPLET\_CODOMAIN \land
          np \subset NAT\_PTR \land
          null\_maplet\_codomain \notin mc \land
          null\_nat\_ptr \notin np \land
          card (mc) = root\_server\_as\_sz \land
          card(np) = root\_server\_as\_sz
THEN
          maplet\_codomain := mc \parallel
          nat ptr := np \parallel
          maplet_codomain_indirect := mc × {null_nat_as_tuple} ||
          ANY
                     rm, mp, npv
          WHERE
                     rm \in mc \rightarrow np \land
                     mp \in \mathbf{perm} (mc) \land
                     npv \in np \rightarrow \mathbb{N}
          THEN
                     maplet\_codomain\_real := rm \parallel
                     address\_space\_maplets := \{root\_server\_as \mapsto mp\} \parallel
                     nat\_ptr\_val := npv
          END
END |
nat\_as\_tuple := \emptyset \parallel
process\_pid := \{root\_server \mapsto 1\} \parallel
process\_parent\_pid := \{root\_server \mapsto 1\} \parallel
process\_pager\_pid := \{root\_server \mapsto 1\} \parallel
process\_exman\_pid := \{root\_server \mapsto 1\} \parallel
process\_address\_space := \{root\_server \mapsto root\_server\_as\} \parallel
process\_waiting\_ipc\_from := \{root\_server \mapsto 1\} \parallel
ANY
          SS
```

```
WHERE
ss \in REGS \rightarrow \mathbf{NAT}
THEN
process\_system\_status := \{root\_server \mapsto ss\}
END \parallel
address\_space\_size := \{root\_server\_as \mapsto root\_server\_as\_sz\} \parallel
ANY
ff
WHERE
ff \in \mathcal{F}(\mathbf{NAT}) \land
\mathbf{card} (ff) \geq max\_pr
THEN
pool\_of\_free\_page\_directory\_tables := ff
END \parallel
nat\_as\_tuple\_val := \emptyset
```

در عبارت مقداردهی اولیه سیستم که بصورت ترکیب موازی چند عبارت نوشته شده است، مشاهده می شود که در ابتدا یک فرآیند با نام root_server در سیستم در حال اجرا می باشد که pid آن برابر با عدد یک می باشد؛ برای سادگی فرض شده است که فضای آدرس این فرآیند تهی می باشد، حال آنکه در واقعیت و زمانی که قرار است این هسته بر روی یک سیستم کامپیوتری اجرا گردد فضای آدرس فرآیند root_server باید شامل کل حافظه فیزیکی سیستم مورد نظر باشد.

نکتهایی که باید در مورد اجرای هر عبارت AMN بدان توجه کرد، آثار جانبی می باشد که اجرای آن عبارت به جای می گذارد؛ طراح سیستم باید تضمین کند که اجرای هر یک از عباراتی که را توصیف می کنند از گزاره تغییرناپذیر سیستم تخطی نمی کند، به عبارتی دیگر اجرای عبارات مذکور سیستم را به یک حالت پایدار منتقل می کند. به اینگونه اثباتها در مورد سیستم اثبات سازگاری و ثبات سیستم گویند. در مورد یک ماشین مجرد علاوه بر عبارات AMN در مورد هر یک از بندهای ماشین نیز اثباتهایی انجام می شود، برای مثال طراح سیستم باید اثبات کند که مقادیری برای هر یک از ثوابت ماشین موجود است به شرطی که بند PROPERTIES ماشین صحیح باشد. خوشبختانه متد B بگونهایی است که مهندس نرمافزار می تواند در استفاده از آن از ابزارهای کامپیوتری استفاده کند. برافزار B با می کند؛ این نرمافزار با تولید تمامی زیراهدافی که برای اثبات ثبات و درستی سیستم لازم است، درستی سیستم را تضمین می کند. این نرمافزار تعداد زیادی از قضایایی که اثبات آنها معادل با اثبات درستی سیستم را تضمین بطور اتوماتیک و بر اساس مجموعه قواعدی که از قبل در داخل آن جاسازی شده است اثبات می کند.

¹ Machine Consistency.

99

² Sub-goal.

با وجود این همواره تعداد قضیه نیز اثبات نشده باقی میماند که باید کاربر در اثبات آنها به برنامه کمک کند. در ادامه فهرست کامل توصیف سیستم را در B خواهیم دید؛ اثبات درستی این توصیف را که با استفاده از نرمافزار AtelierB صورت گرفته است در پیوست ۱ آوردهایم. در بخشهای بعدی این فصل نیز با نرمافزار AtelierB بیشتر آشنا خواهیم شد.

```
MACHINE
         Entire (max_pr, max_pg, root_server_as_sz)
CONSTRAINTS
         max\_pr \in \mathbf{NAT1} \land
         max\_pg \in \mathbf{NAT1} \land
         root\_server\_as\_sz \in NAT1 \land
         root\_server\_as\_sz \le max\_pg
INCLUDES
         HostMachine
SEES
         QueueType,
         ProcessType,
         AddressSpaceType,
         MapletCodomainType,
         NatPtrType,
         NatASTupleType
CONSTANTS
         root_server,
         root_server_as,
         running,
         ready,
         blocked
DEFINITIONS
         INDIRECT\_FRST == (\lambda(pg, as). (pg \in \mathbb{N}_1 \land as \in ADDRESS\_SPACE \mid pg));
         INDIRECT\_SCND == (\lambda(pg, as), (pg \in \mathbb{N}_1 \land as \in ADDRESS\_SPACE \mid as))
PROPERTIES
         root\_server \in (PROCESS - \{null\_process\}) \land
         root\_server\_as \in (ADDRESS\_SPACE - \{null\_address\_space\}) \land
         running \in (QUEUE - \{null\_queue\}) \land
         ready \in (QUEUE - \{null\_queue\}) \land
         blocked \in (QUEUE - \{null\_queue\}) \land
         running \neq ready \land
         running \neq blocked \land
         ready \neq blocked
```

VARIABLES

```
process,
        process_pid,
        process_parent_pid,
        process_pager_pid,
        process exman pid,
        process_address_space,
        process_waiting_ipc_from,
        process_system_status,
         queue,
         queue_processes,
         address_space,
         address_space_size,
         address_space_maplets,
         maplet_codomain,
         maplet_codomain_real,
        maplet_codomain_indirect,
        pool_of_free_page_directory_tables,
        nat_ptr,
         nat_ptr_val,
         nat_as_tuple,
         nat_as_tuple_val
INVARIANT
         queue \in \mathcal{F}(QUEUE) \land
        process \in \mathcal{F}(PROCESS) \land
         address\_space \in \mathcal{F}(ADDRESS\_SPACE) \land
        maplet\_codomain \in \mathcal{F}(MAPLET\_CODOMAIN) \land
        nat\_ptr \in \mathcal{F}(NAT\_PTR) \land
        nat\_as\_tuple \in \mathcal{F}(NAT\_AS\_TUPLE) \land
         queue = \{running, ready, blocked\} \land
        null\_process \notin process \land
        null_address_space ∉ address_space ∧
        null_maplet_codomain ∉ maplet_codomain ∧
        null\_nat\_ptr \notin nat\_ptr \land
         null\_nat\_as\_tuple \notin nat\_as\_tuple \land
```

```
process pid \in process \rightarrow \mathbb{N}_1 \land
           process\_parent\_pid \in process \rightarrow \mathbb{N}_1 \land
           process\_pager\_pid \in process \rightarrow \mathbb{N}_1 \land
           process exman pid \in process \rightarrow \mathbb{N}_1 \land
           process\_address\_space \in process \rangle \Rightarrow address\_space \land
           process\_waiting\_ipc\_from \in process \rightarrow \mathbb{N}_1 \land
           process\_system\_status \in process \rightarrow (REGS \rightarrow NAT) \land
           queue\_processes \in queue \rightarrow iseq (process) \land
           address\_space\_size \in address\_space \rightarrow \mathbb{N}_1 \land
           address\_space\_maplets \in address\_space \rightarrow (seq1 (maplet\_codomain)) \land
           maplet\_codomain\_real \in maplet\_codomain \rightarrow (nat\_ptr \cup \{null\_nat\_ptr\}) \land
           maplet\_codomain\_indirect \in maplet\_codomain \rightarrow (nat\_as\_tuple \cup \{null\_nat\_as\_tuple\}) \land
           nat \ ptr \ val \in nat \ ptr \rightarrow \mathbb{N} \land
           nat\ as\ tuple\ val\in nat\ as\ tuple \rightarrow (\mathbb{N}_1 \times address\ space) \land
           root\_server \in process \land
           (size (queue_processes (running)) + size (queue_processes (ready))) > 0 \land
           size (queue_processes (running)) \leq 1 \land
           \cup qq. (qq \in queue \mid ran (queue\_processes (qq))) = process \land
           \cap qq. (qq \in queue \mid \mathbf{ran} (queue\_processes (qq))) = \emptyset \land
           \forall as. (as \in address \ space \Rightarrow \mathbf{card} \ (address \ space \ maplets \ (as)) \leq max \ pg) \land
           \forall ival. (ival : (ran (maplet\_codomain\_indirect) - {null\_nat\_as\_tuple}) \Rightarrow
                      (INDIRECT\_FRST (nat\_as\_tuple\_val (ival)) \le address\_space\_size (INDIRECT\_SCND (nat\_as\_tuple\_val (ival))))) \land
           \forall as\_obj. (as\_obj \in address\_space \Rightarrow size (address\_space\_maplets (as\_obj)) = address\_space\_size (as\_obj)) \land
           \forall as\_obj. (as\_obj \in address\_space \Rightarrow address\_space\_size (as\_obj) \leq max\_pg) \land 
           card (process) \leq max \ pr \land
           pool of free page directory tables \in \mathcal{F}(NAT) \land
           card (pool of free page directory tables) + card (process) \geq max pr \wedge
           \forall ml. (ml \in maplet\_codomain \Rightarrow (maplet\_codomain\_real (ml) \neq null\_nat\_ptr \Rightarrow maplet\_codomain\_indirect (ml) = null\_nat\_as\_tuple)) \land
           \forall ml. (ml \in maplet\ codomain\ \Rightarrow (maplet\ codomain\ indirect\ (ml) \neq null\ nat\ as\ tuple\ \Rightarrow maplet\ codomain\ real\ (ml) = null\ nat\ ptr))
INITIALISATION
           queue := \{running, ready, blocked\} \parallel
```

```
queue\_processes := \{running \mapsto [root\_server], ready \mapsto [], blocked \mapsto []\} \parallel
process := {root_server} ||
address_space := {root_server_as} ||
ANY
          mc, np
WHERE
          mc \subset MAPLET\_CODOMAIN \land
          np \subset NAT\_PTR \land
          null\_maplet\_codomain \notin mc \land
          null\_nat\_ptr \notin np \land
          card (mc) = root\_server\_as\_sz \land
          card(np) = root\_server\_as\_sz
THEN
          maplet\_codomain := mc \parallel
          nat\_ptr := np \parallel
          maplet_codomain_indirect := mc × {null_nat_as_tuple} ||
          ANY
                     rm, mp, npv
           WHERE
                     rm \in mc \rightarrow np \land
                    mp \in \mathbf{perm} (mc) \wedge
                     npv \in np \rightarrow \mathbb{N}
          THEN
                     maplet\_codomain\_real := rm \parallel
                     address\_space\_maplets := \{root\_server\_as \mapsto mp\} \parallel
                     nat\_ptr\_val := npv
          END
END ||
nat\_as\_tuple := \emptyset \parallel
process\_pid := \{root\_server \mapsto 1\} \parallel
process\_parent\_pid := \{root\_server \mapsto 1\} \parallel
process\_pager\_pid := \{root\_server \mapsto 1\} \parallel
process\_exman\_pid := \{root\_server \mapsto 1\} \parallel
process\_address\_space := \{root\_server \mapsto root\_server\_as\} \parallel
```

```
process\_waiting\_ipc\_from := \{root\_server \mapsto 1\} \parallel
         ANY
                   SS
         WHERE
                   ss \in REGS \rightarrow \mathbf{NAT}
         THEN
                   process\_system\_status := \{root\_server \mapsto ss\}
         END ||
         address\_space\_size := \{root\_server\_as \mapsto root\_server\_as\_sz\} \parallel
         ANY
                  ff
         WHERE
                  ff \in \mathcal{F}(\mathbf{NAT}) \land
                   card (ff) \ge max\_pr
         THEN
                  pool_of_free_page_directory_tables := ff
         END ||
         nat\_as\_tuple\_val := \emptyset
OPERATIONS
         abortProcess (pid) =
         PRE
                   pid \in \mathbf{NAT1} \land
                   pid \in \mathbf{ran} (process\_pid) \land
                   size (queue\_processes (running)) > 0 \land
                   card (process) > 0 \land
                   pid ≠ process_pid (root_server)
         THEN
                   LET
                            pp
                   BE
                            pp = process\_pid^{-1}(pid)
                   IN
                            LET
                                      cp,
```

```
bl
BE
        cp = first (queue_processes (running)) \land
        bl = process\_parent\_pid^1[\{pid\}] \cup process\_pager\_pid^1[\{pid\}] \cup process\_exman\_pid^1[\{pid\}] \cup \{pp\}
IN
        IF (cp = pp \lor process\_pid\ (cp) = process\_parent\_pid\ (pp) \lor process\_pid\ (cp) = process\_pager\_pid\ (pp) \lor
                 process_pid (cp) = process_exman_pid (pp)) THEN
                 IF (card ((ran (queue_processes (running)) \cup ran (queue_processes (ready))) - bl) > 0) THEN
                          LET
                                   pdt to be free,
                                   as_obj_to_be_del
                          BE
                                   pdt\_to\_be\_free = \cup pr. (pr \in bl \mid \{(process\_system\_status (pr)) (CR3)\}) \land 
                                   as_obj_to_be_del = process_address_space [bl]
                          IN
                                   LET
                                            mpc_obj_to_be_del
                                   \mathbf{BE}
                                            mpc\_obj\_to\_be\_del = \cup mpc\_s. (mpc\_s \in address\_space\_maplets [as\_obj\_to\_be\_del] | \mathbf{ran} (mpc\_s)
                                   IN
                                            LET
                                                     nat_ptr_to_be_free,
                                                     nat as tuple to be del
                                            \mathbf{BE}
                                                     nat ptr to be free = maplet codomain real [mpc obj to be del] - \{null\ nat\ ptr\} \land
                                                     nat_as_tuple_to_be_del = maplet_codomain_indirect [mpc_obj_to_be_del] -
                                                                {null_nat_as_tuple}
                                            IN
                                                     maplet_codomain := maplet_codomain - mpc_obj_to_be_del ||
                                                     ANY
                                                              root_server_phi_mpc,
                                                              nat_ptr_seq
                                                     WHERE
                                                              root\_server\_phi\_mpc \in \mathbf{perm}
                                                                       ((ran (address_space_maplets (root_server_as))
```

```
- dom (maplet_codomain_real \triangleright {null_nat_ptr}))
                            - dom (maplet_codomain_indirect ▷ {null_nat_as_tuple})) ∧
          nat\_ptr\_seq \in \mathbf{perm} (nat\_ptr\_to\_be\_free)
THEN
         LET
                   res to be return
         BE
                   res\_to\_be\_return = ran (root\_server\_phi\_mpc \otimes nat\_ptr\_seq)
         IN
                   maplet_codomain_real := (mpc_obj_to_be_del ← maplet_codomain_real)
                            + res_to_be_return
         END
END |
address_space := address_space - as_obj_to_be_del ||
address space size := as obj to be del \triangleleft address space size ||
address space maplets := as obj to be del \triangleleft address space maplets ||
process := process - bl ||
process pid := bl \triangleleft process pid \parallel
process\_parent\_pid := bl \triangleleft process\_parent\_pid \parallel
process\_pager\_pid := bl \triangleleft process\_pager\_pid \parallel
process\_exman\_pid := bl \leq process\_exman\_pid \parallel
process address space := bl \triangleleft process address space \parallel
process_waiting_ipc_from := bl \infty process_waiting_ipc_from ||
process system status := bl \triangleleft process system status ||
pool of free page directory tables := pool of free page directory tables ∪
           pdt_to_be_free ||
LET
          err_tuples_to_be_del
BE
          err tuples to be del = \bigcup tpl. (tpl: (nat as tuple - nat as tuple to be del)
                   ((\lambda nt. (nt \in NAT AS TUPLE \land INDIRECT SCND (nat as tuple val (nt)))
          \in as\_obj\_to\_be\_del \mid \{nt\})) \cup
                   (\lambda nt. (nt \in NAT\_AS\_TUPLE \land INDIRECT\_SCND (nat\_as\_tuple\_val (nt)))
          \notin as obj to be del(\varnothing))(tpl)
```

```
IN
                                                                   nat\_as\_tuple := nat\_as\_tuple - (nat\_as\_tuple\_to\_be\_del \cup err\_tuples\_to\_be\_del) \parallel
                                                                   nat_as_tuple_val ||
                                                                   LET
                                                                           mpc_to_be_adjust
                                                                   BE
                                                                           mpc_to_be_adjust = maplet_codomain_indirect<sup>-1</sup> [err_tuples_to_be_del]
                                                                   IN
                                                                           maplet\_codomain\_indirect := (mpc\_obj\_to\_be\_del \leq
                                                                           maplet_codomain_indirect) ←
                                                                                    (mpc_to_be_adjust×{null_nat_as_tuple})
                                                                   END
                                                           END ||
                                                           ANY
                                                                   running_q,
                                                                   ready_q,
                                                                   blocked_q
                                                           WHERE
                                                                   running\_q \in \mathbf{perm} (\mathbf{ran} (queue\_processes (running)) - bl) \land
                                                                   ready\_q \in \mathbf{perm} (\mathbf{ran} (queue\_processes (ready)) - bl) \land
                                                                   blocked\_q \in \mathbf{perm} (\mathbf{ran} (queue\_processes (blocked)) - bl)
                                                           THEN
                                                                   queue_processes := queue_processes <
                                                                            \{ready \mapsto ready\_q, running \mapsto running\_q, blocked \mapsto blocked\_q\}
                                                           END
                                                  END
                                          END
                                 END
                         END
                END
        END
END
```

END;

```
pr\_pid \leftarrow \mathbf{createProcess} \ (pagerPID, exmanPID, initialStatus, asSize) =
PRE
          pagerPID \in NAT1 \land
          exmanPID \in NAT1 \land
          initialStatus \in REGS \rightarrow NAT \land
          asSize \in NAT1 \land
         asSize \leq max\_pg \land
         pagerPID \in \mathbf{ran} (process\_pid) \land
         exmanPID \in \mathbf{ran} (process\_pid) \land
         size (queue\_processes (running)) > 0 \land
         card (process) < max_pr \land
         card (pool of free page directory tables) > 0
THEN
          ANY
                   new_pr,
                   new_as,
                   new_pid,
                   parentPID,
                   new_maplets
          WHERE
                   new\_pr \in PROCESS - process \land
                   new\_as \in ADDRESS\_SPACE - address\_space \land
                   new\_pr \neq null\_process \land
                   new_as \neq null_address_space \land
                   new\_pid \in \mathbb{N}_1- ran (process\_pid) \land
                   parentPID \in process\_pid [ran (queue\_processes (running))] \land
                   new\_maplets \subseteq MAPLET\_CODOMAIN - maplet\_codomain \land
                   card (new\_maplets) = asSize \land
                   null\_maplet\_codomain \notin new\_maplets
          THEN
                   process := process \cup \{new\_pr\} \parallel
                   address\_space := address\_space \cup \{new\_as\} \parallel
```

```
process_pid (new_pr) := new_pid ||
                 process_parent_pid (new_pr) := parentPID ||
                 process_pager_pid (new_pr) := pagerPID ||
                 process_exman_pid (new_pr) := exmanPID ||
                 process_address_space (new_pr) := new_as ||
                 process_waiting_ipc_from (new_pr) := 1 ||
                 ANY
                          fpdt
                 WHERE
                          fpdt \in pool\_of\_free\_page\_directory\_tables
                 THEN
                          process_system_status (new_pr) := initialStatus \Leftrightarrow \{CR3 \mapsto fpdt\} \parallel
                          pool_of_free_page_directory_tables := pool_of_free_page_directory_tables - {fpdt}
                 END ||
                 ANY
                          mapping
                 WHERE
                          mapping \in \mathbf{perm} (new\_maplets)
                 THEN
                          address_space_maplets (new_as) := mapping ||
                          address_space_size (new_as) := asSize
                 END ||
                 maplet\ codomain := maplet\ codomain \cup new\ maplets \parallel
                 maplet\_codomain\_real := maplet\_codomain\_real \cup (new\_maplets \times \{null\_nat\_ptr\}) \parallel
                 maplet codomain indirect := maplet codomain indirect \cup (new maplets \times {null nat as tuple})
                 queue_processes (ready) := queue_processes (ready) \leftarrow new_pr ||
                 pr_pid := new_pid
         END
forceSchedule (pid) =
        pid \in NAT1 \land
```

END;

PRE

```
pid \in \mathbf{ran} (process\_pid) \land
         size (queue\_processes (running)) > 0
THEN
         LET
                   pp,
                   cp,
                   cpid
         \mathbf{BE}
                   pp = process\_pid^{1}(pid) \land
                   cp = first (queue\_processes (running)) <math>\land
                   cpid = process_pid (first (queue_processes (running)))
         IN
                   IF (cp = pp \lor cpid = process\_parent\_pid (pp) \lor cpid = process\_pager\_pid (pp) \lor cpid = process\_exman\_pid (pp)) THEN
                            IF pp \in ran (queue\_processes (blocked)) THEN
                                      ANY
                                                blocked_q
                                      WHERE
                                                blocked\_q \in \mathbf{perm} (\mathbf{ran} (queue\_processes (blocked)) - \{pp\})
                                      THEN
                                                queue\_processes := queue\_processes \Leftrightarrow \{blocked \mapsto blocked\_q, ready \mapsto (queue\_processes (ready) \leftarrow pp)\}
                                      END
                            END
                   END
         END
END;
mapPage (pageNo, pid, faultyPageNo) =
PRE
         pageNo \in NAT1 \land
         pid \in \mathbf{NAT1} \land
         faultyPageNo \in NAT1 \land
         pid \in \mathbf{ran} (process\_pid) \land
         size (queue\_processes (running)) > 0
THEN
```

```
LET
        pp,
        pp_as
BE
        pp = process\_pid^{1} (pid) \land
        pp_as = process_address_space (process_pid<sup>-1</sup> (pid))
IN
        IF pp \in ran (queue\_processes (blocked)) THEN
                 IF faultyPageNo \le address\_space\_size (pp\_as) THEN
                          IF (maplet_codomain_real (address_space_maplets (pp_as) (faultyPageNo)) = null_nat_ptr) \( \lambda \)
                                   (maplet codomain indirect (address space maplets (pp as) (faultyPageNo)) = null nat as tuple) THEN
                                  LET
                                           cas
                                  \mathbf{BE}
                                           cas = process_address_space (first (queue_processes (running)))
                                  IN
                                           IF pageNo \le address\_space\_size (cas) THEN
                                                   IF (maplet\_codomain\_real\ (address\_space\_maplets\ (cas)\ (pageNo)) \neq null\_nat\_ptr) \lor
                                                            (maplet_codomain_indirect (address_space_maplets (cas) (pageNo)) ≠ null_nat_as_tuple)
                                                   THEN
                                                            IF (maplet_codomain_real (address_space_maplets (cas) (pageNo)) ≠ null_nat_ptr) THEN
                                                                     ANY
                                                                             new_nat_as_tuple
                                                                     WHERE
                                                                             new\_nat\_as\_tuple \in NAT\_AS\_TUPLE - nat\_as\_tuple \land
                                                                             new_nat_as_tuple ≠ null_nat_as_tuple
                                                                     THEN
                                                                             nat\_as\_tuple := nat\_as\_tuple \cup \{new\_nat\_as\_tuple\} \parallel
                                                                             nat_as_tuple_val (new_nat_as_tuple) := (pageNo \mapsto cas) \parallel
                                                                             maplet_codomain_indirect (address_space_maplets (pp_as)
                                                                                        (faultyPageNo)) := new_nat_as_tuple
                                                                    END
                                                            ELSE
```

```
maplet_codomain_indirect (address_space_maplets (pp_as) (faultyPageNo)) :=
                                                                                     maplet_codomain_indirect (address_space_maplets (cas) (pageNo))
                                                                   END
                                                           END
                                                  END
                                          END
                                  END
                         END
                 END
        END
END;
grantPage (pageNo, pid, faultyPageNo) =
PRE
        pageNo \in NAT1 \land
        pid \in NAT1 \land
        faultyPageNo \in NAT1 \land
        pid \in \mathbf{ran} (process\_pid) \land
        pid ∉ process_pid [ran (queue_processes (running))] ∧
        size (queue\_processes (running)) > 0
THEN
        LET
                 pp,
                 pp\_as
        BE
                 pp = process\_pid^{1}(pid) \land
                 pp_as = process_address_space (process_pid<sup>-1</sup> (pid))
        IN
                 IF pp \in ran (queue\_processes (blocked)) THEN
                         IF faultyPageNo \le address\_space\_size (pp\_as) THEN
                                  IF (maplet_codomain_real (address_space_maplets (pp_as) (faultyPageNo)) = null_nat_ptr) \( \lambda \)
                                           (maplet_codomain_indirect (address_space_maplets (pp_as) (faultyPageNo)) = null_nat_as_tuple) THEN
                                          LET
                                                  cas
```

```
BE
        cas = process_address_space (first (queue_processes (running)))
IN
        IF pageNo \le address\_space\_size (cas) THEN
                IF (maplet_codomain_real (address_space_maplets (cas) (pageNo)) ≠ null_nat_ptr) ∨
                         (maplet codomain indirect (address space maplets (cas) (pageNo)) \neq null nat as tuple)
                 THEN
                         IF (maplet\_codomain\_real (address\_space\_maplets (cas) (pageNo)) \neq null\_nat\_ptr) THEN
                                 LET
                                          cas_real
                                 \mathbf{BE}
                                          cas_real = maplet_codomain_real (address_space_maplets (cas) (pageNo))
                                 IN
                                          maplet_codomain_real := maplet_codomain_real ←
                                                  \{address\_space\_maplets\ (cas)\ (pageNo) \mapsto null\_nat\_ptr,
                                                      address\_space\_maplets\ (pp\_as)\ (faultyPageNo) \mapsto cas\_real\}
                                 END
                         ELSE
                                 LET
                                          cas_ind
                                 \mathbf{BE}
                                          cas_ind = maplet_codomain_indirect (address_space_maplets (cas)
                                                    (pageNo))
                                 IN
                                         maplet_codomain_indirect := maplet_codomain_indirect ←
                                                  \{address\_space\_maplets\ (pp\_as)\ (faultyPageNo) \mapsto cas\_ind,
                                                           address\_space\_maplets (cas) (pageNo) \mapsto
                                                                     null_nat_as_tuple}
                                 END
                         END
                 END
        END
END
```

END

```
END
                 END
        END
END;
reclaimPage (pageNo) =
PRE
        pageNo \in NAT1 \land
         size (queue\_processes (running)) > 0
THEN
        LET
                  cas
         BE
                 cas = process_address_space (first (queue_processes (running)))
        IN
                 LET
                          ind\_bl
                 BE
                          ind\_bl = nat\_as\_tuple\_val^{-1} [\{pageNo \mapsto cas\}]
                 IN
                          nat_as_tuple := nat_as_tuple - ind_bl ||
                          nat\_as\_tuple\_val := ind\_bl \le nat\_as\_tuple\_val ||
                          LET
                                   ml_to_be_null
                          \mathbf{BE}
                                   ml_to_be_null = maplet_codomain_indirect<sup>-1</sup> [ind_bl]
                          IN
                                   maplet\_codomain\_indirect := maplet\_codomain\_indirect \Leftrightarrow (ml\_to\_be\_null \times \{null\_nat\_as\_tuple\})
                          END
                  END
         END
END;
schedule =
PRE
```

```
ran(status) \subseteq NAT
THEN
         IF queue_processes (running) = [] THEN
                   queue\_processes := queue\_processes \Leftrightarrow \{running \mapsto [\mathbf{first} \ (queue\_processes \ (ready))],
                            ready \mapsto \mathbf{tail} \ (queue\_processes \ (ready))\} \parallel
                   storeMachineStatus (process_system_status (first (queue_processes (ready))))
         ELSE
                   IF queue\_processes (ready) \neq [] THEN
                             process_system_status (first (queue_processes (running))) := status ||
                             queue\_processes := queue\_processes \Leftrightarrow \{ready \mapsto \mathbf{tail} \ (queue\_processes \ (ready) \leftarrow \mathbf{first} \ (queue\_processes \ (running))),
                                       running \mapsto [\mathbf{first} \ (queue\_processes \ (ready))]\} \parallel
                             storeMachineStatus (process_system_status (first (queue_processes (ready))))
                   END
         END
END:
sendMessage (pid) =
PRE
         pid \in NAT1 \land
         pid \in \mathbf{ran} (process\_pid) \land
         size (queue_processes (running)) > 0
THEN
         LET
                   pp
         \mathbf{BE}
                   pp = process\_pid^{-1}(pid)
         IN
                   IF pp \in ran (queue\_processes (blocked)) THEN
                             ANY
                                       current_pid,
                                       current_proc
                             WHERE
                                       current\_pid \in process\_pid [ran (queue\_processes (running))] \land
```

```
current\_proc \in \mathbf{ran} (queue\_processes (running))
                            THEN
                                     IF process_waiting_ipc_from (pp) = current_pid THEN
                                              process\_system\_status(pp) := process\_system\_status(pp) \Leftrightarrow
                                                       ({EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI} ≤ process_system_status (current_proc)) ||
                                               ANY
                                                         blocked_q
                                               WHERE
                                                         blocked\_q \in \mathbf{perm} (\mathbf{ran} (queue\_processes (blocked)) - \{pp\})
                                               THEN
                                                        queue\_processes := queue\_processes \Leftrightarrow \{ready \mapsto (queue\_processes (ready) \leftarrow pp),
                                                                 blocked \mapsto blocked\_q
                                               END
                                      END
                            END
                  END
         END
END;
receiveMessage (pid) =
PRE
         pid \in NAT1 \land
         size (queue\_processes (running)) > 0 \land
         size (queue\_processes (ready)) > 0
THEN
         LET
                  current
         BE
                  current = first (queue_processes (running))
         IN
                  queue\_processes := queue\_processes \Leftrightarrow \{running \mapsto [], blocked \mapsto (queue\_processes (blocked) \leftarrow current)\} \parallel
                  process\_waiting\_ipc\_from := process\_waiting\_ipc\_from \\cdot \{current \mapsto pid\}
         END
END;
```

```
dispatch = BEGIN skip END;

pid \leftarrow \text{getPID} = \\ \text{PRE} \\ \text{size } (queue\_processes (running)) > 0
\text{THEN} \\ \text{LET} \\ cp \\ \text{BE} \\ cp = \text{first } (queue\_processes (running))
\text{IN} \\ pid := \{1 \mapsto process\_pid (cp), 2 \mapsto process\_parent\_pid (cp), 3 \mapsto process\_pager\_pid (cp), 4 \mapsto process\_exman\_pid (cp)\}
\text{END}
```

END

۲-۶ نرمافزار AtelierB ابزاری برای اثبات درستی

همانطور که در انتهای بخش ذکر شد اثبات درستی سیستم را با استفاده از نرمافزار AtelierB انجام داده ایم. متن کامل اثباتها را در پیوست ۱ آورده ایم؛ در این بخش قصد داریم این ابزار را معرفی کرده و میزان کمک این ابزار را در پیشبرد توسعه سیستم ذکر کنیم.

4-۲-۶ معرفی نرمافزار AtelierB

نرمافزار AtelierB ابزاری است که از متد B حمایت کرده، و می توان از آن برای اثبات درستی سیستم استفاده کنیم. این نرمافزار توسط شرکت فرانسوی ClearSy توسعه داده شده است. از امکانات این نرمافزار می توان به ویرایش گر قدر تمتد برای تایپ کردن توصیفها B، ابزار برای Type Check کردن، ابزار برای تولید وظایف (Proof Obligation)، و نهایتاً دستیار اثبات اشاره کرد. نسخه چهارم این نرمافزار به همراه تمامی مستنداتش رایگان بوده، و می توان از طریق شبکه اینترنت به آن دسترسی پیدا کرد. لازم به ذکر است که تحت اکثر سیستم عاملهای مرسوم قابل اجرا است.

۲-۲-۶ میزان کمک کمک نرمافزار AtelierB در تسریع توسعه سیستم

همانطور که ذکر شد ابزار AtelierB قادر به تولید خودکار وظایف اثبات (یا Proof Obligation) و نیز اثبات خودکار این وظایف میباشد. با وجود اینکه ابزار قادر به اثبات بیش از نیمی از وظایف است، بسیاری از وظایف اثبات نشده باقی میمانند و مهندس نرمافزار باید با استفاده از اثبات کننده محاوره ایی سیستم اقدام به اثبات این وظایف کند. در ادامه دو جدول را خواهیم دید که در آنها نام ماشینهایی است که برای توسعه سیستم طراحی شده اند. مقابل هر یک از این ماشینها تعداد کل وظایف و تعدادی را که سیستم توانسته است بصورت اتوماتیک آنها را اثبات کند آورده شده است. اولین جدول مربوط به حالت سیستم قبل از استفاده از اثبات کننده اتوماتیک است و جدول بعدی هم مربوط به حالت سیستم بعد از استفاده از اثبات کننده اتوماتیک می باشد.

اثبات بیش از نیمی از وظایف توسط ماشین کار توسعه سیستم را بسیار آسان میکند. علاوه بر این در بسیاری از مقالات ذکر شده است اثباتهای ماشینی بسیار ارزشمندتر از اثباتهای دستی میباشند [DRDB10]؛ این به دلیل کاهش خطا در روند اثباتهای ماشینی است.

³ http://www.atelierb.eu/

Component	TC	POG	nPO	nUN	%Pr	ВОС
AddressSpaceType	OK	OK	0	0	_	ı
Entire	OK	OK	565	565	0	l
HostMachine	OK	OK	1	1	0	1
MapletCodomainType	OK	OK	0	0	_	ı
NatASTupleType	OK	OK	0	0	_	ı
NatPtrType	OK	OK	0	0	_	1
ProcessType	OK	OK	0	0	_	ı
QueueType	OK	OK	0	0	_	

جدول ۲- وضعیت وظایف اثبات قبل از استفاده از ابزاراثبات خودکار AtelierB.

Component	TC	POG	nPO	nUN	%Pr	B0C
AddressSpaceType	OK	OK	0	0	_	-
Entire	OK	OK	565	238	57	_
HostMachine	OK	OK	1	1	0	_
MapletCodomainType	OK	OK	0	0	_	_
NatASTupleType	OK	OK	0	0	_	-
NatPtrType	OK	OK	0	0	_	_
ProcessType	OK	OK	0	0	_	ı
QueueType	OK	OK	0	0	_	_

جدول ۳- وضعیت وظایف اثبات بعد از استفاده از ابزار اثبات خودکار AtelierB

۶-۳- نتیجهگیری

در این فصل با استفاده از چهارچوبی که برای ترجمه در فصول قبل ذکر شده بود، مدلهای UML سیستم را به مدل B ترجمه کردیم. برای اینکه اثبات درستی سیستم بیشتر قابل اعتماد باشد از ابزار اثبات AtelierB برای اثبات درستی توصیف استفاده کردیم. این ابزار با استفاده از اثبات کننده خودکار می تواند زمان لازم را برای یک توسعه B به حداقل برساند.

ممکن است متوجه این موضوع شده باشید که در توصیف B ارائه شده در این فصل برخی از ماشینهایی را که در توسیف این ماشین را ماشینهایی را که در توسیف این ماشین را می توانید در پیوست ۲ بیابید. در ادامه راهکارهایی را برای پالایش و پیادهسازی سیستم ارائه خواهیم داد.