علی انصاری ۹۸۳۱۱۳۶

بخش اول: تشخيص صدا

۱. طیف توان به عنوان مجذور قدر مطلق تبدیل فوریه گسسته محاسبه می شود. تبدیل فوریه سریع یک روش ریاضی برای تبدیل تابع زمان به تابعی از فرکانس است. این تابع توسعهای از تبدیل فوریه گسسته است که عبارات تکراری را در الگوریتم ریاضی حذف میکند که با این عملیات می توان از تعداد زیادی نمونه بدون کاهش سرعت تبدیل استفاده کرد زیرا تبدیل فوریه سریع محاسبات را با ضریب (n/log2(n) کاهش میدهد.

۲. ابتدا فایل صوتی را میخوانیم و سپس فرکانس نایکوئست را محاسبه میکنیم. سپس طیف توان را که با فرمول توان دو قدر مطلق تبدیل فوریه گسسته است به دست می آوریم و آنرا با تقسیم کردن بر طول داده نرمال سازی میکنیم. سپس با استفاده از ftt\_freq فرکانس power را با فرمول 1/n\*fs محاسبه میکنیم.

٣. با استفاده از تابع زير بيشترين ميزان فركانس را محاسبه ميكنيم.

```
def freq_for_maximum_power(filename):
    frequency, power_spectrum = create_power_spectrum(filename)
    max = frequency[np.argmax(power_spectrum)]
    print(filename[7:-4] + ' ' + str(max))
    return(max)
```

۴. طبق گفته دستورکار اگر ماکسیمم فرکانس صدا از ۱۸۰ کمتر بود جنسیت صدا مرد است و در غیر اینصورت زن است. نمودار صداها به همراه جنسیت آنها (عنوان نمودار) در پوشه output بخش اول قرار داده شده است.

همچنین با کوچکتر کردن بازه جستجو یا چک کردن همزمان ماکسیمم در هنگام ساختن فرکانسها کد را بهینهتر کرد

```
C:\Users\MY PC\Desktop\SS_final\PART1>python part1.py
v0 211.0202202322809
v1 110.43235723920863
v10 218.0506359746872
v11 128.9516661222912
v2 50.047482262404
v3 131.32155104194143
v4 283.72423274871784
v5 205.48636114308582
v6 86.5617607694223
v7 181.34491467004406
v8 149.89958292986054
v9 180.00235293348715
v0: woman
v1: man
v1: man
v1: man
v1: man
v2: man
v3: man
v4: woman
v4: woman
v5: woman
v5: woman
v7: woman
v7: woman
v7: woman
v8: man
v9: woman
```

۱. الگوریتم های subtraction spectral : تفریق طیفی یکی از اولین الگوریتمهایی است که برای تقویت گفتار تک کانالی پیشنهاد شده است .در این روش، طیف نویز در حین مکث گفتار تخمین زده می شود و برای تخمین گفتار پر سر و صدا به دست سر و صدا کم می شود. این نیز با ضرب طیف گفتار پر سر و صدا با تابع افزایش و ترکیب آن با فاز گفتار پر سر و صدا به دست می آید. اشکال این روش وجود اعوجاج های پردازشی است که به آن نویز باقیمانده می گویند. تعدادی از تغییرات این روش در طول سال های گذشته برای رفع اشکال توسعه یافته است. این گونهها خانوادهای از الگوریتمهای طیفی تفریق را تشکیل میدهند. الگوریتمهای زیادی همچون تفریق طیفی پایه، تفریق بیش از حد طیفی، تفریق طیفی چند باندی، فیلتر وینر، تفریق طیفی تکراری و تفریق طیفی بر اساس خواص ادراکی ساخته شدهاند. برای آزمایش عملکرد الگوریتمهای نوع کسر، معیارهای هدف تکراری و تفریق طیفی بر اساس خواص ادراکی ساخته شدهاند. برای انواع نویزهای ثابت و غیر ثابت در سطوح مختلف SNR انجام میشود. از نتایج مشهود است که مشکل روش تفریق طیفی نویز باقیمانده را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد و گفتار میشود. از نتایج مشهود است که مشکل روش تفریق طیفی نویز باقیمانده را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد و گفتار تقویتشده دارای حداقل تحریف گفتار است.

۲. ورودی های این تابع فرکانس سیگنال اصلی و ورودی دوم سیگنال نویز دار و ورودی سوم خود نویز است.

ابتدا تبدیل فوریه سیگنال نویز دار را حساب میکنیم سپس قدر مطلق از تبدیل فوریه سیگنال نویز دار قدر مطلق میگیریم و همین کار را برای نویز انجام میدهیم.

هر کدام از اعضای signal\_noisy\_fft یک عدد مختلط به فرم iy +x است که میتوان به فرم قطبی آنرا نوشت. یک متغیر b را به صورت e^ i(theta) تعریف میکنیم که تتای ما همان زاویه به دستآمده است. سپس میانگین قدرمطلق تبدیل فوریه نویز را بدست میآوریم. در نهایت سیگنال نویزگیری شده را محاسبه میکنیم که برابر است با عکس تبدیل فوریه که میشود تفاضل میانگین اندازه تبدیل فوریه سیگنال نویز و اندازه تبدیل فوریه سیگنال نویز دار ضربدر b و سیگنال نویزگیری شده ما آماده میشود.

۳. ورودی ها فرکانس و فایل تست است. SNR نسبت نرخ سیگنال به نویز است. هر چه مقدار SNR کمتر باشد نویز بیشتر است.

ابتدا Signal square mean root را برای سیگنال اصلی بدست می آوریم. Square mean Root جذر میانگین اعضای لیست به توان دو است. Mean یک لیست به عنوان آرگومان میگیرد و میانگین آنرا برمیگرداند. یعنی ابتدا اعضا به توان دو میرسن و سپس از آنها میانگین میگیرد و در نهایت از آن جذر میگیرد. سپس RMS را برای نویز بدست می آوریم. جذر RMS سیگنال اصلی به توان دو تقسیم بر ۱۰ به توان SNR/10 سپس یک لیست تصادفی به طول صدای ورودی از توزیع نرمال که بین ۰ تا اصلی به توان دو تقسیم بر ۱۰ به توان میکند. در نهایت نیز سیگنال اصلی را به علاوه این نقاط تصادفی ایجاد شده میکند و برمیگرداند و نویزها ایجاد میشوند.

نمودار فایل اصلی، فایل نویزی و فایل نویزگیری شده و همچنین فایل صدای آنها ضمیمه شدهاند.