LECTURE 7 多维数组、编码

工学院18-19学年秋季学期计算概论(邓习峰班)课后辅导

讲师: 陈婉雯

日期: 2018/12/1

多维数组


- type name[size1][size2]...[sizeN];
- •二维数组:
- type arrayName [x][y];

	Column 0	Column 1	Column 2	Column 3
Row 0	a[0][0]	a[0][1]	a[0][2]	a[0][3]
Row 1	a[1][0]	a[1][1]	a[1][2]	a[1][3]
Row 2	a[2][0]	a[2][1]	a[2][2]	a[2][3]

- ·问题: arrayname是什么类型?
- type **? X
- 在C语言中,二维数组实际上是一种特殊的一维数组,它的 每个元素也是一个一维数组
- type (*)[y] √

- 实际上并不存在多维数组,所谓的多维数组本质上是用一维数组模拟的。
- 二维数组在物理上是线性的,按行来依次进行存放,内存是连续的。
- •二维数组名的步长是一行的长度。
- a[i][j]=a+(i*n+j)*b

int $a[3][4] = \{ \{0, 1, 2, 3\}, \{4, 5, 6, 7\}, \{8, 9, 10, 11\} \};$



初始化

- int matrix[3][6]= $\{\{1,3,5,7,9,11\},\{2,4,6,8,10,12\},\{3,5,7,11,13,17\}\}$;
- int matrix[3][6]= $\{1,3,5,7,9,11,2,4,6,8,10,12,3,5,7,11,13,17\}$;
- 还可以对部分元素赋初值,没有明确初值的元素清0:
 int matrix[3][6]={{1,3},{2,4},{3,5,7}};
 其结果等效于:
 int matrix[3][6]={{1,3,0,0,0,0},{2,4,0,0,0,0},{3,5,7,0,0,0}};
- 还可由初始化数据来确定数组最高维,如 int matrix[][6]={1,3,5,7,9,11,2,4,6,8,10,12,3,5,7,11,13,17}; 结果定义的matrix是三行六列的数组。也
- 可以 int matrix[][6]={{1,3},{2,4},{3,5,7}}; 同样也是三行六列。注意这里只能最高维省略

多维数组作为函数参数

- void Func(int array[3][10]);
 void Func(int array[][10]);
- void Func(int (*array)[10]);
- ·注意*array需要用括号括起来。
- 错误示例:
- void Func(int *array[10]);
 - •[]的优先级高于*
 - · array有10个元素,其中每个元素都是一个指向整型对象的指针
- void Func(int array[][]);
- void Func(int array[3][]);
 - 因为从实参传递来的是数组的起始地址,在内存中按数组排列规则 存放(按行存放),而并不区分行和列,如果在形参中不说明列数,则 系统无法决定应为多少行多少列,不能只指定一维而不指定第二维。

动态分配多维数组存储空间

```
char **a, i;

// 先分配m个指针单元, 注意是指针单元

// 所以每个单元的大小是sizeof(char *)
a = (char **) malloc(m * sizeof(char *));

// 再分配n个字符单元,

// 上面的m个指针单元指向这n个字符单元首地址
for(i = 0; i < m; i++)
a[i] = (char * )malloc(n * sizeof(char ));
```

```
int i;
for(i=0;i<m;i++)
   free((void *)a[i]);
free((void *)a);</pre>
```

```
用一维数组指针:
double (*a)[3];
a = (double ((*)[3]))malloc (n*3*sizeof(double));
申请一维数据并强制将其转成二维数组指针:
int *a = new int[nRow * MAXCOL];
int (*p)[MAXCOL] = (int(*)[MAXCOL]) a;
```

计算机编码

- 在计算机内部,所有的信息都是以二进制形式进行存储。 无论是字符,或是视频音频文件,最终都会对应到一串由 0和1构成的数字串。所以从我们能看懂的人类信息转变 为机器级别的二进制语言的过程就可以理解为一种编码的 过程,自然,相反的过程就是所谓的解码的过程。
- · 所有的乱码都是源于解码方式与编码方式的不一致。

整数编码

- 无符号: 十进制转换成二进制
- 有符号?
- · 先用二进制数字表示它的绝对值,再将数字的第一位用来表示数字的正负(0开头表示正数,1开头表示负数)
- $\cdot 5 3 = 5 + (-3)$
- $\bullet = 0101 + 1011 = 10000 = 0000 = 0$
 - 4位二进制相加溢出结果截断保留后4位
- -0000(2)=0(10)1000(2)=-0(10)
 - 我们现实生活中的数字系统,并不存在-0

原码,反码,补码

•原码

- ·原码就是符号位加上真值的绝对值,即用第一位表示符号, 其余位表示值.比如如果是8位二进制:
- [+1]_原 = 0000 0001
- [-1]_原 = 1000 0001
- 反码
- 正数的反码是其本身,负数的反码是在其原码的基础上,符号位不变,其余各个位取反。
- $[+1] = [00000001]_{\bar{\mathbb{R}}} = [00000001]_{\bar{\mathbb{R}}}$
- $[-1] = [10000001]_{\bar{R}} = [11111110]_{\bar{Q}}$

反码


原码

• 补码

- ·正数的补码就是其本身,负数的补码是在其原码的基础上,符号位不变,其余各位取反,最后+1,(即在反码的基础上+1)
- $[+1] = [00000001]_{\bar{R}} = [00000001]_{\bar{Q}} = [00000001]_{\bar{N}}$
- $[-1] = [10000001]_{\bar{R}} = [111111110]_{\bar{Q}} = [11111111]_{\bar{N}}$

补码

	正数
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	




	负数			负数
-0	1111		-0	1000
-1	1110		-1	1001
-2	1101		-2	1010
-3	1100		-3	1011
-4	1011		-4	1100
-5	1010		-5	1101
-6	1001		-6	1110
-7	1000		-7	1111

补码的好处

- O的符号:
 - 1-1 = 1 + (-1) = $[0000\ 0001]_{\bar{R}}$ + $[1000\ 0001]_{\bar{R}}$ = $[0000\ 0001]_{\bar{N}}$ + $[1111\ 1111]_{\bar{N}}$ = $[0000\ 0000]_{\bar{N}}$ = $[0000\ 0000]_{\bar{R}}$
 - 这样0用[0000 0000]表示, 而以前出现问题的-0则不存在了
- 加减法都只需要用加法电路实现
 - 补码和正数的码形成了这样一种关系: 所有位加起来等于(1)0000

- 计算机中的加法器是以2ⁿ为模的有模器件(n为加法器的位数),因此可以引入补码,把减法运算转换为加法运算, 以简化运算器的设计
- · 负数补码的另一个定义: 模数K减去其绝对值



浮点数编码

- · IEEE规定将浮点数拆分为3部分,符号、整数、尾数
- float类型在内存中占4个字节(32位),最高位表示符号,从 左向右取8位表示指数,其余23位用于表示尾数

$$N = M \times r^E$$

• 例子: 12.25

M — 尾数; *E* — 指数

- ·二进制表示: 1100.01->用科学记数法表示为1.10001, 小数点向左移3位
- 指数域初始值127,每+1表示左移了1位,-1反之->指数域 为3+127
- ·符号域O正1负->符号域为O

- 2进制的小数无法精确的表达10进制小数:
- · 10进制小数转换为2进制的方法: 乘以2, 取整, 小数部分继续乘以2, 取整, 得到小数部分0为止, 将整数顺序排列

$$0.625 \times 2 = 1.25 \text{ } \text{}$$

$$0.25 \times 2 = 0.5 \text{ } \text{D} \text{ } \text{O}$$

$$0.5 \times 2 = 1.0 \text{ } \text{ } \text{1}$$

所以0.8125的二进制是0.1101

- 计算10进制0.2的2进制:
- $-0.2 \times 2 = 0.4$
 - $0.4 \times 2 = 0.8$
 - $0.8 \times 2 = 1.6$
 - $0.6 \times 2 = 1.2$
 - $0.2 \times 2 = 0.4$

- 所以我们要尽量避免对浮点数直接比较大小:
- \cdot 0.1 + 0.2 == 0.3; \times
- 两个数之间的差值处于一个能接受的范围之内的话,那么,我们就认为这两个浮点数是相等的

字符编码

- ASCII 码:
- American Standard Code for Information Interchange 美国信息交换标准代码
- ·发音: /ˈæski/ ASS-kee
- · ASCII第一次以规范标准的类型发表是在1967年,最后一次更新则是在1986年,至今为止共定义了128个字符
- ·局限在于只能显示26个基本拉丁字母、阿拉伯数字和英式标点符号,因此只能用于显示现代美国英语(而且在处理英语当中,即使会违反拼写规则,外来词如naïve、café、élite等等时,所有重音符号都必须去掉)。

- Unicode:
- Unicode 是一个很大的集合,现在的规模可以容纳100多万个符号。每个符号的编码都不一样,比如,U+0041表示英语的大写字母A,U+4E25表示汉字严。
- · Unicode 只是一个符号集,它只规定了符号的二进制代码,却没有规定这个二进制代码应该如何存储。
 - · 汉字严的 Unicode 是十六进制数4E25,转换成二进制数足足有15位(100111000100101)
 - · 用几个字节来存储Unicode呢?

- ·如何才能区别 Unicode 和 ASCII ? 计算机怎么知道三个字节表示一个符号,而不是分别表示三个符号呢?
- 我们已经知道,英文字母只用一个字节表示就够了,如果 Unicode 统一规定,每个符号用三个或四个字节表示,那么 每个英文字母前都必然有二到三个字节是0,这对于存储来 说是极大的浪费,文本文件的大小会因此大出二三倍,这 是无法接受的。
- UTF-8
- · UTF-8 是 Unicode 的实现方式之一。
- 一种变长的编码方式,可以使用1~4个字节表示一个符号, 根据不同的符号而变化字节长度。