Kullanım Kılavuzu

- **Kayıt Stüdyosu** — Ekran kaydı, oyun yakalama ve canlı yayın
- **Video Düzenleyici** — Video kurgu, efekt ve dışa aktarma
- **Oyun Araçları** — Crosshair ve FPS göstergesi

Açık kaynak · Ücretsiz

Bu kılavuz programların içindeki Yardım > Kullanım Kılavuzu sayfasıyla aynı bilgileri içerir.

Türkçe

İçindekiler

1. **Kayıt Stüdyosu**
    1. Hızlı başlangıç
    2. Sahneler
    3. Kaynaklar
    4. Oyun yakalama
    5. FPS göstergesi
    6. Önizlemede düzenleme
    7. Ses
    8. Kayıt ayarları
    9. Video Düzenleyici için imleç ve kısayol verisi
    10. Profiller
    11. Kodlayıcılar
    12. Canlı yayın
    13. Kısayollar ve ekran
    14. Sorun giderme
2. **Video Düzenleyici**
    1. Hızlı başlangıç
    2. Zaman çizelgesi
    3. Aralık seçimi
    4. Kesme ve düzenleme
    5. Görüntü, renk ve geçiş
    6. Yazı ve ses
    7. Geçişler, açıklamalar ve efektler
    8. Animasyon noktaları
    9. Yakınlaştır ve kaydır
    10. Giriş / çıkış hareketi ve daktilo
    11. Gölge, köşe, kenarlık ve maske
    12. Spot ışığı
    13. İmleç vurgusu, tıklama halkası, tuş göstergesi
    14. Ses efektleri
    15. Altyazı
    16. Donmuş kare ve ters oynatma
    17. Ayarları başka kliplere aktarma
    18. Mikrofondan ses kaydı
    19. Dışa aktarma

3. **Oyun Araçları**
    1. Hızlı başlangıç
    2. Arka planda çalışma ve kapatma
    3. Bilgisayar açılınca otomatik başlatma
    4. Crosshair ayarlama
    5. Crosshair profilleri
    6. FPS Ölçer
    7. Sıcaklık okunmuyorsa
    8. Kayıt ve yayında gizleme
    9. Kısayollar
    10. Tema ve görünüm
    11. Oyunlarda dikkat

1. Kayıt Stüdyosu

Ekran kaydı, oyun yakalama ve canlı yayın

1.1 Hızlı başlangıç

- Program ilk açıldığında Ekran kaynağı olan bir sahne hazırdır; önizlemede ekranınızı görürsünüz.
- Sağ alttaki Kontroller bölümünden "Kaydı Başlat"a basın ya da Ctrl + F12 kısayolunu kullanın.
- Bitirmek için "Kaydı Durdur"a basın. Kayıt, Ayarlar > Kayıt bölümünde seçtiğiniz klasöre MP4 olarak kaydedilir.
- Kayıt klasörünü açmak için üstteki Dosya > Kayıt klasörünü aç menüsünü kullanın.
- Sağ üstteki Video Düzenleyici düğmesi düzenleme programını açar. Araçlar > Son kaydı Video Düzenleyici'de aç ile kaydınız doğrudan zaman çizelgesine eklenir.
- Bölmelerin arasındaki çizgiyi sürükleyerek boyutlarını değiştirin; boyutlar kendiliğinden saklanır. Görünüm menüsünden hazır düzenleri seçebilir ya da kendi düzeninizi adıyla kaydedebilirsiniz.

1.2 Sahneler

- Sahne, kaynakların bir arada durduğu düzendir. Örneğin Oyun ve Bekleme ekranı için iki ayrı sahne yapabilirsiniz.
- Sol üstteki Sahneler bölümünde artı düğmesi yeni sahne ekler, çöp kutusu seçili sahneyi siler, yanındaki düğme adını değiştirir.
- Listede bir sahneye tıklayınca ona geçilir; bunu kayıt sürerken de yapabilirsiniz.
- Geçişin görünümünü Sahne Geçişi bölümünden seçin: Soldur yumuşak geçer, Kes anında değiştirir.

1.3 Kaynaklar

- Kaynak, sahnede görünen şeydir. Kaynaklar bölümündeki artı düğmesiyle ekleyin: Ekran, Oyun yakalama, FPS göstergesi, Kamera, Resim, Video, Metin, Sosyal medya, Düz renk.
- Listede üstte duran kaynak önde görünür. Sıralamayı ok düğmeleriyle değiştirin.
- Soldaki onay kutusu kaynağı silmeden gizler.
- Ayarlarını açmak için kaynağa çift tıklayın ya da önizlemenin altındaki Özellikler düğmesine basın.

1.4 Oyun yakalama

- Kaynaklar bölümündeki artıdan Oyun yakalama'yı ekleyin. Özellikler'de oyunu listeden seçin ya da "Tam ekran oyunu kendiliğinden bul" seçeneğini bırakın.
- Oyunun penceresi Windows üzerinden alınır, oyuna hiçbir şey enjekte edilmez. Bu yüzden hile koruması olan oyunlarda güvenlidir.
- Üstte duran başka pencereler yayına girmez. Oyun Araçları'ndaki crosshair ve FPS göstergesi de bu kaynakta görünmez. FPS'in kayıtta ve yayında görünmesi için sahneye FPS göstergesi kaynağını ekleyin.
- Oyunu kenarlıksız pencere modunda çalıştırmak en sorunsuz yoldur. Özel tam ekran oyun görüntü vermezse kaynak kendiliğinden ekran yakalamaya geçer.

1.5 FPS göstergesi

- Kaynaklar bölümündeki artıdan FPS göstergesi'ni ekleyin. Oyun Araçları'ndaki görünümünüzle başlar, sahnenin parçası olduğu için kayıtta ve yayında görünür.
- Önizlemede sürükleyerek istediğiniz yere taşıyın. Neyin görüneceğini ve görünümünü Özellikler penceresinden değiştirin; bu ayarlar Oyun Araçları'nı etkilemez.
- CPU sıcaklığı için program yönetici olarak açılmalıdır. Yetki yoksa bazı değerler görünmez.

1.6 Önizlemede düzenleme

- Önizlemede bir kaynağa tıklayarak seçin ve sürükleyerek taşıyın. Kenarlara ve ortaya yaklaşınca yerine oturur.
- Ekran, kamera, resim, video ve düz rengin köşelerindeki kırmızı kareleri çekerek boyutlandırın; oran korunur.
- Özellikler penceresindeki "Tuvali kapla" kaynağı tüm alana yayar.
- Sol üstteki menü düğmesi sol paneli kapatıp önizlemeyi büyütür.

1.7 Ses

- Ses Karıştırıcı'dan bilgisayar sesini ve mikrofonu açıp kapatın, seviyelerini kaydırıcıyla ayarlayın.
- Yeşil çubuk o anki ses seviyesini gösterir. Hareket etmiyorsa o kaynaktan ses gelmiyordur.
- Hangi ses aygıtının kullanılacağını Ayarlar > Kayıt bölümünden seçin.

1.8 Kayıt ayarları

- Çözünürlük: Ekranla aynı seçeneği en net sonucu verir.
- FPS: Oyunlarda 60 FPS, daha küçük dosya için 30 FPS seçin.
- Kalite: Yüksek daha net ama daha büyük dosya demektir. Düşük, disk yerini korur.
- Kayıt sürerken bu ayarlar değiştirilemez; kayıt bitince yeni kayıtta geçerli olur.
- "Windows başlayınca otomatik başlat" kutusu programı oturum açılınca görev çubuğunda simge olarak başlatır. Kayıt ya da yayın kendiliğinden başlamaz.

1.9 Video Düzenleyici için imleç ve kısayol verisi

- "İmleç ve tıklamaları kaydet" açıksa kayıt sırasında imlecin yeri ve tıklama anları kaydın yanına ".input.json" dosyası olarak yazılır. Video Düzenleyici bununla imleç vurgusu ve tıklama halkası çizer.
- "Kısayol tuşlarını kaydet" açıksa yalnızca Ctrl, Alt ya da Win ile basılan tuşlar, F tuşları ve Esc kaydedilir; yazdığınız metinler ve şifreler kaydedilmez. Video Düzenleyici bunları tuş göstergesi olarak gösterir.
- Veri yalnızca ekran kaynağı sahnedeyken toplanır ve hiçbir yere gönderilmez. İstemiyorsanız kutuları kapatın ya da dosyayı silin; video etkilenmez.

1.10 Profiller

- Profil, kayıt ya da yayın ayarlarını bir arada saklar: çözünürlük, FPS, kodlayıcı, kalite ve bit hızı. Kayıt ve yayının listeleri ayrıdır.

- Hızlı seçim için üst menüdeki Yayın Profili ve Kayıt Profili başlıklarını kullanın. Aynı seçim sağ alttaki Kontroller bölümünde de vardır: sol liste yayın, sağ liste kayıt profilidir.
- Kaydetmek için ayarları yapın, Ayarlar > Kayıt ya da Yayın bölümünde profile bir ad verip "Şu anki ayarları kaydet"e basın.
- Liste "Özel ayar" gösteriyorsa şu anki ayarlar hiçbir profille aynı değildir.
- Yayın anahtarı, sunucu adresi, kayıt klasörü ve ses aygıtları profile girmez. Kayıt ya da yayın sürerken profil değiştirilemez.

1.11 Kodlayıcılar

- Kodlayıcıyı Ayarlar > Kayıt > Kodlayıcı bölümünden seçin. Bu bilgisayarda çalışmayanlar listede soluk görünür.
- "En iyisini seç" bu bilgisayardaki en uygun kodlayıcıyı ve başlangıç ayarlarını seçer.
- Donanım kodlayıcılar (Windows, Quick Sync, NVENC, AMF) ekran kartında çalışır, oyunu en az etkiler.
- Yazılım kodlayıcılar (x264, x265, AOM AV1, VP9) işlemcide çalışır. Daha küçük dosya ve yüksek kalite verir ama işlemciyi yorar.
- Sabit kalite kayıt için en iyisidir: değer düştükçe kalite ve dosya boyutu artar. Yayında her zaman CBR kullanılır.
- Ön ayar yavaşladıkça kalite artar, işlemci yükü de artar. Sağ altta "Atlanan kare" artarsa daha hızlı bir ön ayar seçin.
- MKV kayıt sırasında bozulmaya en dayanıklı biçimdir. MP4 ve MOV parçalı yazılır, program kapansa da o ana kadarki kayıt açılır.

1.12 Canlı yayın

- Ayarlar > Yayın bölümünden platformunuzu seçin ve yayın anahtarınızı girin. Kick için sunucu adresini de panelinizden kopyalayın.
- Sağ alttaki "Yayını Başlat"a basın ya da Ctrl + F10 kısayolunu kullanın. Durum Kontroller bölümünde görünür.
- Yayın, önizlemede gördüğünüz sahneyi ve sesi gönderir. Kayıt ve yayını aynı anda açabilirsiniz.
- "Kayıt ayarlarıyla aynı" seçeneği kayıttaki çözünürlük ve FPS değerlerini kullanır. "Özel" ile yayına ayrı çözünürlük, FPS ve bit hızı verebilirsiniz.
- İnternetiniz yavaşlarsa program kare atlayarak yayını sürdürür; bağlantı koparsa kendiliğinden yeniden dener. Sağ altta bit hızını ve atlanan kareleri görürsünüz.
- Yayın anahtarı kanalınızı yönetmeye yarar; kimseyle paylaşmayın.

1.13 Kısayollar ve ekran

- Ctrl + F12: Kaydı başlat / durdur. Ctrl + F11: Duraklat / devam et. Ctrl + F10: Yayını başlat / durdur. Bunlar program arka plandayken de çalışır.
- Tuşları Ayarlar > Kısayollar bölümünden değiştirebilirsiniz.
- F11 tam ekrana geçer, Esc tam ekrandan çıkar.


- Sağ üstteki güneş / ay düğmesi koyu ve açık mod arasında geçer. Klasik ya da Bootstrap temasını Ayarlar > Görünüm bölümünden seçin.

1.14 Sorun giderme

- Önizleme siyahsa: Kaynaklar listesinde Ekran kaynağının işaretli olduğuna bakın.
- Kayıtta ses yoksa: Ses Karıştırıcı'da kutunun işaretli, yeşil çubuğun hareketli olduğunu kontrol edin.
- Sağ altta "Atlanan kare" artıyorsa bilgisayar zorlanıyordur: FPS'i 30'a düşürün, daha hızlı bir ön ayar ya da donanım kodlayıcı seçin.
- Crosshair veya FPS göstergesi mi arıyorsunuz? Onlar Oyun Araçları programındadır ve açıkken kayda kendiliğinden girer.

2. Video Düzenleyici

Video kurgu, efekt ve dışa aktarma



Ekran görüntüsü: Video Düzenleyici

2.1 Hızlı başlangıç

- Dosyaları pencereye sürükleyin ya da Medya ekle düğmesini kullanın. Video, ses ve resim eklenebilir.
- Medya listesindeki dosyayı zaman çizelgesine sürükleyin ya da çift tıklayın.
- Boşluk tuşuyla oynatın. Bitince Dosya > Dışa aktar ile videonuzu oluşturun.
- Projenizi Ctrl + S ile kaydedin; daha sonra Dosya > Proje aç ile devam edersiniz.
- Bölmelerin arasındaki çizgiyi sürükleyerek boyutlarını değiştirin; boyutlar kendiliğinden saklanır. Görünüm menüsünden hazır düzenleri seçebilir ya da kendi düzeninizi adıyla kaydedebilirsiniz.

2.2 Zaman çizelgesi

- Zamanı taşımak için yalnızca üstteki cetvele tıklayın. Klibe tıklamak onu seçer; Ctrl ile tıklayarak ya da boş yerden kutu çizerek birden çok klip seçersiniz. Ctrl + A hepsini seçer.
- Seçili klipleri sürükleyerek birlikte taşıyın. Sağ tıklayınca bölme, çoğaltma, geçiş ve ayar aktarma menüsü açılır.
- Klibin sol ya da sağ kenarını sürükleyerek kırpın. Kenarlar diğer kliplere, işaretçiye ve işaretlere mıknatıs gibi tutar.
- Dolu bir yere bırakılan klip eski yerine döner.
- Ctrl + tekerlek yakınlaştırır, tekerlek yana kaydırır. Üstteki düğmelerle yeni görüntü ve ses kanalı ekleyin.

- Kanal başındaki simgeler: göz kanalı gizler (ses kanalında hoparlör susturur), kilit yanlışlıkla taşımayı önler, zincir mıknatısı açar. Üzerine gelince ne yaptıkları yazar.
- Sağ üstteki Kayıt Stüdyosu düğmesi kayıt programına geçer. Kayıt Stüdyosu'nda Araçlar > Son kaydı Video Düzenleyici'de aç, kaydınızı buradaki zaman çizelgesinin sonuna ekler.

2.3 Aralık seçimi

- Cetvelde Shift tuşunu basılı tutup sürükleyin ya da I ile başını, O ile sonunu işaretçinin olduğu yere koyun. Aralık yeşil görünür; kenarlarını cetvelde sürükleyerek değiştirin.
- Aralığı oynat (P) yalnızca o kısmı oynatıp durur; Döngü açıksa başa sarıp tekrar oynatır.
- Aralığı sil, aralığı bütün kanallardan keser ve arkasını öne çeker. Aralık dışını sil yalnızca aralığı bırakır. Kilitli kanallar değişmez, Ctrl + Z geri alır.
- Dışa aktarma penceresinde "Yalnızca seçili aralığı dışa aktar" ile projenin sadece bu kısmını video yapabilirsiniz. Esc aralığı kaldırır.

2.4 Kesme ve düzenleme

- Klibi seçin, işaretçiyi kesilecek yere getirin ve S tuşuna basın.
- Delete klibi siler. Shift + Delete silip arkadaki klipleri öne çeker.
- Ctrl + D çoğaltır. Ctrl + C ile kopyalayıp Ctrl + V ile işaretçiye yapıştırın.
- Ctrl + Z geri alır, Ctrl + Y yineler. M tuşu işaretçinin olduğu yere işaret koyar.

2.5 Görüntü, renk ve geçiş

- Özellikler panelinden opaklık, ölçek ve konumu ayarlayın. Seçili klibi önizlemede sürükleyerek de taşıyabilirsiniz.
- Parlaklık, karşıtlık ve doygunluğu ayarlayın ya da Canlı, Sinematik, Siyah beyaz hazır görünümlerini seçin.
- Yumuşak giriş ve çıkış klibi yavaşça açıp kapatır. İki klibi farklı kanallarda üst üste bindirirseniz biri diğerine karışarak geçer.
- Hız 0,25 ile 4 kat arasında ayarlanır; sesin hızı da birlikte değişir.

2.6 Yazı ve ses

- Yazı ekle ile başlık ekleyin. Yazı tipi, boyut, renk, çizgi ve arka planı Özellikler panelinden değiştirin.
- Ses seviyesi %200'e kadar çıkar. Ses girişi ve çıkışı müziği yumuşak açıp kapatır.
- "Sesi ayrı kanala ayır" videonun sesini bağımsız bir klip yapar; ayrı kesip taşıyabilirsiniz.
- Ses noktaları: klibi seçin, üstündeki sarı çizgiye çift tıklayın. Noktayı yukarı aşağı sürükleyerek sesi o anda yükseltin ya da kısın; konuşma sırasında müziği kısmak için idealdir. Sağ tık noktayı siler.
- Gürültü azaltma fan, uğultu ve hışırtıyı temizler. Ses dengeleme kısık yerleri yükseltir, bağıran yerleri yumuşatır. İkisi de önizlemede duyulur.
- Dışa aktarırken "Ses yüksekliğini YouTube standardına getir" videonun genel sesini -14 LUFS seviyesine ayarlar.
- Zaman çizelgesindeki klipte sesin dalga şekli görünür, kesim yerini bulmayı kolaylaştırır.

2.7 Geçişler, açıklamalar ve efektler

- Sol üstteki Kitaplık'ta Geçişler, Açıklamalar ve Efektler sekmeleri vardır.
- Geçişi klibin başına ya da sonuna sürükleyin. Art arda duran iki klibin arasındaki geçiş, hangisine konmuş olursa olsun doğrudan birinden diğerine geçer; arkada siyah görünmez. Aradaki küçük boşluğu da geçiş kapatır.
- Kanal başındaki Mıknatıs açıkken klipler arasında boşluk kalmaz: sildiğinizde arkadakiler öne gelir, taşıdığınız klip bıraktığınız yere girer.
- Üstteki Yapıştır kutusu kliplerin kenarlara ve işaretçiye yapışmasını açar ve kapatır; Alt tuşu basılıyken geçici olarak kapanır.
- Açıklamalar: alt başlık, konuşma balonu, dikdörtgen, elips, vurgu çerçevesi, fosforlu vurgu, ok, çizgi ve numara rozeti. Tıklayınca işaretçinin olduğu yere eklenir.
- Bulanık ve pikselli alan, altındaki kanallarda görünen kullanıcı adı, sohbet ya da şifre gibi bilgileri gizler. Klibi istediğiniz kanala ve süreye yerleştirin, önizlemede sürükleyerek konumlayın.
- Efektler seçili kliplere uygulanır: yavaşça yakınlaşma, bulanıklaştırma, kenar karartma, renk görünümleri, sepya, negatif, yeşil perde, aynalama.
- Döndürme, aynalama ve kırpma Özellikler panelindedir.
- Uygulanan geçiş ve efektler Özellikler'in üstündeki Uygulananlar listesinde görünür; yanındaki × ile tek tek, Hepsini kaldır ile toptan silinir. Sağ tık menüsünde ve Kitaplık sekmelerinde de kaldırma düğmeleri vardır.

2.8 Animasyon noktaları

- Klibi seçin, işaretçiyi klibin üzerine getirip Özellikler'de "İşaretçiye anahtar kare ekle"ye basın.
- İşaretçiyi başka bir ana götürüp ölçeği, konumu, dönüşü ya da opaklığı değiştirin; o ana yeni anahtar kare yazılır ve aradaki hareket kendiliğinden oluşur.
- Animasyonlu klipte önizlemede sürükleyerek taşımak da işaretçideki anahtar kareyi değiştirir.
- Anahtar kareler zaman çizelgesinde klibin altında elmas olarak görünür: tıklayınca o ana gider, sürükleyince zamanı değişir, sağ tık siler. Özellikler'deki listeden Yumuşak geçişi açıp kapatabilirsiniz.

2.9 Yakınlaştır ve kaydır

- Kitaplık > Yakınlaştır sekmesini açın. İşaretçiyi yakınlaşmanın başlayacağı ana getirin, "Alan seç ve yakınlaş"a basıp önizlemede bölgeyi çizin.
- Görüntü, seçtiğiniz süre içinde o bölgeye yumuşakça yakınlaşır. Daha sonraki bir anda "Uzaklaş" ile tam görünüme döner.
- Seçili klip yoksa işaretçinin altındaki bütün görüntüler birlikte yakınlaşır. Yakınlaşmalar animasyon noktası olduğu için sonradan düzenlenebilir.
- Alan seçmekten vazgeçmek için aynı yerdeki "Vazgeç" düğmesine basın.

2.10 Giriş / çıkış hareketi ve daktilo

- Efektler sekmesindeki hareketler seçili klibin hem girişine hem çıkışına uygulanır: aşağıdan yükselerek, yukarıdan inerek, yandan kayarak, büyüyerek, soldan açılarak.

- Daktilo yalnızca yazı kliplerinde çalışır: harfler tek tek belirir, çıkışta sondan silinir.
- Özellikler > Giriş / çıkış hareketi bölümünden giriş ve çıkış için ayrı hareket ve süre seçebilirsiniz.

2.11 Gölge, köşe, kenarlık ve maske

- Gölge her görüntüye, yazıya ve şekle eklenebilir; rengini, opaklığını, yumuşaklığını ve kaymasını Özellikler'den ayarlayın.
- Yuvarlak köşe, kenarlık ve maske video, resim ve düz renk kliplerinde çalışır. Daire maske kamera görüntüsü için uygundur.
- Maskenin boyutu ve yeri klibin yüzdesi olarak ayarlanır; Yumuşak kenar maskenin sınırını yumuşatır.

2.12 Spot ışığı

- Açıklamalar > Spot ışığı, seçtiğiniz bölgenin dışını karartır. Altındaki kanallara etki eder; bu yüzden en üstteki kanalda olmalıdır.
- Biçimini, karartma oranını, yumuşak kenarını ve boyutunu Özellikler'den ayarlayın; önizlemede sürükleyerek taşıyın.

2.13 İmleç vurgusu, tıklama halkası, tuş göstergesi

- Kayıt Stüdyosu'nda "İmleç ve tıklamaları kaydet" açıkken alınan kayıtlarda çalışır; kaydın yanındaki ".input.json" dosyası kendiliğinden okunur.
- Video klibi seçip Efektler sekmesinden ya da Özellikler > İmleç ve klavye bölümünden açın. Vurgunun rengini, boyutunu ve opaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Tuş göstergesi, kayıtta "Kısayol tuşlarını kaydet" açıksa basılan kısayolları ekranın üstünde gösterir.

2.14 Ses efektleri

- Sesi olan klibi seçip Efektler sekmesinden ya da Özellikler > Ses bölümünden seçin: kalın ses, ince ses, robot, telefon, telsiz, yankı, salon.

2.15 Altyazı

- Kitaplık > Altyazı sekmesinde "İşaretçiye altyazı ekle" ile 3 saniyelik altyazı eklenir; yazısını, başlangıç ve bitişini listeden değiştirin.
- SRT dosyası içe aktarılabilir ve dışa aktarılabilir. Görünüm bölümünden yazı boyutunu, rengini, arka planını ve yerini ayarlayın.
- "Altyazıyı videoya yaz" açıksa altyazı dışa aktarılan videoya işlenir. Dışa aktarırken ayrıca .srt dosyası da kaydedebilirsiniz.

2.16 Donmuş kare ve ters oynatma

- Bir video klibi seçip işaretçiyi istediğiniz kareye getirin; Efektler > "Donmuş kare ekle" o kareyi 3 saniyelik resim olarak araya koyar, arkadaki klipler kayar.

- Ters oynatma video ve ses kliplerini sondan başa oynatır. Özellikler > Hız bölümündeki kutudan ya da sağ tık menüsünden açılır.
- Önizlemede ters klip iki saniyelik parçalar halinde okunur, arada kısa takılma olabilir; dışa aktarılan videoda takılma olmaz.

2.17 Ayarları başka kliplere aktarma

- Birden çok klip seçiliyken Özellikler'de yaptığınız her değişiklik seçili kliplerin hepsine uygulanır.
- "Ayarları kopyala" (Ctrl + Shift + C) klibin görünüm, efekt, geçiş ve ses ayarlarını alır; başka klipleri seçip "Seçilenlere yapıştır" (Ctrl + Shift + V) ile aktarın.
- Her kaydırıcının yanındaki kutuya değeri elle yazabilirsiniz.

2.18 Mikrofondan ses kaydı


- Medya sekmesindeki "Mikrofondan ses kaydet" düğmesi ya da Ctrl + R kaydı başlatır, tekrar basınca biter.
- Kayıt işaretçinin olduğu yerden başlayarak ses kanalına eklenir. "Kaydederken videoyu oynat" açıksa videoyu izlerken anlatım yapabilirsiniz; bunun için kulaklık kullanın.

2.19 Dışa aktarma

- İlk eklediğiniz video projenin boyutunu ve kare hızını belirler; böylece video yeniden ölçeklenmez ve netliği korunur.
- Kalite yüzdesi yükseldikçe görüntü kaynağa yaklaşır. %90 ve üstü gözle fark edilmeyecek kadar yakındır.
- Dosya > Dışa aktar ile hazır ayarlardan birini seçin ya da çözünürlük, kodlayıcı ve kaliteyi kendiniz belirleyin.
- Kalite değeri düştükçe görüntü iyileşir, dosya büyür. Donanım kodlayıcılar daha hızlıdır, x264 aynı boyutta genelde daha kalitelidir.
- Proje > Proje ayarları ile tuvali değiştirin; dikey kısa video ve kare biçimler de vardır.
- Önizleme akıcılık için düşük çözünürlüktedir, dışa aktarılan video tam kalitededir.

3. Oyun Araçları

Crosshair ve FPS göstergesi



Ekran görüntüsü: Oyun Araçları

3.1 Hızlı başlangıç

- Soldan Crosshair ya da FPS Ölçer sayfasını seçin ve "Ekranda göster"e basın.
- Pencereyi çarpıyla kapatsanız bile göstergeler ekranda kalır, oyununuza geçebilirsiniz.
- Göstergeler tıklamaları engellemez, fare içlerinden geçer.

3.2 Arka planda çalışma ve kapatma

- Çarpı programı kapatmaz: pencere gizlenir, program saatin yanındaki simgelerde çalışmaya devam eder.
- Simgeyi göremiyorsanız görev çubuğundaki yukarı oka tıklayın.
- Simgeye sol tıklayınca pencere açılır. Sağ tıklayınca Crosshair ve FPS Ölçer'i açıp kapatabileceğiniz menü gelir.
- Programı tamamen kapatmak için sol alttaki Çıkış düğmesini ya da simge menüsündeki Çıkış'ı kullanın. Göstergeler de kapanır.

3.3 Bilgisayar açılınca otomatik başlatma

- Crosshair ve FPS Ölçer sayfalarının üstündeki "Bilgisayar açılınca otomatik göster" kutusunu işaretleyin.
- İlk işaretlemede Windows yönetici onayı ister; bir kez "Evet" demeniz yeterlidir.
- Bilgisayar açıldığında pencere gelmez; program simge olarak başlar ve yalnızca işaretli gösterge açılır.
- Program dosyasını başka klasöre taşırsanız kutuyu kaldırıp yeniden işaretleyin.

3.4 Crosshair ayarlama

- Sağdaki kaydırıcılarla çizgi uzunluğunu, kalınlığını ve merkez boşluğunu ayarlayın. Değişiklik anında uygulanır.
- "Her çizgiyi ayrı ayarla" kutusunu işaretleyince Üst, Alt, Sol ve Sağ sekmeleri açılır. Her çizginin uzunluğu, kalınlığı ve boşluğu ayrıdır. Uzunluğu 0 yapılan çizgi görünmez.
- İç ve dış çizgilerin döndürme bölümleri ayrıdır ve birbirini etkilemez. Kare nokta iç çizgilerle birlikte döner.
- "Tümünü döndür" o çizgi takımını birlikte çevirir; örneğin 45 derece X şekli verir.
- Üst, Alt, Sol ve Sağ satırlarında her çizginin açısı ayrıdır. "Kendi etrafında" çizgiyi olduğu yerde çevirir, "Merkez etrafında" çizgiyi crosshair'in çevresinde kaydırır. Dördüne aynı kendi açısını verirseniz pervane şekli çıkar.
- "Açıları sıfırla" sadece bulunduğu bölümün döndürmelerini 0'a getirir, uzunluk ve kalınlıklara dokunmaz.
- Nokta, dış çizgiler ve halkayı ayrı ayrı açıp kapatabilirsiniz.
- Renk kutusuna tıklayarak renk seçin. Parlak bir oyunda görünmüyorsa Kenarlık seçeneğini açın.

3.5 Crosshair profilleri

- Beğendiğiniz görünümü kaydetmek için Profil adı alanına bir isim yazıp Kaydet'e basın.
- Listedeki bir profile tıklamak onu hemen uygular. Kullanılan profil listede işaretli görünür.
- Kaydetmediğiniz değişiklikler profil seçince kaybolur; önce kaydedin.
- "Kodu kopyala" crosshair'i paylaşım koduna çevirir. Arkadaşınız kodu kopyalayıp "Koddan al"a basınca aynısını kullanır.

3.6 FPS Ölçer

- Bilgiler sekmesinden göstermek istediğiniz değerleri seçin: FPS, ekran kartı, işlemci, RAM, disk, pil, saat.
- Görünüm sekmesinden yazı tipini, boyutu ve renkleri ayarlayın.
- Uyarılar sekmesi FPS düşünce ya da sıcaklık yükselince rengi değiştirir.
- Konum / Arka plan sekmesinden ekranın hangi köşesinde duracağını seçin.
- Gösterilen FPS, ekrana gelen kare sayısıdır; oyunun kendi FPS değerinden farklı olabilir ve ekran yenileme hızıyla sınırlı kalabilir.

3.7 Sıcaklık okunmuyorsa

- İşlemci ve disk sıcaklığı için program yönetici olarak çalışmalıdır. FPS Ölçer sayfasındaki "Yönetici olarak aç" düğmesini kullanın.
- Otomatik başlatma açıksa program bilgisayar açılışında zaten bu yetkiyle başlar.
- İşlemci sıcaklığı için ücretsiz PawnIO sürücüsü de gerekir. Kurulu değilse sayfada indirme düğmesi çıkar.
- Yanında "okunamıyor" yazan değer bilgisayarınızda desteklenmiyor olabilir.

3.8 Kayıt ve yayında gizleme

- Göstergeler normalde ekran kaydına ve yayına girer.
- "Kayıt ve yayında gizle" kutusunu işaretlerseniz gösterge sizin ekranınızda görünür ama kayıtta görünmez.

3.9 Kısayollar

- F9: Crosshair göster / gizle. F10: Crosshair'i kapat.
- F7: FPS Ölçer göster / gizle. F8: FPS Ölçer'i kapat.
- Bunlar oyun içindeyken de çalışır. Oyununuzda aynı tuşlar kullanılıyorsa Kısayollar sayfasından değiştirin.

3.10 Tema ve görünüm

- Ayarlar sayfasından Klasik ya da Bootstrap temasını, altından Koyu ya da Açık modu seçin.
- Sol alttaki düğme koyu ve açık mod arasında hızlıca geçer.
- Seçiminiz kaydedilir, program yeniden açılınca aynı görünümle başlar.

3.11 Oyunlarda dikkat

- Crosshair ve FPS Ölçer ekrana ayrı bir pencere olarak çizilir, oyun dosyalarına dokunmaz.
- Yine de bazı rekabetçi oyunların kuralları ekran crosshair'ini yasaklayabilir. Oynadığınız oyunun kurallarını kontrol edin.
- Tam ekran özel (exclusive) modda göstergeler görünmeyebilir; oyunu kenarlıksız pencere moduna alın.
- Oyun çözünürlüğü değiştirince crosshair ve FPS göstergesi yeni ekrana göre kendiliğinden yerleşir.

Lisans ve gizlilik

- Bu program ücretsizdir. Geliştiriciler programı satmaz; lisans ücreti, abonelik, ücretli sürüm ya da uygulama içi satın alma yoktur.
- Geliştiriciler sizden veri toplamaz. Programda hesap, reklam, kullanım istatistiği, hata raporu gönderimi ya da otomatik güncelleme denetimi yoktur.
- Kaynak kodunu inceleyebilir, değiştirebilir ve programı değiştirerek ya da değiştirmeden başkalarıyla paylaşabilirsiniz.
- Program, yasaların izin verdiği ölçüde olduğu gibi ve hiçbir garanti verilmeden sunulur. Belirli bir amaca uygunluğu, hatasız çalışacağı ya da kesintisiz olacağı garanti edilmez.