

۱. در ابتدا، نرمافزار شبیهساز VirtualBox به همراه فایل ovf. دانلود و سیستمعامل راهاندازی شد.




۲. در این قسمت باید سیستمعامل مجازی را راهاندازی کنیم. ابتدا از وجود دو واسط مطمئن میشویم:


واسط eth2 آدرس ip ندارد؛ با دستور sudo dhclient eth2 به آن آدرس می دهیم.




سپس فایل etc/network/interfaces/ را تغییر میدهیم.




با اضافه کردن دو خط آخر، دیگر احتیاجی به اجرای دستور sudo dhclient eth2، هر بار که سیستم شروع به کار می کند، نیست.







با وارد کردن دستور sudo mn --topo single,3 --mac --switch ovsk --controller در ترمینال، شبکهی مذکور تولید می شود.




سپس، از h1، h2 را ping می کنیم: - - -



از آنجایی که flow table سوئیچ خالی است، پاسخی دریافت نمیشود. از طریق ovs-ofctl، میتوانیم جریان اطلاعات را مشخص کنیم.




دوباره ping می کنیم؛ میبینیم که پاسخ دریافت میشود.



در ادامه، نرمافزار Wireshark را با دسترسی root باز می کنیم؛ برای فیلتر کردن ترافیک OpenFlow،


فیلتر of را اعمال می کنیم.



با دستور sudo controller ptcp:6633 یک کنترلر ایجاد می کنیم. پیغامهای رد و بدل شده عبارتاند از:

توضيحات	نوع	پيغام
بعد از TCP handshake، کنترلر شماره version خود را به سوئیچ ارسال می کند.	از کنترلر به سوئیچ	Hello
سوئیچ، شماره Versionی که پشتیبانی می کند را به کنترلر ارسال می کند.	از سوئيچ به کنترلر	Hello
کنترلر، پورتهای آزاد را درخواست میکند.	از کنترلر به سوئیچ	Features Request
کنترلر، flow expiration را درخواست می کند.	از کنترلر به سوئیچ	Set Config
سوئیچ، لیست پورتها به همراه سرعت آنها، جداول و اعمالی که پشتیبانی میکند را برای کنترلر ارسال میکند.	از سوئيچ به کنترلر	Features Reply
در صورت تغییر سرعت پورتها یا اتصالات آنها، به کنترلر اطلاع میدهد. (به نظر میرسد که bug است.)	از سوئيچ به کنترلر	Port Status


مى توانيم پيغامهاى echo را با دستور (echo != 3) && (of.type != 2) حذف كنيم. سپس از ping ايم پيغامهاى h2 ،h1




پيغامها عبارتاند از:

توضيحات	نوع	پيغام
بسته دریافتشده با هیچیک از ورودیهای flow table تطابق ندارد و به کنترلر فرستاده میشود.	از سوئیچ به کنترلر	Packet-In
کنترلر بستهای را به یک یا چند پورت ارسال میکند.	از کنترلر به سوئیچ	Packet-Out
flow table اضافه کردن یک جریان خاص به	از کنترلر به سوئیچ	Flow-Mod
Time out بعد از مدت زمانی خاص بدون استفاده ماندن یک جریان	از سوئيچ به کنترلر	Flow- Expired


اگر بلافاصله دوباره ping کنیم، میبینیم که مدت زمان کمتری طول میکشد؛ چرا که flowها آماده هستند و منقضی نشدهاند.




با استفاده از iperf می توان سرعت بین دو دستگاه را اندازه گیری کرد.




در حالت قبلی هر دو دستگاه روی ماشین مجازی اجرا میشوند و بستهها را برای یکدیگر ارسال میکنند. با استفاده از دستور sudo mn --topo single,3 --controller remote --switch user یک توپولوژی دیگر ایجاد میکنیم؛ در این حالت، بستهها باید از user-space به kernel-space بروند و برعکس که منجر به کندشدن ارسال اطلاعات می شود.




۵. در این قسمت میخواهیم یک برنامه شبکه تولید کنیم. ابتدا با دستور ./-- DEBUG misc.of_tutorial یک hub یک اجرا می کنیم:







سپس، با استفاده از iperf، سرعت انتقال اطلاعات بین تجهیزات را اندازه گیری می کنیم؛ از آنجایی که تمام بستهها از کنترلر عبور می کنند، سرعت بسیار کاهش می یابد:




در ادامه میخواهیم یک کنترلر بسازیم. فایل home/mininet/pox/pox/misc/of_tutorial.py/ از قبل آماده است و باید طبق دستورات گفتهشده تغییرات لازم را روی آن ایجاد کنیم.




برای آزمودن کنترلر باید ببینیم آیا بستههایی که آدرس مقصد آنها شناختهشده نیستند روی دو hub دیگر نمایش داده میشوند یا خیر:




هم چنین، لازم است سرعت کنترلر را اندازه گیری کنیم. باید برابر حالت کنترلر قبلی باشد:




میخواهیم نشان دهیم که کنترلر، از چندین سوئیچ پشتیبانی میکند. یک توپولوژی مانند توپولوژی زیر طراحی کنیم:



با استفاده از دستور sudo mn --topo linear --switch ovsk --controller remote ، توپولوژی را ایجاد می کنیم.




پس از تغییردادن کنترلر، با استفاده از دستور pingall، از درستی کارکرد توپولوژی مطمئن میشویم:



به تمام درخواستها پاسخ داده میشود.

۷. در این مرحله، باید یک توپولوژی مانند توپولوژی زیر ایجاد کنیم.



فایلی به عنوان مثال در /mininet/custom/topo-2sw-2host.py آمده است. این فایل را باید طوری تغییر دهیم تا مطابق شکل شود.

سپس، با دستور sudo mn --custom mytopo.py --topo mytopo -mac، آن را اجرا می کنیم. سپس با دستور pingall از درستی آن مطمئن می شویم.

