Tema 1 - Miniprocesor

Responsabili:

- Costin Carabas
- Razvan Nitu
- Razvan Paroiu

Termen de predare:

Deadline soft: 22 Noiembrie 2021
Deadline hard: 29 Noiembrie 2021

Pentru fiecare zi (24 de ore) de întârziere, se vor scădea 10 puncte din nota acordată, până la atingerea deadline-ului hard.

Întrebări

Dacă aveți nelămuriri, puteți să ne contactați pe forumul dedicat temei de casă nr. 1 [https://curs.upb.ro/mod/forum/view.php?id=87347] sau pe canalul Temei 1. La orice întrebare vom răspunde în maxim 24 de ore. Nu se acceptă întrebări în ultimele 24 de ore înainte de deadline.

Cerință

Sa se implementeze un interpretor de biti similar unui procesor. Acesta va avea capacitatea de a decodifica si executa instructiuni simple de adunare, scadere, inmultire si impartire.


La nivelul cel mai de baza, informatia este stocata sub forma de biti. Pentru un procesor aceasta informatie se repartizeaza in 2 categorii: instructiuni si date. Practic, dandu-se un sir de biti, procesorul decodifica instructiunea, iar ulterior o executa.

In aceasta tema, vom implementa un procesor de baza care decodifica un sir de biti si ulterior il executa.

Task 1 - Decodificare instructiune (50p)

Dandu-se o instructiune in format binar, decodificati instructiunea.

O instructiune are urmatorul format:



Unde:

- N reprezinta numarul de instructiuni ce vor fi executate; acesta este reprezentat pe 3 biti si se obtine prin convertirea valorii celor mai semnificativi 3 biţi din binar in decimal si adunarea cu 1. Astfel, pentru 000 vom avea de executat o instructiune, pentru 010 vom avea de executat 3 instructiuni. Numărul maxim de instrucțiuni de executat este 8.

- **Op** reprezintă codul unei instructiuni și se reprezintă pe 2 biți. **Op** poate fi +, -, * sau / conform tabelului de mai jos:

Cod	Operatie
00	+
01	-
10	*
11	1

In sirul de input, cei 3 biți care desemnează numărul de operații sunt urmați de număr de N*2 biți care desemnează operațiile ce urmează a fi executate.

- **Dim** reprezintă dimensiunea unui operand și se reprezintă pe 4 biti. **Dim** se calculează similar cu **N** prin transformarea celor mai puțini semnificativi 4 biți în valoarea zecimală și adunarea cu 1. Astfel, dimensiunea operanzilor poate lua valori din intervalul [1, 16].

In cadrul acestui exercițiu, veți citi de la intrarea standard un numar de tipul **unsigned int** ce contine instructiunea si o veti decodifica. Astfel, la iesirea standard veti afisa N, operatorii si dimensiunea operanzilor, toate separate printr-un spatiu.

Exemplu:

Input: 1675493376 → Output: 4 + - / * 16

Input: 2483421184 → Output: 5 * * + + + 13

Precizari:

- dimensiunea totala a unei instructiunie nu poate depasi 3 + 8*2 + 4 = 23 biti, asadar ar trebui sa incapa intr-un unsigned int.
- citirea de la tastatura se va face folosind functia scanf: scanf("%u", &inst)
- formatul de afisare este: N op1 op2 .. opN Dim
- rezolvarea acestui task se va afla in fisierul task1.c

Task 2 - Executare instructiune (50p)

În cadrul acestui exercițiu vom continua task-ul anterior prin:

1. Citirea operanzilor. Plecând de la programul anterior, adăugați o sectiune de cod care interpretează (N+1) operanzi de la intrarea standard. Pentru acest task, dimensiunea operanzilor (**Dim**) este un numar putere a lui 2 din intervalul [1, 16]. Adică valorile posibile sunt: 1, 2, 4, 8, 16. Operanzii vor fi cititi sub forma unor numere **unsigned short** (dimensiune 16) de la intrarea standard. Numărul de operanzi citiți de la tastatură se va descompune în mai multe de numere **unsigned short**, folosind formula: ((N+1)*Dim)/16, la care adaugam +1 in cazul in care rezultatul are vreun rest. Astfel, se vor citi de la tastatură ((N+1)*Dim)/16 numere și vor fi descompune în (N+1) operanzi.

Exemplu:

Pentru N = 3 si Dim = 4, folosim instrucțiunea 1410859008, output-ul de la Task 1 va fi 3 * * + 4. Conform formulei de mai sus ((N+1)*Dim)/16, vom citi un singur **unsigned short** de la tastatura (((3+1)*4)/16 = 1). Presupunem că vom citi 54999. Valoarea acestuia in binar este: **1101 0110 1101 0111**. Practic, primul operand va fi 13, al doilea 6, al treila 13, iar al patrulea 7.

Daca N = 4 si Dim = 8, folosim instrucțiunea 1947074560, output-uul de la Task 1 va fi 4 * * + + 8. Rezulta ca vom citi 3 **unsigned short** de la tastatura (((4+1)*8)/16 = 2,5). Presupunem ca vom citi 54998 (**11010110 11010110**), 64041 (**11111010 00101001**) si 42752 (**10100111 00000000**). Practic, primul operand va fi 214, al doilea tot 214, al treilea 250, al patrulea 41, iar al cincilea 167, urmat de bitii de padding.

2. **Executarea instructiunii**: din moment ce avem atat operatiile cat si operanzii, nu ne mai ramane decat sa calculam rezultatul. Calcularea rezultatului se va face in ordinea primirii operatiilor si nu conform prioritatii operatorilor (adica, * nu are precedenta fata de +).

Exemplu:

In cazul in care avem operatiile + - * + si operanzii 1 2 3 4 5 se va valcula 1 + 2 - 3 * 4 + 5 = 5 (1 + 2 = 3 - 3 = 0 * 4 = 0 + 5 = 5)

Pentru acest task, se vor citi de la tastatura instructiunea si operanzii si se va afiza rezultatul:

Exemplu utilizare:

```
./task1
1410859008
3 * * + 4
Numere de introdus = 1
Introduceți număr: 54999
Operanzii: 13 6 13 7
Rezultat: 1021
```

sau

```
./task1
1947074560
4 * * + + 8
Numere de introdus = 3
Introduceți număr: 54998
64041
42752
Operanzii:214 214 250 41 167 0 0 0 0
Rezultat: 11449208
```

Precizari:

- rezolvarea acestui exercitiu se va afla in fisierul task2.c
- va recomandam mai intai sa rezolvati taskul 1 si apoi sa faceti copy-paste codului in fisierul task2.c si sa porniti rezolvarea de acolo
- numerele citite de la tastatura sunt considerate fara pozitive, insa rezultatul poate fi negativ asa ca folositi o variabila de tip **int** pentru a salva rezultatul executarii instructiunii.
- afisati doar numarul rezultat, altfel checker-ul nu va lua in considerare testul

Bonus 1 - Operanzi cu dimensiuni ciudate (20p)

In cadrul acestui task vom extinde implementarea de la Task 2 pentru a executa instrucțuni ale căror operanzi pot avea **orice** dimensiune din intervalul [1, 16]. În continuare, operanzii for fi citiți de la intrarea standard sub forma **unsigned short**, însă un operand ar putea să se întindă pe 2 citiri succesive.

Exemplu:

N = 1, Dim = 11. $(1+1)*11/16 = 1,375 \Rightarrow$ se citesc 2 numere de tipul **unsigned short**. Sa presupunem ca acestea sunt 37444 (**10010010010 00100**) si 33792 (**100001 000000000**). Va trebuie sa facem o operație intre 1170 (**10010010010**) si 289 (**00100 100001**)

Precizări:

- Acest task se va rezolva in fisierul task3.c
- Pentru acest task veti copia continutul fisierul task2.c in fisierul task3.c si veti extinde functionalitatea acestuia.
- Pentru acest task, veti afisa doar rezultatul final.

Bonus 2 - Precedenta operatorilor (20p)

Implementati precedenta operatilor, astfel incat * si / au precedenta egala intre ei, insa precdenta mai mai mare ca + si -

Exemplu:

Pentru + * - / si 1 2 3 4 5 vom avea 1 + 2*3 - 4/5 = 1 + 6 - 0 = 7

Precizari:

- Acest task se va rezolva in fisierul task4.c.

- Veti afisa doar rezultatul final.

Trimitere temă

Tema va fi trimisă folosind vmchecker [https://vmchecker.cs.pub.ro/ui/#PCCB], cursul **Programarea Calculatoarelor (CB & CD)**.

Formatul arhivei va fi următorul:

- 1. {task1.c task2.c task3.c task4.c Makefile}
- 2. Un fisier README [https://en.wikipedia.org/wiki/README] în care vă descrieți rezolvarea taskurilor.
- 1. Arhiva trebuie să fie de tipul **zip**.
- 2. Makefile-ul și testele vor fi cele din aceasta arhiva: miniprocesor.zip

Nu includeti fisierele checkerului in arhiva voastra. **Nu folositi Makefile.checker** pe post de Makefile in arhiva voastra: asta va duce la recursivitate infinita pe vmchecker. Puteti sa folositi direct makefile-ul prezent in arhiva (**Makefile, nu Makefile.checker**).

In cazul in care testele va trec local, insa pica pe vmchecker cel mai probabil aveti o sursa de "undefined behavior in cod". Pentru a va asigura ca scapati de aceste probleme, compilati cu flagul de compilare `-Wall` si rezolvati toate warning-urile.

Listă depunctări

Lista nu este exhaustivă.

- o temă care nu compilează și nu a rulat pe vmchecker nu va fi luată în considerare
- o temă care nu rezolvă cerința și trece testele prin alte mijloace nu va fi luată în considerare
- [-1.0]: numele variabilelor nu sunt sugestive
- [-1.0]: linii mai lungi de 80 de caractere
- [-5.0]: abordare ineficientă
- [-10.0]: variabile globale
- [-25.0]: Daca se folosesc vectori pentru stocarea bitilor
- [-100.0]: TOT punctajul, în cazul în care se încearcă "obținerea" punctajului pe temă folosind alte metode decât cele normale
 - în cadrul cursului de programare nu avem ca obiectiv rezolvarea în cel mai eficient mod posibil a programelor; totuși, ne dorim ca abordarea să nu fie una ineficientă, de genul să nu folosiți instrucțiuni repetitive acolo unde clar nu era cazul, etc.

programare/teme_2021/tema1_2021_cbd.txt · Last modified: 2021/12/02 16:25 by razvan.nitu1305