Organização Básica de computadores e linguagem de montagem

Prof. Edson Borin

2° Semestre de 2019

Subrotinas

"jal a0, L" é uma instrução de salto do RISC-V que armazena o endereço da próxima instrução (PC+4) no registrador indicado (a0) e depois salta para o rótulo indicado (L).

- "jal L" é uma pseudo-instrução que é mapeada em: "jal ra, L".
- ra (return address) é o apelido do registrador x1.

• Exemplo de subrotina:

```
LI a0, 127
 JAL hash # chama subrotina hash
 ADD a1, a2, 1 # continua aqui
# Retorna o valor da função hash em a0
hash:
 AND a1, a0, 63
                    \# a1 <= a0 & 0x3F
 SRL a0, a0, 6
                    # a0 <= a0 >> 6
 AND a0, a1, a0 \# a0 <= a1 & a0
                    # jalr x0, ra, 0
  RET
```

```
• Exemplo de subrotina:
                          Grava o endereço da instrução
                             subsequente (PC+4) no
                          registrador ra e salta para hash.
     a0, 127
  JAL hash
                     # chama subrotina hash
  ADD a1, a2, 1 # continua aqui
# Retorna o valor da função hash em a0
hash:
  AND a1, a0, 63
                              Salta para o endereço
  SRL a0, a0, 6
                               armazenado em ra
  AND a0, a1, a0
                              (endereço de retorno).
                          # jalr x0, ra, 0
```

 O que acontece com o valor de ra se a função hash chamar outra subrotina?

```
LI a0, 127
  JAL hash
            # chama subrotina hash
# Retorna o valor da função hash em a0
hash:
  JAL outra rotina
  RET
```

• O que acontece com o valor de ra se a função hash chamar out

```
O valor de ra será
                  modificado, inviabilizando
       a0,
                 o retorno para a instrução
  JAL hash
                  subsequente à JAL hash.
# Retorna o
hash:
  JAL outra rotina
  RET
```


 Solução: salvar o endereço de retorno na pilha do programa.

A pilha do programa

• A pilha do programa é utilizada principalmente para guardar valores temporários.

 A pilha é armazenada na memória principal

 A pilha geralmente cresce de endereços maiores para menores. Pilha descendente.




A pilha do programa

• O registrador x2, ou SP (stack pointer), aponta para o topo da pilha. Ele deve ser inicializado antes de utilizarmos a pilha.

Empilhar a0
addi sp, sp, -4
sw a0, 0(sp)

Desempilhar a0
lw a0, 0(sp)
addi sp, sp, 4



A pilha do programa

• **Pilha descendente**: A pilha cresce do maior endereço para o menor.

• **Pilha ascendente**: A pilha cresce do menor endereço para o maior.

A pilha descendente

- **Pilha cheia**: O SP aponta para um dado que está no topo pilha.
 - Empilhar: Decrementa SP e depois armazena o dado
 - Desempilhar: Lê o dado e depois incrementa SP.
- **Pilha vazia**: O SP aponta para a posição subsequente à do dado que está no topo da pilha (esta posição está vazia).
 - Empilhar: Escreve o dado e depois decrementa SP
 - Desempilhar: Incrementa SP e depois lê o dado

A pilha descendente-cheia

 A pilha padrão do RISC-V é descendente-cheia, ou Full-Descendant.

• Empilhar:

```
addi sp, sp, -4} sw a0, 0(sp)
```

Aloca espaço na pilha

Salva valor de a0

• Desempilhar:

```
lw a0, 0(sp)
addi sp, sp, 4
```

Recupera valor de a0

Desaloca espaço da pilha

(Des)empilhando múltiplos valores

• Empilhando múltiplos valores

Aloca espaço na pilha

addi sp, sp, -12]
sw a0, 8(sp)
sw a1, 4(sp)
sw a2, 0(sp)

Salva valores de a0, a1 e a2 na pilha.

• Desempilhando múltiplos valores

lw a2, 0(sp)
lw a1, 4(sp)
lw a0, 8(sp)
addi sp, sp, 12

Recupera valores de a2, a1 e a0 da pilha.

Desaloca espaço da pilha

Exercício

```
Inicializa a1 e a2
li a1, 1
li
  a2, 2
addi sp, sp, -4
                       Empilha a1
sw a1, 0(sp)
addi sp, sp, -4]
                       Empilha a2
sw a2, 0(sp)
li a1, 0
li a2, 0
                      Desempilha a 1
lw al, 0(sp)
addi sp, sp, 4
lw a2, 0(sp)
                      Desempilha a 2
addi sp, sp, 4
@ Qual o valor de a1 e a2 após a execução da
@ última instrução?
```

Como implementar recursão?

Usamos a Pilha!

```
funcao rec:
 ADDI sp, sp, -4
 SW ra, 0(sp) # Salva RA no início da função
 JAL funcao rec # Chamada recursiva
 LW ra, 0(sp) # Recupera RA antes de retornar
 ADDI sp, sp, 4
 RET
                  # Retorna
```

Como implementar recursão?

Usamos a Pilha!

```
funcao rec:
 ADDI sp, sp, -4
                            # Salva endereço de
                            # retorno na pilha
 SW ra, 0(sp)
 ADDI a0, a0, -1
 BLT a0, zero, fr retorna
                            # Chamada recursiva
 JAL funcao rec
fr retorna:
 LW ra, 0(sp)
                            # Recupera endereço
 ADDI sp, sp, 4
                            # de retorno da pilha
 RET
                            # Retorna
```

Como implementar recursão?

• Usamos a Pilha!

```
funcao rec:
 ADDI sp, sp, -4
 SW ra, 0(sp)
 ADDI a0, a0, -1
 BLT a0, zero, fr retorna
 JAL funcao rec
fr retorna:
 LW ra, 0(sp)
 ADDI sp, sp, 4
 RET
```

```
Quantas chamadas à
funcao rec ocorrerá
no código abaixo?
 LI a0, 18
  JAL funcao rec
# Chamada recursiva
# Recupera endereço
```

de retorno da pilha

Retorna

- Por Registrador
 - -Parâmetros são colocados em registradores
 - -Podem ser especificados parâmetros de entrada ou de saída (retorno de valores)
- Pela Pilha
 - -Parâmetros são colocados na pilha do programa
- RISC-V EABI
 - -8 primeiros parâmetros vão em: a0, a1, ... a7
 - -Parâmetros restantes vão na pilha, empilhados de trás para frente.

Organização Básica de computadores e linguagem de montagem

Prof. Edson Borin

2° Semestre de 2019

Uso da pilha para parâmetros

 Antes da chamada, os parâmetros são empilhados

- Dentro do procedimento, os parâmetros são lidos com o auxílio do registrador de pilha, o SP (stack pointer).
- Após a instrução de chamada, o espaço alocado para os parâmetros na pilha é desalocado (Pela mesma rotina que empilhou os parâmetros)

Exemplo

Exemplo

```
# Chamando soma soma(10,20,30,40,50,60,70,80,90,100);
```

```
LI a0, 10 # Parâmetro 1
LI al, 20 # Parâmetro 2
LI a2, 30 # Parâmetro 3
LI a3, 40 # Parâmetro 4
LI a4, 50 # Parâmetro 5
LI a5, 60 # Parâmetro 6
LI a6, 70 # Parâmetro 7
LI a7, 80 # Parâmetro 8
ADDI sp, sp, -8 # Aloca espaço na pilha
LI t1, 100
              # Empilha parâmetro 10
SW t1, 4(sp)
LI t1, 90 # Empilha parâmetro 9
SW t1, 0(sp)
JAL soma # Chama "soma"
ADDI sp, sp, 8 # Desaloca espaço na pilha
```

Exemplo

implementação de soma

```
soma:
lw t1, 0(sp) # Carrega parâmetro 9 em t1
 lw t2, 4(sp) # Carrega parâmetro 10 em t2
add a0, a0, a1 # Soma parâmetros
add a0, a0, a2
add a0, a0, a3
add a0, a0, a4
add a0, a0, a5
add a0, a0, a6
add a0, a0, a7
add a0, a0, t1
add a0, a0, t2 # Retorna valor da soma em a0
ret
                # Retorna
```

Política de uso dos registradores

- O procedimento pode utilizar muitos registradores.
- Ao chamarmos uma função, gostaríamos de garantir que alguns valores armazenados nos registradores não sejam sobrescritos.
 - -Devemos salvar estes valores na memória.
 - -Quem deve salvar? A sub-rotina sendo chamada ou a rotina que está invocando a sub-rotina?

Política de uso dos registradores

- Quem deve salvar? A sub-rotina sendo chamada ou a rotina que está chamando?
- A ABI do RISC-V especifica que:
 - -Registradores t0 a t6, ra e a0 a a7 são caller-save. Devem ser salvos pelo código que chamou a rotina.
 - -Registradores s0 a s11 são *callee-save*. Devem ser salvos pela rotina sendo chamada.
- Os registradores são salvos na PILHA.

Política de uso dos registradores

• Exemplo – salvando os registradores callee-save

```
foo:
addi sp, sp, -8 # Aloca espaço da pilha
sw s1, 4(sp) # Salva s1 na pilha
sw s2, 0(sp) # Salva s2 na pilha
add s1, a0, a1 # Usando o s1
add s2, a2, a3 # Usando o s2
lw s2, 0(sp) # Recupera s2 da pilha
lw s1, 4(sp) # Recupera s1 da pilha
addi sp, sp, 8 # Desaloca espaço da pilha
ret
                # Retorna
```

Retorno de valor em funções

- RISC-V ABI
 - -Se for um valor de até 32 bits retornamos o valor em a0.
 - -Se o valor tiver de 32 a 64 bits, retornamos o valor no par a1: a0.

Passagem de parâmetros por Valor

Suponha a função C

```
int ContaUm(int v)
{
    ...
}
```

• Exemplo de chamada

```
int x,y;
...
y = ContaUm(x);
```

Passagem de parâmetros por Valor

Suponha a função C

```
# Conta o número de bits 1
# entrada: palavra de 32 bits em a0
# saida: número de bits 1 em a0
# destrói: conteúdo de al e tl
ContaUm:
  MV a1, a0 # Move o parâmetro para a1
  LI a0, 0 # Inicia o contador de bits com 0
loop:
  ANDI t1, a1, 1 # Seta t1 com 1 se o LSB de a1 for 1
  ADD a0, a0, t1 # Incrementa a0 se o LSB de a1 for 1
   SRLI al, al, 1 # Desloca bits de al para a direita
  BNEZ a1, loop # Continua enquanto a1 != 0
                   # Retorna
  RET
```

Passagem de parâmetros por Valor

• y = ContaUm(x);

```
y: .word 123
x: .word 0
...

LW a0, x # Carrega o valor de x em a0
   JAL ContaUm # Invoca a função ContaUm
   SW a0, y # Grava o retorno em y
```

Passagem de parâmetros por Referência

Considere o procedimento:

```
void troca(int *a, int* b)
{
    int x;
    x = *a;
    *a = *b;
    *b = x;
}
```

• Exemplo de chamada:

```
int x, y;
...
troca(&x, &y);
```

Passagem de parâmetros por Referência

troca(&x, &y);

```
y: .word 9
x: .word 10
...

LA a0, x # Carrega o endereço de x em a0
LA a1, y # Carrega o endereço de y em a1
JAL troca # Invoca a função troca
...
```

Implementação de Troca

```
void troca(int *a, int* b)
{
  int x;
  x = *a;
  *a = *b;
  *b = x;
}
```

Implementação de Troca

```
void troca(int *a, int* b)
  int x;
 x = *a;
               # troca: troca dois valores
  *a = *b;
               # entrada: endereços na pilha
  *b = x;
               # suja: t1, t2
               troca:
                  LW t1, 0(a0) # Carrega *a em t1
                  LW t2, 0(a1) # Carrega *b em t2
                  SW t2, 0(a0) # Grava t2 em *a
                  SW t1, 0(a1) # Grava t1 em *b
                  RET
```

Variáveis Locais

Idealmente, as variáveis locais de um procedimento ou função devem ser alocadas em registradores. Entretanto, em alguns casos, as variáveis locais precisam ser alocadas na memória. Por exemplo:

- Quando um procedimento utiliza muitas variáveis locais, e o número de registradores não é suficiente para alocá-las;
- Quando a variável local é um registro ou vetor;
- Quando a rotina faz uso do endereço da variável local;

Variáveis locais na memória

Variáveis locais que precisam ser alocadas na memória são alocadas na pilha!

- O espaço para as variáveis locais é reservado na entrada do procedimento, e desalocado ao final do procedimento
- Mas isso altera o valor de SP, precisamos ter cuidado ao acessar os parâmetros

Variáveis locais na memória

- Utilizamos outro registrador para facilitar acesso a parâmetros e variáveis locais.
- Frame Pointer (FP): apontador de quadro
- No RISC-V, FP é sinônimo de s0 ou x8
- FP marca a posição de SP na entrada do procedimento
 - -Estabelece um **ponto fixo** de acesso

Variáveis Locais

• Exemplo:

```
int func(int a, int b, int c, int d, int e,
        int f, int g, int h, int i, int j);
func:
addi sp, sp, -32 # Cria espaço na pilha
sw ra, 28(sp) # Salva o endereço de retorno
sw fp, 24(sp) # Salva o Frame Pointer anterior
addi fp, sp, 32 # Define o Frame Pointer atual
lw t1, 0(fp) # Carrega parâmetro 9 em t1
lw t2, 4(fp) # Carrega parâmetro 10 em t2
 [... corpo da função ...]
sw t0, -12(fp) # Salva t0 em variável local
 [... corpo da função ...]
sw ra, 28(sp)
sw fp, 24(sp)
addi sp, sp, 32
ret
```

Considerações da ABI padrão do RISCV

 A pilha é descendente-cheia e o apontador de pilha (SP) deve sempre apontar para um endereço múltiplo de 16 bytes.

implementação de soma

Representação de Registros na Memória

```
struct id {
    int cpf;
    char nome[256];
    int idade;
};
- Como representar?
- Como acessar os campos?
```

Representação de Registros na Memória

```
struct no {
     struct no* prox;
     int valor;
};
struct no x;
struct no y;
x.valor = 5;
x.prox = &y;
y.valor = 3;
y.prox = 0;
```

Representação de Registros na Memória

```
struct no {
     struct no* prox;
     int valor;
};
                      x: .skip 8
                      y: .skip 8
struct no x;
struct no y;
                        LA a3, x # a3 <= &x
                        LI a1, 5 # a1 <= 5
x.valor = 5;
                        SW a1, 4(a3) # x.valor <= a1
                        LA a4, y \# a4 <= &y
x.prox = &y;
                        SW a4, 0(a3) # x.prox <= a4
y.valor = 3;
                        LI a1, 3 # a1 <= 3
                        SW a1, 4(a4) # y.valor = a1
y.prox = 0;
                        SW zero, 0(a4) \# y.prox = 0
```

- Programas de usuário geralmente operaram com dados armazenados na memória e nos registradores.
- Entrada e saída de dados são realizadas com o auxílio de dispositivos de entrada e saída:
 - -Teclado, monitor, impressora, rede, etc...
 - -Estes dispositivos são gerenciados pelo sistema operacional e a entrada e saída é feita através de requisições ao sistema operacional.
- Requisições ao sistema operacional => Chamadas de sistemas (system call ou syscall)

• Exemplo: escrita em arquivo

```
char* msg = "My message";
char* filename = "my file.txt";
/* Set the flags. */
int flags = O WRONLY | O CREAT | O TRUNC;
/* Open the file. */
int fd = open (filename, flags);
/* Write the first 5 bytes pointed by msg into the file. */
write(fd, msg, 5);
/* Close the file. */
close(fd);
```

• Exemplo: chamando a syscall write

```
# Ajustar os parâmetros
li a0, fd  # a0: Valor do file descriptor
la a1, msg  # a1: Apontador para o buffer
li a2, 5  # a2: Número de bytes a serem escritos
# Chamar a função write
```

• Exemplo: chamando a syscall write

```
# Ajustar os parâmetros
li a0, fd  # a0: Valor do file descriptor
la a1, msg  # a1: Apontador para o buffer
li a2, 5  # a2: Número de bytes a serem escritos
# Chamar a função write
li a7, 64  # Código da syscall: 64 == write
ecall  # Invoca o sistema operacional
```

• Podemos implementar uma função write que encapsula a chamada à syscall:

```
# Entrada: a0: descritor do arquivo (fd)
          al: apontador para o buffer
#
          a2: número de bytes a ser escrito
# Saída:a0: número de bytes escrito pela write.
write:
  addi sp, sp, -16
  sw ra, 0(sp) # Salva ra
  li a7, 64
                    # Código da syscall: 64 == write
  ecall
                    # Invoca o sistema operacional
  lw ra, 0(sp) # Restaura ra
  addi sp, sp, 16
  ret
```

Chamada de sistema read

```
# Entrada: a0: descritor do arquivo (fd)
          al: apontador para o buffer
#
#
          a2: número de bytes a ser lido
# Saída: a0: número de bytes lidos pela read.
read:
  addi sp, sp, -16
  sw ra, 0(sp)
                   # Salva ra
  li a7, 63
                    # Código da syscall: 63 == read
                    # Invoca o sistema operacional
  ecall
  lw ra, 0(sp)
              # Restaura ra
  addi sp, sp, 16
  ret
```