EOPL Pset 5

Alireza Habibzadeh 99109393

1

خروجی این برنامه 0 است چرا که با هر بار اجرای این تابع مقدار counter برابر با 0 می شود و سپس یکی زیاد می شود. سپس مقدار 1 خروجی داده می شود. در هر دو اجرای تابع همین اتفاق می افتد پس خروجی هر دو 1 است و تفاضلشان 0.

برای حل ایراد کد (اگر قرار است تابع به عنوان شمارنده استفاده شود) میتوان آدرسی که در counter نگه داشته میشود (که عدد شمارنده ما در آن ذخیره میشود) را تنها یکبار و قبل از تعریف تابع تعیین کرد.

```
let counter = newref(0)
in let g = proc (dummy)
  in begin
    setref(counter, -(deref(counter), -1));
    deref(counter)
  end
in let a = (g 20)
  in let b = (g 20)
  in -(a, b)
```

پس از این اصلاح با هر بار اجرای تابع مقداری که counter در حافظه به آن اشاره میکند یکی زیاد می شود پس حاصل برابر با

$$a - b = 1 - 2 = -1$$

است

2

برای این کار چند روش به ذهن من می رسد. یکی از اینها وقتی قابل اجرا است که زبان ما امکان کار با reference چه به صورت implicit و چه به صورت explicit داشته باشد. در این صورت هر ورودی تابع که به صورت یک reference باشد عملا خروجی هم هست! چرا که در ست است که نمی توانیم خود مقدار متغییر در جایی که تابع ما را call کرده تغییر دهیم (عملا خود آدر سی که به ما پاس داده شده) اما می توانیم مقداری که در آن جای حافظه ذخیره شده را تغییر دهیم. مثال زیر به زبان IMPLICIT-REFS نوشته شده است:

```
let rotate = proc (a, b) in
let temp = -(a, 0) in ; to make temp a deep copy of a
  begin
  set a = -(0, b);
  set b = temp;
  34
  end
  in let x = 20
      in let y = 30
      in (rotate 20 30)
```

$$(x,y) o (-y,x)$$

خروجی برگشتی تابع یک مقدار dummy برابر با 34 است. اما خروجی واقعی تابع تغییر کردن متغییر های x و y پاس داده شده به آن هستند.

یک روش دیگر برای خروجی دادن چند متغییر خروجی دادن یک لیست است. در زبان let-rec که به کلی از reference هم پشتیبانی نمیکند میتوان خروجی های تابع را در یک لیست ریخت و آن لیست را خروجی داد و از مقادیر جداگانه استفاده کرد. البته باید دقت کنیم برای کامل بودن این روش بهتر است بتوان اعضای لیست از جنسهای مختلف باشند. (برخلاف بعضی زبانها و بعضی ساختار هایشان که همهی اعضای لیست باید از یک جنس باشند)

روش دیگر استفاده از structها و ساختارهای داده است که هم در زبان racket و هم در بسیاری از زبانها پشتیبانی میشود. میتوانیم برای هر تابعی که نیاز به خروجیهای متعدد دارد یک struct بسازیم که آن را به عنوان خروجی تحویل دهد.

در انتها روشی که در کلاس هم اشاره شد استفاده از mutable-pairها است. اینها یک ساختار جدید هستند که اجازه می دهند دو مقدار به صورت mutable در یک ساختار واحد کنار هم قرار گیرند. البته این روشها شبیه هم هستند و به نوعی این روش حالت خاص روش قبلی است.

3

ابتدا به این نکته توجه میکنیم که در یک زبان pure functional مقدار هر متغییر همواره یک چیز است و side call-by-name و call-by-need و call-by-need و call-by-need نمی نداریم. پس عملا اثبات شد که برای این زبانها هر دو روش مقدار متغییر چه یکبار ارزیابی شود و چه چند بار همواره یکسان است.

پس برای ایجاد تفاوت باید یک side effect حافظه با ارزیابی شدن متغییر باشیم. از شمارنده ی سوال 1 تمرین استفاده میکنیم.

```
let counter = newref(0)
in let g = proc (dummy)
  in begin
    setref(counter, -(deref(counter), -1));
    deref(counter)
  end
in let a = (g 20)
    in -(a, a)
```

در زبانی که lazy و call-by-need باشد مقدار a در expression آخر تنها یکبار ارزیابی شده و حاصل تغریق برابر با 0 است اما در زبانهای lazy و call-by-name مقدار a در expression آخر دو بار ارزیابی می شود که در بار اول برابر با 1 و بار دوم برابر با 2 است پس حاصل برابر با 1- و متفاوت با زبان دیگر شد.

4

4.1

پیادهسازی زبان آقای پاسکال خیلی ساده بود. call-by-value و call-by-reference دقیقا همون مفاهیمی بودن که تو زبان پیادهسازی وجود داشتن.

پ*یادهساز زبان*

پاس دادن رفرنس و مقدار دیگه چیه؟ اینها از مفاهیمی که من میفهمم خیلی دورن. وقتی لیستهای حجیم رو با مقدار به تابع پاس میدم مطمئن نیستم که تابع مقدار داخل اونها رو تغییر میده یا نه.

برن*امهنویس*

4.2

به جز تعریف روتین و کلیشه ای چیز دیگری به ذهنم نرسید، زبان پاسکال سطح پایین تر است چرا که از مفاهیمی استفاده می کند که به مفاهیم پیاده سازی شده در کامپایلر، ماشین و کدهای زیرین نزدیک تر است اما چیزی که در زبان خانم ادا استفاده شده از آن چه به طور معمول در کامپایلرها، کدهای زیرین و کد ماشین استفاده می شود دور تر است و نیاز است تا مفهوم زبان خانم ادا به طور مفصل در مفسر یا کامپایلر زبان پیاده سازی شود، گویی زبان خانم ادا روی این پیاده سازی مفصل نشسته بنابر این سطح یا لاتر است.

حال اگر ماشینی داشته باشیم که کد خانم ادا برای آن مثل ماشین-کد عمل کند اما کد پاسکال را باید با زبان خانم ادا تفسیر کرد آیا باز هم باید گفت زبان خانم ادا سطح بالاتر است؟ به نظر من در این مورد خاص خیر اما منظور ما از سطح بالایی و پایینی با توجه به معماریهای مرسوم است که این معماریها هم برخاسته از سیر معمول مفاهیم ساده (مثل متغییر و حافظه و آرایه و عملیاتهای جبری) به مفاهیم پیچیده هستند. مسلما ما در مورد سختافزار هایی صحبت نمیکنیم که ماشین کد آن از توابع مثلثاتی پشتیبانی میکند اما از توابع جبری ساده خیر. هرچند ساده ترین تعریفی که از این مفاهیم ریاضی داریم همین معماری مرسوم را پیشنهاد میدهند، برای پیادهسازی توابع مثلثاتی در سطح سختافزار احتمال زیاد نیاز به پیادهسازی توابع جبری در سطح سختافزار خواهید داشت که این یعنی سطحبالا بودن این توابع نسبت به همان توابع جبری به جای کد در سختافزار پنهان شده است.

بحث شبیه به این بحث درباره ی پردازنده هایی است که مستقیما بایت کد Java اجرا میکنند. در این پردازنده ها زبان C سطح بالاتری دارد یا بایت کد Java؟

4.3

ساده ترین و طبیعی ترین روش پیاده سازی به نظر من این است که برای proc-in از فراخوانی با مقدار و برای proc-inout از فراخوانی با رفرنس استفاده شود که proc-out هم از فراخوانی با رفرنسی استفاده شود که dereference کردن آدرس آن در تابع ممنوع شود و تنها می توان مقداری که آدرس به آن اشاره می کند را set کرد.

این روش تضمین میکند که بدون کار اضافه ای ویژگی های مورد نظر خانم ادا پیاده شود. اما مشکل این روش این است که برای مقادیر proc-in ای که حجم زیادی دارند غیر بهینه عمل میکنیم. اگر آن ها را هم به صورت رفرنس پاس دهیم اما در ابتدای کار چک کنیم که هیچ set ی به آن ها صورت نگرفته باشد برنامه برای موارد خاص سریعتر کار میکند اما این چک خود می تواند زمان بر باشد.

4.4

ابتدا توابعی را در نظر میگیریم که تنها یک نوع از ورودی، خروجی یا ورودی/خروجی دارند. میدانیم بعدا با ترکیب این توابع مرتبه بالاتر) میتوان توابعی با چند ورودی، خروجی یا ورودی/ خروجی ساخت.

پس با این اوصاف می توان گفت ما سه نوع تابع داریم، تابع proc-in تابع proc-out و تابع proc-inout حال باید تغییرات تابع value-of را بررسی کنیم. در این تابع سه case برای هر کدام از این توابع خواهیم داشت.

در حالت proc-in همان کار قبلی را میکنیم. یا تابع را بر روی مقدار deref شده ی متغییر اجرا میکنیم یا یک newref میسازیم و تابع را با متغییر جدید که کپی است اجرا میکنیم.

```
در حالت proc-inout مستقیما رفرنس متغییر که از environment بدست می آید را به تابع می دهیم. ( (apply-env env var )
```

در حالت proc-out به عنوان یک پیادهسازی ساده میتوانیم از همان کد قبلی حالت proc-inout استفاده کنیم beign) اما برای این که مطمئن شویم تابع از مقدار متغییر استفاده نمیکند آن را صفر کرده و سپس پاس میدهیم. (set var = 0; (apply-env env var

البته یک مشکل این پیادهسازی این است که توابع proc-out حالت دستنزن ندارند. یعنی حالتی وجود ندارد که تابع بتواند اصلا خروجیی در متغییر out خود ندهد و حتما باید خروجی دهد وگرنه خروجی پیشفرض که 0 است به out تابع assign می شود.