سيستم عامل جلسه 3

حالت های فرآیند ها

وقتی فرایندی اجرا می شود، حالت آن تغییر می کند. حالت فرایند تا حدی توسط فعالیت فعلی آن تعریف می شود


هر فرایند ممکن است در یکی از حالت های زیر باشد

جدید: فرآیند ایجاد می شود

اجرا: دستورات در حال اجرا هستند

انتظار:فرآیند منتظر وقوع رویدادی است (مثل کامل شدن عمل i/o یا دریافت یک سیگنال)

بایان: اجرای فرایند خاتمه یافته است



مفاهیم اساسی زمانبندی

در یک سیستم تک پردازنده ای ، در هر زمان فقط یک فرایند می تواند اجرا شود; بقیه باید منتظر بمانند تا پردازنده آزاد شود تا دوباره بتوانند زمانبندی شوند. هدف چند برنامه ای این است که همیشه چندین فرایند در حال اجرا باشند تا بهره وری پردازنده به حداکثر برس. هر فرایند به اجرایش ادامه می دهد تا برای یک عمل ۱/۵ در انتظار بماند در یک سیستم کامپیوتری ساده ، در این مدت پردازنده باید بیکار بماند


در چندین برنامه ای، سعی می شود که از این زمان به نحوه احسن استفاده شود، در این سیستم ، چند فرایند به طور همزمان در حافظه نگهداری می شوند، وقتی یک فرایند به حالت انتظار می رود. سیستم عامل پردازنده را از آن فرایند می گیرد و به فرایند دیگری می دهد این روند ادامه می یابد ، هر وقت که فرایندی به حالت انتظار رفت، فرایند دیگری از پردازنده استفاده می کند

تقریبا تمام منابع کامپیوتری، قبل از استفاده از زمانبدی می شوند. پردازنده یکی از منابع اصلی طراحی سیستم عامل است

چرخه انفجار i/o و انفجار پردازنده

موفقیت زمانبندی پردازنده به این خاصیت فرایند ها بستگی دارد که اجرای فرایند شامل چرخه ای از اجرای پردازنده و انتظار برای i/o است. فراینده ها بین این دو حالت سوییچ می کنند. اجرای فرایند با انفجار پردازنده شروع می شود. و به دنبال ان یک انفجار داردکه بعد از ان ، انفجار دیگری از پردازنده و سپس انفجار دیگری

از i/o قرار دارد و به همین ترتیب ادامه می یابد . سرانجام، آخرین انفجار پردازنده با درخواست سیستم برای خاتمه اجرا، پایان می پذیرد



مدت این انفجار های پردازنده از فرایندی به فرایند دیگری و از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر متفاوت است. تعداد زیادی از انفجار های کوتاه پردازنده و تعداد اندکی از انفجار های بلند پردازنده وجود دارد. برنامه مقید به (i/o) در تنگنای (i/o) معمولا دارای چند انفجار کوتاه پردازنده است. برنامه مقید به پردازنده (در تنگنای پردازنده) معمولا چند انفجار بلند پردازنده دارد.این توزیع می تواند در انتخال الگوزیتم زمانبندی پردازنده مهم باشد

انواع زمانبندی ها

کلید چند برنامگی زمانبندی است، زمانبندی بر روی کارایی سیستم اثر می گذارد زیرا مشخص می کند کدام فرایند ها منتظر مانده و کدام فرایند ها به جلو بروند

انواع زمانبندی برای پردازنده عبارت است از:

1. زمانبند بلند مدت (Long Term scheduler)

تصمیم گیری در مورد افزودن به مجموعه ی فرایندها برای اجرا

2. زمانبند میان مدت (Middel Term scheduler)

تصمیم گیری در مورد افزودن به تعداد فرایند هایی که بخش یا تمام آن ها در حافظه اصلی است.

3. زمانبند کوتاه مدت (Short Term Scheduler

تصمیم گیری در مورد این که کدام یک از فرایند های موجود در حافضه اصلی برای اجرا توسط پردازنده انتخاب شوند

(i/o Scheduler) زمانبند ورودی $\dot{\phi}$ رودی (غروجی (i/o Scheduler)

تصمیم می گیرد که کدام درخواست i/o فرایند ها به وسیله یک دستگاه o/i فرایند ها به وسیله یک دستگاه موجود انجام گیرد.

وظیفه فعال سازی و تعلیق فرایند ها بر عهده زمانبند میان مدت است


زمانبند میان مدت فرایندی را از حافظه اصلی حذف و به حافظه جانبی می برد. این فرایند بعدا می تواند به حافظه اصلی لود شود. این الگو را مبادله (Swapping) می گویند.

ایده اصلی زمانبندی میان مدت این است که می تواند فرایندی را از حافظه حذف کند و درجه چند برنامگی را کاهش دهد.

زمانبند بلند مدت ترکیب خوبی از فرایند های i/o limited و CPU limited، انتخاب می کند. نام دیگر زمانبند مدت ،زمانبند کار است. نام دیگر زمانبند کوتاه مدت، زمانبند پردازنده است.

زمانبند بلند مدت نسبتا دفعات کمی اجرا می شود. زمانبند میان مدت نسبتا تعداد دفعات بیشترین دفعات اجرا را دارد. دارد.

تذكر : اكثر سيستم هاى اشتراك زماني فاقد زمابند بلند مدت مي باشند.




زمانبندی پردازنده

هر وقت پردازنده بیکار می شود، سیستم عامل باید یکی از فرایند های موجود در صف آماده را برای اجرا انتخاب کند. این انتخاب توسط زمانبند کوتاه مدت (زمان بند پردازنده) انجام می گیرد.

زمان بند ،فرایندی را از بین فرایند های موجود در حافظعه که آمادگی اجرا دارند انتخاب می کند و پردازنده را به آن تخصیص می دهد.

صف الزاما یک صف با ویژگی "خروج به ترتیب" (FIFO) نیست. همان طور که هنگام بحث در مورد الگوریتم های زمانبندی خواهیم دید، صف آماده می تواند به صورت صف (FIFO)، صف اولویت،درخت یا یک لیست پیوندی نامرتب پیاده سازی شود. از نظر مفهومی تمام فرایند های موجود در صف آماده ،منتظر به دست آوردن پردازنده هستند تا اجرا شوند




زمان بندی با قبضه کردن (Preemptive) یا غیر انحصاری یا انقطاع پذیر

فرایند در حال اجرا می تواند به وسیله سیستم عامل متوقف شود و به حالت آماده منتقل شود.

در این الگوریتم ها در پایان برش زمانی و یا تغییر شرایط سیستم مدیر زمانبندی می تواند کنترل پردازنده را از یک "پردازه ی(فرایند)" در حال اجرا گرفته و به " پردازه ی (فرایند)" دیگری بدهد

تصمیمات زمانبندی پردازنده ممکن است تحت چهار شرط ریز اتخاذ شود:

- 1. وقتی که فرایندی از حالت اجرا به حالت انتظار می رود (مثل در خواست i/o ، یا فراخوانی (wait) برای خاتمه ی یکی از فرایند های فرزند)
 - 2. وقتی فرایندی از حالت اجرا به حالت آماده می رود (مثل وقتی که رویدادی رخ می دهد)
- 3. وقتی که فرایندی از حالت انتظار به حالت آماده می رود (مثل تکمیل شدن i/o) 4. وقتی فرایندی خاتمه می یابد.



برای شرط 1 و 4 انتخابی بر حسب زمانبندی وجود ندارد. در صورت وجود فرایندی در صف آماده ، یک فرایند باید برای اجرا انتخاب شود . اما برای شرایط 2 و 3 امکان انتخاب وجود دارد.

وقتی زمانبندی فقط تحت شرایط 1 و 4 انجام می گیرد الگوی زمانبندی را بدون قبضه کردن (NonPreemptive) می نامیم و در غیر این صورت آن را با قبضه کردن (Preemptive) یا غیر انحصاری می نامیم.

انحصاری / بدون قبضه کردن

در این الگوریتم ها تا زمان خاتمه پردازنده و یا زمان نیاز به عمل I/o نمی توان CPU را از پردازه ی در حال اجرا گرفت و پردازه ی دیگری داد

همین که یک فرایند در حالت اجرا قرار گرفت آن قدر به اجرا ادامه می دهد تا خاتمه یا با این که خودش (داوطلبانه) برای انتظار i/o مسدود شود