# سيستم عامل جلسه پنجم

## ادامه الگوریتمهای زمانبندی

#### زمانبندی با اولویت (Priority)

الگوریتم SJF در حالت خاصی از الگوریتم زمانبندی با اولویت است. به هر فرایند یک اولویت نسبت داده می شود و پردازنده به فرایندی تخصیص می یابد که بالاترین اولویت را دارای باشد

# فرایندهایی با اولویت یکسان، به ترتیب FCFS زمانبندی میشوند.

الگوریتم SJF یک الگوریتم با اولویت ساده است که در آن، اولویت (P) ، معکوس انفجار تخمین زده شدهٔ بعدی پردازنده است. هر چه زمان انفجار پردازنده بیشتر باشد، اولویت کمتر است و برعکس.

بعضی از افراد برای اولویتهای پایین از اعداد کوچک استفاده میکنند ولی بعضی دیگر برای اولویت پایین از اعداد بزرگ استفاده میکنند. این کار موجب سردرگمی است. فرض میکنیم که اعداد کوچک، اولویت بالا را نشان میدهد

فرایندهای زیر را در نظر بگیرید. به طوری که در زمان 0 به ترتیب , ... ,p1,p2,p3, ... ورایندهای زیر را در نظر بگیرید. به طوری که در زمان p4 به ترتیب است:

زمان انفجار (زمان اجرا)	اولویت_	
10	3	
. 1	/ 1	
2	4	
1	5	
5	2	
	10 1 2 1	1 1 4 1 5

با استفاده از زمانبندی با اولویت، این فرایندها بر اساس نمودار گانت (GANTT) زیر رسم می شوند:



میانگین زمان انتظار در این مثال، 8.2 میلی ثانیه است.

اولویت میتواند به طور داخلی یا خارجی تعریف شـــود. اولویتهایی که به طور داخلی تعریف می شوند، اولویت یک فرایند را با ا ستفاده از کمیتهای قابل اندازه گیری تعریف میکنند.

به عنوان مثال حدود زمانی، نیازمندیهای حافظه، تعداد فایلهای باز و نسبت میانگین انفجار میانگین انفجار پردازنده، در محاسبه اولویتهای داخلی به کار میآیند.

اولویتهای خارجی بر اساس معیارهایی تعیین میشوند که از نظر سیستم عامل، خارجی هستند، مثل اهمیت فرایند، نوع و میزان هزینه ای که برای استفاده از کارجی هستند، میزان پشتیبانی موسسه از کار و سایر عوامل سیاست گذاری.

زمانبندی با اولویت می تواند با قبضه کردن یا بدون قبضه کردن باشد. وقتی فرایندی به صف آماده می رسد، اولویت آن با اولویت فرایند در حال اجرا مقایسه می شده. اگر فرایندی که تازه وارد صف شده بیشتر از اولویت فرایندی باشد که در حال اجرا است، الگوریتم زمانبندی با قبضه کردن (Preemptive)، پردازنده را در اختیار فرایند جدید قرار می دهد. اما در الگوریتم زمانبندی بدون قبضه کردن (Non Preemptive)، فرایند جدید بدون توجه به اولویتش درابتدای صف آماده قرار می گیرد

مساله ی عمده در الگوریتم زمانبندی با اولویت، انسـداد (indefinite Blocking) یا گرسنگی (قحطی) (Starvation) است.

Starvation or indefinite blocking is a phenomenon associated with the Priority scheduling algorithms. A process that is present in the ready state and has low priority keeps waiting for the CPU allocation because some other process with higher priority comes with due respect time.

فرایندی که آمادهٔ اجرا است ولی منتظر پردازنده باشد، مسدود در نظر گرفته می شود. الگوریتم زمانبندی با اولویت می تواند و منجر به این شود که فرایندهایی با اولویت پایین، به مدت نامحدودی منتظر پردازنده باشند. در یک سیستم کامپیوتری با بار زیاد،

فرایندهایی با اولویت بالا، مانع از این میشوند که پردازنده به فرایندهایی با اولویت پایین تعلق یابد. معمولاً یا سر انجام، فرایند با اولویت پایین اجرا می شود، یا سیستم کامپیوتری فرو می پاشد و همه فرایندهای با اولویت پایین که تمام نشده اند مفقود میشوند

راه حل این مساله ی انسداد نامحدودِ فرایندهای با اولویت پایین، سالمندی (Aging) است.

در این تکنیک اولویت فرایندی که مدت زیادی در سیستم منتظر مانده است، به تدریج افزایش مییابد.

اگر اولویت با مقادیری از 0 (اولویت بالا) تا 127 (اولویت پایین) مشخص شود، می توان هر 15 دقیقه، یک واحد به اولویت یک فرایند ا ضافه کنیم. سرانجام، حتی فرایندی که اولویت اولیه آن 127 است. اولویت بالایی در سیستم کسب می کند و می تواند اجرا شود. در واقع، برای اینکه فرایندی با اولویت 127 سالمند شود و اولویت 0 را بد ست آورد بیش از 32 ساعت طول نمی کشد.

<mark>یادداشت:</mark>

P = 15 minute - period of each increment

X = 127 process index number


T = 127 total of indexes

((T-1)\*15)/60

((127-1)\*15)/60

= **31.5** h

### زمانبندی نوبت گردشی "RR" (Round Robin)



الگوریتم نوبت گردشی RR مخصوص سیستمهای اشتراک زمانی طراحی شده است. این الگوریتم شبیه FCFS است، با این تفاوت که در جابه جایی بین فرایندها، از زمان بندی با قبضه کردن (Preemptive) استفاده می شود. یک واحد زمانی کوچک، به نام کوانتوم (quantum) زمانی یا برههٔ زمانی (برش زمانی) تعریف می شود. کوانتوم زمانی معمولاً 10 – 100 میلی ثانیه است. صف آماده به صورت یک صف چرخشی در نظر گرفته می شود. زمانبند پردازنده در طول صف آماده جا به جا می شود و پردازنده را حداکثر به مدت یک کوانتوم زمانی به هر فرایند تخصیص می دهد.

برای پیاده سازی زمانبندی RR ، صف آماده را به صورت یک صف (First in First Out) از فرایندها در نظر می گیریم، فرایندهای جدید به انتهای صف آماده اضافه می شود. زمانبندی پردازنده، اولین فرایند را از صف آماده انتخاب می کند و تایمر را طوری تنظیم می کند که پس از یک کوانتوم زمانی وقفه ای صادر شود و فرایند را روی پردازنده توزیع می کند.

### دو حالت وجود دارد:

- 1. پردازنده کمتر از یک کوانتوم زمانی به فرایند اختصاص یابد. در این حالت، خود فرایند پردازنده به فرایند بعدیِ موجود در صف آماده تخصیص می یابد.
- 2. اگر پردازنده بخواهد بیش از یک کوانتوم زمانی به فرایند در حال اجرا اختصاص یابد. تایمر خاموش می شود و وقفه ای را به سیستم عامل میفر ستند. تعویض متن (Context switch) صورت می گیرد و فرایند به انهای صف آماده ا ضافه می شود سپس زمانبندی پردازنده، فرایند بعدی را از صف آماده انتخاب می کند

\_\_\_\_\_


### تعویض متن (تعویض بستر یا تعویض زمینه) (Context Switch):

وقفه (interrupt) موجب می شود سیستم عامل، پردازنده را از اجرای وظیفهٔ فعلی به اجرای روال هسته ببرد. چنین عملیاتی غالباً در سیستمهای همه منظوره رخ می دهد. وقتی وقفه ای رخ می دهد. لازم است سیستم، متن (وضعیت – status) فعلی فرایند را که در پردازنده در حال اجرا است، ذخیره کند، به طوری که پس از پردازش، آن متن را بازیابی می کند که موجب به تعویق افتادن فرایند و سپس از سرگیری آن می شود. متن، در Process control Block) PCB مربوط به فرایند ذخیره می شود. متن شامل بردازنده، حالت فرایند و اطلاعات مدیریت حافظه است.

PCB شامل و ضعیت کامل هر فرایند میبا شد از ریجستر ها تا اطلاعات پایه هر فرایند در واحد کنترل وظیفه (PCB) آن نوشته میشود

# تعویض پردازنده به فرایند دیگر، نیازمند اجرای ذخیرهٔ حالت فعلی و بازیابی حالت فرایند دیگر است.

این کار، تعویض متن یا تعویض بست یا (Context Switch) نام دارد. وقتی تعویض متن صورت می گیرد، هسته متن فرایند قبلی را در Process Control (PCB) آن ذخیره می کند و متن ذخیره شدهٔ فرایند جدید را که برای اجرا زمانبندی شد، بار می کند. زمان تعویض متن، سرباز محض است، زیرا هنگام تعویض، سیستم، کاری انجام نمی دهد. سرعت آن از ما شینی به ما شین دیگر فرق می کند که به سرعت حافظه، تعداد ثباتهایی که باید کپی شوند و وجود د ستور العمل خاص (مثل تنها یک د ستورالعمل برای باز کردن با ذخیرهٔ تمام ثباتها) بستگی دارد. سرعت عای متدوال، چندین میلی ثانیه هستند.




-----

میانگین زمان انتظار در الگوریتم RR ، اغلب زیاد است. فرایندهای زیر را در نظر بگیرید که به ترتیب P1,P2,P3 در زمان O میرسند و زمان انفجار پردازنده بر حسب ثانیه است

فرآيتد	زمان انفجار (زمان اجرا)
$P_1$	24
$P_2$	3
$P_3$	3

اگر از کوانتوم زمانی 4 میلی ثانیه استفاده کنیم، آن گاه فرایند P1، 4 میلی ثانیهٔ اول را می گیرد، چون به 20 میلی ثانیهٔ دیگر نیاز دارد، پس از اولین کوانتوم زمانی قبضه می شود و پردازنده به فرایند بعدی موجود در صف، یعنی p2 اختصاص می یابد. فرایند p2 به 4 میلی ثانیه نیاز ندارد. به همین دلیل قبل از انقضای کوانتوم زمانی آن، خاتمه می یابد و سپس پردازنده به فرایند بعدی، یعنی p3 تخصیص می یابد. پس از این که هر فرایند، پردازنده را، به اندازهٔ یک کوانتوم زمانی در اختیار گرفت. پردازنده به فرایند p1 مربوط به این بر می گردد تا کوانتوم زمانی دیگری در اختیارش باشد. زمانبندی RR مربوط به این مثال در نمودار GANTT گانت زیر آمده است:



میانگین زمان انتظار را براین این زمانبندی محاسبه می کنیم

P1 به میزان (4-(4+3+3)) = 6 میلی ثانیه منتظر میماند.

P2 به میزان 4 میلی ثانیه منتظر میماند

P3 به میزان 7 میلی ثانیه منتظر میماند

بنابراین دراین مثال، میانگین زمان انتظار برابر با

6 = <waiting time for p1>

4 = <waiting time for p2>

7 = <waiting time for p3>

6 + 4 + 7 = 17


17 / 3= 5.66 = average waiting time

در الگوریتم زمانبندی نوبت گردشی، پردازنده به هیچ فرایندی به طور متوالی بین از یک کوانتوم زمانی تخصیص نمییابد (مگر این که تنها فرایند قابل اجرا باشد).

اگر زمان انفجار پردازندهٔ فرایندی بیش از یک کوانتوم زمانی شـــود، ان فرایند قبضـــه میشود و در انتهای صف آماده قرار میگیرد.

### الگوريتم RR، با قبضه كردن (Preemptive) همراه است

اگر n فرایند در صف آماده وجود داشته باشند و کوانتوم زمانی برابر با Q باشد. هر فرایند 1/n زمان پردازنده را حداکثر در واحد زمانی و در اختیار می گیرد. هر فرایند برای به دست گرفتن پردازنده در یک کوانتوم زمانی دیگر، نباید بیش از P \* (n-1) واحد زمانی منتظر بماند. به عنوان مثال، اگر P فرایند وجود داشته باشد و کوانتوم زمانی برابر با P میلی ثانیه باشد، هر فرایند حداکثر در هر P میلی ثانیه بردازنده را در اختیار می گیرد.



كارايي الگوريتم RR شــديداً به اندازه كوانتوم زماني بســتگي دارد. از يک طرف اگر کوانتوم زمانی بسـیار بزرگ باشـد، سـیاسـت RR مثل FCFS خواهد بود. برعکس ، اگر کوانتوم کوچک با شد (مثلاً 1 میلی ثانیه)، روش RR میتواند تعداد زیادی تعویض متن (Context Switch) ایجاد کند (سر بار زیاد). فرض می کنیم فقط یک فرایند با 10 واحد زمانی داریم. اگر کوانتوم زمانی برابر با 12 واحد زمانی با شد، فرایند در کمتر از 1 کوانتوم زمانی خاتمه می یابدوســربازی ندارد، اگر کوانتوم زمانی برابر با 6 واحد زمانی باشــد فرایند به 2 کوانتوم زمانی نیاز دارد و منجر به یک تعویض متن میشــود. اگر کوانتوم زمانی برابر با 1 واحد زمان باشد، نیاز به 9 تعویض متن است. و بدین ترتیب، اجرای فرایند کند می شود. بنابراین برای مقابله با تعداد تعویض متن، علاقه مند هستیم که کوانتوم زمانی بزرگ با شد، اگر زمان تعویض متن تقریباً 10 (N/1- 1/10) در صد کوانتوم زمانی با شد، انگاه 10 در صد از زمان پردازنده صرف تعویض متن می شود. <mark>در</mark> عمل اغلب سیستمهای مدرن دارای زمان کوانتوم بین 10 تا 100 میلی ثانیه هستند. زمان مورد نیاز برای تعویض متن معمولاً کمتر از 10 میلی ثانیه است بنابراین، زمان تعویض متن، کسر کوچکی از کوانتوم زمانی است.

زمان برگشت (Turn Around Time) (زمان کل) نیز به اندازه کوانتوم بستگی دارد. میانگین زمان برگشـــتِ مجموعه ای از فرایندها، با افزایش اندازهٔ کوانتوم زمانی، الزاماً بهبود نمییابد. به طور کلی میانگین زمان برگشت در صورتی میتواند بهبود یابد که اغلب فرایندها انفجار بعدی پردازندهٔ خودشان را فقط در یک کوانتوم زمانی به اتمام برسانند. به عنوان مثال:


با سه فرایند که هرکدام به 10 واحد زمانی نیاز دا شته با شد و کوانتوم زمانی برابر با 1 واحد زمانی باشد، میانگین زمان برگشت 29 است. اگر کوانتوم زمانی برابر با 10 باشد. میانگین زمان برگشت به 20 کاهش مییابد. با در نظر گرفتن زمان تعویض متن، هر چه کوانتوم زمانی کوچکتر باشد. میانگینِ زمانِ برگشت افزایش مییابد زیرا نیاز به تعویض متن بیشتری دارد.

گرچه کوانتوم زمانی باید در مقایسه با زمان تعویض متن بزرگتر با شد. اما نیاز نیست بسیار بزرگ باشد زمانبندی RR به FCFS تبدیل بسیار بزرگ باشد زمانبندی RR به FCFS تبدیل می شود یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که 80 در دصد انفجارهای پردازنده باید کوتاه تر از زمان کوانتوم زمانی باشد

## زمانبندی صف چند سطحیMultilevel queue

دستهٔ دیگری از الگوریتمهای زمانبندی برای وضعیتهایی ایجاد شدند که در آنها، فرایندها میتوانند به دو گروه تقسیم شوند. به عنوان مثال، یک تقسیم بندی متداول این است که فرایندها دو دسته اند: فرایندهای پیش زمینه (محاوره ای) و پس زمینه (دسته این دو نوع فرایند، زمان پاسخ زمان پاسخ متفاوتی دارند و در نتیجه باید زمانبندی

های متفاوتی داشته باشند. علاوه بر این ممکن است فرایندهای پیش زمینه اولویت بیشتری نسبت به فرایندهای پس زمینه داشته باشند



الگوریتم زمانبندی صف چند سطحی، صف آماده را به چند بخش مجزا تقسیم می کند. هر فرایند بر اساس صفاتی که دارد در صفی قرار می گیرد. این صفات عبارت اند از: اندازه حافظه، اولویت فرایند، نوع فرایند.

- 1.Process Type
- 2. Process priority
- 3. Process memory size

هر صف، الگوریتم زمانبندی خاص خودش را دارد. به عنوان مثال، ممکن است برای فرایندهای پیش زمینه و پس زمینه از صفهای جداگانه ای استفاده شود و صف پیش زمینه بر اساس الگوریتم FCFS زمانبندی شود.


علاوه بر این، بین صفها نیز باز زمانبندی وجود داشته باشد که بر اساس زمانبندی همراه با قبضه کردن (Preemptive) و با اولویت ثابت، پیاده سازی می شود.

به عنوان مثال: صف پیش زمینه ممکن است نسبت به صف پس زمینه اولویت مطلق (بیشتری) داشته باشد

### هر صف نسبت به صفهای با اولویت پایین تر، اولویت مطلقی دارد.

امکان دیگر، استفاده از برههٔ زمانی در بین صف هاست. هر صف بخشی از از زمان پردازنده را به خود اختصاص میدهد و میتواند بین فرایندهای مختلف خود زمانبندی کند. به عنوان نمونه در مثالِ مربوط به فرایندهای پیش زمینه و پس زمینه، صف پیش زمینه میتواند 80 درصد پردازنده را در اختیار گیرد و آن را به روش RR بین فرایندهایش زمانبندی کند، در حالی که صف پس زمینه 20 دردصد وقت پردازنده را در اختیار میگیرد و آن را به روش FCFS بین فرایندهایش زمانبندی میکند.

# زمانبندی صف چند سطحی بازخوردی (فیدبک) (feedback) Multilevel feedback queue



معمولاً در الگوریتم زمانبندی صف چند سطحی، فرایندها هنگام ورود به سیستم در صفی قرار می گیرند. به طوری که از صفی به صف دیگر نمیرود. به عنوان مثال» اگر صفهای جداگانه ای برای فرایندهای پیش زمینه و پس زمینه وجود داشته باشد، فرایندها از صفی به صف دیگر منتقل نمیشوند، زیرا ماهیت پیش زمینه ای و پس زمینه ای آنها تغییر نمیکند. این کار موجب کاهش سربار زمانبندی میشود ولی قابلیت انعطاف کم میشود

اما، الگوریتم زمانبندی صف چند سطحی بازخوردی به فرایندها اجازه می دهد از صفی به صف دیگر منتقل شوند. فلسفهٔ این کار این است که ویژگیهای انفجارهای پردازنده فرایندها با یکدیگر متفاوت است. اگر فرایندی پردازنده را مدت زیادی در اختیار گیرد، به صفی با اولویت پایین تر منتقل می شود. بدین ترتیب، فرایندهای در تنگنای i/o و محاوره ای، در صفهایی با اولویت بالاتر قرار می گیرند. به طور مشابه، فرایندی که به مدت زیادی در صفی با اولویت پایین تر منتظر می ماند، ممکن است به صفی با اولویت بالاتر منتقل شود. در این شکل سالمندی (Aging) ، از مشکل گرسنگی (قحطی) بالاتر منتقل شود. در این شکل سالمندی (Aging) ، از مشکل گرسنگی (قحطی) جلوگیری می شود

به عنوان مثال، یک زمانبند صف چند سطحی بازخوردی، با سه صف را در نظر بگیرید گه از صف تا 2 شماره گذاری شده اند.

زمانبند ابتدا تمام فرایندهای موجود در صف را اجرا می کند. وقتی صف صفر خالی باشد، فرایندهای صف 1 اجرا می شوند. به همین ترتیب، فرایندهای صف 1 وقتی اجرا می شوند که صفهای 0 و 1 خالی باشند. فرایندی که برای صف 1 می آید. یک فرایند از صف 2

را قبضه می کند. به همین ترتیب، هر فرایند موجود در صف 1، توسط فرایندی که جدیداً وارد صف صفر می شود، قبضه (Preemptive) می شود

فرایندی که میخواهد به صف آماده وارد شود در صف صفر قرار میگیرد. به هر فرایند در صف صفر، کوانتوم زمانی 8 میلی ثانیه ای نسبت داده می شود. اگر فرایندی در این مدت زمان به اتمام نرسد، به انتهای صف 1 منتقل می شود. اگر صف صفر خالی باشد، به فرایند موجود در ابتدای صف 1، کوانتوم زمانی 16 میلی ثانیه ای تخصیص می یابد.

اگر اجرای ان در این مدت زمان کامل نشد، قبضه می شود و در صف 2 قرار داده می شود. در صورتی که هر یک از دو صف 0 و 1 خالی باشند؛ فرایندهای موجود در صف 2 بر اساس الگوریتم FCFS اجرا می شوند.

این الگوریتم زمانبندی، به فرایندی که انفجار پردازندهٔ آن کمتر یا مساوی 8 میلی ثانیه ای باشد، بالاترین اولویت را می دهد. چنین فرایندی، سریعاً پردازنده را در اختیار می گیرد، انفجار پردازندهٔ خودش را انجام می دهد و به انفجار بعدی i/o خود می رود فرایندهایی که به بیش از (8+16) کوانتوم زمانی نیاز داشته باشند،

گرچه اولویت کمتری نسبت به فرایندهای کوتاهتر دارند، ولی سریعاً اجرا میشوند. فرایندهای طولانی با زمان بیشتر از 24 کوانتوم زمانی، به طور خودکار به صف 2 میروند و به ترتیب FCFS اجرا میشوند

(با چرخههای پردازندهٔ باقی مانده از صف 0 و 1)

### زمانبند صف چند سطحی بازخوردی با پارامترهای زیر تعریف میشوند

- تعداد صفها
- الگوریتم زمانبندی برای هر صف
- روشی که تعیین میکند چه هنگامی یک فرایند به صفی با اولویت بیشتر منتقل شود.
- روشی که تعیین میکند چه هنگامی یک فرایند به صفی با اولویت کمتر منتقل شود.
- روشی که تعیین می کند فرایندی که نیاز به خدمات دارد، به چه صفی وارد
  شود

زمانبند صف چند سطحی بازخوردی، متداول ترین الگوریتم زمانبندی پردازنده است.

این الگوریتم، پیچیدهترین الگوریتم است، زیرا تعریف بهترین زمان، نیاز به ابزارهایی برای انتخاب مقادیر برای تمام پارامترها دارد.