

Einführung in NASM

T. Tegethoff, angepasst von L. König

Freie Universität Berlin

Rechnerarchitektur WiSe 2017





Grundlagen

Register


Arithmetik

Compiliern und Ausführen

Anhang



Assembler



```
int main(void) {
                                                                      main:
                                   main:
  write(
                                           edi, 0x2
                                                                      bf 01 00 00 00
                                           rsp, 0x8
    "Hallo Welt!\n".
                                           edx. 0xC
                                                                      ba 0c 00 00 00
    12
                                                                      be 14 06 40 00
                                           esi, msg
                                           write
                                                                      e8 h8 ff ff ff
  exit(0):
                                           edi. edi
                                                                      31 ff
                                                                      e8 a1 ff ff ff
                                           _exit
```

 Assemberbefehle sind direkte Repräsentationen von CPU-Befehlen in einer für Menschen lesbaren Form



NASM

- NASM: Netwide Assembler
- NASM → x86-Assembler in Intelsyntax
- ► GAS → x86-Assembler in AT&T-Syntax
- NASM unterstützt 16bit, 32bit und 64bit
- nur 64bit kompatible Abgaben werden akzeptiert!



General Purpose Register

rax	r8	
rbx	r9	
rcx	r10	
rdx	r11	
rsp	r12	
rpb	r13	
rsi	r14	
rdi	r15	




Stackregister




rsp und rbp werden zum Verwalten des Callstacks benötigt!



Aufbau der Register





wenn ax verändert wird, wird auch rax verändert und umgekehrt!



Spezialregister

rip

- Instruction Pointer
- enthält Adresse des Befehls der als nächtes geladen werden soll
- kann nicht direkt gelesen oder geschrieben werden!

rflags

- enthält das Prozessorstatuswort (PSW)
- PSW besteht z.B. aus JumpFlags, Ausführungsmodus etc.

Lesen und Schreiben über spezielle Befehle möglich



Verschiebung, Addition und Subtraktion

Grundsätzlicher Aufbau

OPERATION [OPERAND1, OPERAND2, OPERAND3]

Register und Register

```
MOV rax, rbx ; rax = rbx
ADD rdi, rsi ; rdi = rdi + rsi
SUB r8, r9 ; r8 = r8 - r9
```

Register und Konstante

```
MOV rax, 8 ; rax = 8
ADD rdi, 2 ; rdi = rdi + 2
SUB r10, 3 ; r10 = r10 - 3
```



Multiplikation und Division

MUL

unsigned Multiplikation

MUL rbx; rdx:rax = $rax \cdot rbx$

DIV

unsigned Division

```
DIV rbx; rax = \frac{\text{rdx:rax}}{\text{rbx}}, rdx = rest
```

IMUL

signed multiplikation


IDIV

signed Division

```
IDIV rbx; rax = \frac{\text{rdx:rax}}{\text{rbx}}, rdx = rest
```



NASM und GCC



Befehle

- nasm -f elf64 <datei.asm> → <datei.o>
- ▶ gcc -std=c11 -Wall -Wextra -pedantic -O2 -o prog <datei.c> <datei.o> → prog

Ausführen mit: ./prog <param1 param2 param3 ...>



Bsp. Code

C-Datei #include <stdlib.h> extern void doNothing(); int main(void) { doNothing(); return EXIT_SUCCESS; }

NASM-Datei

```
GLOBAL doNothing
SECTION .text
doNothing:
; Befehle hier einfügen
RET
```



Calling Convention

	1. Para	2. Para	3. Para	4. Para	5. Para	6. Para	7. Para $\rightarrow \infty$. Para	Return
ĺ	rdi	rsi	rdx	rcx	r8	r9	Stack	rax

- zusätzlich werden noch r10 und r11 als Volantile betrachtet
- ► Non-Volantile Register müssen am Ende der Funktion im selben Zustand sein, wie am Anfang!
- d.h. ihr Inhalt muss vor Benutzung gesichert werden!



Weiterführende Links

NASM Webseite
NASM Dokumentation
64bit NASM
Intel Assembly Introduction
Intel Handbücher
x86 Assembly Wikibooks
Runtimebasic Assembler

FU Berlin, NASM, 2017 14



Böse C-Funktionen

Schlechte Funktionen

 ${}_{\mathtt{sprintf}} \to \mathsf{Buffer} \ \mathsf{Overflow!}$

 ${}_{\tt strcat} \to Buffer \ Overflow!$

 $strcpy \rightarrow Buffer Overflow!$

 $strncpy \rightarrow Bad Behavior!$

 $puts \rightarrow Unwanted Char!$

 $gets \rightarrow Buffer Overflow!$

scanf, fscanf

Undefined Behavior!

 $_{ t atoi}
ightarrow deprecated!$

 $_{\mathtt{atol}} \rightarrow \mathsf{deprecated!}$

 $atoll \rightarrow deprecated!$

 $_{ t atof}
ightarrow deprecated!$

Alternativen

snprintf

strncat

memcpy

printf, fputs

fgets

strtol, strtoul

strtoll, strtoull

strtof, strtod, strtold