

Universidade Federal do Rio Grande do Norte Instituto Metrópole Digital IMD0036 – Sistemas Operacionais

Gerência de Entrada/Saída: Parte 2

Prof. Gustavo Girão girao@imd.ufrn.br

Roteiro

- Dispositivos de Entrada
- Dispositivos de Saída
- Relógios
- Gerenciamento de Disco
 - Escalonamento
 - Armazenamento
 - Erros

DISPOSITIVOS DE ENTRADA


Software de entrada

- Driver de teclado entrega um número
 - driver converte para caracteres
 - usa uma tabela ASCII
- Exceções, adaptações necessárias para outras linguagens
 - muitos SOs fornecem mapas de teclas ou páginas de códigos carregáveis


Software de Teclado


- Utiliza um código de varredura
 - Não é um código ASCII. Representa as TECLAS e não os caracteres
 - Determina também se a tecla foi pressionada ou liberada
 - PRESS SHIFT, PRESS A, RELEASE A, RELEASE SHIFT
 - ♦ Tradução: o usuário digitou A com o shift pressionado
- Modo Natural (raw)
 - o Repassa a aplicação, tudo que o usuário digitou
 - Inclui backspaces que o usuário digitou para corrigir erros
 - Bastante detalhado
- Modo Canônico
 - o Retorna a linha digitada pelo usuário
 - o Um mecanismo de bufferização precisa ser utilizado

Driver de Teclado



Estrutura de dados do terminal





(a)		(b)
Caractere	Nome POSIX	Comentário
CTRL-H	ERASE	Retrocede um caractere
CTRL-U	KILL	Apaga a linha toda que está sendo digitada
CTRL-V	LNEXT	Interpreta literalmente o próximo caractere
CTRL-S	STOP	Pára a saída
CTRL-Q	START	Inicia a saída
DEL	INTR	Interrompe o processo (SIGINT)
CTRL-\	QUIT	Força a gravação da imagem da memória (SIGQUIT)
CTRL-D	EOF	Finaliza o arquivo
CTRL-M	CR	Retorno do carro (inalterável)
CTRL-J	LF	Próxima linha (inalterável)

Software de entrada

- Teclados e monitores não são dispositivos completamente separados
- Processo eco
 - Envia todos os caracteres digitados pelo usuário ao monitor
- Pode ser atrapalhado por solicitações de escrita da aplicação
- Software do Mouse
 - Precisa caracterizar os botões pressionados e o posicionamento
 - ♦ Antigamente: trackball
 - ♦ Hoje: mouse ótico
 - Distância mínima de movimentação: em torno de 0,1mm
 - ♦ Chamada de Mickey

DISPOSITIVOS DE SAÍDA

Janelas de texto


- Mais simples que teclado
- Precisa ser capaz de atualizar a telas em momentos importantes
- São necessários comandos de controle chamados sequências de escapes
 - Apagar caracteres, reposicionar cursor, quebra de linha, etc
 - ESC[3; 1 H ESC[0 K ESC [1 M

Seqüência de escapes	Significado	
ESC [nA	Move n linhas acima	
ESC [nB	Move n linhas abaixo	
ESC [nC	Move n espaços à direita	
ESC [nD	Move n espaços à esquerda	
ESC [m; nH	Move o cursor para (m, n)	
ESC [sJ	Limpa a tela a partir do cursor (0 até o final, 1 desde o início, 2 tudo)	
ESC [sK	Limpa a linha a partir do cursor (0 até o final, 1 desde o início, 2 tudo)	
ESC [nL	Insere n linhas a partir da posição do cursor	
ESC [nM	Remove n linhas a partir da posição do cursor	
ESC [nP	Remove n caracteres a partir da posição	
ESC [n@	Insere n caracteres a partir da posição do cursor	
ESC [nm	Habilita substituição do típo n (0=normal, 4=negrito, 5=piscante, 7=invertido)	
ESC M	Rola a tela para trás se o cursor está na linha do topo	


Sistema X-Window

- Servidor X
 - Controla a janela atualmente ativa
 - Precisa saber para qual aplicação enviar a entrada do teclado, por exemplo
- Cliente X
 - Envia entradas do teclado e mouse
 - Aceita comandos de exibição
- O servidor X fica nas máquinas remotas e atende aos envios de atualização de tela do cliente X
 - Pode parecer estranho, mas lembre-se de que este é um processo de saída. Por tanto quem determina o que deve ser exibido (em resposta à solicitações) é o cliente X (a aplicação que realiza as atividades)

Sistema X-Window



Hardware de vídeo




Interfaces Gráficas de Usuário

- GUI (Graphical User Interface)
 - Criada no Instituto de Pesquisa Stanford
 - Copiada por pesquisadores da XEROX...
 - ...E então copiada por Steve Jobs
 - Que se recusou a licenciar para Bill gates...
 - o ...Que usou mesmo assim!
- Sistema WIMP (windows, icons, menus and pointing)
- A saída é direcionada para um adaptador gráfico que faz uso de uma memória RAM de vídeo que bufferiza elementos da GUI para serem exibidos na tela
 - A latência de acesso da memória de vídeo deve ser correspondente a taxa de refresh da tela


Software de saída

Sistema WIMP (windows, icons, menus and pointing)



Software de saída

Buffer de vídeo



RELÓGIOS

Drivers de Relógio

- Hardware
 - o Dois tipos:
 - Ligado à rede elétrica (gera interrupção em ciclos de 1/60 de segundo)
 - Cristal (oscilador de cristal + contador + registrador com constante): contador é inicializado e decrementado a cada sinal periódico do cristal (de 1 a mais de 20Mhz), ao zerar controlador gera interrupção.
 - Relógios programáveis:
 - → Dois modos: deve ser reiniciado a cada interrupção (one-shot mode) e reinicialização automática (squarewave mode)
 - ♦ Pode-se escolher periodicidade da interrupção variando-se constante armazenada no registrador
 - Hardware somente gera interrupções a intervalos predefinidos

Drivers de Relógio: Funções

- Manter hora correta
 - o 64 bits
 - Tempo em segundos +tics
 - Hora do boot em segundos + tics (32 bits)
- Não deixar processo rodarem por mais que sua fatia de tempo
 - Quando processo começa a rodar, relógio é iniciado pelo valor do quantum, quando interrupção é gerada, escalonador é chamado
- Contabilizar uso de CPU
 - Campo na tabela de processos contabilizado por tics
 - Atualização feita a cada interrupção (não a cada ticmuito caro)

Drivers de Relógio: Funções

- Implementar ALARMES (chamada ao sistema por processo de usuário)
 - o Alarme geralmente é um sinal
 - Pode-se usar lista ligada com temos dos alarmes, com diferença para próximo alarme e contador de tics até próximo alarme; quando hora do dia atualizada, driver verifica se algum timer venceu
- Fornecer alarmes especiais para o sistema
 - Watchdog timers; semelhante aos sinais para usuário, mas driver chama procedimento estabelecido quando se programou alarme (e.g. Stop_motor no floppy Minx)
- Coleta de estatísticas em geral
 - Profiling: a cada tic, driver verifica se processo está sendo "profiled" e atualiza contador de tics do "bin" correspondente ao PC


GERENCIAMENTO DE DISCO

Taxa de transferência efetiva

- Medidas de desempenho
 - Tempo de seek tempo de mover os cabeçotes
 - →Aproximação: (# de trilhas x C) + tempo de inicialização
 - Atraso de rotação tempo necessário para rotar o setor correto sob o cabeçote de leitura/gravação
 - ♦Média: ½ rotação
 - HD: $5400 \text{rpm} \rightarrow 5.6 \text{ms}$, $10000 \text{rpm} \rightarrow 3 \text{ms}$
 - Floppy: 300 rpm → 100ms
- Tempos efetivos
 - Tempo de acesso soma do tempo de seek e atraso de rotação
 - Tempo de transferência tempo necessário para realizar leitura ou escrita (considerando que o cabeçote já está em cima do setor desejado)
- Tempo depende da localidade

Escalonamento de disco

- Quando é feita uma solicitação de leitura/escrita, o disco pode estar ocupado
- Todas as solicitações são colocadas em uma fila de espera
 - Estas solicitações podem ser escalonadas para otimizar a utilização
- Escalonamento de disco aumenta a largura de banda do disco
 - A quantidade de informação que pode ser transferida dentro uma janela de tempo



Arrival order of access requests:

A, B, C, D, E, F

Possible out-oforder reading:

C, F, D, E, B, A

Escalonamento de Disco

- O sistema operacional é responsável por utilizar o hardware de maneira eficiente – para discos, isso significa ter um rápido tempo de acesso alta largura de banda
- Tempo de acesso tem dois grandes componentes
 - Tempo de seek é o tempo para que o disco mova seus cabeçotes para o cilindro contendo o setor desejado
 - Atraso de rotação é o tempo adicional de espera para que o disco rotacione até o setor desejado
- Minimizar tempo de busca
- Tempo de seek ≈ distancia até o setor
- Largura de banda é o número total de bytes transferidos divididos pelo total de tempo entre a primeira requisição de serviço e a completude da última transferência

Escalonamento de disco

- Existem vários algoritmos para escalonar o serviço de requisição de I/O ao disco
- Utilizando um exemplo de uma fila de espera de 0 a 199
- Considere que os seguintes setores foram solicitados

98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67


Considere ainda que, atualmente, o cabeçote se encontra no setor **53**

FCFS

- O algoritmo mais intuitivo a ser utilizado é o First Come First Served
- Algoritmo mais simples
- Atende às demandas na ordem cronológica em que foram solicitadas
 - o Promove um senso de justiça
- Entretanto....
 - o ...provavelmente não será o mais eficiente
 - Como determinamos eficiência??
 - Tempo de seek: por quantos cilindros o cabeçote terá que percorrer para antender a todas as solicitações da fila de espera

FCFS

Por quantos cilindros o cabeçote irá passar para atender a todas as requisições?




Resposta: 640 cilindros!

SSTF

- Agora que temos uma métrica de eficiência, podemos desenvolver algoritmos melhores (ao custo de uma implementação mais elaborada)
- Shortest-Seek-Time-First
- Seleciona a requisição com o menor tempo de seek da atual posição do cabeçote
- O escalonamento SSTF é uma forma de SJF (Shortest Job First)
 - o Qual o principal problema?
 - o Pode causar starvation?
 - ♦ Lembre-se de que a fila de espera é mutável
- Qual o movimento total do cabeçote considerando o SSTF no exemplo anterior?

SSTF (Cont.)



Resposta: 236 cilindros!


Esta é a sequência de acessos com o menor número de movimentos?

Resposta: Não!

SCAN

- O braço do disco inicia em uma extremidade e se movimenta na direção da outra extremidade atendendo requisições até que chegue ao outro lado.
 - Depois o cabeçote se movimenta no sentido oposto voltando até a outra extremidade. Como se estivesse escaneando todo o disco em busca de requisições
- Também conhecido como algoritmo do elevador
 - Mantém um bit de sentido indicando se sobe (indo para o fim do disco) ou desce (indo para o inicíio do disco)
- O tempo de atendimento a uma requisição, mais do que nunca depende de sorte:
 - Se uma requisição chegar e o cabeçote estiver no setor logo antes
 - ♦ E se o cabeçote estiver logo depois? Azar.....

SCAN (de um lado a outro)



Se começar indo para o início do disco (setor 0)?


Resposta: 208 cilindros!

Se começar indo para o final do disco (setor 199)?

C-SCAN

- Provê um tempo de espera mais uniforme do que o SCAN
- O cabeçote se movimenta de uma extremidade do disco para a outra atendendo requisições conforme passa.
- Quando chega ao final, entretanto, ele imediatamente retorna ao início do disco sem atender a nenhuma requisição na viagem de volta
- Trata os cilindros como uma lista circular (i.e. o próximo cilindro após o último é o primeiro)
- Considerando uma distribuição uniforme nas solicitações, poucas requisições vão estar logo adiante no andamento do cabeçote. Muitas delas estarão do outro lado do disco e levarão muito tempo para serem atendidas...


C-SCAN (Cont.)



C-LOOK

- Apenas uma implementação factível do C-SCAN
- O braço que contém o cabeçote de leitura não vai até o final (ou início) do disco.
 - Assim que chega na solicitação mais extrema da fila de espera, volta até o outro lado
 - Também não volta necessariamente até o zero e sim até a requisição mais próxima do zero (que pode ser o próprio zero)

C-LOOK (Cont.)



Selecionando um algoritmo de escalonamento de disco

- SSTF é comum e tem um apelo natural
- SCAN e C-SCAN tem um desempenho melhor para sistemas que colcoam um carga muito pesada no disco (muitos processos I/O bound que fazem acesso ao disco)
- Performance depende do número e tipos de requisições
- Requisições de serviços do disco podem ser influenciadas pelo método de alocação de arquivos (vistos em aulas anteriores)
- O algoritmo de escalonamento de disco deve ser escrito como um módulo separado do sistema operacional permitindo que seja substituído com um algoritmo diferente caso seja necessário
- Tanto SSTF ou LOOK são escolhar razoáveis para um algoritmo de escalonamento padrão

Algoritmos de escalonamento de disco

Seleção de acordo com o item selecionado				
SSTF	Menor tempo de atendimento primeiro	Alta utilização, pequenas filas		
SCAN	Indo e voltando no disco	Melhor distribuição do serviço		
C-SCAN	Apenas um sentido com rápida volta ao início	Menor variabilidade dos tempos de acesso		


- É importante notar que outros algoritmos podem ser implementados ou podem modificar a fila de esperar considerando características de mais alto nível:
 - o Quem é o dono do processo
 - Qual a prioridade do processo
 - Qual o tipo do processo (I/O bound ou CPU bound)

Tratamento de Erros

- Erro de programação (# de setor inválido) abortar ou avisar
- Checksum error" transiente (poeira?): repetir
- Checksum error" permanente (bloco com dano físico) marcar bloco
 - Problema: backup pode ser por bloco
 - Arquivos com blocos inválidos (sistemas de arquivo)
 - Trilhas reserva, blocos inválidos substituídos por outros reserva automaticamente
- Erro de busca: (braço foi para setor errado): alguns controladores resolvem, senão, o driver atua
- Erro de controlador: "botão de reset", invocado pelo driver trazendo o braço para o início
- Uso de setores reserva para substituir rapidamente blocos defeituosos

Tratamento de Erros

Setores reserva



Armazenamento estável

- O objetivo é garantir que o estado dos dados no disco esteja consistente ápós o atendimento da requisição de leitura/escrita
- Implementado utilizando redundância
 - Premissa do RAID

Escritas estáveis

- Consiste em escrever o dado na unidade 1 e em seguida lê-lo verificando a corretude
 - Isso é feito n vezes em caso de erro. Se em todas as vezes ocorrer erro, o bloco é marcado como inválido e é remapeado
- Caso seja bem sucedido, é escrito também na unidade 2

Armazenamento estável

Leituras estáveis


- Lê primeiro da unidade 1
- Se o ECC é incorreto, a leitura é tentada n vezes
 - ♦ Se todas geraram ECC incorreto o bloco é lido da unidade 2
 - Em seguida o bloco lido da unidade 2 é copiado para a unidade 1
 - Erros espontâneos nas duas unidades no mesmo bloco tem uma probabilidade desprezível
 - Nada pode ser dito sobre desastres naturais: terremotos, o HD cair em um vulcão, ser esmagado por um disco voador, etc....

Recuperação de falhas

- Apés uma falha no sistema, um programa de recuperação varre todos os discos comparando os blocos
 - ♦ Caso um esteja bom e o outro defeituoso, ocorre uma cópia

Armazenamento estável

- Recuperação de falhas
 - A falha pode ocorrer em diferentes tempos:




- ENIAC consumia 140 mil watts
- Com a criação dos transistores, o consumo de energia caiu drasticamente e passou a ser um preocupação mínima.
- Hoje voltamos a ter esta preocupação
 - o Até mesmo por questões ambientais....
- Maiores responsáveis por consumo de energia são dispositivos de E/S


o Tela: 39%

o CPU: 18%

o Disco Rígido: 12%

- Monitor
 - Para se obter uma imagem nítida, a iluminação do monitor deve sempre ser "reanimada"
 - ♦ O que demanda um energia substancial
 - Para economizar, o SO monitora o uso e em caso de ociosidade desliga o monitor
 - Uma solução proposta consistem em dividir a tela em zonas que podem ter sua taxa de atualização minimizada (ou mesmo zerada!) caso uma zona não tivesse nenhuma janela ativa sobre ela.






(b)

- Disco Rigido
 - Para garantir uma maior velocidade de resposta, o disco mantem a rotação nominal mesmo quando não está sendo utilizado por algum tempo.
 - Reinicializar a rotação gasta muita energia e leva bastante tempo
 - Entretanto, ao detectar inatividade, o SO pode decidir desligar o disco. Mesmo assim, é necessário ter uma segurança maior sobre a inatividade. Seria ruim desligar o disco e logo em seguida ter uma solicitação de leitura/escrita
 - Caches maiores nos controladores de disco podem ser utilizadas para maximizar o tempo de ociosidade do disco

CPU

- o Existe uma alta correlação entre a frequência de operação da CPU e o consumo de energia.
- Uma relação ainda mais alta existe com a tensão (voltagem)
- Para diminuir o consumo da CPU, pode-se dinamicamente diminuir a tensão e a frequencia.
 - ♦ DVFS Dynamic Voltage and Frequency Scaling
- Isto pode ser feito em um momento de ociosidade ou quando estiver executando uma aplicação de baixa prioridade ou com prazos (deadlines) longos.



- (a) executando na frequencia de operação máxima
- (b) cortar a voltagem pela metade, corta a frequencia também pela metade e o consumo de energia diminui em quatro vezes

Proxima aula

• Exercícios!

Referências

- TANENBAUM, Andrew S.. **Sistemas operacionais modernos**. 3. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2009. 653 p. ISBN: 9788576052371.
 - Capítulo 5
- OLIVEIRA, Rômulo Silva de; CARISSIMI, Alexandre da Silva; TOSCANI, Simão Sirineo. Sistemas operacionais. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. ISBN: 9788577805211.
 - Capitulo 8
- SILBERCHATZ, A.; Galvin, P.; Gagne, G.; Fundamentos de Sistemas Operacionais, LTC, 2015. ISBN: 9788521629399
 - Capítulo 11