## Al如何學習-硬體流程

Allen 2019/11/08

- 前置作業
- 程式執行
- 工廠運作

## 1.準備 USB



- 2. 下載Ubuntu 18.04的iso檔
- 3. 使用isotousb的軟體燒錄

(http://201708.mediafire.com/file/6r4syo2c4u8dhsb/ISOtoUSBPortable\_1.5\_azo.exe)

注意:燒錄時會整個格式化,清先備份重要檔案

- 4. 重開機進入bios, 改boot option優先啟用USB即可重開
- 5. 進入ubuntu安裝環節,建議將系統與/home分割出來,再來輸入帳號密碼即可

- 1. 從https://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx找到"符合該硬體"的驅動下載
- 2. 打開terminal (Ctrl + Alt + T),找到剛才載驅動的位置 sudo bash NVIDIA-Linux-x86\_64-430.50.run (中間如果有缺gcc套件等等,請再用sudo apt-get install指令來下載) (注意,如果未來驅動不見了,在選擇kernel是否要跟換,要選"否")
- 3. 輸入nvidia-smi,會出現下列圖示的話,代表驅動有灌成功

NVID	IA-SMI 430.	.50 Driver	Version: 4	430.50	CUDA Versio	on: 10.1
GPU   Fan		Persistence-M f Pwr:Usage/Cap		Disp.A Memory-Usage		Uncorr. ECC   Compute M.
0   41%		TX 108 On   2 92W / 300W				N/A   Default
1   33%		TX 108 On 8 22W / 320W		:65:00.0 Off 3 / 11176MiB	   0%	N/A   Default

注意:由於會使用docker,因此不介紹如何灌cuda

- 1. 進入docker網址的教學https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/ubuntu/
- 2. 打開terminal

sudo apt-get update -y

```
sudo apt-get install \
apt-transport-https \
ca-certificates \
curl \
gnupg-agent \
software-properties-common
```

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88

```
sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) \
  stable"
```

sudo apt-get update sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io apt-cache madison docker-ce

以上,結束docker安裝 下一頁將介紹nvidia-docker安裝 (nvidia docker安裝指令網址: https://github.com/NVIDIA/nvidia-docker)

distribution=\$(./etc/os-release;echo \$ID\$VERSION\_ID)

curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-docker/gpgkey | sudo apt-key add –

curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-docker/\$distribution/nvidia-docker.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nvidia-docker.list

(此為一行指令,勿分開輸入)

sudo apt-get update && sudo apt-get install -y nvidia-container-toolkit

sudo systemctl restart docker

- 1. 打開terminal
- 2. 做好的docker下來跑,指令如下:

sudo docker run -it --gpus all --rm -e DISPLAY=\$DISPLAY -v \$HOME/.Xauthority:/root/.Xauthority -v /home/user:/workspace --network=host --name=VAETEST markliou/python3-tensorflow-gpu bash (此為一行指令,勿分開輸入)

/home/user:最好是設在當前資料夾,裡面應該要包含py檔以及dataset

VAETEST:此為指定container的名字,如有再開一個container會需要修改名稱

## 成功畫面如下:

(base) allen@server-X299-UD4:~\$ sudo docker run -it --gpus all --rm -e DISPLAY=\$DISPLAY -v \$HOME/.Xauthority:/root/.Xauthority -v /hom e/allen:/workspace --network=host --name=TEST markliou/python3-tensorflow-gpu bash



WARNING: You are running this container as root, which can cause new files in mounted volumes to be created as the root user on your host machine.

To avoid this, run the container by specifying your user's userid:

\$ docker run -u \$(id -u):\$(id -g) args...

root@server-X299-UD4:/workspace#

- 1. 将寫好的程式檔(.py),放到剛剛container設定好的路徑底下
- 2. 一般根據我的習慣,會將main檔和model檔分開寫,並且在訓練的過程中,順便做inference (大概每5個epoch就會做一次)
- 3. epoch:全部資料要餵到模型的次數
- 4. batch size:一次餵到模型資料數量
- 5. step (又稱iteration): 餵一個batch size的資料即為一次

## 例:

全部資料筆數=1000

batch size = 40

因此,需要跑step=25

而當這1000筆資料,模型都看過的時候稱為1個epoch