

# 课程实验报告

## 0x03 内核线程与缺页异常

| 课程名称 | 操作系统原理实验        |
|------|-----------------|
| 专业名称 | 计算机科学与技术        |
| 学生姓名 |                 |
| 学生学号 | 23336003        |
| 实验地点 | 东校园-实验中心大楼 B201 |
| 实验成绩 |                 |
| 实验日期 | 2025年4月28日      |

## 目录

| 1 | 代码补全         | 3  |
|---|--------------|----|
|   | 1.1 进程管理器初始化 | 3  |
|   | 1.2 进程调度实现   | 3  |
|   | 1.3 内核线程创建   | 5  |
|   | 1.4 缺页异常处理   |    |
|   | 1.5 进程退出     |    |
| 2 | 结果展示         | 12 |
|   | 2.1 进程切换测试   |    |
|   | 2.2 缺页异常测试   | 12 |
| 3 | 思考题          |    |
|   | 3.1 q1       |    |
|   | 3.2 q2       | 14 |
|   | 3.3 g3       |    |

## 1 代码补全

### 1.1 进程管理器初始化

### Question

在 src/proc/mod.rs 中,可以看到待补全的 init 函数,这个函数将内核包装成进程,并将其传递给 ProcessManager,使其成为第一个进程。

```
1 /// init process manager
                                                                        Rust
   pub fn init() {
       let proc vm =
       ProcessVm::new(PageTableContext::new()).init kernel vm();
       trace!("Init kernel vm: {:#?}", proc vm);
4
5
       // kernel process
       // let kproc = { /* FIXME: create kernel process */ };
6
7
       let kproc = Process::new(
8
           "kernel".to string(),
           None,
10
           Some(proc vm),
11
           None,
12
       );
13
       manager::init(kproc);
14
       info!("Process Manager Initialized.");
15 }
```

### 1.2 进程调度实现

### ? **Ouestion**

利用 as\_handler 宏重新定义中断处理函数,在其中调用 crate::proc::switch 函数,进行进程调度切换。之后在 src/proc/mod.rs 中,补全 switch 函数的实现,利用进程管理器所提供的功能,补全 save\_current 和 switch\_next 函数。

### **₹** src/interrupt/clock.rs

重新定义时钟中断处理函数

```
pub unsafe fn register_idt(idt: &mut
                                                                    Rust
1
   InterruptDescriptorTable) {
2
       unsafe {
            idt[Interrupts::IrqBase as u8 + Irq::Timer as u8]
3
4
                .set_handler_fn(clock_handler)
                .set_stack_index(gdt::CONTEXT_SWITCH_IST_INDEX);
5
       }
6
7
   }
8
   pub extern "C" fn clock(mut context: ProcessContext) {
9
       crate::proc::switch(&mut context);
10
11
        super::ack();
12 }
13 as handler!(clock);
```

```
₹Ξ
   src/proc/mod.rs
 补全进程调度函数
     pub fn switch(context: &mut ProcessContext) {

₱ Rust

 2
         x86 64::instructions::interrupts::without interrupts(|| {
  3
             // FIXME: switch to the next process
 4

    save current process's context

  5
                    - handle ready queue update
  6
                     - restore next process's context
  7
             let manager = get_process_manager();
             manager.save current(context);
  8
  9
             manager.switch_next(context);
 10
         });
  11 }
```

```
6
           self.push_ready(processor::get_pid());
7
       } else {
           debug!("Process #{} is dead.", processor::get_pid());
8
9
       }
10 }
   pub fn switch_next(&self, context: &mut ProcessContext) -> ProcessId
11
       // FIXME: fetch the next process from ready queue
12
13
       // FIXME: check if the next process is ready,
       // continue to fetch if not ready
14
15
       let mut pid = processor::get_pid();
16
       while let Some(next) = self.ready queue.lock().pop front() {
17
           let proc = self.get_proc(&next).unwrap();
18
19
20
           if !proc.read().is_ready() {
               debug!("Process #{} is {:?}", next,
21
               proc.read().status());
22
               continue:
23
           }
24
25
           if pid != next {
               // FIXME: restore next process's context
26
27
               proc.write().restore(context);
28
               // debug!("Switch to process #{}", next);
29
               // FIXME: update processor's current pid
30
               processor::set pid(next);
31
               pid = next;
32
           }
33
           break;
34
35
       }
36
       // FIXME: return next process's pid
37
       pid
38 }
```

### 1.3 内核线程创建

#### **Question**

在 src/utils/mod.rs 中,可以看到用于测试创建内核线程的函数定义:

```
1
   pub fn new_test_thread(id: &str) -> ProcessId {
                                                                    Rust
2
       let mut proc_data = ProcessData::new();
3
       proc_data.set_env("id", id);
4
5
        crate::proc::spawn_kernel_thread(
6
            utils::func::test,
7
            format!("#{}_test", id),
8
            Some(proc_data),
9
10 }
```

此函数调用了在 src/proc/mod.rs 中定义的 spawn\_kernel\_thread 函数。它关闭中 断,之后将函数转化为地址以使其能够赋值给 rip 寄存器,之后将进程的信息传 递给 ProcessManager, 使其创建所需进程。

在 src/proc/process.rs 中,根据你的内存布局预设和当前进程的 PID,为其 分配初始栈空间。

参考 bootloader 中为内核分配栈空间的代码,克隆内核页表,使用 elf::map range 函数来进行新的页面的映射。完成栈分配后,将栈顶地址返回。

#### src/proc/mod.rs ₹Ξ

```
补全内核线程创建函数
   pub fn spawn kernel thread(
                                                                   Rust
1
        &self,
2
3
        entry: VirtAddr,
4
        name: String,
        proc_data: Option<ProcessData>,
5
6
    ) -> ProcessId {
7
        let kproc = self.get_proc(&KERNEL_PID).unwrap();
        let page_table = kproc.read().clone_page_table();
8
9
        let proc_vm = Some(ProcessVm::new(page_table));
        let proc = Process::new(name, Some(Arc::downgrade(&kproc)),
10
        proc vm, proc data);
        // alloc stack for the new process base on pid
11
        let stack_top = proc.alloc_init_stack();
12
        proc.write().init stack frame(entry, stack top);
13
```

```
14    // FIXME: push to ready queue
15    let pid = proc.pid();
16    self.add_proc(pid, proc);
17    self.push_ready(pid);
18    // FIXME: return new process pid
19    pid
20 }
```

```
补全内核线程栈分配函数
     pub fn init stack frame(&mut self, entry: VirtAddr,
                                                                 Rust
 1
     stack top: VirtAddr) {
         self.value.stack frame.stack pointer = stack top;
 2
 3
         self.value.stack_frame.instruction_pointer = entry;
 4
         self.value.stack frame.cpu flags =
            RFlags::IOPL HIGH | RFlags::IOPL LOW |
 5
            RFlags::INTERRUPT FLAG;
 6
 7
         let selector = get selector();
         self.value.stack_frame.code_segment = selector.code_selector;
 8
 9
         self.value.stack frame.stack segment = selector.data selector;
 10
         trace!("Init stack frame: {:#?}", &self.stack_frame);
 11
 12 }
```

### 1.4 缺页异常处理

```
② Question

if the pub extern "x86-interrupt" fn page_fault_handler(

stack_frame: InterruptStackFrame,

err_code: PageFaultErrorCode,

if !crate::proc::handle_page_fault(Cr2::read(), err_code) {

warn!(

warn!(

warn!

warn!

warn!

warn!

warn

extended

warn

warn

warn

warn

warn

page_fault

warn

warn
```

```
"EXCEPTION: PAGE FAULT, ERROR_CODE: {:?}\n\nTrying to
7
                access: {:#x}\n{:#?}",
8
                err code,
9
                Cr2::read(),
10
                stack_frame
11
            );
            // FIXME: print info about which process causes page fault?
12
13
            panic!("Cannot handle page fault!");
14
       }
15 }
```

之后, 你需要完善缺页异常的相关处理函数:

- 1. 在 ProcessManager 中,检查缺页异常是否包含越权访问或其他非预期的错误码。
- 2. 如果缺页异常是由于非预期异常导致的,或者缺页异常的地址不在当前进程的 栈空间中,直接返回 false。
- 3. 如果缺页异常的地址在当前进程的栈空间中,把缺页异常的处理委托给当前的 进程。

你可能需要为 ProcessInner 和 ProcessVm 添加用于分配新的栈、更新进程存储信息的函数。

4. 在进程的缺页异常处理函数中:

分配新的页面、更新页表、更新进程数据中的栈信息。

#### **≅** src/interrupt/exception.rs 重新定义缺页异常的处理函数 pub extern "x86-interrupt" fn page\_fault\_handler( Rust 1 2 stack frame: InterruptStackFrame, 3 err\_code: PageFaultErrorCode, 4 ) { 5 let addr = Cr2::read().unwrap(); 6 7 if !crate::proc::handle\_page\_fault(addr, err\_code) { 8 warn!( "EXCEPTION: PAGE FAULT, ERROR\_CODE: {:?}\n\nTrying to 9 access: {:#x}\n{:#?}", 10 err\_code, addr, stack\_frame

```
11    );
12          debug!("{:#?}",
          proc::manager::get_process_manager().current());
13          panic!("Failed to handle page fault.");
14     }
15 }
```

```
≅ src/proc/manager.rs
 补全缺页异常处理函数
     pub fn handle_page_fault(&self, addr: VirtAddr,
                                                                     Rust
 1
     err code: PageFaultErrorCode) -> bool {
 2
         // FIXME: handle page fault
         if !err code.contains(PageFaultErrorCode::PROTECTION VIOLATION)
 3
 4
             let cur proc = self.current();
  5
             trace!(
                 "Page Fault! Checking if {:#x} is on current process's
 6
                 stack",
 7
                 addr
 8
             );
 9
 10
             if cur_proc.pid() == KERNEL_PID {
 11
                 info!("Page Fault on Kernel at {:#x}", addr);
 12
             }
 13
 14
             let mut inner = cur_proc.write();
             inner.handle_page_fault(addr)
 15
         } else {
 16
             false
 17
 18
         }
  19 }
```

### **₹** src/proc/vm/stack.rs

若缺页异常发生在当前进程的栈空间中,将缺页异常的处理委托给当前进程

```
pub fn handle_page_fault(

mut self,

Rust

pub fn handle_page_fault(
```

```
3
       addr: VirtAddr,
4
       mapper: MapperRef,
       alloc: FrameAllocatorRef,
5
   ) -> bool {
6
7
       if !self.is_on_stack(addr) {
8
           return false;
9
       }
10
       if let Err(m) = self.grow_stack(addr, mapper, alloc) {
11
12
            error!("Grow stack failed: {:?}", m);
13
            return false;
14
       }
15
16
       true
17 }
18 fn grow_stack(
19
   &mut self,
       addr: VirtAddr,
20
       mapper: MapperRef,
21
22
       alloc: FrameAllocatorRef,
23 ) -> Result<(), MapToError<Size4KiB>> {
       debug_assert!(self.is_on_stack(addr), "Address is not on
24
       stack.");
25
26
       // FIXME: grow stack for page fault
27
       let new_start_page = Page::containing_address(addr);
28
       let page count = self.range.start - new start page;
29
30
       elf::map range(
31
            new_start_page.start_address().as_u64(),
32
            page count,
33
            mapper,
34
            alloc,
35
       )?;
36
        self.range = Page::range(new_start_page, self.range.end);
37
38
        self.usage += self.range.count() as u64;
39
40
       0k(())
41 }
```

### 1.5 进程退出

```
₹ src/proc/process.rs
 补全进程退出函数
 pub fn kill(&mut self, ret: isize) {
                                                                  ® Rust
         // FIXME: set exit code
  2
  3
        self.exit_code = Some(ret);
  4
         // FIXME: set status to dead
  5
         self.status = ProgramStatus::Dead;
  6
         // FIXME: take and drop unused resources
  7
         self.proc_vm.take();
         self.proc_data.take();
  8
        print!("Process {}# killed.", self.name);
  9
  10 }
```

### 2 结果展示

### 2.1 进程切换测试

创建多个 test 进程,通过 tick 查看被调度次数。使用 ps 命令查看进程状态,观察进程的状态变化。结果如下图所示。

```
● ● ▼#1
                                          python ysos.py run
[DEBUG] spawn_kernel_thread: #4_test
[DEBUG] Input command: ps
         PPID | Process Name |
  PID |
                                     Ticks
                                             | Status
                | kernel
         # 0
                                       1313
                                                Running
       | #
               | #0_test
                                        879
                                                Ready
    3
       | # 1 | #1_test
                                        291
                                                Ready
    4 |
                | #2_test
                                        221
                                                Ready
    5 | # 1 | #3_test
6 | # 1 | #4_test
                                        171
                                               Ready
                                             | Ready
                                        130
Queue : [2, 3, 4, 5, 6]
CPUs : [0: 1]
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
        => Tick!
        => Tick!
        => Tick!
           Tick!
        => Tick!
            Tick!
        => Tick!
        => Tick!
            Tick!
           Tick!
            Tick!
            Tick!
```

图 2.1.1: 进程切换测试结果

从图中可以看出,一共创建了 4 个进程,分别是 #0\_test、#1\_test、#2\_test、#3\_test 和 #4\_test。它们的状态均为 Ready。每个进程的 tick 数量也在不断增加,说明它们都在被调度执行。

### 2.2 缺页异常测试

通过 stack 函数不断创建新的栈,观察缺页异常的处理情况。结果如下图所示。

```
python ysos.py run
[>] stack
[DEBUG] Input command: stack
[DEBUG] new_stack_test_thread
[DEBUG] spawn_kernel_thread: stack
[DEBUG] stack_test
Huge stack testing...
0 \times 000 == 0 \times 000
0 \times 100 == 0 \times 100
0x200 == 0x200
0x300 == 0x300
0x400 == 0x400
0x500 == 0x500
0 \times 600 == 0 \times 600
0x700 == 0x700
0 \times 800 == 0 \times 800
0 \times 900 == 0 \times 900
0xa00 == 0xa00
0xb00 == 0xb00
0xc00 == 0xc00
0xd00 == 0xd00
0xe00 == 0xe00
0xf00 == 0xf00
[DEBUG] Killing process stack#2 with ret code: 0
Process stack# killed.[DEBUG] Process #2 is dead.
```

图 2.2.2: 缺页异常测试结果

从图中可以看出,没有触发 kernel panic。说明缺页异常的处理函数能够正确地处理 进程栈内的缺页异常,能够正确地更新进程的栈信息。

### 3 思考题

### 3.1 q1

#### ? Ouestion

为什么在初始化进程管理器时需要将它置为正在运行的状态?能否通过将它置为就绪状态并放入就绪队列来实现?这样的实现可能会遇到什么问题?

#### • 保持内核控制权

内核进程作为系统管理和调度的入口,如果放入就绪队列,可能会被调度器切换出去。这会导致一些关键的内核任务延迟执行,从而影响系统稳定性和响应能力。通过将它置为正在运行状态,可以确保内核始终保持主动控制权。

### • 避免调度问题

如果将内核进程放入就绪队列,系统在某些调度策略下可能会优先切换到其他 不那么关键的任务,从而导致内核调度逻辑不一致。这可能会使得内核进程在需要 执行紧急操作或初始化操作时被延迟调用,进而产生死锁或状态不一致。

### • 初始化安全性

内核进程在初始化阶段可能涉及资源分配、页表设置等关键操作。如果这些操作被中断或在等待状态下切换,可能会引发竞争或者错误的资源管理。将内核进程设置为"正在运行"的状态,可以确保这些初始化操作完整执行,然后再允许系统调度其他任务。

### 3.2 q2

#### ? Question

在 src/proc/process.rs 中,有两次实现 Deref 和一次实现 DerefMut 的代码,它们分别是为了什么?使用这种方式提供了什么便利?

#### 1. 对于 Process 实现的 Deref

实现了 Deref<Target = Arc<RwLock<ProcessInner>>> 后,使得我们可以直接将一个 Process 当作其内部的 Arc<RwLock<ProcessInner>> 使用,方便调用如 read() 和 write() 等方法,而不必每次都取出内层字段。例如,可以直接写 process.read().xxx() 来访问 ProcessInner 内部的数据。

#### 2. 对于 ProcessInner 实现的 Deref 和 DerefMut

这里将 Target 定义为 ProcessData(注意,ProcessData 是 ProcessInner 中的一个 Option,这里 unwrap 了并提供了直接访问方式)。这样,当你操作一个 ProcessInner 时,就可以像直接访问 ProcessData 那样操作它的成员,而不必显式地通过 proc\_data 字段访问。Deref 提供了不可变访问,而 DerefMut 则提供了可变访问。

这种方式的便利在于它提供了类似于"自动解引用"的语法糖,使得访问嵌套数据结构中的内容更加直观和便捷,而不用每次都进行显式地字段访问或 Option unwrap,从而使代码更加简洁易读。

### 3.3 q3

#### ? Question

中断的处理过程默认是不切换栈的,即在中断发生前的栈上继续处理中断过程,为什么在处理缺页异常和时钟中断时需要切换栈?如果不为它们切换栈会分别带来哪些问题?请假设具体的场景、或通过实际尝试进行回答。

#### 1. 缺页异常

当缺页异常发生时,触发异常的地址可能正好落在当前进程的用户栈或其正在 动态扩展的栈区域上。如果用原来的(可能不完整、甚至损坏的)栈作为异常处理 的工作栈,容易导致:

- 进一步缺页或异常: 当前栈内容失效可能导致异常处理中再次触发缺页(甚至出现双重异常);
- 栈溢出风险:异常处理逻辑可能需要额外的栈空间,而当前栈空间若已经不足,容易引起溢出和不可预知的错误。

切换到一个预先分配、受保护的内核栈,可以保证缺页异常处理函数在一个稳定的环境中运行,从而安全地扩展或修复进程的栈内存映射。

#### 2. 时钟中断

时钟中断频繁且需要确保调度、上下文切换等关键操作的正确执行。如果一直在当前进程的栈上处理时钟中断:

- 状态污染: 当前进程栈可能正处于用户或任务特定的上下文中,中断处理过程中 对栈的使用可能破坏该上下文;
- 嵌套中断问题:如果中断在处理时钟中断过程中被再次触发,可能因原栈空间不足而引发栈溢出或数据竞争。

切换到一个专门的内核中断栈(通过 IST 等机制)可以隔离中断逻辑与用户或任务逻辑,保证中断处理过程独立、快速并且安全。