WawID

Guide utilisateur

Procédures par profil : DPAF, renseignement, Trésor, administration, compagnies aériennes, voyageurs

Version 1.0 · 19/10/2026
WAW Telecom · Document de travail — données de démonstration

Sommaire

Démarrage rapide
Premier jour : liste de contrôle
Règles communes à tous les profils
Agent DPAF au guichet
Superviseur des eGates
Analyste renseignement
Superviseur de poste (chef de vacation)
Administrateur
Agent du Trésor (redevance de sécurité)
Compagnie aérienne (transmission API et PNR)
Voyageur
Continuité de service : mode dégradé, bascule et maintenance
Assistance et escalade

Ce guide décrit, profil par profil, ce que chaque utilisateur de WawID voit et fait au quotidien dans les postes frontière du Sénégal : agent de la Police de l'Air et des Frontières (DPAF) au guichet, superviseur des eGates, analyste du renseignement, superviseur de poste, administrateur, agent du Trésor, compagnie aérienne et voyageur. Il se concentre sur les procédures ; le détail de chaque écran figure dans les pages spécialisées du centre d'aide, citées en italique (par exemple *Contrôle guichet (MRZ, puce NFC, biométrie)*).

> **Démonstrateur.** La version actuellement en ligne est un démonstrateur : les données sont fictives, la biométrie et les paiements sont simulés et la lecture de puce est simulée tant qu'aucun lecteur réel n'est raccordé. Ne saisissez jamais de données personnelles réelles dans le démonstrateur. Les procédures ci-dessous sont celles prévues pour l'exploitation ; elles se pratiquent à l'identique sur le démonstrateur pour la formation.

Démarrage rapide

Chaque utilisateur de l'espace DPAF (`/dpaf/`) a **un seul rôle**, attribué par l'administrateur. Le rôle détermine les tuiles visibles sur la page d'accueil et les actions autorisées.

Profil	Rôle WawID	Tuiles principales	Pages de référence
Agent DPAF au guichet	Agent de contrôle	**Nouveau contrôle**, **Contrôle guichet**, **Vérifier un QR**, **Passages**, **Recherche voyageur**, **Threat Monitor**, **Dossiers**	*Contrôle guichet (MRZ, puce NFC, biométrie)* ; *Passages, recherche voyageur, QR et véhicules*
Superviseur des eGates	Superviseur	**eGates & ABC**, **Kiosque eGate**, **Supervision systèmes**, **Passages**	*eGates et kiosques ABC* ; *Kiosque eGate : mise en service et parcours*
Analyste renseignement	Analyste renseignement	**Threat Monitor**, **Dossiers**, **Listes de surveillance**, **Règles de ciblage**, **Connecteurs**, **Vols annoncés**, **e-Visa**	*Threat Monitor, dossiers, listes, règles et connecteurs* ; *APIS et PNR* ; *e-Visa et pré-enrôlements eGate*
Superviseur de poste (chef de vacation)	Superviseur	**Tableau de bord**, **Threat Monitor**, **Dossiers**, **eGates & ABC**, **Contrôle guichet**, **Journal d'audit**	*Tableau de bord* ; *Comprendre le score de risque*
Administrateur	Administrateur	**Utilisateurs & rôles**, **Créer un utilisateur**, **Paramètres**, **Journal d'audit**, **Supervision systèmes**, **Connecteurs**	*Administration (équipements, utilisateurs, audit, paramètres)* ; *Déploiement et configuration*

Profil	Rôle WawID	Tuiles principales	Pages de référence
Agent du Trésor	Agent du Trésor (redevance)	**Redevance de sécurité**, **Factures compagnies**, **Paiements à valider**, **Reversements à l'État**, **Rapprochement**, **Répartition**	*Redevance de sécurité*
Compagnie aérienne	Compagnie aérienne (compte rattaché à un code IATA) et clé de passerelle	Plateforme des compagnies (`/compagnies/`) : **Tableau de bord**, **Transmettre**, **Messages**, **Vols**, **Redevance**, **API** ; pas d'accès à l'espace DPAF ; transmission automatique à `/api/carrier/messages`	*Plateforme des compagnies aériennes* ; *Référence API (compagnies, équipements, connecteurs)*
Voyageur	Aucun compte	Portail voyageur (`/`), application mobile WawID e-Visa (iPhone et Android)	*Guide du voyageur (portail et app iPhone)*

Un même agent peut avoir besoin de deux profils (par exemple un superviseur qui supervise aussi les eGates) : le rôle **Superviseur** couvre les deux. Le rôle **Analyste renseignement** ne permet pas de contrôle au guichet ; le rôle **Agent du Trésor (redevance)** ne donne accès à aucune action de contrôle.

Premier jour : liste de contrôle

Avant votre première vacation sur WawID, vérifiez les points suivants avec votre chef de poste ou l'administrateur.

1. Vous avez reçu votre **Identifiant** et un **mot de passe initial** par un canal remis en main propre (jamais par un message partagé).
2. Vous vous connectez sur `/dpaf/` et la page d'accueil affiche « Bonjour » suivi de votre prénom.
3. Votre **rôle** et votre **poste** affichés dans le menu de l'avatar sont corrects (par exemple « Agent de contrôle », poste AIBD). Sinon, signalez-le à l'administrateur avant toute opération : le poste est enregistré avec chaque passage.
4. Le point devant le nom du poste, dans la barre supérieure, est **vert** (connecté).
5. Vous retrouvez les tuiles de votre profil (voir le tableau ci-dessus) dans **Mon accueil**.
6. Pour un guichet : **Paramètres → Lecteur NFC de ce poste → Tester** répond « Connecté » avec le nom du lecteur (le test est fait par l'administrateur ou le technicien, car la page **Paramètres** lui est réservée). Si le test répond « Pont injoignable — lecture simulée », le poste n'est pas prêt pour l'exploitation.
7. Le navigateur a l'autorisation d'utiliser la **caméra** du poste (demandée au premier clic sur **Activer la caméra**).
8. Vous savez ouvrir l'aide contextuelle avec le bouton **?** et changer de langue avec **FR | EN**.
9. Vous avez réalisé au moins un contrôle complet en formation avec les **Scénarios de démonstration** (passeport valide, notice rouge, passeport volé, puce clonée).
10. Vous connaissez le numéro d'astreinte de votre poste et la chaîne d'escalade (voir la fin de ce guide).

Règles communes à tous les profils

- **Compte personnel** : votre compte est nominatif. Toutes vos actions sont inscrites au **Journal d'audit** (connexions, décisions, consultations sensibles, modifications). Ne prêtez jamais votre compte et ne travaillez jamais sous la session d'un collègue.
- **Session de 12 heures** : la session couvre une vacation. Déconnectez-vous en fin de service (avatar → **Se déconnecter**) ; sur un poste partagé, faites-le à chaque changement d'agent.
- **Mot de passe** : il n'existe pas de changement de mot de passe en libre-service dans cette version. Pour en changer (oubli, suspicion de compromission), adressez-vous à l'administrateur, qui le réinitialise dans **Utilisateurs & rôles**.
- **Recherche rapide** : touche **/** ou **Ctrl + K** pour rechercher un voyageur, un document ou une application.
- **Notifications** : la cloche indique le nombre d'alertes nouvelles ; les données se rafraîchissent toutes les 30 secondes.
- **Décisions motivées** : toute décision différente de la recommandation de WawID exige un motif écrit. Le motif doit être factuel et compréhensible par un tiers (pas d'abréviation interne).
- **Discrétion** : une orientation ou une correspondance n'est pas une accusation. Ne communiquez jamais au voyageur le contenu d'une liste de surveillance ni le score de risque.

Agent DPAF au guichet

Ce que vous voyez

Avec le rôle **Agent de contrôle**, l'accueil affiche l'espace **Contrôle frontière** (Tableau de bord, Contrôle guichet, eGates & ABC, Passages, Recherche voyageur, Vérifier un QR, Véhicules (VRS), tuile **Nouveau contrôle**) et, dans **Renseignement**, le **Threat Monitor** et les **Dossiers**. Vous pouvez consulter les listes de surveillance et les règles, mais pas les modifier. Dans **e-Visa & voyageurs**, la tuile **Délégations** vous permet de consulter les délégations attendues et de pointer l'arrivée de leurs membres.

Prise de service

1. Connectez-vous sur `/dpaf/` et vérifiez votre poste dans la barre supérieure.
2. Ouvrez le **Threat Monitor**, onglet **Nouvelles**, pour prendre connaissance des alertes en cours sur votre poste (par exemple les passagers signalés d'un vol attendu).
3. Vérifiez auprès du chef de vacation les consignes du jour (vols à surveiller, eGates fermées, sources indisponibles).
4. Faites un contrôle d'essai si le chef de poste le demande (scénario **Passeport valide**) pour vérifier lecteur, puce et caméra, sans valider la décision.

Contrôler un voyageur

1. Cliquez sur **Nouveau contrôle**.
2. Choisissez le sens (**Entrée** ou **Sortie**), vérifiez le poste et renseignez **Vol / navire / véhicule** et la provenance ou la destination.
3. Présentez le document au lecteur : la MRZ s'inscrit dans le champ prévu. Vérifiez que tous les **Chiffres de contrôle ICAO 9303** sont **Valides**.

4. Pour un passeport biométrique, cliquez sur **Lire la puce** et laissez le document sur le lecteur jusqu'au résultat. Vérifiez **Authentification passive : valide** et **Puce ↔ MRZ imprimée : concordantes**.
5. Cliquez sur **Capturer la biométrie**, puis **Activer la caméra**. Cadrez le visage de face, sans lunettes de soleil ni couvre-chef, et cliquez sur **Capturer**.
6. Capturez les empreintes (**Capturer tout**) selon les consignes du poste ; l'iris est facultatif.
7. Cliquez sur **Lancer les vérifications**. Lisez chaque ligne (**OK**, **Attention**, **Alerte**) et le panneau **Évaluation du risque**.
8. Cliquez sur **Décider**. La décision recommandée est présélectionnée : **Autoriser**, **Contrôle secondaire** ou **Refuser**.
9. Si vous choisissez une autre décision, saisissez le **Motif** (obligatoire). Ajoutez des **Observations** si utile.
10. Vérifiez le récapitulatif et cliquez sur **Valider la décision**. La fiche du passage (`PX-…`) s'ouvre.
11. Si le voyageur présente un e-Visa, ouvrez **Vérifier un QR** (bouton du contrôle guichet), scannez le QR et comparez le titulaire et le numéro de document avec le passeport.

Situations courantes

Situation	Ce que vous voyez	Que faire
Correspondance sur une liste de surveillance (notice Interpol, FPR, WAPIS, POI)	Ligne **Alerte** dans les vérifications ; recommandation « Refuser et retenir — escalade superviseur » si la gravité est critique	Ne rien laisser paraître au voyageur. Ne validez pas seul : appelez le superviseur. Choisissez **Contrôle secondaire** ou **Refuser** selon ses instructions, motivez, puis **Ouvrir un dossier** depuis la fiche du passage.
Homonyme probable	Correspondance nominative, mais date de naissance ou nationalité différente	Vérifiez l'identité complète (date et lieu de naissance, filiation si disponible). Si le doute est levé, l'analyste ou vous-même clôturez l'alerte avec la résolution « Fausse alerte — homonyme ».
Document signalé perdu ou volé (SLTD)	Ligne **Interpol SLTD** en **Alerte** ; recommandation de refus	Conservez le document conformément aux instructions de service, appelez le superviseur, choisissez **Refuser** et ouvrez un dossier.
Puce illisible	**Puce électronique (NFC)** : « Non lue au guichet » (Attention)	Repositionnez le document (page de données à plat, sans étui), relancez **Lire la puce**. Si la lecture échoue encore, examinez les sécurités physiques du document et mentionnez l'échec dans les **Observations**. Une puce illisible seule n'est pas une preuve de fraude.
Authentification passive en échec, ou puce différente de la MRZ	**Authentification passive : échec** ou **Puce ↔ MRZ imprimée : différentes**	Indice fort de puce clonée ou de page biographique altérée : **Contrôle secondaire**, appel du superviseur, dossier.
Chiffres de contrôle MRZ invalides	Mention **Invalide** sur un ou plusieurs chiffres	Relisez le document (lecture abîmée, reflet). Si la MRZ imprimée est réellement incohérente, traitez comme un document suspect.

Situation	Ce que vous voyez	Que faire
Lecture de puce « (simulé) » sur un poste d'exploitation	Le panneau NFC porte la mention « (simulé) »	Le pont NFC du poste est arrêté ou mal configuré. Prévenez immédiatement le support technique ; en attendant, appliquez la consigne de mode dégradé du poste (contrôle visuel renforcé).
Voyageur orienté par une eGate	Le voyageur se présente avec un message de la porte	Faites un contrôle normal. Le motif de l'orientation figure sur le passage eGate (canal **eGate / ABC**, motif préfixé « eGate : ») dans **Passages**. La plupart des orientations ont une cause simple (mineur, puce abîmée, éclairage, passeport expiré).
Voyageur soumis à visa sans e-Visa	**Autorisation de voyage (e-Visa)** en Attention ou Alerte	Vérifiez si le voyageur a une référence `EV…` (recherche dans **Recherche voyageur** ou **e-Visa**). Sans autorisation valide, appliquez la réglementation en vigueur et les consignes du chef de poste.
Membre d'une délégation	Bandeau bleu **Membre de la délégation DL…** au-dessus des vérifications, avec la fonction, le type de passeport et, le cas échéant, l'autorisation collective d'entrée	Contrôlez et décidez comme pour tout voyageur : le bandeau ne dispense d'aucune vérification. Cliquez ensuite sur **Voir la délégation** puis sur **Pointer** sur la ligne du membre. Pour une délégation VIP, suivez les consignes d'accueil protocolaire du poste. Voir *Délégations : visites officielles, compétitions, conférences*.
QR e-Visa refusé	« QR code invalide ou falsifié » ou statut non approuvé	Un QR modifié est un faux document : contrôle secondaire. Un e-Visa non approuvé ou échu n'autorise pas l'entrée.
Voyageur présentant un ancien reçu WawPass ou une demande de paiement de taxe	—	La redevance de sécurité est incluse dans le billet : aucun reçu n'est exigé du voyageur. Un ancien reçu WawPass n'a qu'une valeur historique (onglet **Historique WawPass** de **Pré-enrôlements eGate**).
Caméra indisponible	Message d'absence de caméra ; capture simulée	Vérifiez le branchement et l'autorisation du navigateur. Ne validez pas de passage en production avec une capture simulée : prévenez le support.
Sources indisponibles	Bandeau **Sources indisponibles**	Le contrôle est fait sur la copie locale des listes. Poursuivez, et signalez la panne au superviseur si elle dure.

Fin de vacation

1. Terminez ou transmettez les dossiers que vous avez ouverts (onglet **Dossiers**, statut **Ouvert**).
2. Ajoutez une **Note** aux alertes que vous avez prises en charge sans les clôturer, pour le collègue suivant.
3. Déconnectez-vous.

Superviseur des eGates

Ce que vous voyez

Le rôle **Superviseur** affiche l'application **eGates & ABC** avec les boutons de commande (**Fermer**, **Ouvrir**, **Remettre en service**, redémarrage, **Passer en maintenance**, **Paramètres**). Les indicateurs **Ouvertes**, **Alarmes**, **Transactions 24 h**, **Taux d'orientation guichet** et **Durée moyenne** résument l'état du parc ; les panneaux **Flux en direct** et **Motifs d'orientation (24 h)** montrent l'activité.

Ouverture des portes

1. Ouvrez **eGates & ABC** et filtrez sur votre poste (liste **Tous les postes**).
2. Pour chaque carte, vérifiez le statut **En service**, le mode automatique, le dernier signal de vie (heartbeat) et l'état des périphériques (**Lecteur**, **Caméra**, **Empreintes**, **Portes** en vert).
3. Vérifiez visuellement chaque kiosque : écran d'accueil affiché, nom de l'équipement correct en haut à droite.
4. Ouvrez les portes fermées la veille avec **Ouvrir** (ou **Remettre en service** pour un équipement en maintenance) une fois l'agent d'assistance en place.
5. Faites passer un voyageur test ou un agent volontaire si la consigne du poste le prévoit.

Pendant le service

1. Surveillez le **Taux d'orientation guichet** et les **Motifs d'orientation (24 h)**. Une hausse soudaine d'un motif signale souvent un problème matériel (caméra, éclairage, lecteur).
2. Traitez sans délai toute carte en **Alarme** : passez l'équipement en maintenance (bouton cadenas), prévenez le technicien, orientez les voyageurs vers les guichets.
3. En cas d'afflux aux guichets ou d'incident, fermez une porte avec **Fermer** : le kiosque applique la fermeture en moins de 15 secondes, sans interrompre le voyageur en cours.
4. Toute modification des paramètres passe par **Paramètres → Appliquer à distance** et est journalisée. Ne modifiez les seuils que sur instruction écrite de la hiérarchie.

Situations courantes

Situation	Que faire
Carte en **Alarme** (caméra, portes)	**Passer en maintenance**, intervention technique, puis **Remettre en service** après essai.
Kiosque affichant « Serveur WawID injoignable »	Vérifier le réseau du kiosque, recharger la page ; si la panne persiste, fermer la porte et prévenir le support.
Kiosque affichant « Clé refusée par le serveur »	La clé d'équipement a changé ou est erronée : la faire ressaisir par le technicien habilité. Ne communiquez jamais la clé à un agent non habilité.
Beaucoup d'orientations « La puce de votre passeport n'a pas pu être vérifiée »	Vérifier le lecteur de documents et le pont NFC du kiosque ; si le problème est général, fermer la porte.
Beaucoup d'orientations « Votre visage ne correspond pas suffisamment… »	Vérifier l'éclairage et la propreté de la caméra avant toute discussion sur le seuil facial (82 % par défaut).
File devant une porte en mode fermé	Vérifier qu'une signalétique oriente vers les guichets ; rouvrir dès que possible.

Rappel : le score de risque maximal d'une porte ne peut que durcir la politique ; une eGate n'ouvre jamais en cas de correspondance sur liste, de document SLTD ou de recommandation autre que « autoriser ».

Analyste renseignement

Ce que vous voyez

Le rôle **Analyste renseignement** donne accès à l'espace **Renseignement** (Threat Monitor, Dossiers, Listes de surveillance, Règles de ciblage, Connecteurs, tuile **Ajouter une entrée**), à l'espace **APIS & PNR** (Vols annoncés, Passerelle transporteurs, Conformité transporteurs, **Recevoir un message**) et à l'espace **e-Visa & voyageurs**. Il ne permet pas le contrôle au guichet.

Routine quotidienne

1. **Threat Monitor**, onglet **Nouvelles** : prenez en charge les alertes par ordre de gravité (**Critique**, **Haute**, **Moyenne**) avec **Prendre en charge**.
2. Pour chaque alerte : lisez les **Facteurs**, ouvrez le passage ou le vol lié, consignez vos vérifications avec **Note**, puis **Ouvrir un dossier** ou **Clôturer** avec une **Résolution**.
3. **Vols annoncés** : ouvrez les vols des prochaines heures, examinez les passagers signalés (score de 30 ou plus) et transmettez au chef de vacation la liste des passagers à contrôler à l'arrivée.
4. **Conformité transporteurs** : repérez les compagnies **À relancer** (ponctualité inférieure à 95 % ou complétude inférieure à 98 %).
5. **e-Visa**, onglet **À instruire** : instruisez les demandes (voir ci-dessous).
6. **Délégations** : traitez les délégations **à valider** et les alertes **Délégation (pré-contrôle)** associées (voir ci-dessous).
7. **Listes de surveillance** et **Règles de ciblage** : mettez à jour les entrées et règles selon les instructions reçues, en renseignant toujours la **Référence** et le **Motif**.
8. **Connecteurs** : en début de vacation, cliquez sur **Tester** pour les sources connectées.

Instruire une demande d'e-Visa

1. Ouvrez la demande depuis l'onglet **À instruire**.
2. Examinez le pré-contrôle automatique, le champ **Puce (NFC)** (**Passeport authentifié**, **Vérification échouée** ou **Non lue**), la déclaration sanitaire et les **Passages antérieurs**.
3. Si une pièce manque, cliquez sur **Demander une information** et précisez la pièce attendue.
4. Décidez : **Approuver** (numéro `SN-EV-…`, validité 90 jours, QR signé) ou **Refuser** avec un motif, communiqué au demandeur.

Instruire une délégation

1. Ouvrez la tuile **Délégations** et filtrez sur le statut **Soumise** (ou utilisez **Enregistrer une délégation** pour saisir vous-même une délégation annoncée par un ministère ou une ambassade).
2. Ouvrez la fiche : vérifiez les dates, le point d'entrée, la liste des membres et la colonne **Pré-contrôle**.

3. Pour chaque membre signalé (score de 60 ou plus), traitez l'alerte **Délégation (pré-contrôle)** du Threat Monitor ; si le signalement est confirmé, retirez le membre (corbeille) ou refusez la délégation.
4. Ajoutez si besoin les membres annoncés tardivement avec **Ajouter des membres** (format `Nom;Prénoms;Nationalité;Sexe;Naissance;Passeport;Fonction;Type de passeport`).
5. Cliquez sur **Valider** en laissant cochée l'**autorisation collective d'entrée** (elle vaut e-Visa pour chaque membre de 3 jours avant l'arrivée à 3 jours après le départ) ou en la décochant (e-Visa individuels requis), ou sur **Refuser** avec un motif, affiché à l'organisateur.
6. Après le départ du groupe, cliquez sur **Clôturer**.

Ne communiquez jamais le résultat du pré-contrôle à l'organisateur. Voir *Délégations : visites officielles, compétitions, conférences*.

Situations courantes

Situation	Que faire
Correspondance confirmée sur un passager annoncé (APIS)	Ouvrez un dossier, informez le chef de vacation du poste d'arrivée avec le vol et le siège ; aucune information n'est renvoyée à la compagnie.
Homonyme	Clôturez avec « Fausse alerte — homonyme » et précisez l'élément discriminant (date de naissance, nationalité).
Réseau d'identités en e-Visa (coordonnées ou appareil partagés)	Recherchez les demandes liées dans l'onglet **Toutes**, demandez des pièces ou refusez avec motif, faites inscrire la coordonnée sur la liste noire.
Membre de délégation signalé au pré-contrôle	Traitez l'alerte **Délégation (pré-contrôle)** comme toute alerte. Homonyme : clôturez avec « Fausse alerte — homonyme ». Signalement confirmé : retirez le membre tant que la délégation est **Soumise**, ou refusez-la, et prévenez le chef de poste du point d'entrée.
Demande d'information sans réponse	La demande reste **Info. demandée** ; le demandeur répond depuis le portail. Suivez l'onglet **Info. demandée** et relancez selon la procédure du service.
Message PAXLST arrivé en retard	Le vol porte la mention **transmission tardive** ; le pré-contrôle est quand même recalculé. Signalez les retards répétés pour relance de la compagnie (onglet **Conformité transporteurs**).
Message rejeté par la passerelle	Ouvrez le message dans **Passerelle transporteurs** et lisez les erreurs (format inconnu, vol absent, vol d'une autre compagnie). Prévenez le correspondant technique de la compagnie.
Transporteur non raccordé	Chargez son manifeste avec **Manifeste CSV** (format `siège;nom;prénoms;naissance;nationalité;document;expiration`).
Connecteur injoignable	Les contrôles se poursuivent sur la copie locale ; prévenez l'administrateur, qui vérifie l'URL et le jeton du connecteur.

Superviseur de poste (chef de vacation)

Ce que vous voyez

Le rôle **Superviseur** cumule les droits de l'agent et de l'analyste et le pilotage des eGates. Il ne donne pas accès à la gestion des utilisateurs, aux paramètres système ni au module finances.

Procédure de vacation

1. **Prise de poste** : ouvrez le **Tableau de bord** filtré sur votre poste, puis le **Threat Monitor** (alertes ouvertes) et **eGates & ABC** (état du parc).
2. Répartissez les agents par guichet ; vérifiez que chacun est connecté avec son propre compte et le bon poste.
3. Diffusez aux agents la liste des passagers signalés des vols attendus (préparée par l'analyste) et la liste des délégations attendues sur votre poste (tuile **Délégations**, bouton **Imprimer la liste** sur chaque fiche). Désignez si besoin un guichet dédié pour les délégations nombreuses ou VIP.
4. **Pendant le service**, traitez les escalades : les recommandations « Refuser et retenir — escalade superviseur » et toute correspondance critique doivent vous être présentées avant validation.
5. Contrôlez les décisions qui s'écartent de la recommandation (filtre **Décision** dans **Passages**) et la qualité des motifs saisis.
6. Suivez les dossiers ouverts et assurez la continuité des entretiens (**Entretien structuré**).
7. **Fin de vacation** : ouvrez le **Journal d'audit**, vérifiez la mention **Chaîne intègre** et reportez le début de l'empreinte de tête dans le rapport de vacation.

Situations courantes

Situation	Que faire
Escalade pour une notice rouge	Assurez-vous de l'identité, appliquez les instructions de service (BCN Interpol, procureur), consignez tout dans le dossier, clôturez l'alerte avec la résolution adaptée (« Remis à la police aux frontières », « Signalement transmis à Interpol (BCN) »…).
Agent qui ne peut plus se connecter	Session expirée (12 h) ou compte désactivé : faites vérifier par l'administrateur.
Panne réseau du poste	Appliquez la consigne de mode dégradé du poste et prévenez le support (voir « Continuité de service » ci-dessous). Dans le démonstrateur, il n'existe pas encore de mode hors ligne (prévu dans l'architecture cible).
Intégrité du journal d'audit rompue	Ne touchez à rien, notez le numéro d'entrée affiché et prévenez immédiatement l'administrateur et le responsable sécurité.

Administrateur

Ce que vous voyez

Le rôle **Administrateur** dispose de tous les droits, dont **Utilisateurs & rôles**, **Paramètres** (permission `system`) et le module finances.

Tâches courantes

1. **Créer un compte** : **Créer un utilisateur**, nom complet, identifiant (3 à 40 caractères), rôle, poste, mot de passe initial de 10 caractères au moins. Remettez le mot de passe initial en main propre.
2. **Changer un mot de passe** (oubli, départ, suspicion) : **Utilisateurs & rôles → Modifier**, saisissez un nouveau mot de passe, **Enregistrer**. C'est aussi ainsi que vous changez votre propre mot de passe.
3. **Désactiver un compte** (mutation, départ, suspension) : décochez **Compte actif**. La session en cours est coupée immédiatement. Un compte n'est jamais supprimé.
4. **Configurer un guichet** : sur le poste de travail, **Paramètres → Lecteur NFC de ce poste**, adresse du pont (par défaut `http://127.0.0.1:8765`), **Enregistrer**, **Tester**.
5. **Connecteurs** : activez ou désactivez une source (**Activer** / **Désactiver**) ; la configuration de l'URL et du jeton se fait côté serveur (variables d'environnement).
6. **Audit** : consultez régulièrement le **Journal d'audit** (connexions en échec, modifications d'utilisateurs, commandes eGate).
7. **Revue des habilitations** : au moins à chaque mouvement de personnel, vérifiez que chaque compte actif correspond à un agent en fonction et au bon rôle.

Situations courantes

Situation	Que faire
Agent muté d'un poste à un autre	**Modifier** le compte et changer le **Poste**.
Agent promu superviseur	Changer le **Rôle** ; l'effet est immédiat.
Clé eGate ou clé compagnie compromise	Générer une nouvelle clé, la mettre à jour côté serveur (voir *Guide d'installation — Sénégal*) et la redistribuer ; tracer l'incident.
Demande de « réinitialiser la démonstration »	Uniquement sur un environnement de démonstration, jamais en exploitation.

Agent du Trésor (redevance de sécurité)

Ce que vous voyez

Le rôle **Agent du Trésor (redevance)** affiche l'espace **Finances** : **Redevance de sécurité** (synthèse), **Factures compagnies**, **Paiements à valider**, **Reversements à l'État**, **Rapprochement**, **Répartition** et **Simulateur de modèle**. Vous pouvez valider ou rejeter les paiements déclarés par les compagnies, enregistrer des encaissements et des reversements à l'État, et exporter ; vous ne pouvez pas modifier les paramètres de la redevance (taux, part opérateur, pénalité, taux IATA, circuit de recouvrement), réservés à l'administrateur.

Par défaut, WawID applique le circuit « compagnies → WawID → Trésor public » : les compagnies paient WawID (compte de collecte) et WawID reverse la part de l'État au Receveur général du Trésor. Ce circuit diffère du cadre en vigueur (décret n° 2012-519, décision du 4 décembre 2012) et suppose un nouveau texte réglementaire et une convention de mandat d'encaissement avec l'État ; voir *Redevance de sécurité*, « Circuit de recouvrement ».

Calendrier mensuel

Le calendrier suit l'arrêté interministériel du 3 février 2012 ; les étapes de paiement dépendent du circuit de recouvrement :

1. **Du 1er au 9 du mois M+1** : collecte des statistiques (déclarations des compagnies et comptage WawID). Consultez **Assiette du mois en cours (WawID)** pour une première estimation.
2. **Le 10 du mois M+1** : émission des factures en FCFA au taux IATA du mois M. Vérifiez dans **Factures compagnies** que chaque compagnie a sa facture `RS-AAAAMM-XX`.
3. **Pendant le mois M+1** : les compagnies déclarent leurs virements sur leur plateforme ; dans **Paiements à valider**, rapprochez chaque déclaration du relevé du compte de collecte, puis **Valider** ou **Rejeter** (avec un motif). Dans le circuit `TRESOR`, enregistrez aussi l'encaissement à réception de chaque quittance du Receveur général du Trésor.
4. **Fin du mois M+1** : échéance. Les factures non soldées par des paiements validés passent **EN RETARD** ; la pénalité de 5 % par mois de retard s'applique au reste dû.
5. **Le 15 du mois M+2** (circuit `OPERATEUR`) : dans **Reversements à l'État**, enregistrez le virement de la part de l'État au Receveur général du Trésor avec sa référence.
6. **Chaque mois** : examinez l'onglet **Rapprochement** et exportez les données (**Exporter**) pour la comptabilité publique.

Enregistrer un encaissement

Pour un paiement que la compagnie n'a pas déclaré sur sa plateforme :

1. Ouvrez **Factures compagnies** et cliquez sur la facture.
2. Dans **Enregistrer un encaissement (relevé du compte de collecte)** ou **Enregistrer un encaissement (quittance du Trésor)** selon le circuit, vérifiez le montant (prérempli avec le reste dû et les pénalités) et corrigez-le si le relevé ou la quittance porte un autre montant.
3. Saisissez la **Référence de quittance** exacte.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Situations courantes

Situation	Que faire
Paiement partiel	Validez le paiement déclaré (ou enregistrez le montant réellement encaissé) : la facture passe **PARTIELLE** et le reste dû est conservé.
Paiement déclaré introuvable sur le relevé	**Rejetez**-le avec un motif précis ; la compagnie voit le motif et peut déclarer à nouveau avec la bonne référence.
Écart supérieur à 3 % entre comptage WawID et déclaration	La ligne apparaît en rouge dans **Rapprochement**. Constituez le dossier (mois, compagnie, écart, montant non facturé) pour le contrôle et le contentieux de la DGCPT.
Compagnie contestant une pénalité	Vérifiez la date d'échéance, les dates d'encaissement et le détail de la facture ; la décision relève de la DGCPT.

Situation	Que faire
Erreur de saisie d'un encaissement	Un encaissement enregistré ne peut être ni modifié ni supprimé dans cette version (et un montant négatif est refusé). Ne ressaisissez pas : signalez l'erreur par écrit à l'administrateur et au comptable, avec la référence de la facture ; l'entrée reste visible dans le journal d'audit.

> Dans le démonstrateur, les compagnies, montants et encaissements sont fictifs.

Compagnie aérienne (transmission API et PNR)

Les compagnies n'ont pas accès à l'espace DPAF. Elles disposent de la **plateforme des compagnies aériennes** (`/compagnies/`), avec des comptes du rôle **Compagnie aérienne** rattachés à leur code IATA : transmission manuelle des messages, accusés de réception, complétude par vol, factures de redevance et déclaration des paiements (voir *Plateforme des compagnies aériennes*). Leurs systèmes transmettent aussi les messages à la passerelle transporteurs avec une clé propre, liée à leur code IATA.

Raccordement

1. La compagnie désigne un correspondant technique et un correspondant sûreté.
2. L'administrateur crée ses comptes utilisateurs (rôle **Compagnie aérienne**, compagnie choisie dans la liste) et l'administration lui remet sa clé `X-Carrier-Key` par un canal sûr.
3. La compagnie envoie des messages d'essai (PAXLST et PNR) sur l'environnement indiqué par l'administration et vérifie la réponse **202** et la référence `MSG-…`.
4. L'analyste confirme la bonne réception dans **Passerelle transporteurs** (statut **ACCEPTÉ**, complétude).

Transmission quotidienne

1. **PNR** : à H-48 puis à H-24 avant le départ prévu.
2. **API (PAXLST)** : à la clôture de l'enregistrement, au plus tard à la fermeture des portes.
3. Conservez la référence `MSG-…` de chaque accusé ; tous les accusés restent consultables dans l'écran **Messages** de la plateforme des compagnies.

Situations courantes

Réponse ou situation	Signification	Que faire
401	Clé invalide	Vérifier la clé ; en cas de doute, demander une nouvelle clé.
422 avec erreurs	Message rejeté (format, vol absent, aucun passager, vol d'une autre compagnie)	Corriger et renvoyer.
202 avec avertissements	Message intégré avec anomalies (passager sans SSR DOCS…)	Compléter les données au prochain envoi.
Vol marqué « transmission tardive »	Message reçu hors délai	Revoir le calendrier d'envoi ; objectif de ponctualité : 95 % des vols.

Réponse ou situation	Signification	Que faire
Statut **À relancer**	Ponctualité inférieure à 95 % ou complétude inférieure à 98 %	Plan de correction avec l'administration.

Aucun résultat de ciblage n'est renvoyé à la compagnie : ni sur la plateforme, ni dans l'accusé de réception de la passerelle (pas de nombre de passagers signalés).

Voyageur

Sur le portail (`/`)

1. Vérifiez si votre nationalité est dispensée de visa (**Ai-je besoin d'un visa ?**).
2. Si un e-Visa est requis, remplissez les 4 étapes (Identité avec la MRZ, Voyage, Santé, Paiement), donnez votre consentement et cliquez sur **Payer et soumettre**. Conservez la référence `EV…` .
3. Suivez la demande dans l'onglet **Suivi** (référence et numéro de passeport). Si le statut est **Info. demandée**, répondez dans **Votre réponse**.
4. Une fois l'e-Visa **Approuvé**, imprimez ou enregistrez le QR code et présentez-le avec le passeport à la frontière.
5. Le cas échéant, pré-enregistrez-vous pour les eGates dans l'onglet **eGate**. La redevance de sécurité est incluse dans le billet : vous n'avez rien à payer (carte **Redevance de sécurité** de l'accueil).

Avec l'application mobile WawID e-Visa (iPhone et Android)

L'application permet de déposer la demande en lisant la puce du passeport. Elle fonctionne sur **iPhone 7 ou plus récent (iOS 15.5 ou plus)** et sur **Android 7 ou plus récent équipé du NFC**.

1. **Scanner la MRZ** avec la caméra (ou la saisir). Les chiffres de contrôle doivent être valides : la MRZ sert de clé pour ouvrir la puce.
2. **Lire la puce** : passeport fermé à plat, approchez le haut de l'iPhone ou le dos du téléphone Android (zone NFC) de la couverture, ne bougez plus jusqu'au message de succès. L'application lit les données d'identité (DG1) et la photo (DG2) et vérifie leur intégrité par rapport à la signature de la puce (SOD).
3. **Compléter** les informations de séjour et la déclaration sanitaire.
4. **Payer et déposer** (paiement de démonstration dans la version actuelle). Conservez la référence.
5. **Suivre** la demande dans l'application : statut, messages et, après approbation, QR code à présenter. L'application est disponible en français et en anglais (sélecteur FR / EN).

Situations courantes

Situation	Que faire
« Chiffres de contrôle invalides »	Une faute de frappe dans la MRZ : vérifiez chaque caractère (0 et O, 1 et I, 8 et B).

Situation	Que faire
La puce ne se lit pas	Retirez la coque et l'étui, éloignez toute surface métallique, déplacez lentement le téléphone (la puce peut être dans la couverture ou dans la page de données). Sur Android, vérifiez que le NFC est activé dans les réglages. Vous pouvez continuer sans la puce, l'instruction sera plus longue.
Statut **Info. demandée**	Répondez depuis l'onglet **Suivi** du portail.
Orientation par l'eGate vers un guichet	Présentez-vous au guichet : ce n'est pas une sanction.
Demande de paiement d'une taxe de sécurité	N'y donnez pas suite : la redevance est incluse dans le prix du billet et ne vous est jamais réclamée directement.

Continuité de service : mode dégradé, bascule et maintenance

En exploitation nationale, WawID est hébergé dans **deux centres de données actifs au Sénégal**, avec un troisième site pour les sauvegardes, et chaque poste disposera d'un **serveur de poste** capable de fonctionner sans liaison (voir *Plan de déploiement — infrastructure haute disponibilité au Sénégal*). Cette section décrit ce que vous voyez et ce que vous faites dans chaque situation. Elle distingue ce qui existe aujourd'hui dans le démonstrateur et ce qui est prévu (Cible, À développer).

Les situations possibles

Situation	Ce que vous constatez	Ce que vous faites
Maintenance planifiée	Annonce préalable par le chef de poste ou l'administrateur ; éventuellement une reconnexion demandée pendant la fenêtre	Terminez les contrôles en cours avant l'heure annoncée ; reconnectez-vous si l'écran de connexion s'affiche
Bascule d'un centre de données vers l'autre	Quelques erreurs ou lenteurs pendant un court moment ; éventuellement retour à l'écran de connexion	Patientez, rechargez la page, reconnectez-vous ; vérifiez que votre dernière action a bien été enregistrée avant de la refaire
Liaison du poste coupée	Messages d'erreur à l'enregistrement ; données qui ne se rafraîchissent plus ; kiosques affichant « Serveur WawID injoignable »	Appliquez la procédure de mode dégradé du poste (ci-dessous) et prévenez le support
Les deux centres de données indisponibles	Même chose dans tous les postes	Mode dégradé ; les consignes sont données par la cellule de crise via le chef de poste

Le point devant le nom du poste, dans la barre supérieure, indique seulement que le navigateur de votre poste de travail dispose d'une connexion réseau. Il peut rester vert alors que le serveur WawID ne répond pas : en cas de doute, fiez-vous aux messages d'erreur et prévenez le support.

Mode dégradé au poste

Aujourd'hui (démonstrateur) : il n'existe pas de mode hors ligne. Sans liaison, aucun passage ne peut être enregistré dans WawID. Le poste applique sa **procédure de contrôle manuel** écrite et validée par la DPAF.

Cible (À développer) : le serveur de poste prendra le relais automatiquement. Avec lui :

Fonction	Sans liaison avec le central
Lecture de la MRZ et chiffres de contrôle	Disponible
Lecture de la puce et authentification passive	Disponible (certificats CSCA copiés sur le serveur de poste)
Comparaison du visage avec la photo de la puce (1:1)	Disponible
Vérification sur les listes de surveillance	Disponible sur la **copie locale**, à jour de la dernière synchronisation
Enregistrement des passages	Disponible ; passages mis en file puis transmis au retour de la liaison
Vérification des e-Visa	Sur la copie locale des e-Visa approuvés ; un e-Visa approuvé après la coupure n'est pas connu du poste
Interrogation en temps réel d'Interpol, du WAPIS ou d'autres sources	Indisponible
Recherche biométrique 1:N, nouveaux messages API/PNR	Indisponibles
eGates	Selon la politique fixée par la DPAF pour le mode dégradé (fermeture ou fonctionnement restreint)

Procédure de contrôle manuel (tant que le mode hors ligne n'existe pas)

1. Le chef de vacation déclare le passage en mode dégradé et note l'heure.
2. Le superviseur ferme les eGates (**Fermer**) si l'espace DPAF est encore accessible ; sinon, il fait orienter les voyageurs vers les guichets.
3. Les agents appliquent le contrôle documentaire visuel renforcé prévu par la procédure de la DPAF et consultent les listes disponibles hors WawID selon les instructions de service.
4. Chaque passage est consigné sur le registre prévu (papier ou fichier local autorisé), avec l'heure, le document, la décision et le nom de l'agent.
5. Au retour du service, le chef de vacation organise la saisie différée des passages selon les consignes de la DPAF et clôt le mode dégradé en notant l'heure.

Les modalités exactes (registre, saisie différée, politique des eGates) sont fixées par la DPAF avant la mise en service (**À vérifier**).

Pendant une bascule de site central

- La bascule est décidée et conduite par l'exploitant ; vous n'avez aucune action technique à faire.

- Votre session peut rester valide, mais il peut vous être demandé de vous reconnecter : faites-le avec votre propre compte.
- Si une action était en cours au moment de l'erreur (décision de passage, encaissement, déclaration, message), **vérifiez d'abord qu'elle n'a pas été enregistrée** (**Passages**, fiche de la facture, écran **Messages**) avant de la refaire, pour éviter les doublons.
- Le superviseur de poste vérifie ensuite le **Journal d'audit** (**Chaîne intègre**).

Maintenance planifiée

Les maintenances sont réalisées site par site et, sauf exception, sans interruption du service. Elles sont annoncées à l'avance aux postes, aux compagnies et au Trésor, de préférence aux heures creuses. Une maintenance qui impose une interruption est validée avec la DPAF.

Notes par profil

Profil	En cas de bascule, de coupure ou de maintenance
Agent DPAF au guichet	Appliquez les consignes du chef de vacation ; ne validez pas un passage deux fois ; notez l'heure et le message exact affiché
Superviseur des eGates	Fermez les portes dont le kiosque affiche « Serveur WawID injoignable » ; rouvrez-les après un passage d'essai au retour du service
Analyste renseignement	Les contrôles reposent sur la copie locale des listes : à la reprise, vérifiez les **Connecteurs** (**Tester**) et les alertes arrivées pendant la coupure
Superviseur de poste	Déclarez et clôturez le mode dégradé ; après une bascule, vérifiez la **Chaîne intègre** et le retour des données de votre poste
Administrateur	Relayez les annonces de maintenance ; après une bascule, vérifiez les connexions et les **Connecteurs** ; ne réinitialisez jamais la démonstration en exploitation
Agent du Trésor	Avant de ressaisir un encaissement ou un reversement interrompu, vérifiez la fiche de la facture : un encaissement enregistré ne peut être ni modifié ni supprimé dans cette version
Compagnie aérienne	Voir ci-dessous
Voyageur	Le portail et l'application peuvent être brièvement indisponibles ; réessayez plus tard et conservez votre référence `EV…`

Compagnies aériennes : renvoi des messages

- Si la passerelle ne répond pas ou renvoie une erreur serveur (`500` ou absence de réponse), renvoyez le **même** message un peu plus tard. Une réponse `401` ou `422` ne se corrige pas en renvoyant le même message.
- **Existant** : un renvoi crée un nouveau message avec une nouvelle référence `MSG-…` (les deux apparaissent dans l'écran **Messages**), mais les passagers d'un même vol, à la même date, sont fusionnés par numéro de document : le renvoi ne crée pas de passagers en double.
- **À développer** : une clé d'idempotence explicite (même référence renvoyée pour un message déjà reçu) et des consignes de renvoi automatique documentées dans *Référence API (compagnies, équipements, connecteurs)*.
- Déclaration d'un paiement de redevance : en cas d'erreur, vérifiez d'abord dans la facture si la déclaration apparaît ; une déclaration renvoyée crée une seconde déclaration, que le

Trésor rejettera comme doublon.

Sauvegardes et restaurations (administrateur)

- Les sauvegardes sont automatiques et gérées par l'exploitant ; aucun utilisateur n'a d'action à faire.
- Une demande de restauration (donnée effacée ou modifiée par erreur, incident) est adressée par l'administrateur à l'exploitant (niveau N2), par écrit, avec l'objet, la date et l'heure concernées et le motif. Elle exige l'accord de la DPAF et l'intervention de deux personnes habilitées.
- Une restauration ne doit jamais servir à effacer une trace du **Journal d'audit** ; après toute restauration, l'administrateur vérifie la **Chaîne intègre**.
- Dans le démonstrateur, il n'existe pas de sauvegarde dédiée ; **Réinitialiser la démonstration** n'est pas une restauration.

Assistance et escalade

Niveau	Qui	Pour quoi
N1	Chef de vacation et référent WawID du poste	Toute question opérationnelle, escalade d'un contrôle, fermeture d'une eGate ; lecteur, pont NFC, caméra, kiosque, réseau local, déclaration du mode dégradé
N2	Administrateur WawID central, support de l'exploitant et centre de supervision (NOC) 24 h/24	Comptes et rôles, paramètres, connecteurs, clés d'équipements et de compagnies ; liaisons du poste ; état des centres de données ; demandes de restauration
N3	Experts de l'exploitant (infrastructure, base de données) et équipe de développement	Anomalies du logiciel, bascule d'un site central, restauration
Sécurité	Responsable sécurité et SOC	Incident de sécurité, rupture de la chaîne d'audit, fuite de clé
Crise	Cellule de crise (exploitant et DPAF)	Indisponibilité générale, perte d'un centre de données, rançongiciel, mode dégradé prolongé

Les coordonnées de chaque niveau sont fixées par la DPAF et l'exploitant lors de la mise en service (voir *Guide d'installation — Sénégal*). Le centre de supervision (NOC) est joignable 24 h/24 et 7 j/7 ; il peut déjà être informé d'une panne générale avant votre appel, mais signalez toujours un incident constaté au poste. Pour tout incident, notez l'heure, le poste, l'équipement, le message exact affiché et, le cas échéant, la référence (`PX-…` , `EV…` , `MSG-…`).