
Cedric Aebi 17-103-235 Nicolas Müller 17-122-094



Qiyang Hu, Givi Meishvili, Adrian Wälchli

Die dritte Serie ist bis Dienstag, den 17. April 2018 um 15:00 Uhr zu lösen und auf Ilias hochzuladen. Für Fragen steht im ILIAS jederzeit ein Forum zur Verfügung. Allfällige unlösbare Probleme sind uns so früh wie möglich mitzuteilen, wir werden gerne helfen. Viel Spass!

#### Vorankündigung

Zum Lösen der Assembler-Serien (Serien 4 und 5) benötigen Sie einen Raspberry Pi, welchen wir am Dienstag, den 10. April 2018 verteilen werden. Sie erhalten das Raspberry Pi Kit gegen eine Kaution von 120 Franken. Bitte denken Sie daran, die Kaution am vorher genannten Datum mitzunehmen. Die Kaution wird am Dienstag, den 15. Mai 2018 bei der Rückgabe wieder zurückbezahlt. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, bei der Ausgabe des Materials anwesend zu sein, setzen Sie sich bitte frühzeitig mit einem der Assistenten in Verbindung.

#### Theorieteil

Gesamtpunktzahl: 12 Punkte

### 1 Performance Berechnungen (2 Punkte)

Nehmen Sie an, eine CPU sei mit 500Mhz getaktet. Nehmen Sie weiter an, dass besagte CPU die folgenden Operationen (mit angegebener Zeitdauer) durchführt:

ALU 4nsec

LOAD 8nsec

STORE 6nsec

Branch 6nsec.

Sie können davon ausgehen, dass alle Operationen gleich häufig durchgeführt werden.

- Wieviel schneller/langsamer ist eine Maschine, die für die LOAD Instruktion 6 Taktzyklen braucht?
- Wieviel schneller ist eine CPU bei der die ALU doppelt so schnell arbeitet?

# 2 Stackverwendung bei Subroutinen (2 Punkte)

Geben Sie zwei mögliche Gründe an, wieso man den Stack bei Assembler-Subroutinen braucht?

# 3 ALU & Most Significant Bit (2 Punkte)

Warum muss die ALU für das *most significant bit* anders aufgebaut werden als für die restlichen Stellen?

# 4 ALU & SLT (2 Punkte)

- Was passiert beim slt Befehl in der ALU?
- Wie unterstützt die ALU den slt Befehl?

## 5 Pop und push (1 Punkt)

Geben Sie an, wie ein pop und ein push mit MIPS-Befehlssatz umgesetzt werden kann.

## 6 loadi (1 Punkt)

Geben Sie an, wie das Laden einer (32 Bit langen) Konstanten in ein MIPS-Register mit dem MIPS-Befehlssatz umgesetzt werden kann.

## 7 ALU: OPCodes (2 Punkte)

Beschreiben Sie, wie die Ansteuerbits der ALU für die folgenden Befehle gesetzt werden müssen:

and or add subtract slt nor

**Erläutern Sie weiter** den Zusammenhang zwischen diesen Bits/Befehlen und den einzelnen Elementen der ALU.

### Programmierteil

Ihre Aufgabe ist es, das gegebene Programmgerüst wie folgt zu vervollständigen:

- (a) Laden Sie die zur Serie 3 gehörigen Dateien von Ilias herunter und studieren diese aufmerksam. Versuchen Sie zu verstehen, was die bereits vorhandenen Teile bedeuten.<sup>1</sup>
- (b) Tragen Sie Ihren Namen sowie den Namen einer allfälligen Übungspartnerin oder eines allfälligen Übungspartners an den vorgesehenen Stelle in den Dateien compile.c mips.c und memory.c ein.
- (c) Vervollständigen Sie die Funktion main in compile.c, so dass auf der Kommandozeile der zu kompilierende Ausdruck und der Dateiname für die Datei, in der das kompilierte Programm gespeichert wird, als Parameter übergeben werden können. Bei falscher Eingabe soll ein Hinweis zur Benutzung, wie z.B.

```
usage: <Befehlsname> expression filename
```

ausgegeben werden (wobei anstelle von <Befehlsname> der tatsächliche Programmname steht, auch wenn das Programm umbenannt wird). Bei korrekter Eingabe, also z.B.

```
./compile '(3*(45+6))+12' test.mips
soll

Input: (3*(45+6))+12
Postfix: 3 45 6 + * 12 +

MIPS binary saved to test.mips
ausgegeben werden.
```

Hinweis:

- Die Hauptarbeit übernimmt die bereits implementierte Funktion void compiler(char\* exp, char \*filename) (in compiler.c). Sie müssen nur sicherstellen, dass main mit der richtigen Anzahl Argumente aufgerufen und diese korrekt an compiler weitergegeben werden
- http://publications.gbdirect.co.uk/c\_book/chapter10/arguments\_to\_main.html
- (d) Vervollständigen Sie die Funktion loadFile(char\*) in memory.c, so dass eine erzeugte MIPS-Binär-Datei in den Speicher gelesen und ausgeführt werden kann.

Sie können davon ausgehen, dass die MIPS-Binär-Datei genau dem erwarteten Abbild im Speicher entspricht, d.h. die einzelnen Wörter sind in Big Endian Bytereihenfolge ohne Unterbruch in der Datei abgelegt.

#### Hinweis:

- Betrachten Sie void store(word w) in compiler.c
- Erzeugen Sie (z.B. mittels ./compile 1+1 test.mips) einige Dateien und betrachten Sie diese mit einem Hex-Editor, um das Dateiformat besser zu verstehen.
- http://publications.gbdirect.co.uk/c\_book/chapter9/input\_and\_output.html und folgende Abschnitte
- (e) Vervollständigen Sie die Funktion error in mips.c, so dass die Fehlermeldungen korrekt formatiert ausgegeben werden können. Betrachten Sie dazu auch das Makro ERROR in mips.h. Die Fehlermeldung soll jeweils angeben in welcher Funktion, auf welcher Linie in welcher Datei der Fehler ausgetreten ist sowie eine detaillierte Fehlermeldung ausgeben. Ein Aufruf

```
ERROR(''Unknown opcode: %x'', instruction->i.opcode);
```

in mips.c, Funktion undefinedOperation auf Zeile 166 soll z.B. folgende Ausgabe ergeben

```
undefinedOperation in mips.c, line 166: Unknown opcode 2b
```

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>compiler.c und compiler.h müssen nicht ausführlich studiert werden, wichtige Stellen werden unten erwähnt, bei Interesse für die restlichen Teile findet sich jedoch ein wenig Theorie im Anhang.

(angenommen, instruction->i.opcode == 0x2b).

Nach der Ausgabe des Fehlers soll das Programm mittels exit(EXIT\_FAILURE) beendet werden.

#### Hinweis:

- http://linux.die.net/man/3/vfprintf
- http://linux.die.net/man/3/va\_start
- (f) Stellen Sie sicher, dass Ihre Implementation ohne Fehler und Warnungen kompilierbar ist, überprüfen Sie dies mit make
  - Dies ist eine notwendige Voraussetzung, damit der Programmierteil als erfüllt gilt.
- (g) Stellen Sie sicher, dass Ihre Implementation die gegebenen und Ihre eigenen Tests ohne Fehler und Warnungen absolviert, überprüfen Sie dies mit make test
  - Dies ist eine notwendige Voraussetzung, damit der Programmierteil als erfüllt gilt.
- (h) Erstellen Sie aus Ihrer Lösung eine Zip-Datei namens <nachname>.zip (wobei <nachname> natürlich durch Ihren Nachnamen zu ersetzen ist).
- (i) Geben Sie die Datei elektronisch durch Hochladen in Ilias ab.

#### A Theorie

In compiler.c und compiler.h finden Sie die Implementation eines einfachen Compilers für arithmetische Ausdrücke. Unsere "Programmiersprache" ist in der folgenden erweiterten Backus-Naur-Form (EBNF) gegeben:

```
digit = "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9";
number = digit, {digit};
factor = number | "(", expression, ")";
term = factor, { ( "*" | "/" ), factor };
expression = term, { ( "+" | "-" ), term };
```

Ein mögliches "Programm" wäre also z.B:

```
(3*(45+6))+12
```

Diese Eingabe wird von einem lexikalischen Scanner (auch Lexer genannt) zuerst in einzelne Bestandteile (in diesem Fall Symbole und Zahlen), sogenannte Tokens, aufgeteilt. Diese werden mit Zusatzinformationen versehen und als Liste abgespeichert, d.h. der oben stehende Ausdruck wird beispielsweise zu



Sie finden in der compiler.c einen einfachen Compiler, der die eingegebenen Ausdrücke in Postfix-Notation umwandelt, d.h. der oben stehende Ausdruck wird zu

```
3 45 6 + * 12 +
```

Ausdrücke in Postfixnotation lassen sich einfach mit einer Stackmachine abarbeiten. Hierzu wird jedes Argument auf einen Stack gelegt und Operationen werden auf den obersten Stackelementen angewendet. Hierzu werden die Stackelemente in Register des Prozessors geladen, die Operation angewendet und schliesslich das Resultat wieder zurück auf den Stack gelegt.

Ausdrücke in Postfixnotation lassen sich also einfach in Assemblercode umwandeln, das oben stehende Programmstück wird z.B. (in Pseudo-Assembler) zu

```
// Lege 3 auf den Stack
push
                // Lege 45 auf den Stack
push 45
push
     6
                // Lege 6 auf den Stack
      Α
                // Hole obersten Wert auf Stack nach Register A
pop
                // Hole obersten Wert auf Stack nach Register B
      В
pop
add
      Α.
         A. B
                // Addiere die Register A und B, speichere das Resultat in A
push
      Α
                // Lege den Wert von Register A auf den Stack
                // Hole obersten Wert auf Stack nach Register A
pop
                // Hole obersten Wert auf Stack nach Register B
pop
mult
      Α,
         A, B
                // Multipliziere Register A und B, speichere das Resultat in A
push
     Α
                // Lege den Wert von Register A auf den Stack
push 12
                // Lege 12 auf den Stack
                // Hole obersten Wert auf Stack nach Register A
pop
      В
                // Hole obersten Wert auf Stack nach Register B
pop
add
      A, A, B
                // Addiere die Register A und B, speichere das Resultat in A
push
      Α
                // Lege den Wert von Register A auf den Stack
                // Beende das Programm
```

Das Endresultat der Berechnung wird dabei wieder im Stack abgelegt.

+	Ор	Freq	CPI <sub>i</sub>	Freq x CPI <sub>i</sub>
	ALU	25%	4	1
+	Load	25%	. &	$\mathcal{O}$
_	Store	25%	6	1,5
+	Branch	25%	6	1,5

1)


 $\Sigma = 6$ T, T

wew CPU Time = 5,5 × CC × 1C 6/5,5 = 9,1% fester

Ор	Freq	CPI <sub>i</sub>	Freq x CPI <sub>i</sub>
ALU	25%	2	0,5
Load	25%	8	2
Store	25%	6	1,5
Branch	25%	6	1,5
			$\Sigma = 2^{2}$

6/5,5 9,1% faster

- 2) · Sobald eine Funktion (Subroutine) aufgerufen wird, wird Speicherplatz für lokale Variabeln resorviert. Dies geschieht auf den Stack. Zuden wird der FP auch abgelegt.
  - · Parameter, melche eine Unterfenktion braucht, nerden auch auf den Stack für die Weiterverarbeitung abgelegt.



bekonnt nun als LESS dass max bei den msb

ausgerechnet nird. Alle anderen ALUS ausser das

leb bekonnen als Less-input O. Der Trick ist,

dass nur das msb ALU eig. wichtig ist, denn

menn elieses 1 als set ausrechnet, ist die Zahl

negativ und somit A-B<0 = A<B


5) push: addiu \$sp, 1sp, -4 // Platz reservieren sw \$50 (Ssp) // abspeichern von Wert Pop: lw \$50, (\$sp) addiu Ssp. Ssp. 4 6) Lii \$+0 upper\_ 16bits // dieser Befehl Laidt die oberen 16 bits der Konstante in to. ori \$+0,\$+0, lower\_165its // logisches Oder. Skizze: 101010 --- 10000 .... Li 0000 ---- 101010.... — Or! 10101.... | 10101....

### 7 ALU: OPCodes (2 Punkte)

Beschreiben Sie, wie die Ansteuerbits der ALU für die folgenden Befehle gesetzt werden müssen:

and or add subtract slt nor

Erläutern Sie weiter den Zusammenhang zwischen diesen Bits/Befehlen und den einzelnen Elementen der ALU.



sit onn | Ainvert O, B 1, Operation 11 für MUX-Fingang 3. Sonit vermendet die ALU dass Less für die Berechnung. 1100 | Deide werden negient and Operation führt and durch. Hier ist die DeMorgan-Regel wichtig. (A nor B) = not A and not B.