被控端策略配置文档

概述

被控端策略通过心跳接口（`/api/heartbeat`）下发给被控端。被控端收到策略后，会将 `config_options` 中的配置应用到本地。

主控端（控制端）策略通过登录接口（`/api/login`、`/api/oidc/auth-query`）响应中的 `client_strategy` 与 `client_modified_at` 字段下发，与被控端策略完全独立，详见文末主控端策略章节。

策略优先级

- **设备策略** > **默认策略**
- 如果设备有单独配置的策略，使用设备策略
- 如果没有设备策略，回退到全局默认策略

下发机制

1. 被控端每 15 秒发送一次心跳
2. 心跳请求中包含 `modified_at`（客户端本地的策略时间戳）
3. 服务端比较 `modified_at`，如果不一致则下发策略
4. 被控端收到策略后应用到本地配置，并更新时间戳

API 接口

管理端接口

接口	方法	说明
`/admin/peer_strategy/list`	GET	策略列表（分页）
`/admin/peer_strategy/detail/:id`	GET	策略详情
`/admin/peer_strategy/create`	POST	创建设备策略
`/admin/peer_strategy/update`	POST	更新设备策略
`/admin/peer_strategy/delete`	POST	删除设备策略
`/admin/peer_strategy/default`	GET	获取默认策略
`/admin/peer_strategy/default/update`	POST	设置/更新默认策略

请求示例

创建设备策略

```
POST /admin/peer_strategy/create
{
  "peer_id": "123456789",
  "config_options": {
    "access-mode": "view",
    "enable-clipboard": "N",
    "enable-file-transfer": "N"
  }
}
```

设置默认策略

```
POST /admin/peer_strategy/default/update
{
  "config_options": {
    "enable-record-session": "Y",
    "allow-auto-record-incoming": "Y"
  }
}
```

支持的策略配置项

权限控制

配置项	说明	可选值
`access-mode`	访问模式	`custom`, `full`, `view`
`enable-keyboard`	允许键盘输入	`Y`, `N`
`enable-clipboard`	允许剪贴板	`Y`, `N`
`enable-file-transfer`	允许文件传输	`Y`, `N`
`enable-camera`	允许摄像头	`Y`, `N`
`enable-terminal`	允许终端	`Y`, `N`
`enable-remote-printer`	允许远程打印	`Y`, `N`
`enable-audio`	允许音频	`Y`, `N`
`enable-tunnel`	允许隧道	`Y`, `N`
`enable-remote-restart`	允许远程重启	`Y`, `N`
`enable-record-session`	允许录制会话	`Y`, `N`
`enable-block-input`	允许阻断输入	`Y`, `N`
`enable-privacy-mode`	允许隐私模式	`Y`, `N`

配置项	说明	可选值
`allow-remote-config-modification`	允许远程修改配置	`Y`, `N`
`allow-remote-cm-modification`	允许控制端点击接受窗口（连接管理窗口）来接受连接、修改权限等	`Y`, `N`
`enable-perm-change-in-accept-window`	允许用户在接受窗口（连接管理窗口）中接受传入会话前更改权限	`Y`, `N`
`hide-elevate-button-in-accept-window`	隐藏接受窗口中的"接受并提权"按钮（便携版交给普通用户时，用户无管理员凭据无法提权，隐藏后由控制端在会话中请求提权）	`Y`, `N`
`one-way-clipboard-redirection`	禁用从被控端到控制端的剪贴板同步（被控端，>= 1.3.1）	`Y`, `N`
`one-way-file-transfer`	禁用从被控端到控制端的文件传输（被控端，>= 1.3.1）	`Y`, `N`
`sync-init-clipboard`	建立连接时同步初始剪贴板（仅从控制端到被控端，>= 1.3.1）	`Y`, `N`
`file-transfer-max-files`	单次文件传输最大文件数	正整数，`0` 为内置默认值

安全设置

配置项	说明	可选值
`approve-mode`	审批模式	`password`, `click`, `password-click`
`verification-method`	验证方式	`use-temporary-password`, `use-permanent-password`, `use-both-passwords`
`temporary-password-length`	临时密码长度	`6`, `8`, `10`
`allow-numeric-one-time-password`	允许纯数字一次性密码（>= 1.4.1）	`Y`, `N`
`allow-logon-screen-password`	允许在登录屏幕使用密码输入（click 审批模式下，>= 1.4.7）	`Y`, `N`
`allow-scope-violation-close`	允许违规关闭	`Y`, `N`
`allow-scope-violation-alarm`	允许违规告警	`Y`, `N`
`disable-change-permanent-password`	禁止修改永久密码（>= 1.4.5）	`Y`, `N`
`disable-change-id`	禁止修改设备 ID（>= 1.4.5）	`Y`, `N`
`disable-unlock-pin`	禁止使用 PIN 解锁设置（>= 1.4.5）	`Y`, `N`
`allow-command-line-settings-when-settings-disabled`	禁用设置时仍允许命令行配置（>= 1.4.7）	`Y`, `N`
`allow-deep-link-password`	允许通过 deep link 设置密码（`rustdesk://password/xxx`，仅 Android/iOS）	`Y`, `N`

配置项	说明	可选值
`allow-deep-link-server-settings`	允许通过 deep link 导入服务器配置（`rustdesk://config/xxx`，仅 Android/iOS）	`Y`, `N`
`reset-pwd`	重置被控端本地永久密码（一次性命令，设为 `Y` 后清除本地密码使其回退到预设密码，不会持久化到配置文件）	`Y`

网络设置

配置项	说明	示例值
`custom-rendezvous-server`	自定义中继服务器	`rs.example.com`
`api-server`	API 服务器	`api.example.com`
`key`	连接密钥	`your-secret-key`
`relay-server`	中继服务器	`relay.example.com`
`ice-servers`	ICE 服务器	JSON 格式
`direct-server`	启用直接 IP 访问	`Y`, `N`
`direct-access-port`	直接 IP 访问端口	`21118`
`allow-websocket`	允许 WebSocket（>= 1.4.0）	`Y`, `N`
`websocket-port`	自定义 WebSocket 反向代理端口（`/ws/id`、`/ws/relay`）。仅对本机配置的服务器（自定义 ID 服务器、中继服务器等）生效，其他主机仍用默认端口；留空时使用 API 服务器端口，再退回默认端口。没有设置界面入口，只能通过策略/自定义客户端配置设置	端口号，如 `8443`
`disable-udp`	仅使用 TCP	`Y`, `N`
`allow-insecure-tls-fallback`	允许不安全 TLS 回退（>= 1.4.4）	`Y`, `N`
`allow-https-21114`	允许 21114 作为 HTTPS 端口（>= 1.3.9）	`Y`, `N`
`enable-udp-punch`	启用 UDP 打洞（>= 1.4.1）	`Y`, `N`
`enable-ipv6-punch`	启用 IPv6 P2P 连接（>= 1.4.1）	`Y`, `N`
`allow-hostname-as-id`	使用主机名作为 ID（>= 1.4.0）	`Y`, `N`
`enable-tcp-punch`	启用 TCP 打洞	`Y`, `N`
`enable-webrtc`	启用 WebRTC	`Y`, `N`
`enable-port-forward-mux`	启用端口转发复用	`Y`, `N`

配置项	说明	示例值
`allow-kcp-congestion-control`	允许 KCP 拥塞控制	`Y`, `N`
`allow-webrtc-congestion-control`	允许 WebRTC 拥塞控制	`Y`, `N`
`relay-fallback-delay`	中继回退延迟（毫秒）	正整数

连接控制

配置项	说明	可选值/示例
`enable-lan-discovery`	启用局域网发现	`Y`, `N`
`whitelist`	IP 白名单	IP 列表，逗号分隔，支持 CIDR
`id-whitelist`	ID 白名单（>= 1.5.0）	ID 列表，支持 `*` 和 `?` 通配符
`allow-auto-disconnect`	允许自动断开	`Y`, `N`
`auto-disconnect-timeout`	自动断开超时（分钟）	`10`
`allow-only-conn-window-open`	仅窗口打开时允许连接	`Y`, `N`
`register-device`	是否注册设备（Pro >= 1.6.0）	`Y`, `N`

录制设置

配置项	说明	可选值
`allow-auto-record-incoming`	自动录制传入连接	`Y`, `N`
`allow-auto-record-outgoing`	自动录制传出连接（>= 1.3.2）	`Y`, `N`
`hide-recording-button`	隐藏录制按钮（不禁止录制）	`Y`, `N`
`video-save-directory`	录制视频保存目录	路径
`windows-service-video-save-directory`	Windows 服务模式下录制保存目录（需安装）	Windows 绝对路径
`enable-abr`	启用自适应比特率	`Y`, `N`

显示与性能

配置项	说明	可选值
`allow-remove-wallpaper`	传入会话时移除壁纸	`Y`, `N`
`allow-always-software-render`	始终软件渲染	`Y`, `N`
`enable-hwcodec`	启用硬件编解码	`Y`, `N`
`enable-directx-capture`	启用 DirectX 捕获（Windows）	`Y`, `N`
`enable-android-software-encoding-half-scale`	Android 软件编码半分辨率	`Y`, `N`

配置项	说明	可选值
`allow-d3d-render`	允许 D3D 渲染（>= 1.3.9，Windows）	`Y`, `N`
`use-texture-render`	使用纹理渲染	`Y`, `N`

代理设置

配置项	说明	示例值
`proxy-url`	代理 URL（支持 http/https/socks5）	`http://proxy:8080`
`proxy-username`	代理用户名	`user`
`proxy-password`	代理密码	`pass`

显示默认选项

以下配置项会设置每个 peer 首次连接后的默认值，之后每个 peer 的单独设置会覆盖这些默认值。

> **注意**：以下部分配置项的 key 使用下划线（`_`）而非连字符（`-`），这是由 RustDesk 客户端内部实现决定的。策略下发时 key 不做转换，直接使用原始字符串匹配，因此必须使用下划线版本才能生效。

配置项	说明	可选值
`view_only`	只读模式	`Y`, `N`
`show_monitors_toolbar`	在工具栏显示显示器	`Y`, `N`
`collapse_toolbar`	连接后折叠工具栏	`Y`, `N`
`show_remote_cursor`	显示远程光标	`Y`, `N`
`follow_remote_cursor`	跟随远程光标（>= 1.4.4）	`Y`, `N`
`follow_remote_window`	跟随远程窗口焦点（>= 1.4.4）	`Y`, `N`
`zoom-cursor`	缩放光标	`Y`, `N`
`show_quality_monitor`	显示质量监视器	`Y`, `N`
`disable_audio`	静音	`Y`, `N`
`enable-file-copy-paste`	启用文件复制粘贴（Windows）	`Y`, `N`
`disable_clipboard`	禁用剪贴板	`Y`, `N`
`lock_after_session_end`	会话结束后锁定	`Y`, `N`
`privacy_mode`	隐私模式	`Y`, `N`
`i444`	真彩 (4:4:4)	`Y`, `N`
`reverse_mouse_wheel`	反转鼠标滚轮	`Y`, `N`
`swap-left-right-mouse`	交换左右鼠标按钮	`Y`, `N`
`displays_as_individual_windows`	将显示器显示为独立窗口	`Y`, `N`
`use_all_my_displays_for_the_remote_session`	使用所有显示器进行远程会话	`Y`, `N`
`terminal-persistent`	断开连接时保留终端会话	`Y`, `N`

配置项	说明	可选值
`view_style`	默认视图样式	`original`, `adaptive`
`scroll_style`	默认滚动样式（>= 1.4.4 支持 `scrolledge`）	`scrollauto`, `scrollbar`, `scrolledge`
`edge-scroll-edge-thickness`	边缘滚动厚度（>= 1.4.4）	`20-150`
`image_quality`	默认图像质量	`best`, `balanced`, `low`, `custom`
`custom_image_quality`	自定义图像质量	`[10.0, 2000.0]`
`custom-fps`	自定义 FPS	`[5, 120]`
`codec-preference`	默认编解码器	`auto`, `vp8`, `vp9`, `av1`, `h264`, `h265`
`trackpad-speed`	默认触控板速度	`[10, 1000]`

预设配置

配置项	说明	示例值
`preset-address-book-name`	预设地址簿名称	`default`
`preset-address-book-tag`	预设地址簿标签	`work`
`preset-address-book-alias`	预设地址簿别名（>= 1.4.3）	`Office PC`
`preset-address-book-password`	预设地址簿密码（>= 1.4.3）	`password123`
`preset-address-book-note`	预设地址簿备注（>= 1.4.3）	`My note`
`preset-user-name`	预设用户名称	`admin`
`preset-strategy-name`	预设策略名称	`default`
`preset-device-group-name`	预设设备组名称（>= 1.3.8）	`servers`
`preset-device-username`	预设设备用户名（>= 1.4.3）	`admin`
`preset-device-name`	预设设备名称（>= 1.4.3）	`Office-PC`
`preset-note`	预设设备备注（>= 1.4.3）	`Production server`
`default-connect-password`	默认连接密码（控制端连接远程设备的密码）	`abcd1234`
`display-name`	显示名称（连接时弹窗显示的名称）	`My PC`
`avatar`	用户头像	头像路径或标识

其他设置

配置项	说明	可选值
`enable-trusted-devices`	启用信任设备（跳过 2FA）	`Y`, `N`
`trusted-device-expiration-days`	信任设备有效期	`1`, `7`, `30`, `90`（默认）, `0`（永不过期）
`allow-auto-update`	允许自动更新（>= 1.4.6，Windows）	`Y`, `N`

配置项	说明	可选值
`keep-awake-during-incoming-sessions`	传入会话时保持唤醒	`Y`, `N`
`keep-awake-during-outgoing-sessions`	传出会话时保持唤醒	`Y`, `N`
`enable-confirm-closing-tabs`	关闭多个远程标签前确认	`Y`, `N`
`enable-open-new-connections-in-tabs`	新连接在标签页中打开	`Y`, `N`
`allow-ask-for-note`	连接结束时提示输入备注（>= 1.4.4）	`Y`, `N`
`allow-sync-clipboard-between-sessions`	允许在已连接的远程会话之间同步剪贴板（控制端，剪贴板内容可在多个远程窗口间传递）	`Y`, `N`
`pre-elevate-service`	Windows 便携版自动提权运行	`Y`, `N`
`remove-preset-password-warning`	移除预设密码的安全警告	`Y`, `N`
`enable-check-update`	启用检查更新	`Y`, `N`

> **注意**：`enable-trusted-devices` 与 `trusted-device-expiration-days` 属于认证类配置，下发后被控端会走信任设备凭据更新路径：切换 `enable-trusted-devices`（或改变 `2fa` 配置）会吊销该设备上全部已信任设备，用户需重新完成二次验证；只改 `trusted-device-expiration-days` 时按新有效期重算已有信任记录的到期时间，不会吊销。

HARD_SETTINGS（自定义客户端硬配置）

以下配置项来源于客户端 `HARD_SETTINGS`，通常通过自定义客户端配置的 `data` 段预设。当 `HARD_SETTINGS` 中未预设对应 key 时，客户端会回退到 `Config::get_option` 读取，因此可以通过策略 `config_options` 下发生效。

> **优先级**：自定义客户端 `HARD_SETTINGS` 硬编码值 > 策略 `config_options` 下发值 > 内置默认值。如果自定义客户端已在 `data` 段中预设了某个 key，则策略下发无法覆盖。
>
> 例外：`HARD_SETTINGS` 中的 `password` / `salt`（预设固定密码）与 `conn-type=outgoing` 的判定没有回退到 `Config::get_option`，因此**无法通过策略下发**，只能写进自定义客户端。

配置项	说明	可选值
`conn-type`	连接类型限制（仅 `incoming` 可通过策略生效，`outgoing` 必须在自定义客户端 `HARD_SETTINGS` 中预设）	`incoming`（仅被控）；不设则双向均可
`disable-tcp-listen`	禁用 TCP 监听（仅使用 UDP 打洞和中继）	`Y`, `N`
`disable-settings`	禁用设置页面（隐藏所有设置选项卡）	`Y`, `N`
`disable-ab`	禁用地址簿功能	`Y`, `N`
`disable-account`	禁用账户功能（登录/注册）	`Y`, `N`

配置项	说明	可选值
`disable-installation`	禁用安装功能（仅允许便携运行）	`Y`, `N`

UI/界面设置

配置项	说明	可选值
`theme`	UI 主题	`dark`, `light`, `system`
`lang`	界面语言	`default`, `en`, `zh-cn`, `zh-tw`, `ja`, `ko`, `fr`, `de` 等
`peer-card-ui-type`	Peer 卡片视图	`0`（大图标）, `1`（小图标）, `2`（列表）
`peer-sorting`	Peer 排序方式	`Remote ID`, `Remote Host`, `Username`
`sync-ab-with-recent-sessions`	地址簿与最近会话同步	`Y`, `N`
`sync-ab-tags`	地址簿标签排序	`Y`, `N`
`filter-ab-by-intersection`	按标签交集过滤地址簿	`Y`, `N`
`disable-group-panel`	禁用分组面板	`Y`, `N`
`disable-discovery-panel`	禁用发现面板	`Y`, `N`
`hide-tray`	隐藏系统托盘图标	`Y`, `N`
`hide-stop-service`	隐藏停止/切换服务控件	`Y`, `N`
`hide-general-settings`	隐藏“常规”设置选项卡（>= 1.5.0）	`Y`, `N`
`hide-security-settings`	隐藏“安全”设置选项卡	`Y`, `N`
`hide-network-settings`	隐藏“网络”设置选项卡	`Y`, `N`
`hide-server-settings`	隐藏“服务器”设置选项卡	`Y`, `N`
`hide-proxy-settings`	隐藏“代理”设置选项卡	`Y`, `N`
`hide-websocket-settings`	隐藏“WebSocket”设置选项卡	`Y`, `N`
`hide-remote-printer-settings`	隐藏“远程打印机”设置选项卡	`Y`, `N`
`hide-username-on-card`	隐藏设备列表中的用户名	`Y`, `N`
`hide-help-cards`	隐藏 UAC/权限警告	`Y`, `N`
`hide-powered-by-me`	隐藏 "Powered by Me" 标识	`Y`, `N`
`main-window-always-on-top`	主窗口始终置顶（1.4.2）	`Y`, `N`

打印机设置

配置项	说明	可选值
`printer-incomming-job-action`	远程打印传入任务的处理动作	动作值
`printer-selected-name`	选中的打印机名称	打印机名称

配置项	说明	可选值
`allow-printer-auto-print`	允许打印机自动打印	`Y`, `N`

Android 特定设置

配置项	说明	可选值
`disable-floating-window`	禁用浮动窗口	`Y`, `N`
`floating-window-size`	浮动窗口大小	`[32, 320]`，默认 `120`
`floating-window-untouchable`	浮动窗口不可触摸（点击穿透）	`Y`, `N`
`floating-window-transparency`	浮动窗口透明度	`[0, 10]`，默认 `10`
`floating-window-svg`	浮动窗口图标	SVG 文本（单行）
`keep-screen-on`	保持屏幕常亮	`never`, `during-controlled`, `service-on`
`touch-mode`	触摸模式（>= 1.4.3 统一控制）	`Y`, `N`
`show-virtual-mouse`	显示虚拟鼠标（>= 1.4.3）	`Y`, `N`
`show-virtual-joystick`	显示虚拟摇杆（>= 1.4.3，需启用虚拟鼠标）	`Y`, `N`

配置示例

示例 1：只读访问模式

```
{
  "config_options": {
    "access-mode": "view",
    "enable-keyboard": "N",
    "enable-clipboard": "N",
    "enable-file-transfer": "N"
  }
}
```

示例 2：启用自动录制

```
{
  "config_options": {
    "enable-record-session": "Y",
    "allow-auto-record-incoming": "Y"
  }
}
```

示例 3：限制特定 IP 访问

```
{
  "config_options": {
    "whitelist": "192.168.1.100,192.168.1.101"
  }
}
```

示例 4：禁用不必要的功能

```
{
  "config_options": {
    "enable-camera": "N",
    "enable-terminal": "N",
    "enable-remote-printer": "N",
    "enable-tunnel": "N",
    "enable-remote-restart": "N"
  }
}
```

示例 5：配置服务器地址

```
{
  "config_options": {
    "custom-rendezvous-server": "rs.example.com",
    "api-server": "api.example.com",
    "key": "your-secret-key",
    "relay-server": "relay.example.com"
  }
}
```

注意事项

1. **配置生效时间**：策略下发后，被控端会在下次心跳时收到并应用，最长 15 秒
2. **配置覆盖**：策略配置会覆盖被控端本地配置
3. **空值处理**：如果策略中某个配置项的值为空字符串，且默认高级设置也为空，则会删除该配置项（回退到内置默认值）
4. **默认策略**：默认策略的 `peer_id` 为空，列表接口不会显示默认策略
5. **设备策略唯一性**：每个设备只能有一条策略，重复创建会返回错误
6. **移除 key 不等于恢复默认**：服务端只下发策略中存在的 key，从策略里删掉某个 key、或删除整条设备策略/默认策略，客户端都不会主动清除本地已应用的值。要回退需把该 key 的值设为空字符串（按第 3 条规则回退内置默认）再下发一次

数据模型

PeerStrategy

字段	类型	说明
`id`	uint	主键
`peer_id`	string	设备 ID（默认策略为空，未绑定默认策略与主控端策略为保留值）
`config_options`	object	配置项 JSON
`modified_at`	int64	策略版本时间戳
`created_at`	timestamp	创建时间
`updated_at`	timestamp	更新时间
`peer_alias`	string	关联的设备别名（仅列表接口返回）

主控端策略

概述

主控端（控制端）策略面向发起远程控制的一方，通过**登录接口**（`/api/login`、`/api/oidc/auth-query`）与 `/api/currentUser` 的响应下发，与被控端策略（心跳通道）完全独立，互不影响。

由于主控端没有心跳（心跳由被控端服务进程发送），策略在每次登录时随响应下发：无任何策略记录时也返回空配置与 `client_modified_at = 0`，客户端比对本地时间戳不一致时只会更新本地时间戳，不会删除已经应用的旧值（与被控端策略被清空后的行为一致）。要撤销某个已下发的配置项，需显式把该 key 的值设为空字符串（按「注意事项」中的空值处理规则回退内置默认），而不是删除整条策略。

> **注意**：官方原版客户端会忽略 `client_strategy` / `client_modified_at` 这两个字段，本项目客户端（Flutter 桌面/移动、Sciter、WebClient）已实现消费，行为见下方客户端应用逻辑。

策略优先级

主控端策略不区分设备，全局只有一条策略，对所有登录的主控端统一下发，无设备级策略、无优先级合并。

下发机制

1. 主控端登录（账号密码或 OIDC）→ 登录响应携带策略；客户端每次启动经 token 鉴权调用 `/api/currentUser` 恢复登录态 → 响应同样携带策略（覆盖 token 自动登录免重新输密码的设备，策略到达时机从"重新登录"提前到"每次启动"）
2. 服务端查询主控端全局策略，在响应中返回 `client_strategy.config_options` 与 `client_modified_at`
3. 客户端比对本地 `client_strategy_timestamp`，不一致时应用到本地配置并更新时间戳
4. 策略更新后在客户端下次启动（currentUser）或下次登录时到达（无心跳周期推送）

> `/api/currentUser` 响应用户字段平铺在顶层，新增键不影响旧客户端解析（Flutter/Sciter 均按已知字段提取，忽略未知键）。

客户端应用逻辑

1. 登录响应（账号密码、OIDC）与 `/api/currentUser` 响应都会触发应用
2. 桌面/移动端（Flutter、Sciter）由 Rust 侧的 `apply_client_strategy` 统一合并：时间戳存于独立的本地键 `client_strategy_timestamp`，与被控端心跳通道的 `strategy_timestamp` 完全隔离，两条通道不会互相覆盖
3. 幂等且可重试：`client_modified_at` 与本地时间戳相同则直接跳过；只有应用成功才写入时间戳，失败时下次登录或下次启动（`/api/currentUser`）自动重试
4. 策略值写入本机 `CONFIG2.options`，与用户在设置页手动修改是同一份存储；策略只在新时间戳到达时应用一次，之后用户在设置页的改动不会被回滚，直到服务端再次更新主控端策略（`modified_at` 变化）
5. 桌面端应用后会把本次变更的 key 以"设置页改配置"的同一路径推送给后台服务进程，否则后续配置同步/写盘会丢弃这些值；服务进程不可达时本次不落盘、也不写时间戳，等下次重试
6. WebClient 由 JS/Dart 侧直接写入浏览器本地配置（不经过 Rust 合并逻辑，同样用 `client_strategy_timestamp` 判重）；浏览器端没有服务进程，因此下面的忽略列表与 IPC 推送对它不适用，这类 key 在 WebClient 上无实际作用

桌面/移动端（走 Rust 合并逻辑）会直接丢弃以下配置项（它们只对提供远程连接服务的一端有意义，避免覆盖被控端自身配置），需要生效请改用被控端策略：

配置项	忽略原因
`reset-pwd`	只重置被控端本地永久密码
`2fa`	被控端的登录二次验证配置
`enable-trusted-devices`	被控端信任设备开关
`trusted-device-expiration-days`	被控端信任设备有效期

登录响应示例

```
POST /api/login
{
  "username": "admin",
  "password": "xxx",
  "id": "123456789",
  "uuid": "..."
}
```

响应（节选）：

```
{
  "type": "access_token",
  "access_token": "...",
  "user": { ... },
  "client_strategy": {
    "config_options": {
      "default-connect-password": "abcd1234",
      "view_only": "N"
    }
  },
  "client_modified_at": 1729500000000
}
```

管理端接口

接口	方法	说明
`/admin/peer_strategy/default_mc`	GET	获取主控端策略
`/admin/peer_strategy/default_mc/update`	POST	设置/更新主控端策略

表单结构与被控端默认策略一致（仅 `config_options`，无 `peer_id`），存储时服务端强制使用保留 peer_id `__mc_default__`，重复设置幂等覆盖。

适用配置项

配置项 key 与被控端策略共用同一套（见上文各分类），但只有**控制端语义**的配置项有实际意义，例如：

- `default-connect-password`：控制端连接远程设备的默认密码（密码解析的最后兜底）
- 显示默认选项类（`view_only`、`show_remote_cursor`、`collapse_toolbar` 等）：控制端首次连接每个 peer 后的默认值
- `enable-confirm-closing-tabs`、`enable-open-new-connections-in-tabs`、`allow-sync-clipboard-between-sessions`、`keep-awake-during-outgoing-sessions`：纯控制端行为

被控端专属 key（如 `access-mode`、`enable-keyboard` 等权限项）对主控端无意义，不建议配置。

> 主控端策略只改变**发起登录的这台机器**的本地配置（它不会下发到任何被控端，也无法修改被控端的权限项）；反过来，被控端策略也无法把值送到纯主控端机器（没有心跳通道），两者互不替代。

数据模型

与被控端策略共用 `peer_strategies` 表与 `PeerStrategy` 结构，主控端全局策略以保留 peer_id `__mc_default__` 存为唯一一行（复用 `peer_id` 唯一索引，无 schema 变更、无迁移），字段（`id`、`peer_id`、`config_options`、`modified_at`、`created_at`、`updated_at`）与被控端策略完全一致。被控端策略列表接口已排除该保留值，不会在列表中显示。