

被控端策略配置文档

概述

被控端策略通过心跳接口 (/api/heartbeat) 下发给被控端。被控端收到策略后，会将 config_options 中的配置应用到本地。

策略优先级

- 设备策略 > 默认策略
- 如果设备有单独配置的策略，使用设备策略
- 如果没有设备策略，回退到全局默认策略

下发机制

1. 被控端每 15 秒发送一次心跳
2. 心跳请求中包含 modified_at （客户端本地的策略时间戳）
3. 服务端比较 modified_at ，如果不一致则下发策略
4. 被控端收到策略后应用到本地配置，并更新时间戳

API 接口

管理端接口

接口	方法	说明
/admin/peer_strategy/list	GET	策略列表（分页）
/admin/peer_strategy/detail/:id	GET	策略详情
/admin/peer_strategy/create	POST	创建设备策略
/admin/peer_strategy/update	POST	更新设备策略
/admin/peer_strategy/delete	POST	删除设备策略
/admin/peer_strategy/default	GET	获取默认策略
/admin/peer_strategy/default/update	POST	设置/更新默认策略

请求示例

创建设备策略

```
POST /admin/peer_strategy/create
{
  "peer_id": "123456789",
  "config_options": {
    "access-mode": "view",
    "enable-clipboard": "N",
    "enable-file-transfer": "N"
  }
}
```

设置默认策略

```
POST /admin/peer_strategy/default/update
{
  "config_options": {
    "enable-record-session": "Y",
    "allow-auto-record-incoming": "Y"
  }
}
```

支持的策略配置项

权限控制

配置项	说明	可选值
access-mode	访问模式	custom , full , view
enable-keyboard	允许键盘输入	Y , N
enable-clipboard	允许剪贴板	Y , N
enable-file-transfer	允许文件传输	Y , N
enable-camera	允许摄像头	Y , N
enable-terminal	允许终端	Y , N
enable-remote-printer	允许远程打印	Y , N
enable-audio	允许音频	Y , N
enable-tunnel	允许隧道	Y , N
enable-remote-restart	允许远程重启	Y , N
enable-record-session	允许录制会话	Y , N

配置项	说明	可选值
<code>enable-block-input</code>	允许阻断输入	Y, N
<code>enable-privacy-mode</code>	允许隐私模式	Y, N
<code>allow-remote-config-modification</code>	允许远程修改配置	Y, N
<code>allow-remote-cm-modification</code>	允许控制端点击接受窗口（连接管理窗口）来接受连接、修改权限等	Y, N
<code>enable-perm-change-in-accept-window</code>	允许用户在接受窗口（连接管理窗口）中接受传入会话前更改权限	Y, N
<code>hide-elevate-button-in-accept-window</code>	隐藏接受窗口中的"接受并提权"按钮（便携版交给普通用户时，用户无管理员凭据无法提权，隐藏后由控制端在会话中请求提权）	Y, N
<code>one-way-clipboard-redirectation</code>	禁用从被控端到控制端的剪贴板同步（被控端，>= 1.3.1）	Y, N
<code>one-way-file-transfer</code>	禁用从被控端到控制端的文件传输（被控端，>= 1.3.1）	Y, N
<code>sync-init-clipboard</code>	建立连接时同步初始剪贴板（仅从控制端到被控端，>= 1.3.1）	Y, N
<code>file-transfer-max-files</code>	单次文件传输最大文件数	正整数，0 为内置默认值

安全设置

配置项	说明	可选值
<code>approve-mode</code>	审批模式	<code>password</code> , <code>click</code> , <code>password-click</code>
<code>verification-method</code>	验证方式	<code>use-temporary-password</code> , <code>use-permanent-password</code> , <code>use-both-passwords</code>
<code>temporary-password-length</code>	临时密码长度	6, 8, 10
<code>allow-numeric-one-time-password</code>	允许纯数字一次性密码（>= 1.4.1）	Y, N
<code>allow-logon-screen-password</code>	允许在登录屏幕使用密码输入（click 审批模式下，>= 1.4.7）	Y, N
	允许违规关闭	Y, N

配置项	说明	可选值
allow-scope-violation-close		
allow-scope-violation-alarm	允许违规告警	Y, N
disable-change-permanent-password	禁止修改永久密码 ($\geq 1.4.5$)	Y, N
disable-change-id	禁止修改设备 ID ($\geq 1.4.5$)	Y, N
disable-unlock-pin	禁止使用 PIN 解锁设置 ($\geq 1.4.5$)	Y, N
allow-command-line-settings-when-settings-disabled	禁用设置时仍允许命令行配置 ($\geq 1.4.7$)	Y, N
allow-deep-link-password	允许通过 deep link 设置密码 (rustdesk://password/xxx , 仅 Android/iOS)	Y, N
allow-deep-link-server-settings	允许通过 deep link 导入服务器配置 (rustdesk://config/xxx , 仅 Android/iOS)	Y, N
reset-pwd	重置被控端本地永久密码 (一次性命令, 设为 Y 后清除本地密码使其回退到预设密码, 不会持久化到配置文件)	Y

网络设置

配置项	说明	示例值
custom-rendezvous-server	自定义中继服务器	rs.example.com
api-server	API 服务器	api.example.com
key	连接密钥	your-secret-key
relay-server	中继服务器	relay.example.com
ice-servers	ICE 服务器	JSON 格式
direct-server	启用直接 IP 访问	Y, N
direct-access-port	直接 IP 访问端口	21118
allow-websocket	允许 WebSocket ($\geq 1.4.0$)	Y, N
disable-udp	仅使用 TCP	Y, N
	允许不安全 TLS 回退 ($\geq 1.4.4$)	Y, N

配置项	说明	示例值
allow-insecure-tls-fallback		
allow-https-21114	允许 21114 作为 HTTPS 端口 ($\geq 1.3.9$)	Y, N
enable-udp-punch	启用 UDP 打洞 ($\geq 1.4.1$)	Y, N
enable-ipv6-punch	启用 IPv6 P2P 连接 ($\geq 1.4.1$)	Y, N
allow-hostname-as-id	使用主机名作为 ID ($\geq 1.4.0$)	Y, N
enable-tcp-punch	启用 TCP 打洞	Y, N
enable-webrtc	启用 WebRTC	Y, N
enable-port-forward-mux	启用端口转发复用	Y, N
allow-kcp-congestion-control	允许 KCP 拥塞控制	Y, N
allow-webrtc-congestion-control	允许 WebRTC 拥塞控制	Y, N
relay-fallback-delay	中继回退延迟 (毫秒)	正整数

连接控制

配置项	说明	可选值/示例
enable-lan-discovery	启用局域网发现	Y, N
whitelist	IP 白名单	IP 列表, 逗号分隔, 支持 CIDR
id-whitelist	ID 白名单 ($\geq 1.5.0$)	ID 列表, 支持 * 和 ? 通配符
allow-auto-disconnect	允许自动断开	Y, N
auto-disconnect-timeout	自动断开超时 (分钟)	10
allow-only-conn-window-open	仅窗口打开时允许连接	Y, N
register-device	是否注册设备 (Pro $\geq 1.6.0$)	Y, N

录制设置

配置项	说明	可选值
allow-auto-record-incoming	自动录制传入连接	Y , N
allow-auto-record-outgoing	自动录制传出连接 (>= 1.3.2)	Y , N
hide-recording-button	隐藏录制按钮（不禁止录制）	Y , N
video-save-directory	录制视频保存目录	路径
windows-service-video-save-directory	Windows 服务模式下录制保存目录（需安装）	Windows 绝对路径
enable-abr	启用自适应比特率	Y , N

显示与性能

配置项	说明	可选值
allow-remove-wallpaper	传入会话时移除壁纸	Y , N
allow-always-software-render	始终软件渲染	Y , N
enable-hwcodec	启用硬件编解码	Y , N
enable-directx-capture	启用 DirectX 捕获（Windows）	Y , N
enable-android-software-encoding-half-scale	Android 软件编码半分辨率	Y , N
allow-d3d-render	允许 D3D 渲染 (>= 1.3.9, Windows)	Y , N
use-texture-render	使用纹理渲染	Y , N

代理设置

配置项	说明	示例值
proxy-url	代理 URL（支持 http/https/socks5）	http://proxy:8080
proxy-username	代理用户名	user
proxy-password	代理密码	pass

显示默认选项

以下配置项会设置每个 peer 首次连接后的默认值，之后每个 peer 的单独设置会覆盖这些默认值。

注意：以下部分配置项的 key 使用下划线（`_`）而非连字符（`-`），这是由 RustDesk 客户端内部实现决定的。策略下发时 key 不做转换，直接使用原始字符串匹配，因此必须使用下划线版本才能生效。

配置项	说明	可选值
<code>view_only</code>	只读模式	Y, N
<code>show_monitors_toolbar</code>	在工具栏显示显示器	Y, N
<code>collapse_toolbar</code>	连接后折叠工具栏	Y, N
<code>show_remote_cursor</code>	显示远程光标	Y, N
<code>follow_remote_cursor</code>	跟随远程光标 ($\geq 1.4.4$)	Y, N
<code>follow_remote_window</code>	跟随远程窗口焦点 ($\geq 1.4.4$)	Y, N
<code>zoom-cursor</code>	缩放光标	Y, N
<code>show_quality_monitor</code>	显示质量监视器	Y, N
<code>disable_audio</code>	静音	Y, N
<code>enable-file-copy-paste</code>	启用文件复制粘贴 (Windows)	Y, N
<code>disable_clipboard</code>	禁用剪贴板	Y, N
<code>lock_after_session_end</code>	会话结束后锁定	Y, N
<code>privacy_mode</code>	隐私模式	Y, N
<code>i444</code>	真彩 (4:4:4)	Y, N
<code>reverse_mouse_wheel</code>	反转鼠标滚轮	Y, N
<code>swap-left-right-mouse</code>	交换左右鼠标按钮	Y, N
<code>displays_as_individual_windows</code>	将显示器显示为独立窗口	Y, N
<code>use_all_my_displays_for_the_remote_session</code>	使用所有显示器进行远程会话	Y, N
<code>terminal-persistent</code>	断开连接时保留终端会话	Y, N

配置项	说明	可选值
view_style	默认视图样式	original , adaptive
scroll_style	默认滚动样式 (>= 1.4.4 支持 scrolledge)	scrollauto , scrollbar , scrolledge
edge-scroll-edge-thickness	边缘滚动厚度 (>= 1.4.4)	20 - 150
image_quality	默认图像质量	best , balanced , low , custom
custom_image_quality	自定义图像质量	[10.0, 2000.0]
custom-fps	自定义 FPS	[5, 120]
codec-preference	默认编解码器	auto , vp8 , vp9 , av1 , h264 , h265
trackpad-speed	默认触控板速度	[10, 1000]

预配置

配置项	说明	示例值
preset-address-book-name	预设地址簿名称	default
preset-address-book-tag	预设地址簿标签	work
preset-address-book-alias	预设地址簿别名 (>= 1.4.3)	Office PC
preset-address-book-password	预设地址簿密码 (>= 1.4.3)	password123
preset-address-book-note	预设地址簿备注 (>= 1.4.3)	My note
preset-user-name	预设用户名称	admin
preset-strategy-name	预设策略名称	default
preset-device-group-name	预设设备组名称 (>= 1.3.8)	servers
preset-device-username	预设设备用户名 (>= 1.4.3)	admin
preset-device-name	预设设备名称 (>= 1.4.3)	Office-PC
preset-note	预设设备备注 (>= 1.4.3)	Production server

配置项	说明	示例值
<code>default-connect-password</code>	默认连接密码（控制端连接远程设备的密码）	<code>abcd1234</code>
<code>display-name</code>	显示名称（连接时弹窗显示的名称）	<code>My PC</code>
<code>avatar</code>	用户头像	头像路径或标识

其他设置

配置项	说明	可选值
<code>enable-trusted-devices</code>	启用信任设备（跳过 2FA）	Y, N
<code>allow-auto-update</code>	允许自动更新（>= 1.4.6, Windows）	Y, N
<code>keep-awake-during-incoming-sessions</code>	传入会话时保持唤醒	Y, N
<code>keep-awake-during-outgoing-sessions</code>	传出会话时保持唤醒	Y, N
<code>enable-confirm-closing-tabs</code>	关闭多个远程标签前确认	Y, N
<code>enable-open-new-connections-in-tabs</code>	新连接在标签页中打开	Y, N
<code>allow-ask-for-note</code>	连接结束时提示输入备注（>= 1.4.4）	Y, N
<code>allow-sync-clipboard-between-sessions</code>	允许在已连接的远程会话之间同步剪贴板（控制端，剪贴板内容可在多个远程窗口间传递）	Y, N
<code>pre-elevate-service</code>	Windows 便携版自动提权运行	Y, N
<code>remove-preset-password-warning</code>	移除预设密码的安全警告	Y, N
<code>enable-check-update</code>	启用检查更新	Y, N

HARD_SETTINGS（自定义客户端硬配置）

以下配置项来源于客户端 `HARD_SETTINGS`，通常通过自定义客户端配置的 `data` 段预设。当 `HARD_SETTINGS` 中未预设对应 key 时，客户端会回退到 `Config::get_option` 读取，因此可以通过策略 `config_options` 下发生效。

优先级：自定义客户端 `HARD_SETTINGS` 硬编码值 > 策略 `config_options` 下发值 > 内置默认值。如果自定义客户端已在 `data` 段中预设了某个 key，则策略下发无法覆盖。

配置项	说明	可选值
<code>conn-type</code>	连接类型限制（仅 <code>incoming</code> 可通过策略生效， <code>outgoing</code> 必须在自定义客户端 <code>HARD_SETTINGS</code> 中预设）	<code>incoming</code> （仅被控）；不设则双向均可
<code>disable-tcp-listen</code>	禁用 TCP 监听（仅使用 UDP 打洞和中继）	<code>Y</code> , <code>N</code>
<code>disable-settings</code>	禁用设置页面（隐藏所有设置选项卡）	<code>Y</code> , <code>N</code>
<code>disable-ab</code>	禁用地址簿功能	<code>Y</code> , <code>N</code>
<code>disable-account</code>	禁用账户功能（登录/注册）	<code>Y</code> , <code>N</code>
<code>disable-installation</code>	禁用安装功能（仅允许便携运行）	<code>Y</code> , <code>N</code>

UI/界面设置

配置项	说明	可选值
<code>theme</code>	UI 主题	<code>dark</code> , <code>light</code> , <code>system</code>
<code>lang</code>	界面语言	<code>default</code> , <code>en</code> , <code>zh-cn</code> , <code>zh-tw</code> , <code>ja</code> , <code>ko</code> , <code>fr</code> , <code>de</code> 等
<code>peer-card-ui-type</code>	Peer 卡片视图	<code>0</code> （大图标）， <code>1</code> （小图标）， <code>2</code> （列表）
<code>peer-sorting</code>	Peer 排序方式	<code>Remote ID</code> , <code>Remote Host</code> , <code>Username</code>
<code>sync-ab-with-recent-sessions</code>	地址簿与最近会话同步	<code>Y</code> , <code>N</code>
<code>sync-ab-tags</code>	地址簿标签排序	<code>Y</code> , <code>N</code>
<code>filter-ab-by-intersection</code>	按标签交集过滤地址簿	<code>Y</code> , <code>N</code>
<code>disable-group-panel</code>	禁用分组面板	<code>Y</code> , <code>N</code>
<code>disable-discovery-panel</code>	禁用发现面板	<code>Y</code> , <code>N</code>
<code>hide-tray</code>	隐藏系统托盘图标	<code>Y</code> , <code>N</code>
<code>hide-stop-service</code>	隐藏停止/切换服务控件	<code>Y</code> , <code>N</code>

配置项	说明	可选值
hide-general-settings	隐藏“常规”设置选项卡 (>= 1.5.0)	Y, N
hide-security-settings	隐藏“安全”设置选项卡	Y, N
hide-network-settings	隐藏“网络”设置选项卡	Y, N
hide-server-settings	隐藏“服务器”设置选项卡	Y, N
hide-proxy-settings	隐藏“代理”设置选项卡	Y, N
hide-websocket-settings	隐藏“WebSocket”设置选项卡	Y, N
hide-remote-printer-settings	隐藏“远程打印机”设置选项卡	Y, N
hide-username-on-card	隐藏设备列表中的用户名	Y, N
hide-help-cards	隐藏 UAC/权限警告	Y, N
hide-powered-by-me	隐藏 "Powered by Me" 标识	Y, N
main-window-always-on-top	主窗口始终置顶 (1.4.2)	Y, N

打印机设置

配置项	说明	可选值
printer-incomming-job-action	远程打印传入任务的处理动作	动作值
printer-selected-name	选中的打印机名称	打印机名称
allow-printer-auto-print	允许打印机自动打印	Y, N

Android 特定设置

配置项	说明	可选值
disable-floating-window	禁用浮动窗口	Y, N
floating-window-size	浮动窗口大小	[32, 320]，默认 120
floating-window-untouchable	浮动窗口不可触摸（点击穿透）	Y, N

配置项	说明	可选值
<code>floating-window-transparency</code>	浮动窗口透明度	<code>[0, 10]</code> ，默认 <code>10</code>
<code>floating-window-svg</code>	浮动窗口图标	SVG 文本（单行）
<code>keep-screen-on</code>	保持屏幕常亮	<code>never</code> ， <code>during-controlled</code> ， <code>service-on</code>
<code>touch-mode</code>	触摸模式（ $\geq 1.4.3$ 统一控制）	<code>Y</code> ， <code>N</code>
<code>show-virtual-mouse</code>	显示虚拟鼠标（ $\geq 1.4.3$ ）	<code>Y</code> ， <code>N</code>
<code>show-virtual-joystick</code>	显示虚拟摇杆（ $\geq 1.4.3$ ，需启用虚拟鼠标）	<code>Y</code> ， <code>N</code>

配置示例

示例 1：只读访问模式

```
{
  "config_options": {
    "access-mode": "view",
    "enable-keyboard": "N",
    "enable-clipboard": "N",
    "enable-file-transfer": "N"
  }
}
```

示例 2：启用自动录制

```
{
  "config_options": {
    "enable-record-session": "Y",
    "allow-auto-record-incoming": "Y"
  }
}
```

示例 3：限制特定 IP 访问

```
{
  "config_options": {
    "whitelist": "192.168.1.100,192.168.1.101"
  }
}
```

```
}  
}
```

示例 4：禁用不必要的功能

```
{  
  "config_options": {  
    "enable-camera": "N",  
    "enable-terminal": "N",  
    "enable-remote-printer": "N",  
    "enable-tunnel": "N",  
    "enable-remote-restart": "N"  
  }  
}
```

示例 5：配置服务器地址

```
{  
  "config_options": {  
    "custom-rendezvous-server": "rs.example.com",  
    "api-server": "api.example.com",  
    "key": "your-secret-key",  
    "relay-server": "relay.example.com"  
  }  
}
```

注意事项

1. **配置生效时间**：策略下发后，被控端会在下次心跳时收到并应用，最长 15 秒
 2. **配置覆盖**：策略配置会覆盖被控端本地配置
 3. **空值处理**：如果策略中某个配置项的值为空字符串，且默认高级设置也为空，则会删除该配置项（回退到内置默认值）
 4. **默认策略**：默认策略的 `peer_id` 为空，列表接口不会显示默认策略
 5. **设备策略唯一性**：每个设备只能有一条策略，重复创建会返回错误
-

数据模型

PeerStrategy

字段	类型	说明
id	uint	主键
peer_id	string	设备 ID（默认策略为空）
config_options	object	配置项 JSON
modified_at	int64	策略版本时间戳
created_at	timestamp	创建时间
updated_at	timestamp	更新时间
peer_alias	string	关联的设备别名（仅列表接口返回）