

decsai.ugr.es

Tema 1

El nivel interno



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial



Índice

- Introducción al tema
- Medidas para evaluar un sistema de archivos
- Registros y bloques
- Organización de archivos y métodos de acceso
- Evaluación del sistema




Introducción al tema

- Eficiencia en grandes cantidades de datos:
 - forma de almacenamiento de los datos
 - forma de acceso rápido a los datos almacenados
 - arquitecturas para relacionar los datos



Medidas para evaluar un sistema de archivos



http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FilesAndFolders.png



Medidas para evaluar un sistema de archivos

- Será necesario:
 - Comparar sistemas de ficheros
 - Comparar modos de acceso a los ficheros



Parámetro evaluables

Parámetro	Mide			
R	la memoria necesaria para almacenar un registro			
\mathcal{T}	el tiempo para encontrar un registro arbitrario			
$T_{_{F}}$	T _F el tiempo para encontrar un registro por clave			
T_{w}	el tiempo para escribir un registro cuando ya se tiene su posición			
T_{N}	el tiempo para encontrar el siguiente registro a uno dado			
T_{I}	el tiempo necesario para insertar un registro			
$T_{_{U}}$	el tiempo necesario para actualizar un registro			
T_{χ}	el tiempo necesario para leer el archivo			
$T_{_{Y}}$	el tiempo necesario para reorganizar el archivo			



Operaciones evaluables

- recuperar un registro por valor de clave
- obtener el siguiente registro
- insertar registro (ampliar el fichero)
- actualización de registro
- leer todo el archivo
- reorganizar el archivo



Registros y bloques

- Un SGBD almacena la información en tablas
- La estructura de una tabla la determinan las columnas
- La información de una tabla se almacena en filas

¿Y cómo se almacena todo a nivel físico?



Registros

- Un SGBD provee de una serie de tipos de datos para las columnas de una tabla:
 - numéricos: enteros y reales,
 - cadenas de caracteres: CHAR, VARCHAR, VARCHAR2
 - fecha: DATE, TIME, TIMESTAMP
 - otros tipos: BLOBs, CLOBs, ...



Registros y bloques

Tamaño de un registro:

Tipo	Tamaño
CHAR(x)	x Bytes
VARCHAR2(X)	de 1 a <i>x</i> +1 Bytes
FLOAT	6 Bytes
BINARY_INTEGER	2 Bytes



Registros y bloques

- Campo: almacena un valor
- Registro: conjunto de campos
- Bloque: conjunto de registros
- Fichero: conjunto de bloques



Tipos de registro

 Registro de longitud fija

Ν	RP	Nombre	Coddep	Salario
34	77A	María Pérez	5	1527
5	БВ	30 B	2 B	6 B

 Registro de longitud variable

Factura	Linea	Concepto	Cant	Precio
325	1	Análisis#	1	300
2 B	2 B	9 B	2 B	6 B



Tipos de registro: ejemplos

 Estructura homogénea, distintos tamaños:

325	1	Análisis#	1	300
325	2	Tratamiento#	1	250
325	3	Chequeo#	1	300

 Estructura heterogénea, distintos tamaños:

NRP=3477A; Nombre=María Pérez; Coddep=5; Salario=1527;

Factura=325; Linea=1; Concepto= Análisis; Cant=1; Precio=300;



Longitud de un registro

Registro de longitud fija:

V_i: longitud del valor del campo i-ésimo

$$R = \sum_{i} V_{i}$$



Longitud de un registro

Registro de longitud variable:

- A: longitud media de los nombres de atributo
- V: longitud media de los valores de atributo
- a': número medio de atributos
- s: número de separadores por atributo

$$R = a'(A+V+s)$$



Longitud de un registro

Registro de longitud variable:

Factura=325; Linea=1; Concepto= Análisis; Cant=1; Precio=300;

$$A = (7+5+8+4+6)/5 = 6$$

$$V = (2+2+8+2+6)/5 = 4$$

$$s = 2$$

$$R = a'(6+4+2) = 12a'$$



Bloque

- Unidad de información:
 - transferida por un dispositivo de almacenamiento masivo
 - almacenada en el área de trabajo de la memoria y denominada buffer
- Características:
 - Tamaño fijo para toda la DB
 - Múltiplo del bloque físico del S. O.



Bloqueo

- La forma en la que se ajustan los registros a un bloque
- Un registro en disco tiene que pasar a un bloque de S. O. y después a un bloque de DB para ser tratado.
- El factor de bloqueo, Bfr, es el número de registros que caben en un bloque y depende del tamaño del mismo B y del tamaño de los registros R.



Bloqueo

- Puede fijarse a priori por el administrador.
- Incluye una cabecera C con información útil al sistema (referencias, fecha de actualización, número de accesos simultáneos, etc.) que se resta a B.
- Hay dos métodos básicos:
 - bloqueo fijo o entero
 - bloqueo partido o encadenado



Bloqueo entero

- Se rellena el bloque con tantos registros como sea posible.
 - Bloqueo entero con registros de longitud fija

$$Bfr = \left\lfloor \frac{B - C}{R} \right\rfloor$$



Bloqueo entero

- Bloqueo entero con registros de longitud variable:
 - El siguiente registro cabe en el bloque si hay espacio.
 - Las marcas de separación de registros ocupan espacio:
 - Caracteres especiales
 - Distancia al comienzo del siguiente registro
 - Tabla de posiciones de los campos (con inicial y final)

$$Bfr = \frac{B - C}{R + M}$$



Bloqueo partido

- Se escriben registros en un bloque hasta que no quede espacio.
- El último registro puede caber entero o partirse en dos partes en dos bloques distintos.
- Es necesaria una referencia del primer bloque al segundo.



Bloqueo entero

- Bloqueo entero con registros de longitud variable:
 - El siguiente registro cabe en el bloque si hay espacio.
 - Las marcas de separación de registros ocupan espacio:
 - Caracteres especiales
 - Distancia al comienzo del siguiente registro
 - Tabla de posiciones de los campos (con inicial y final)

$$Bfr = \frac{B - C}{R + M}$$



Bloqueo partido

• Problemas:

- Búsqueda difícil de registros partidos
- Actualización de ficheros completos complicada

Ventajas:

- No desperdicia espacio en los bloques.
- Única solución cuando el tamaño del registro es mayor que el de un bloque.



Bloqueo partido

- Bloqueo partido con registros de longitud variable:
 - Las marcas de separación de registros ocupan espacio:
 - Caracteres especiales
 - Distancia al comienzo del siguiente registro
 - Tabla de posiciones de los campos (con inicial y final)

$$Bfr = \frac{B - P - C}{R + M}$$



Espacio desperdiciado

- El espacio que se pierde en marcas, referencias, espacio en el que no cabe un registro.
 - Un ejemplo para bloqueo partido con registros de longitud variable:

$$W = \frac{(P + Bfr \cdot M)}{Bfr} = \frac{P}{Bfr} + M$$



Espacio desperdiciado

- El bloqueo fijo es más eficiente para registros pequeños.
- El bloqueo partido es más eficiente para registros grandes.



Organización de archivos y métodos de acceso

- Principalmente, cuatro:
 - Archivo Secuencial Físico (ASF)
 - Archivo Secuencial Lógico (ASL)
 - Archivo Secuencial Indexado (ASI)
 - Archivo de Acceso Directo (AAD)
- Los demás, son combinaciones de estos.



Archivo Secuencial Físico (ASF)

- Hipótesis:
 - Registros de estructura variable (y longitud variable)
 - Campo: (Attr_id, valor)
 - Dos separadores: entre id y valor, y entre campos

```
NRP=3477A; Nombre=María Pérez; Coddep=5; Salario=1527; Factura=325; Linea=1; Concepto= Análisis; Cant=1; Precio=300;
```



ASF: Tamaño de registro

$$R = a' \cdot (A + V + 2)$$




ASF: Recuperación de un registro

$$T_F = \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} \cdot T = \frac{n+1}{2} \cdot T \approx \frac{n}{2} \cdot T$$




ASF: Siguiente registro (por clave)





ASF: Inserción de registro





ASF: Actualización de registro

 Si el tamaño de registro no cambia:

$$T_A = T_F + T_W$$

 Si el tamaño del registro cambia:

$$T_A = T_F + T_W + T_I$$



ASF: lectura de fichero

 Independientemente del contenido de registro:

$$T_X = n \cdot T$$

 Lectura ordenada según el valor de un atributo:

$$T_X = n \cdot T_F$$



ASF: Reorganización de fichero

- O: número de registros añadidos
- d: registros marcados para borrar

$$T_Y = (n+O) \cdot T + (n+O-d) \cdot T_W$$



Archivo Secuencial Lógico (ASL)

- Registros ordenados según una clave física: uno o varios campos
- Registros de longitud fíja (mismos campos y en el mismo orden)
- Estructura de registro en la cabecera de fichero
- Muy útiles para hacer merge



ASL

- Abrir hueco para nuevos registros es costoso
- Usan una zona de desbordamiento (no ordenada) de tipo ASF
- Es necesario reconstruir el fichero cuando la zona de desbordamiento crece



ASL: espacio para un registro

$$R = \sum_{i} V_{i}$$

- La cabecera no supone mucho.
- Si hay muchos valores nulos, el fichero se vuelve no denso.



ASL: recuperación de un registro

 El valor de búsqueda no es clave:

$$T_F = \frac{n}{2} \cdot T$$

 y hay registros en la zona de desbordamiento:

$$T_F = \frac{n}{2} \cdot T + \frac{O}{2} \cdot T$$



ASL: siguiente registro

 El siguiente valor de clave está en el propio fichero:

$$T_N = T$$

 El siguiente valor de clave está en el fichero de desbordamiento:

$$T_N = T + O \cdot T$$



ASL: recuperación de un registro

 El valor de búsqueda es clave:

$$T_F \approx \log_2(n) \cdot T$$



ASL: inserción de registro

- ¡Orden!
- Procedimiento:
 - localiza el punto de inserción
 - escribir el registro
 - leer y escribir los restantes

$$T_{I} = T_{F} + \frac{n}{2} \cdot T + \frac{n}{2} \cdot T_{W} [+T_{W}]$$



ASL: inserción de registro

 Si hay varios registros para insertar y hay fichero de desbordamiento, podemos insertar todos los nuevos registros en él.

$$T_I = T_W$$

 pero después hay que insertarlos en el fichero maestro:

$$T_I = \frac{T_Y}{O}$$



ASL: actualización de registro

 Si no se cambia el valor de la clave:

$$T_U = T_F + T_W$$

 Si se cambia el valor de la clave:

$$T_U = T_F + T_W + T_I$$



ASL: lectura del fichero

 Sólo se usa archivo maestro:

$$T_X = n \cdot T$$

 Se usa desbordamiento (hay que ordenarlo) y leer en merge

$$T_X = T_C(O) + (n+O) \cdot T$$



ASL: reorganización del fichero

- Sólo si hay desbordamiento.
- Procedimiento:
 - re-ordenar el fichero de desbordamiento
 - mezclar ambos ficheros (maestro y desbordamiento) en un nuevo fichero

$$T_{Y} = T_{C}(O) + (n+O) \cdot T + (n+O-d) \cdot T_{W}$$



Archivo Secuencial Indexado (ASI)

- Acelera el acceso por clave
- Se busca el valor de clave en el *índice* y éste irá acompañado de una posición en el fichero.
- Si la posición es de registro, se habla de indice denso.
- Si la posición es de bloque, se habla de *índice* no denso.



ASI

Estructura:

- Un fichero de datos: ASL con una posible área de desbordamiento (que no se gestiona igual que en el ASL)
- Un fichero de índice: ASL con registros de longitud fija (y estructura uniforme) que contiene valor de clave y dirección del fichero de datos



ASI denso

- El número de registros del fichero de *índice* coincide con el número de registros del fichero maestro.
- Puede haber otros índices sobre el mismo fichero maestro, llamados secundarios.



ASI denso: espacio de un registro

$$R = \sum_{i} V_{i} + (V_{k} + P)$$



ASI denso: recuperación de registro

$$T_F = \log_2(n) \cdot T + T$$



ASI denso: recuperación del siguiente registro

$$T_N = T + T = 2 \cdot T$$



ASI denso: inserción de registro

- Si el fichero maestro no tiene área de desbordamiento:
 - Insertar registro de datos en fichero maestro T₁₁
 - Insertar registro de índice en fichero de índice T₁₂

$$T_{II} = T_{I2} = T_F + \frac{n}{2} \cdot T + \frac{n}{2} \cdot T_W [+T_W]$$

$$TI = T_{II} + T_{I2} = 2 \cdot (T_F + \frac{n}{2} \cdot T + \frac{n}{2} \cdot T_W [+T_W])$$



ASI denso: inserción de registro

- Si el fichero maestro tiene área de desbordamiento:
 - Insertar registro de datos en el área de desbordamiento del fichero maestro
 - Insertar registro de índice en fichero de índice T₁₂

$$T_{I2} = T_F + \frac{n}{2} \cdot T + \frac{n}{2} \cdot T_W [+T_W]$$

$$TI = T_W + T_{I2}$$



ASI denso: actualización de registro

 Si no se cambia el valor de la clave:

$$T_U = T_F + T_W$$

 Si se cambia el valor de la clave:

$$T_U = 2 \cdot (T_F + T_W) + T_{I1} + T_{I2}$$



ASI denso: lectura de fichero

 Por índice principal:

$$T_X = n \cdot T$$

Por índice secundario:

$$T_X = n \cdot T + n \cdot T = 2 \cdot n \cdot T$$

Por índice secundario y desbordamiento:

$$T_X = (n+O) \cdot T + n \cdot T + O \cdot T = 2 \cdot (n+O) \cdot T$$



ASI denso: reorganización del fichero

- Después de muchos borrados.
- Procedimiento:
 - re-ordenar el fichero de desbordamiento
 - mezclar ambos ficheros (maestro y desbordamiento) en un nuevo fichero
 - crear el índice de nuevo

$$T_{Y} = T_{C}(O) + (n+O) \cdot T + (n+O-d) \cdot T_{W} + (n+O-d) \cdot T_{W}$$



ASI no denso

- Índices densos demasiado grandes para memoria.
- Posición apunta a página.
- El fichero de índice contiene tantas entradas como páginas contiene el fichero de datos.
- Una clave dada está en una página (es mayor o igual que la clave de esa página y menor que la de la siguiente)



ASI no denso: entradas de índice





ASI no denso: diferencias con el índice denso

- Procedimiento de búsqueda en no denso:
 - Se selecciona en el índice la clave inmediatamente inferior a la buscada
 - Se carga el bloque del maestro
 - Se busca secuencialmente
- Si no está, hay que acceder al maestro. En un denso no es necesario.



ASI no denso: algunas características

- En cada página del maestro se suele dejar un espacio para nuevos registros.
- En maestros con fichero de desbordamiento, cada registro tiene un enlace al siguiente en el fichero de desbordamiento. En una página, hay un enlace a registro de desbordamiento (si la página está completa). En el fichero de desbordamiento, un registro puede tener enlace al siguiente.



ASI multinivel

- Efectivos cuando los archivos son grandes y/o los registros son grandes.
- Si el índice es grande, puede indexarse, a su vez. Si el índice del índice es grande... A esto se le llama *índice multinivel*.
- Tamaño de página del índice:

$$y = \frac{B - C}{V + P}$$



ASI multinivel

- Si es de m niveles, todos los niveles son no densos.
- La estructura es de árbol. Al primer nivel se le llama raíz.
- El nivel 1 es el más cercano al fichero maestro.



ASI multinivel: espacio de registro

 En general, el fichero maestro tiene desbordamiento:

$$r = P + \sum_{i} V_{i}$$

 El índice de primer nivel tiene una entrada por bloque del maestro, luego el número de entradas es:

$$i_1 = \left\lceil \frac{n}{Bfr} \right\rceil$$



ASI multinivel: espacio de registro

 Los niveles superiores tienen su propio B y su propio y, con lo que el número de entradas será:

$$i_k = \begin{bmatrix} i_{k-1} \\ y \end{bmatrix}$$

y el número de bloques:

$$b_k = \left| \frac{i_k}{y} \right| = i_{k+1}$$



ASI multinivel: espacio de registro

• Espacio necesario para índices:

$$I = (b_1 + b_2 + \dots + b_m) \cdot B$$

• y el espacio medio necesario por registro:

$$R = r + \frac{O}{n} \cdot r + \frac{I}{n}$$



ASI multinivel: recuperación de registro

$$T_{F} = T_{M} + (m-1) \cdot T_{F_{i}} + T_{F}'$$

$$T_{F} = T_{M} + (m-1) \cdot T_{F_{i}} + T_{F}' + T_{F Cadena}$$



ASI multinivel: siguiente registro





ASI multinivel: insertar registro

 Se tiene que insertar en el fichero maestro y queda espacio en el bloque:

$$T_I \approx T_F + \frac{1}{2} \cdot Bfr \cdot (T + T_W) + T_W$$

 Se tiene que insertar en el fichero maestro y no queda espacio en el bloque:

$$T_I \approx T_F + \frac{1}{2} \cdot Bfr \cdot (T + T_W) + 2 \cdot T_W$$



ASI multinivel: insertar registro

 Se tiene que insertar en el fichero de desbordamiento:

$$T_I \approx T_F + 2 \cdot T_W$$



ASI multinivel: actualización de registro

 Si no cambia el valor de la clave:

$$T_U = T_F + T_W$$

 Si cambia el valor de la clave:

$$T_U = T_F + T_W + T_I$$



ASI multinivel: lectura exhaustiva de fichero

$$T_X \approx (n + O) \cdot T$$



ASI multinivel: reorganización de fichero

$$T_Y = T_X + (n + O - d) \cdot T_W + k \cdot I$$



ASI multinivel: criterios para selección de índices

- Sólo son útiles si hay consultas que los utilicen.
- Los atributos candidatos son los involucrados en la cláusula WHERE (cuando se ven afectados por la igualdad o el uso de rangos) o aquellos atributos de reunión.
- Si el número de tuplas con valores repetidos para un campo supera el 5%, no debería crearse un índice sobre ese campo.



ASI multinivel: criterios para selección de índices

- Los campos de un índice multiatributo deben ordenarse según las consultas más frecuentes.
- No se deben indexar campos actualizados frecuentemente.



Archivo de Acceso Directo (AAD)

- Aprovecha el acceso directo de disco
- Mediante la clave se obtiene la posición.
- Prevé nuevas entradas dejando espacio libre.
- Hay varios métodos de transformación.



Archivo de Acceso Directo (AAD)

- Supón un campo clave de tamaño V (si es numérico, hay 10^v valores posibles; si es alfabético, hay 26^v valores posibles).
- El fichero tendrán m celdas para n datos (incluyendo espacios libres) luego m>=n.
- Si una clave tiene b símbolos distintos, entonces hay b^v posibles claves, que cumplirá b^v>>m y el algoritmo transforma cada clave en un valor entre 0 y m-1



Archivo de Acceso Directo (AAD)

- Puesto que $b^{\vee} >> m$:
 - Se dan colisiones: dos claves con la misma posición. Soluciones:
 - Desbordamiento
 - Direcciones de página
 - Hay huecos: ninguna clave da una posicion.
 Solución:
 - Usar para resolver colisiones



AAD: Resolución de colisiones

- Direccionamiento cerrado: el espacio de posiciones en un único archivo.
 - Busqueda lineal: una colisión se almacena en una posición libre del mismo bloque (secuencial en búsqueda de registro)
 - Realeatorización: una colisión se almacena en otra posición mediante otra transformación de clave, y sucesivamente.



AAD: Resolución de colisiones

- Direccionamiento abierto: el espacio de posiciones en más de un fichero (principal y desbordamiento).
 - Listas enlazadas: colisiones en fichero de desbordamiento (estructura ASI)
 - Bloques de desbordamiento: colisiones en bloques del fichero de desbordamiento



AAD: Resolución de colisiones

 Hashing dinámico: el espacio de posiciones y la transformación se adaptan dinámicamente.



AAD: espacio de un registro

$$r = P + \sum_{i} V_{i}$$

$$S_F = m \cdot r + c \cdot r = (m + c) \cdot r$$

$$R = \frac{S_F}{n} = \frac{(m+c)}{n} \cdot r$$



AAD: recuperación de registro

$$T_F = C + T + p \cdot T_{F_Cadena}$$




AAD: inserción de un registro

$$T_I = C + 2 \cdot T_W$$




AAD: actualización de un registro





AAD: lectura exhaustiva de fichero





AAD: reorganización de fichero

$$T_Y = T_X + T_{Carga}$$

$$T_{Carga} = \sum_{i=1}^{n} T_{I}(i)$$



Evaluación del sistema

 Muchos de estos parámetros pueden estimarse, pero mejor estimar que ir a ciegas.



Estimación de uso del sistema

- Carga por demandas de almacenamiento:
 - Se ve afectada por: número de registros, número total de atributos, número medio de atributos por registro, longitud de campos, longitud de identificadores de atributos.
 - Carga por recuperación de información: se calcula teniendo en cuenta el número de solicitudes a un archivo en un conjunto de transacciones en un tiempo dado.



Estimación de uso del sistema

- Carga por demandas de almacenamiento:
 - Carga por actualización: se calcula teniendo en cuenta el número de actualizaciones a la base de datos en base a la frecuencia de creación de registro, de actualización de registro, de eliminación y de ampliación.



Análisis de Beneficios

- Basado en la probabilidad de las operaciones.
- Estimación de beneficios:
 - Generalmente basados en factores económicos.
 - Se tienen en cuenta los gastos de personal.
 - Tiempos de respuesta bajos centran al personal. Se calculan en base a:
 - tiempo de solicitud
 - tiempo de computación
 - tiempo de presentación de resultados



Análisis de Beneficios

- En términos de uso del sistema:
 - En general:
 - tiempo medio para plantear una consulta
 - tiempo medio para describir una salida de datos
 - tiempo medio de procesamiento de operación
 - retraso medio en presentación de resultados
 - Hay que tener en cuenta el tipo de usuarios, porque incluye un costo adicional en el manejo



Análisis de Beneficios

- Mantenimiento de los datos
 - El mayor coste está asociado a la actualización.
 - Eso conlleva un coste de detección y corrección de errores:
 - antes de actualización: difícil y costoso
 - durante la actualización: puede llevar a acciones no deseadas e incrementos de costes en el sistema
 - después de actualización: hay que rastrear el alcance y es mejor no cambiarlo



Necesidades de almacenamiento

- Ante cambios frecuentes, será necesario prever más espacio reservado.
- La densidad mide la proporción de espacio ocupado (y depende del tipo de archivo)

$$D = \sum_{F_i} n_i \cdot \frac{R + W}{\mu_{D_i}}$$



Necesidades de almacenamiento

- Componentes:
 - discos,
 - controladoras,
 - canales, ...
 - En general, mejor una sola unidad mayor que varias más pequeñas



Necesidades de almacenamiento

- Distribución:
 - varios procesadores y un dispositivo de almacenamiento



Costes de explotación

- Para parámetros conocidos de carga y efectividad de archivos, podemos escoger.
- Primer enfoque: modelar cada diseño físico y seleccionar.
 - Es costoso



Costes de explotación

- Segundo enfoque: reducir posibilidades. Primero, el hardware adecuado. Después el diseño físico para el uso estimado dados los recursos existentes.
 - estimar la demanda
 - estimar recursos
 - comparar para encontrar una combinación satisfactoria
 - si no acoplan, ambas estimaciones se ajustan de forma más precisa
 - si la discordancia es importante, cambiar el equipo o el diseño físico y empezar de nuevo



Costes de explotación

- Procesos compartidos: existe competencia
 - A nivel de procesador: afecta al tiempo de respuesta
 - A nivel de disco: provoca recolocación constante del cabezal, lo que afecta al registro siguiente y a la lectura exhaustiva
 - La programación concurrente permite bloquear un dispositivo hasta que una tarea concluya o ésta lo libere.



Análisis coste/beneficio

Beneficios:

- cantidad de datos disponibles
- intensidad de uso de la BD

Costes:

- almacenamiento (inicial + ampliaciones)
- procesamiento (escalabilidad de discos, controladoras o canales)