Introdução à Software Básico: Introdução à Assembly x64

Departamento de Ciência da Computação Instituto de Ciências Exatas Universidade de Brasília

Sumário

Sumário

Introdução a Assembly x64

Introdução

- Por anos o Assembly IA-32 (x86) foi utilizado para realizar tarefas críticas. Porém, nos últimos anos ele foi substituído pelo Assembly x64.
- x64 é um nome genérico para a extensão de 64 bits do x86.
- Esta extensão foi introduzida pela AMD com o nome inicial de x86-64 e depois modificado para AMD64
- A arquitetura de 64 bits da INTEL/HP (Itanium) era uma arquitetura nova (não uma extensão da x86)
- Eventualmente a INTEL adotou a mesma arquitetura da AMD, criando a arquitetura INTEL IA-32e, que hoje em dia é conhecida como EMT64.

Modelo Computacional

- De forma similar a IA-32 em x64 uma *word* tem 16 bits, uma *double word* tem 32 bits, uma *quadword* tem 64 bits.
- Um novo conceito de tipo de dados é introduzido sendo a *double quardword* com 128 bits (Já existente na extensão SSE do IA-32).
- O padrão de endereçamento segue sendo "little endian".




Figura: Tamanho Possíveis de dados em Registradores

Registradores

- A arquitetura IA-32 era uma arquitetura inicialmente desenhada para ser CISC, logo tinha uma pouca quantidade de registradores.
- Com a criação dos circuitos híbridos RISC/CISC, foi mantida a quantidade de registradores nos processadores de 32 bits para manter compatibilidade
- Já na extensão de 64 bits foram introduzidos mais registradores, explorando as vantagens de uma arquitetura RISC.




Figura: Registradores de uso geral

Registradores de uso geral

- A arquitetura x64 possui 16 registradores de uso geral. Os primeiros 8 são chamadas para manter compatibilidade de RAX,RBX,RCX,RDX,RBP,RSI,RDI e RSP.
- Substituindo a primeira letra ("R") pela letra "E", é possível acessar os últimos 32 bits do registrador (ex: EAX).
- De maneira similar podemos retirar a "R" para acessar os últimos 16 bits (ex: AX)
- Esses 16 bits podem ser acessados de forma separada como dois bytes substituindo "X" por "H" ou "L" (ex: AH, AL).
- Os novos registradores R8 a R15 podem ser acessados de forma similar da seguinte forma: R8 (qword), R8D (lower dword), R8W (lowest word), R8B (lowest byte -MASM) ou R8L (lowest byte - INTEL).
- Notar que não tem como acessar o R8H (em nenhum dos registradores R8 a R15).

Registradores especiais

- O registrador de 64 bits RIP possui o endereço virtual da próxima instrução a ser executada.
- O registrador RSP aponta o topo da pilha, que cresce em direção de endereços menores.
- De forma similar a IA-32, a arquitetura x64 possui registradores para apontar segmentos. Porém, o endereçamento é feito de forma diferente.
- O registrador RFLAGS é uma extensão do antigo registrador EFLAGS. Porém os 32 bits a mais do registrador RFLAGS não são utilizadas até o momento.

80-bit floating point
and 64-bit MMX registers
(overlaid)

	MMX Part	FPR0/MMX0
		FPR1/MMX1
		FPR2/MMX2
		FPR3/MMX3
		FPR4/MMX4
		FPR5/MMX5
		FPR6/MMX6
		FPR7/MMX7
79	63	0

Figura: Registradores de ponto flutuante

Registradores de ponto flutuante

- A FPU (floating point unit) possui oito registradores FPR0-FPR7, um registador de status e um de controle.
- A FPU segue o padrão IEEE 754, incluindo precisão estendida.
- Estes registros são sobrepostos com os MMX, logo uma solução que use a FPU e os registradores MMX deve ser feita com muito cuidado.

Data Type	Length	Precision	Decimal digits	Decimal Range
		(bits)	Precision	
Single Precision	32	24	7	1.18*10^-38 to 3.40*10^38
Double Precision	64	53	15	2.23 *10^-308 to 1.79*10^308
Extended Precision	80	64	19	3.37*10^-4932 to 1.18*10^4932




Figura: Registradores SIMD

Registradores SIMD

- A tecnologia SIMD (single instruction multiple data) foi introduzida pela INTEL em 1999 para o Pentium III
- Esta tecnologia permite que uma única instrução possa acessar de forma paralela múltiplos dados
- A tecnologia original da INTEL é a SIMD SSE.
- A SSE (streaming SIMD extention), utilizava os registradores XMM0 a XMM7.
 Esses registradores de 128 bits foram expandidos pela AMD incluindo agora XMM0 a XMM15
- Além disso a AMD crio a SIMD MMX, onde outro grupo de instruções podem operar de forma similar utilizando os registradores MMX0 a MMX7 (de 80 bits).
 Possibilitando dos grupos de instruções paralelas simultâneas.

Registradores SIMD

• Os registradores SIMD permitem operações com dados inteiros e ponto flutuante.

Register size/type	Item type	Items in Parallel
64 MMX	Integer	8, 4, 2, 1
64 MMX	Integer	8,4,2,1
128 XMM	Float	4
64 MMX	Integer	2,1
128 XMM	Float	2
128 XMM	Integer	16,8,4,2,1
	64 MMX 64 MMX 128 XMM 64 MMX 128 XMM	64 MMX Integer 64 MMX Integer 128 XMM Float 64 MMX Integer 128 XMM Float 128 XMM Float

Intel AVX

- Em 2008 a Intel apresentou a proposta para a extensão AVX (Advanced Vector Extension) para a arquitetura x64
- Essa extensão foi utilizada pela primeira vez em 2011 pela Intel e AMD.
- As gerações mais novas da INTEL e da AMD possuem a extensão AVX.
- A extensão AVX estende os registradores XMM0 a XMM15 de 128 bits para 256 bits (sendo renomeados para YMM0 a YMM15, os 128 bits menos significativos podem ser acessado mediante o nome antigo de XMM).
- Além disso a quantidade de registradores também é estendido tendo YMM0 a YMM31 registradores.
- A extensão AVX-512 estende os registrados YMM de 256 para 512 bits, mudando o nome para ZMM0 a ZMM32 (Os registradores menores podem ser acessados mediante o nome YMM e XMM).

Modos de Endereçamento

- Imediato: add EAX, 14
- Registrador: ADD R8L, AL;
- Indireto: Possibilita um offset de 8,16 ou 32 bits. Utilizando um registrador (ou número imediato) como base, outro como index e outro como escala. Exemplos:
 - MOV R8W, 1234[8*RAX+RCX]; move a palavra de 8 bits do endereço 8*RAX+RCX+1234 para o registrador R8W
 - Existem também as seguintes formas equivalentes:
 - MOV ECX, dword table[RBX][RDI]
 - MOV ECX, dword table[RDI][RBX]
 - MOV ECX, dword table[RBX+RDI]
 - MOV ECX, dword [table+RBC+RDI]

Modos de Endereçamento

- Existe o novo mode de endereçamento RIP-relativo. Onde é possivel acessar dados apontados pelo RIP. Exemplos:
 - MOV DWORD [RIP+10], 1 ;coloca 1 10 bytes depois do final da instrução
 - MOV DWORD [symb+RIP], 1 ;some o endereço de symb ao endereço do final da instrução e coloca 1 nessa posição

Endereçamento de Memória

- O arquitetura x64 a principio permite endereçamento de 2^{64} bytes de dados, ou seja 16 exabytes (18 446 744 073 709 551 616 bytes).
- Porém, AMD decidiu utilizar somente 48 bits para endereçar e não 64. Os bits 48 a 63 devem ser uma copia do bit 47 se não gera uma exceção de endereçamento.
- Com 48 bits a arquitetura x64 consegue endereçar 256 TB. Suficiente para qualquer PC
- Porém, os OS limitam isso:
 - Windows 8: 128 GB
 - Windows 8 Professional/Enterpise 512 GB
 - Red Hat v.5: 1 TB
 - Red Hat v.6: 64 TB

Mapeamento de Memória

- Da mesma forma que na arquitetura IA-32 o endereçamento é realizado mediante memória virtual. Possibilitando a criação de páginas.
- O endereço físico do nível mais acima de mapeamento é indicado pelo registrador CR3 (control register 3).
- Existem 4 níves de mapeamento
- O registrador CR3 aponta a posição em memória onde esta a tabela PML4 (Page Map Level 4)

Mapeamento de Memória

- Cada página possui 2¹² (4KB). Porém isso pode ser modificado.
- Cada endereço possui 8 bytes
- Logo numa página é possível armazenar 512 (29) endereços de memória
- Assim, o endereço é formado pelo offset de 12 bits para indicar a posição na página e 4 mapeamentos de 9 bits criando 2^{36} páginas possiveis.

Assembly ×64

63–48	47–39	38-30	29-21	20-12	11-0
unused	PML4	page	page	page	page
	index	directory pointer	directory index	table index	offset
		index			

Mapeamento de Memória

- Bits 47-39 índice da tabela PLM4
- Bits 38-30 ponteiro para a tabela de diretório de páginas
- Bits 29-31 ponteiro para o diretório de páginas
- Bits 20-12 ponteiro para a página
- Bits 11-0 offset dentro da página

Exemplo de Mapeamento de Memória

Vamos assumir que CR3 aponta a posição de memória 0x4ffff000

	PML4 at 0x4ffff000	
0	0x3466000	
1	0x3467000	
2	0x3468000	
	•••	
511	unused	

- Vamos tentar traduzir um endereço virtual
- Bits 47-39 do nosso endereço virtual são 0x001
- Logo, acessamos a segunda entrada (index 1) tendo o endereço 0x3467000
- Notar que nosso OS deixou alguns endereços não utilizados.

Assembly ×64

Exemplo de Mapeamento de Memória

Page Directory Pointer Table at 0x3467000

0	0x3587000
1	unused
2	0x3588000
	•••
511	unused

- Bits 38-30 do nosso endereço virtual são 0x002
- Logo, logo temos que acessar a terceira tabela de diretórios no endereço 0x3588000

Exemplo de Mapeamento de Memória



- Bits 29-21 do nosso endereço virtual são 0x000
- Logo, logo temos que acessar o primeiro diretório no endereço 0x3678000

Exemplo de Mapeamento de Memória

	Page Table at 0 x3678000
0	0 x 5788000
1	0x5789000
2	0 x 578a000
	•••
511	0 x 5799000

- Bits 20-12 do nosso endereço virtual são 0x1ff
- Logo, logo temos que acessar a página no endereço 0x5799000
- Temos que somar o offset, assumindo que os bits 11-0 do nosso endereço virtual eram 0xfa8
- Então nosso endereço físico é 0x5799fa8.

System Calls em x64

- Colocar o número da chamada ao sistema em RAX
- Os argumentos, em ordem, em RDI, RSI, RDX, R10, R8 e R9.
- Fazer a chamada "syscall"
- A chamada modifica os valores de RCX e R11, os outros registradores mantém o seu valor antes da chamada

Exemplo de Mapeamento de Memória

```
.global start
    .text
start:
     # write(1, message, 13)
            rax, 1
                    # system call 1 is write
    mov
            rdi . 1
                          # file handle 1 is stdout
     mov
    mov
            rsi, message
                               # address of string to output
    mov
            rdx, 13
                           # number of bytes
    syscall
                           # invoke operating system to do the write
    # exit(0)
            rax. 60
                            # system call 60 is exit
    mov
    xor
            rdi. rdi
                           # we want return code 0
    syscall
                           # invoke operating system to exit
message:
     .ascii "Hello, world\n"
```

Estrutura de dados

- O Assembly x64 permite a criação de registros (structs)
- No compilador yasm deve—se iniciar o registro com "struc" e terminar com "endstruc"
- É possivel fazer array de strucs.

Registros em x64

```
segment .data
name db "Calvin", 0
address db "12 Mockingbird Lane",0
balance dd 12500
struc Customer
c_id resd 1
c_name resb 64
c_address resb 64
c_balance resd 1
endstruc
c dq 0
```

- Neste casso é possível acessar os campos como "Customer.id"
- Também é automaticamente definido "Customer_size" como o tamanho do registro, podendo faze alocação dinâmica de memória.

Registros em x64

```
segment .text
      global main
      extern malloc, strcpy
main:
      push
             rbp
      mov rbp, rsp
           rsp, 32
      sub
          rdi, Customer_size
      mov
      call malloc
           [c], rax ; save the pointer
      mov
          [rax+c_id], dword 7
      mov
          rdi, [rax+c_name]
      lea
      lea rsi, [name]
      call
             strcpy
      mov rax, [c] ; restore the pointer
      lea rdi, [rax+c_address]
      lea rsi, [address]
      call strcpy
             rax, [c] ; restore the pointer
      mov
      mov edx, [balance]
          [rax+c balance], edx
      mov
      xor
             eax, eax
      leave
      ret
```

Próxima Aula

Próxima Aula

Revisão para a prova