Anotações dos slides de InfraCom • Módulo 5 •

Objetivos:

- Compreender os princípios por trás dos serviços da camada enlace:
 - o Detecção e correção de erro
 - o Compartilhamento de canal broadcast : acesso múltiplo
 - o Endereçamento na camada enlace
 - o Transferência confiável de dados, controle de fluxo: já estudados!
- Instanciação e implementação de várias tecnologias da camada enlace

5.1 Introdução e Serviços

Algumas terminologias:

- Hosts e roteadores são nós/nodos.
- Canais de comunicação que interconectam nós adjacentes são links ou enlaces.
 - o enlaces cabeados
 - o enlaces **sem fio** (wireless)
 - o LANs
- Um pacote da camada de enlace (camada 2) se chama frame ou quadro e encapsula um datagrama.
- A camada enlace tem como responsabilidade transferir um datagrama de um nó a outro nó adjacente através de um link.
- Um datagrama é transferido por diferentes protocolos da camada enlace sobre links diferentes.
 - exemplo: Ethernet no 1º link, frame relay em links intermediários, 802.11 no último link.
- Cada protocolo da camada enlace provê diferentes tipos de serviços.
 - o exemplo: pode ou não prover rdt sob um link.

Analogia:

- Viagem de Recife para Lausana
 - o limousine: Recife para REC
 - o avião: REC para Genebra
 - o trem: Genebra para Lausana
- Turista = datagrama
- Segmento de transporte = link de comunicação
- Modo de transporte = protocolo da camada enlace
- Agente de viagem = algoritmo de roteamento


5.1.1 Serviços da Camada Enlace


- Framing:
 - Encapsula datagrama em um quadro (frame), adicionando header, trailer.
- Acesso ao link:
 - Um protocolo de controle de acesso ao meio (medium access control – MAC) especifica as regras segundo as quais um quadro é transmitido pelo enlace.
 - o Para enlaces ponto-a-ponto com um emissor e um remetente:
 - Protocolo MAC é simples ou inexistente .
 - Emissor pode enviar sempre que o enlace estiver ocioso.
 - Acesso múltiplo: vários nós compartilham um único enlace de difusão.
 - Endereços "MAC" usados no header para identificar fonte e destino.
 - Diferente de endereços IP!
- Transferência confiável entre nós adjacentes:
 - Já aprendemos isso (módulo 3)!
 - Raramente usada em links com baixa taxa de erro de bit (fibra, alguns pares trançados)
 - Links wireless: altas taxas de erro.
 - Mas por quê prover confiabilidade fim-a-fim e na camada enlace ao mesmo tempo? (Pois, com a confiabilidade na camada de enlace, o erro será detectado e corrigido antes do destino final)
- Controle de Fluxo:
 - Emissor n\u00e3o envia mais dados do que o receptor adjacente possa receber.
- Detecção de Erros
 - Erros causados por ruído eletromagnético e atenuação de sinal.
 - Receptor detecta a presença de erros:
 - Sinaliza emissor para fazer retransmissão ou descarta o frame.

- Correção de Erro:
 - Receptor identifica e corrige erro(s) de bit sem ter que pedir retransmissões.
- Half-duplex e Full-duplex
 - Half-duplex: nós na extremidade do link podem transmitir mas não ao mesmo tempo.

5.1.2 Adaptadores


- A camada de enlace é implementada em um adaptador de rede, às vezes também conhecido como placa de interface de rede (NIC).
- Lado emissor:
 - o Encapsula datagrama em um quadro (frame).
 - o Adiciona bits para verificação de erro, rdt, controle de fluxo, etc.
- · Lado receptor:
 - o Procura por erros, rdt, controle de fluxo, etc.
 - o Extrai datagrama, passa-o para a camada de rede do nó receptor
- Adaptador é semi-autônomo
- Implementa camada física e enlace.





5.2 Detecção e correção de erro


- Detecção de Erro não é 100% confiável!
 - o Protocolo pode não achar alguns erros, mas é raro
 - Campo EDC grande permite melhor desempenho de detecção e correção



- ← EDC = bits de Detecção e Correção de erro (redundância)
- ← D = Dado protegido pela verificação de erro, pode incluir campos de cabeçalho (header)

5.2.1 Verificação de Paridade

- Bit de paridade único
 - Detecta um único bit errado
 - Esquema de paridade par, o remetente apenas inclui um bit adicional e escolhe o valor desse bit de modo que o número total de "1" nos d + 1 bits (a informação original mais um bit de paridade) seja par.
 - Esquemas de paridade **impar**, o valor do bit de paridade é escolhido para que haja um número impar de "1".




Paridade par

- Paridade Bidimensional
 - o Detecta e corrige erro em um único bit

	Paridad	e de linha	
d _{1,1}		$d_{1,j}$	$d_{1,j+1}$
d _{2,1}		$d_{2,j}$	$d_{2,j+1}$
			•••
$d_{i,1}$		$d_{i,j}$	$d_{i,j+1}$
d _{i+1,1}		d _{i+1,j}	d _{i+1,j+1}





5.2.2 Internet checksum


Objetivo: detectar "erros" (exemplo: bits trocados) em um segmento transmitido (nota: usado na camada transporte somente)

- Emissor:
 - Trata conteúdo de segmentos como sequência de números inteiros de 16 bits
 - Checksum: adição (soma complemento 1) do conteúdo do segmento
 - Emissor coloca o valor do checksum no campo checksum do UDP

- Receptor:
 - Computa checksum do segmento recebido
 - Verifica se checksum computado é igual ao informado no campo checksum:
 - x NÃO erro detectado
 - SIM nenhum erro detectado.
 Mas erros podem não ter sido notados ...

5.2.3 Verificação de redundância cíclica (CRC)

• Enxerga bits de dados D como um número binário



- Escolhe padrão de r+1 bits (gerador) G
- Objetivo: escolha r CRC bits R tal que
 - o é exatamente divisível por G (módulo 2)
 - o Receptor conhece G, divide por G.
 - Se resto **diferente** de **zero**: **erro detectado**!
 - Pode detectar qualquer rajada de erro menor que r+1 bits
- Amplamente utilizado na prática (ATM, HDLC)
- Exemplo
 - o Cálculo de R


$$R = \text{resto} \frac{D \cdot 2^r}{G}$$



5.3 Protocolos de Acesso Múltiplo

Há basicamente dois tipos de enlaces: os **ponto-a-ponto**, onde o enlace é exclusivo aos dois hosts que interliga, e os **broadcast**, que são compartilhados por vários usuários.

 Como coordenar o acesso de vários nós remetentes e receptores a um canal de difusão compartilhado?



exemplos de canais de acesso múltiplo

Problema do acesso múltiplo

- 2 ou mais transmissões simultâneas: interferência
 - Há colisão se nó recebe 2 ou mais sinais ao mesmo tempo

5.3.1 Protocolos de Acesso Múltiplo

- Algoritmo distribuído que determina como os nós compartilham o canal, por exemplo, determina quando o nó pode transmitir
- Comunicação sobre compartilhamento de canal deve usar o próprio canal!
 - Não há canal fora de banda (out-of-band) para coordenação de transmissões.

→ Protocolo de acesso múltiplo ideal

- Simples para que sua implementação seja barata.
- Completamente descentralizado:
 - Não há nó especial para coordenar transmissões
 - Não há sincronização de relógios, slots
 - Não representa um único ponto de falha para a rede.
- Quando um só nó estiver ativo, ele deve obter toda a banda passante R.
- Quando n nós estiverem ativos, cada um pode transmitir a uma taxa média R/n.

Há basicamente três abordagens para se construir um protocolo de acesso múltiplo: partição de canal, acesso aleatório e taking turns.

★ Particionamento de Canal

- Divide canal em pequenas "partes" (slots de tempo, frequência, código).
- Aloca "parte" para uso exclusivo do nó.

★ Acesso Randômico

- Canal não é dividido e podem ocorrer colisões.
- Precisa tratar colisões.


☆ "Taking turns"

- Cada nó aguarda sua vez para transmitir. Um passa a vez para o outro.
- Nós que desejam enviar mais experimentarão maiores atrasos.

5.3.2 Particionamento de Canal

→ TDMA: time division multiple access


- Acesso ao canal ocorre em "rounds"
- Cada host recebe um slot de tamanho fixo em cada round
- Slots não utilizados <u>são desperdiçados</u> (ficam idles ou vazios)
- exemplo: 6 hosts em um LAN, 1,3,4 possuem pacote, slots 2,5,6 idle (vazios)



- TDM (Time Division Multiplexing):
 - o Canal dividido em N slots de tempo, 1 por usuário.
 - Ineficiente com usuários com baixo ciclo de trabalho e a altas cargas.

→ FDMA: frequency division multiple access

- Espectro do canal dividido em bandas de frequência.
- Cada host recebe uma banda de frequência.
- Se não há transmissões na banda, ela é desperdiçada.
- Exemplo: 6 hosts em um LAN, 1, 3, 4 possuem pacote, bandas 2, 5, 6 sem uso



• FDM (Frequency Division Multiplexing): a frequência é subdivida

5.3.3 Protocolos de Acesso Randômico

- Quando nó possui pacote para enviar
 - o Transmite a taxa máxima R do canal.
 - Não há coordenação prévia entre nós
- 2 ou mais nós transmitindo ao mesmo tempo → "colisão"
- Protocolos MAC de acesso randômico especificam:
 - Como detectar colisões
 - Como tratar colisões (por exemplo, atrasando retransmissões)


⇔ Slotted ALOHA

Hipóteses

- Frames de mesmo tamanho
- Tempo é dividido em slots de mesmo tamanho, tempo para transmitir um quadro da camada enlace
- Nós iniciam transmissão somente no início de um slot
- Nós estão sincronizados
- Se 2 ou mais nós transmitem em um mesmo slot, todos detectam a colisão.

Funcionamento

- Quando nó obtém um novo quadro da camada enlace para transmitir, ele o transmite no próximo slot.
- Se não há colisão, nó pode enviar novo quadro da camada enlace no slot seguinte
- Se há colisão, nó retransmite quadro da camada enlace em cada slot subsequente com probabilidade p até o sucesso ou espera (não faz nada) com probabilidade 1-p



Legenda:

C = Intervalo de colisão

E = Intervalo vazio

S = Intervalo bem-sucedido

Prós

- Um único nó ativo pode transmitir continuamente na taxa máxima do canal.
- Altamente descentralizado: mas n\u00e3o totalmente, somente slots precisam estar sincronizados.
- Simples


Contras

- Colisões, desperdício de slots
- Slots livres
- Nós precisam ter a habilidade de detectar colisões em um tempo menor que o necessário para transmitir um pacote
- o Sincronização (todo nó precisa saber quando o slot inicia)
- Eficiência é a fração de slots utilizados com sucesso a longo-prazo quando há muitos nós, cada qual com muitos quadros a serem transmitidos.
 - Suponha N nós com muitos quadros a serem enviados, cada nó transmite em um slot com probabilidade p
 - o Probabilidade de que 1 nó tenha sucesso em um slot $= p(1-p)^{N-1}$
 - Probabilidade de que qualquer nó tenha sucesso = $Np(1-p)^{N-1}$
 - Para obter a eficiência máxima com N nós, encontre p' que maximiza $Np(1-p)^{N-1}$
 - Quando há muitos nós, o limite de $Np'(1-p')^{N-1}$ quando N vai a infinito, indica uma eficiência máxima de 1/e = 0,37.

No melhor dos casos: Canal usado em transmissões úteis 37% do tempo!

⇔ ALOHA Puro (unslotted)

- Unslotted Aloha: mais simples, sem sincronização
- Quando camada enlace possui quadros para transmitir
 - o transmite-os imediatamente
- Probabilidade de colisão aumenta:
 - Quadro enviado em t₀ colide com outros quadros enviados em [t₀ -1,t₀ +1]



- Eficiência
 - P(sucesso de um dado nó) = P(nó transmitir)

P(nenhum outro nó transmitir em $[t_0 - 1, t_0]$) × P(nenhum outro nó transmitir em $[t_0, t_0 + 1]$)

$$= p (1-p)^{N-1} \times (1-p)^{N-1} = p (1-p)^{2(N-1)}$$

... escolhendo p ótimo e fazendo N \rightarrow infinito ...

$$= 1/(2e) = 0.18$$

No melhor dos casos: Canal usado em transmissões *úteis* 18% do tempo! Metade da eficiência do Slotted ALOHA.


⇔ CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

CSMA: escuta antes de transmitir:

- Se canal está "idle" (vazio): transmite o quadro completo
- Se canal está ocupado, adiar transmissão


Analogia humana: *Ouça antes de falar. Se alguém começar a falar ao mesmo tempo que você, pare de falar.*

- Colisões ainda podem ocorrer:
 - Ter atraso de propagação significa que dois nós podem não ouvir a transmissão um do outro
- Colisão:
 - Tempo total de transmissão do pacote é desperdiçado distribuição espacial dos nós
- Nota: distância e atraso de propagação são importantes para se determinar a probabilidade de colisão



○ CSMA/CD (Collision Detection)

- CSMA/CD: escuta portadora, adiamento como no CSMA
 - Colisões detectadas em um intervalo curto de tempo.
 - Transmissões colidindo são abortadas, reduzindo o desperdício do canal.
- Detecção de colisão:
 - Fácil em LANs cabeadas: mede força de sinais, compara força do sinal transmitido com o recebido.
 - Difícil em LANs sem fio: receptor desliga enquanto se transmite. Só receptor sabe se houve colisão ou não.



Analogia humana: uma pessoa educada com grande habilidade de conversação.

5.3.4 Protocolos de revezamento

- Protocolos MAC de Particionamento de Canal
 - o Compartilhamento eficiente do canal e justo com alta carga
 - Ineficiente com baixa carga: atraso de acesso ao canal, 1/N da banda alocada mesmo se somente 1 nó estiver ativo!
- Protocolos MAC de Acesso Randômico
 - Eficiente com baixa carga: um único nó pode usar toda a capacidade do canal
 - Alta carga: sobrecarga (overhead) de colisões
- Protocolos "taking turns"
 - Olham para o melhor de ambos os mundos!


→ Polling


Nó mestre "convida" nós escravos a transmitirem e convite segue uma ordem ou sequência.

Fraquezas:

- Polling overhead (Gasta banda perguntando se há pacote)
- Latência (independente da quantidade de nós que realmente precisam transmitir quadros, o mestre é obrigado a perguntar a todos os nós se eles querem transmitir.)
- Ponto único de falha (mestre)







Token de controle passado de um nó a outro sequencialmente ⊠ Mensagem token

Fraquezas:

- Token overhead (Gasta banda passando Token)
- Latência (Token deve passar por todos, mesmo que não queiram transmitir)
- Ponto único de falha (token)

Sem tempo pra resumo irmão

- 5.4 Endereçamento na camada de enlace
- 5.5 Ethernet
- **5.6** Hubs e switches