- Utilizando Virtualbox, crear una máquina virtual 64 bits,
 - con firmware tipo EFI
 - con una interfaz de red conectada al NAT de virtualbox
 - con 1.5GB o más de ram
 - con dos discos (asignados dinamicamente): uno de 32 Gb y otro de 6 Gb
- Instalar en él los S.O. Ubuntu server y Fedora Mate, creando en ambos casos un usuario durante la instalación

- El esquema de particionado será GPT para ambos S.O.
- ▶ Ubuntu server tendrá particiones (GPT) separadas para /, swap (2GB), /var (2GB) y /home (1.5GB en el segundo disco)
- Fedora se instalará en particiones (GPT) separadas para /, swap(2GB),/var (2GB) y /home (1.5GB en el segundo disco), usando el sistema de archivos ext4.
- Ambos S.O. compartirán swap
- ➤ Crear dos menuentry MUY SIMPLES en cada uno de los dos grubs (/etc/grub.d/40_custom) que haga chainload al otro grub y que arranque directamente el otro operativo

imagenes de los S.O. disponibles en

```
https://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/35/Spins/x86_64/
iso/Fedora-MATE_Compiz-Live-x86_64-35-1.2.iso
https://releases.ubuntu.com/20.04.4/ubuntu-20.04.4-live-server-amd64.iso
```

- ► Los S.O. se instalarán en ingles con el teclado correctamente configurado (no el teclado inglés)
- ▶ El primer disco contendrá los dos S.O., compartiendo *swap* y el segundo disco las dos particiones /home (ha de quedar espacio libre en este disco)
- ▶ Desde el S.O. puede accederse a la configuracion del firmware efi con el comando efibootmgr
 - ► tambien puede accederse a la configuración del firmware de la máquina virtual pulsando ESC durante el arranque

- ▶ instalar el cargador syslinux-efi y configurarlo para que posibilite elegir que operativo arranca al iniciar la máquina
- instalar el cargador rEFInd y configurarlo para que permita elgir que operativo arranca al iniciar la máquina, o hacer chainload a otro cargador (y mediante un submenú elegir qué cargador)