## Teleinformática y redes

### Resumen incompleto para el primer parcial

Ultima modificación:26 de abril de 2005

## Teoría de colas - formulas variadas:

 $\lambda$  = velocidad de llegada de cliente promedio

Se calcula, así, por ejemplo:

18000 tramas en jornada de 10 horas <- dato

$$\lambda = \frac{1800 \text{ tramas}}{10 \text{ hs}} \cdot \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ seg}} = \frac{18000}{36000} = 0.5$$

 $\mu$  = velocidad de salida de cliente promedio ; **atención**:  $\mu = \frac{1}{\text{Tiempo de servicio}}$ 

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$
 uso/**carga** del sistema, es bueno si es < a 0,4 (o sea, menor a 40 %)

**Tiempo de servicio**: se toma el tamaño de trama, se lo pasa de bytes a bits, y se lo divide por la velocidad en bps del enlace.

tiempo servicio = 
$$\frac{\text{tamano trama} \cdot 8 \text{ bps}}{\text{velocidad enlace bps}}$$

Probabilidad de que no haya tramas:  $P_0 = 1 - \rho$ 

$$L = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}$$
 = cantidad promedio de tramas en el sistema

 $Lq = \rho \cdot L$  = cantidad promedio de tramas en cola

L-Lq = cantidad promedio de tramas en el enlace

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda}$$
 tiempo medio en el sistema

 $Wq = \rho \cdot W$  tiempo promedio de espera en cola

Tamaño de buffer = Lq \* tamaño trama

#### <u>Disponibilidad - formulas variadas:</u>

$$disponibilidad = \frac{\text{tiempo operativo}}{\text{tiempo total}} \quad \text{y} \quad disponibilidad = \frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MTTR}}$$

MTBF = tiempo medio entre fallas : se puede calcular así:

$$MTBF = \frac{\text{horas operativas totales} - \text{horas de reparacion total de fallas}}{\text{cantidad de fallas}}$$

Ejemplo: operación de 24 horas, 2 fallas cada 365 días, cada reparación dura 24 horas.

$$MTBF = \frac{24 \text{ horas operativas } \cdot 365 \text{ dias} - 2 \text{ fallas de } \cdot 24 \text{ horas}}{2 \text{ fallas}} = 4356 \text{ hs}$$

**MTTR** = tiempo medio de reparación ( en el ejemplo anterior, 24 horas, lo que se demora en reparar por cada falla.)

#### Probabilidad de disponibilidad

En dispositivos en serie, se multiplica la disponibilidad

En dispositivos en paralelo, se multiplica (1 – disponibilidad) (prob. de falla)

#### IP - mascaras de clases (en decimal)

Clase A: 255.0.0.0

Clase B: 255.255.0.0

Clase C: 255.255.255.0

# Referencia rápida e imprecisa de términos

Termino	Descripción
atributos de aplicación	para que quiero el sistema de comunicaciones
variables actitudinales	como perciben las personas el sistema
SLA	Service Level Agreement
ámbito de aplicación	
velocidad de transferencia	medir en bytes
velocidad de transmisión	medir en bits
DTE o DTU	Data Terminal Equipment (computadora)
DCE	usualmente un modem
erlang	medida para perfil trafico
PSTN – public switched telephone network	red de telefonía publica
FXO	conector del teléfono común
FXS	conector de la PBX (tiene corriente y señal)
T1	24 canales PCM 64kbps = 1544 MBPS
E1	32 canales PCM 64kbps = 2048 MBPS
CPE – Customer Premise Equipment	teléfono o similar
PBX o PABX	central telefonica
señal telefonica	tiene 4 Khz se usa de 30 a 3200 Hz
PE	plantel exterior de la red telefonica
DTMF	dial por tonos
PCM	muestreo 8K veces 8 bits, 64 Kbps
RJ11	ficha telefonica, 4 cables, aca se usan 2 nomas
DSU	data service unit
ISDN	red integral servicios digitales
PRI	servicio ISDN primario (E1 o T1)
BRI	servicio ISDN basico (2 de $64 \text{ k} + 1$ de control de $16 \text{ o}$ $64 \text{kbps}$ ) = $144 \text{ o} 192 \text{ kbps}$
PDH	Presiochronous Digital Hierarchy - conexión pseudo sincrónica.
SDH / Sonet	red sincronizada con relojes atómicos, típica de fibra óptica
STS	Sync Transport Signal (USA)
STM	Sync Transport Module (EUR)
TCP/IP	Definido en niveles 3 y 4 del OSI
TCP	protocolo orientado a la conexión
UDP	no orientado a conexión
IPv4	32 bits de dirección
IPv6	128 bits de dirección
Network adress	todos ceros en la zona del host (en binario)

Termino	Descripción
Broadcast adress	todos unos en la zona del host (binario)
VoIP	voz sobre IP, definida por ITU H.323
	Usa UDP y RTP
	H.225 controla el establecimiento llamada
	H.245 – itercambia capacidades entre endpoints
POTS – plain old telepone service	servicio de teléfono común
DS0	64 kbps ( por teorema Nyquist, 2 * 4 khz * 8 bits = $64000$ bits * seg
PCM G.711	8 bits 64kbps
ADPCM G.726	4 bits 32kbps
Code exited linear prediction	a continuación:
G.728 – LD-CELP	16 kbps
G.729 – CS-ACELP	8 kbps
Endpoint	algo que puede iniciar o terminar una llamada
Gatekeeper	es como la central, sabe las ips y blah
Coaxil / par trenzado / UTP	hasta 6km
Accesos inalámbricos	Radioenlaces – hasta 40-50 km
	Microondas – 6km a 10 km (precisa linea de vista)
Fibra óptica	bajo lecho marino, miles de km, MUY costoso
Satelite	costo lineal por Kb, 32,48,96,128,192,256,320,384,etc
velocidad < 19200	V.24 / V.28 / RS-232
velocidad > 19200 < 2 Mbps	V.35
> 2mbps < 140 mbps	G.703 – PDH
> 140 mbps	SONET o STM } SDH
SCPC (single channel per carrier)	poner satélites (transponders) con esto, usa una sola señal por portadora, barato y simple ; preciso dos canales (uno de ida, uno de vuelta)
TDM – Time division multiplexing	en los multiplexores, meter esto =)