## آزمایش پنجم آزمایشگاه شبکههای کامپیوتری

رضا عبداله زاده 97106132 امین مقراضی 97106273 مجید طاهرخانی 97106108


## بخش اول

ابتدا 4 router (نوع 2629XM) و PC 4 می سازیم؛ سپس routerها را خاموش می کنیم و ماژولهای مورد نیاز برای اتصالات را به routerها اضافه می کنیم و بعد routerها را روشن می کنیم. باید از یک ماژول HWIC-2T استفاده کنیم، چون router ما نیاز به interface های سریال دارد.




تصویر1: شکل فیزیکی روتر پس از افزودن ماژول مذکور

اتصالات بین Serial DCE میباشد که از طریق Serials های باز موجود در Serial به واسطه ی اتصالات بین PC میباشد که از طریق PC نیز از نوع HWIC-2T میباشد استفاده از ماژول HWIC-2T، برقرار میشوند. اتصالات بین router و PC نیز از نوع FastEthernet می کنید، فرم که برای متصل کردن آنها از FastEthernet استفاده می کنید، همانطور که در تصویر 2 مشاهده می کنید، فرم نهایی شبکه ی ما بدست آمده و تمام مسیر های آن نیز غیرفعال هستند؛ کافی است که routerها کانفیگ شوند و به این منظور باید IP تمام مسیرها و پورتهای مربوط به router و PC ها را تعیین کنیم.



تصویر 2: فرم ابتدایی سناریوی بخش اول


به منظور فعال شدن مسیرهای موجود و بعبارتی دیگر، سبز شدن pin های هر مسیر، باید روترها و PC ها را کانفیگ کنیم؛ نحوه ی کانفیگ را هم در قالب تصاویری از صفحات کانفیگ هر یک از اجزای شبکه، ارائه می دهیم؛ تصویر 3 نحوه ی کانفیگ PC0 را به نمایندگی از تمام PC های موجود نمایش می دهد.




تصویر 3: صفحهی کانفیگ PC0

همانطور که مشاهده می کنید یک IP Address به همراه یک mask برای این دستگاه ست شده همچنین یک gateway متناظر با Pouter این دستگاه ست شده که بتوان از طریق آن ارتباط با Router را فراهم کرد.


## تصاویر بعدی، نحوه ی کانفیگ Router 0 را به نمایندگی از تمام Router های موجود نمایش می دهند.



تصوير 4: صفحه كانفيگ واسط FastEthernet0/0




تصوير 5: صفحه كانفيگ واسط Serial0/0




تصویر 6: صفحه کانفیگ واسط Serial0/1

همانطور که مشاهده می کنید در تصاویر 5 و 6 P Addressهای 0/0/0 و 0/0/0 را کانفیگ کردیم که مربوط به برقراری ارتباط میان دو Router می باشند و برای این منظور یک IP Address و یک mask در نظر می گیریم و نرخ کلاک را هم بر روی 56000 ست می کنیم؛ همچنین در تصویر 4 نیز Interface مربوط به GigabitEthernet0/0 را کانفیگ کردیم که برای برقراری ارتباط میان Router و PC می باشد و برای این منظور نیز IP Address مربوط به PC می متناظر با PC هدف به همراه mask مربوطه را در این بخش قرار دادیم.

ابتدا و قبل از روشن کردن شکل نهایی سناریو را در تصویر 7 مشاهده میکنید و در ادامه با روشن کردن interface های مختلف Router، فرم نهایی سناریو که در آن Pin های موجود سبز شدهاند و فرمی که آماده ک Advertise کردن شبکههای مختلف می باشد را در شکل 8 می بینید.




تصویر 7: فرم ابتدایی سناریو به همراه IP Address شبکههای مختلف



تصویر 8: فرم نهایی سناریو پس از روشن کردن Interface ها و سبز شدن Pin ها

حال باید در هر Router، شبکههای مربوطه را Advertise کنیم؛ این کار را با دستور rip انجام میدهیم که تصویر

مربوط به Router 0 را به نمایندگی از تمام Router ها در پایین مشاهده می کنید.



تصویر 9: Advertise کردن شبکه های مربوط به Router 0

Router 0 را در Show ip route کردن تمام شبکههای مرتبط در هر یک از 4 روتر موجود، دستور Advertise را در Router 0 به نمایندگی از تمام Router ها تست می کنیم که نتیجه به شرح زیر می باشد.

```
Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
      i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
     192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.5.2, 00:00:27, Serial0/0
    192.168.3.0/24 [120/2] via 192.168.5.2, 00:00:27, Serial0/0
                    [120/2] via 192.168.8.4, 00:00:05, Serial0/1
    192.168.4.0/24 [120/1] via 192.168.8.4, 00:00:05, Serial0/1
    192.168.5.0/24 is directly connected, Serial0/0
    192.168.6.0/24 [120/1] via 192.168.5.2, 00:00:27, Serial0/0
     192.168.7.0/24 [120/1] via 192.168.8.4, 00:00:05, Serial0/1
С
     192.168.8.0/24 is directly connected, Serial0/1
```

تصویر 10: نتیجه دستور show ip route در Router 0

در نهایت برای اطمینان حاصل کردن از درستی کار، سعی می کنیم از PCO بتوانیم سایر PC ها را ping کنیم.



 $\times$ 

```
Physical
         Config Desktop Programming
                                      Attributes
Command Prompt
                                                                               Х
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.2
Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Ping statistics for 192.168.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 9ms, Average = 3ms
C:\>ping 192.168.3.2
Pinging 192.168.3.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=9ms TTL=125
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=17ms TTL=125
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=13ms TTL=125
Ping statistics for 192.168.3.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 9ms, Maximum = 17ms, Average = 13ms
```

تصوير 11: ping موفقيت آميز PC هاى 1 و 2 توسط PC 0

```
C:\>ping 192.168.4.2

Pinging 192.168.4.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=lms TTL=126
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=lms TTL=126

Ping statistics for 192.168.4.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = lms, Maximum = 12ms, Average = 4ms
C:\>
```


تصوير 12: ping موفقيت آميز PC 3 توسط PC 0

## بخش دوم

در OSPF امکان ناحیهبندی روترها بطور دلخواه فراهم میباشد. بار Propagation شبکه با استفاده از این ناحیهبندی کاهش مییابد.مسیرهای مختص به بیرونِ یک ناحیه، بروزرسانی نمیشوند و یا بعبارتی Link State ناحیهبندی کاهش مییابد.مسیرهای مختص به بیرونِ یک ناحیه، بروزرسانی نمیشوند و یا بعبارتی Database کود که خلاصهای از بروزرسانی مسیرها به آنها داده می شود.اتفاق مثبت دیگری که با ناحیهبندی رخ میدهد، مصون بودن اکثریت شبکه از تاثیر Propagate مورد نیاز برای آپدیت یک مسیر یا یک تغییر کوچک است که این مسئله در شبکههای بزرگ نمود بیشتری هم دارد. بستههای همان بستههای منتشر شده پس از بروزرسانی شبکه هستند. این بستهها انواع مختلفی دارند:

- Router Isa برای بروزرسانی یک روتر
- . Network Isa برای بروز رسانی یک قسمت از شبکه
- Summary Isa برای اطلاع رسانی بروزرسانی در خارج از ناحیه که انواع مختلفی دارد:
- 1. Network Summary
- 2. ASBR Summary
- 3. External Summary

حال RIP را از تمام Router ها پاک می کنیم و این کار را با استفاده از دستور no router rip انجام می دهیم. حال یک تصویر از شمای کلی این سناریو با ناحیه بندی مدنظر ارائه می دهیم.



تصویر 13: فرم نهایی سناریو بخش دوم با ناحیهبندی

حال باید در هر Router، شبکههای مربوطه را Advertise کنیم و در این بخش، این کار را توسط دستور ospf انجام می دهیم؛ تصویر مربوط به انجام این کار برای Router و ابه نمایندگی از تمام Router ها در پایین مشاهده می کنید.

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 1
Router(config-router)#network 192.168.8.0 0.0.0.255 area 1
```


تصویر Advertise :14 کردن شبکههای مربوط به Router 0

Router 0 را در Show ip route پس از Advertise کردن تمام شبکه های مرتبط در هر یک از 4 روتر موجود، دستور Router 0 را در 8 Router به نمایندگی از تمام Router ها تست می کنیم که نتیجه به شرح زیر می باشد.

```
Router>en
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
С
     192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
     192.168.2.0/24 [110/65] via 192.168.5.2, 00:04:37, Serial0/0
    192.168.3.0/24 [110/129] via 192.168.5.2, 00:00:33, Serial0/0
                    [110/129] via 192.168.8.4, 00:00:33, Serial0/1
   192.168.4.0/24 [110/65] via 192.168.8.4, 00:00:33, Serial0/1
    192.168.5.0/24 is directly connected, Serial0/0
    192.168.6.0/24 [110/128] via 192.168.5.2, 00:03:46, Serial0/0
0
    192.168.7.0/24 [110/128] via 192.168.8.4, 00:00:33, Serial0/1
С
    192.168.8.0/24 is directly connected, Serial0/1
```

تصویر 15: نتیجه دستور show ip route در Router 0

در نهایت برای اطمینان حاصل کردن از درستی کار، سعی می کنیم از PCO بتوانیم سایر PC ها را ping کنیم.



تصویر 16: ping موفقیت آمیز PC های 1 و 2 توسط PC 0

```
C:\>ping 192.168.4.2

Pinging 192.168.4.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=11ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.4.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 12ms, Average = 8ms
```