Лабораторная работа № 3

МЕТОДЫ АДРЕСАЦИИ И ПРОТОКОЛЫ РАЗРЕШЕНИЯ АДРЕСОВ

Цель работы

Изучить методы адресации узлов сети и протоколы разрешения адресов. Разработать программу, позволяющую получить все виды адресов узла.

Постановка задачи

- 1. Изучить основные теоретические вопросы, используя материалы лекций, рекомендуемую литературу и методические указания к лабораторной работе:
 - методы адресации узлов сети;
 - физические адреса;
 - числовые адреса;
 - доменные имена;
 - протоколы разрешения адресов.
 - 2. Выполнить задания по лабораторной работе. При разработке программ разрешается использовать любой язык программирования и среду разработки.
 - 3. Ответить на контрольные вопросы.
 - 4. Подготовить отчет по лабораторной работе.
 - 5. Выполнить контрольный тест.

Краткие теоретические сведения

1. Методы адресации узлов сети

Каждый узел сети должен иметь адрес, чтобы была возможной передача информации и функционирование сети.

К адресу узла сети и схеме его назначения можно предъявить несколько требований:

- -Адрес должен уникально идентифицировать компьютер в сети любого масштаба.
- -Схема назначения адресов должна сводить к минимуму ручной труд администратора и вероятность дублирования адресов.
- -Адрес должен иметь иерархическую структуру, удобную для построения больших сетей. В крупных сетях отсутствие иерархии адресов может привести к большим издержкам конечным узлам и коммуникационному оборудованию придется оперировать с таблицами адресов, состоящими из тысяч записей.
- -Адрес должен быть удобен для пользователей сети, т.е. должен иметь символьное представление.
- -Адрес должен иметь по возможности компактное представление, чтобы не перегружать память коммуникационной аппаратуры сетевых адаптеров, маршрутизаторов и т. п.

Перечисленные требования трудно совместить в рамках какой-либо одной схемы адресации, поэтому на практике обычно используется сразу несколько схем, так что компьютер одновременно имеет несколько адресов. Каждый адрес используется в той ситуации, когда соответствующий вид адресации наиболее удобен.

Множество всех адресов, которые являются допустимыми в рамках некоторой схемы адресации, называется *адресным пространством*. Адресное пространство может иметь *плоскую (линейную)* или *иерархическую* организацию. При плоской организации множество адресов никак не структурировано. При иерархической организации адресное пространство организовано в виде вложенных друг в друга подгрупп.

Наибольшее распространение получили **три схемы адресации узлов** (три типа адресов):

- локальные адреса;
- числовые составные адреса;
- символьные адреса или имена.

2. Протоколы разрешения адресов. Протокол ARP

Для преобразования адресов из одного вида в другой используются специальные протоколы, которые называют *протоколами разрешения адресов*.

Проблема установления соответствия между адресами различных типов может решаться централизованными или распределенными средствами. В случае централизованного подхода в сети выделяется один компьютер (сервер имен), в котором хранится таблица соответствия друг другу имен различных типов, например символьных имен и числовых номеров. Все остальные компьютеры обращаются к серверу имен, чтобы по символьному имени найти числовой номер компьютера, с которым необходимо обменяться данными.

При распределенном подходе, каждый компьютер сам решает задачу установления соответствия между именами. Недостатком распределенного подхода является необходимость рассылки широковещательных сообщений - такие сообщения перегружают сеть, так как они требуют обязательной обработки всеми узлами, а не только узлом назначения. Поэтому распределенный подход используется только в небольших локальных сетях. Для крупных сетей характерен централизованный подход.

Наиболее известной службой централизованного разрешения имен является служба **DNS (Domain Name System)** сети Internet.

Пример использования распределенного подхода — протокол разрешения адресов **ARP** (**Address Resolution Protocol**), используемый стеком TCP/IP для преобразования IP-адреса в аппаратный адрес.

Необходимость обращения к протоколу ARP возникает каждый раз, когда модуль IP передает пакет на уровень сетевых интерфейсов, например драйверу Ethernet.

Работа протокола ARP начинается с просмотра ARP-таблицы. По таблице определяется нужный MAC-адрес. Для каждой сети, подключенной к сетевому адаптеру компьютера или порту маршрутизатора, строится отдельная ARP-таблица.

Пример.

IP-адрес	МАС-адрес	Тип записи
194.85.135.75	00-80-48-EB-7E-60	динамический
194.85.135.70	08-00-5A-21-A7-22	динамический
194.85.60.21	00-80-48-EB-75-67	статический

Работа с таблицей осуществляется с помощью специальной утилиты arp. Таблица выводится на экран по команде arp —a.

Статические записи создаются вручную с помощью утилиты arp. Они находятся в кэше до перезагрузки компьютера.

Динамические записи создаются протоколом ARP, добавляются и удаляются автоматически.

Если запись в течение определенного времени не обновляется, то она исключается из таблицы. Т.о. ARP-таблица содержит записи только об узлах, активно участвующих в сетевых операциях. Поэтому ее еще называют **ARP-кэш**.

Если искомого адреса в таблице нет, то протокол ARP широковещательно рассылает **ARP-запрос**, указывая IP-адрес («Чей это IP-адрес и каков ваш адрес сетевого адаптера?»).

Узел, IP-адрес которого совпал с указанным в запросе, отправляет **ARP-ответ** с указанием своего локального адреса на машину, сделавшую запрос. После этого новая запись добавляется в ARP-таблицу.

Если в сети нет узла с искомым IP-адресом, ARP-ответа не будет. Протокол IP уничтожает пакеты, направленные по этому адресу.

3. Одноадресные, групповые и многоадресные типы адресов

По количеству адресуемых сетевых интерфейсов адреса можно классифицировать следующим образом:

- *Одноадресный тип* или *уникальный адрес (unicast)* используется для идентификации отдельных интерфейсов (физический интерфейс между компьютером и сетью) конечного узла или маршрутизатора; позволяет пересылать сообщения в одну точку (на один конечный узел сети).
- *Групповой адрес (multicast)* идентифицирует сразу несколько интерфейсов, данные доставляются каждому из интерфейсов, входящих в группу; позволяет пересылать сообщения группе произвольно расположенных в Internet узлов.
- *Широковещательный адрес (broadcast)* используется для доставки данных всем узлам подсети;
- *Адрес произвольной рассылки (апусаst)* задает группу интерфейсов, но данные должны быть доставлены не всем, а одному члену группы, как правило, «ближайшему» (новый тип адреса, определен в протоколе IPv6). Назначается только интерфейсам маршрутизатора.

4. Аппаратные адреса

Аппаратные адреса называют еще физическими или локальными.

Локальный адрес — такой тип адреса, который используется средствами базовой технологии для доставки данных в пределах подсети, являющейся элементом составной сети. В разных подсетях допустимы различные сетевые технологии, следовательно, различные протоколы. Поэтому существуют разные типы локальных адресов. Для ЛВС локальный адрес — это MAC-адрес сетевого адаптера (Media Access Control). Если подсетью является глобальная сеть (например, протокол IP работает над IPX или X.25), то в этом случае локальными адресами будут адреса X.25 или IPX.

Физические адреса не имеют иерархической структуры, используются аппаратурой. Компьютер может иметь несколько сетевых интерфейсов и соответственно несколько физических адресов.

Записывается адрес сетевого адаптера в ПЗУ платы сетевого адаптера на заводе изготовителе. При замене сетевого адаптера изменяется и аппаратный адрес интерфейса.

Стандарты на аппаратные адреса были разработаны IEEE. Был выбран 48-битный формат адреса для всех технологий ЛВС.

Аппаратный адрес принято записывать в 16-ричном виде, разделяя байты с помощью "-". Например: 11-AO-17-3D-BC-01 - MAC-адрес сетевого адаптера Ethernet.

Чтобы распределить возможные диапазоны адресов между многочисленными изготовителями сетевых адаптеров, была предложена следующая структура адреса:

		Идентификатор	Уникальный адрес
I/G	U/L	производителя	производителя
		(22 бита)	(24 бита)

Два старших разряда определяют тип адреса и способ интерпретации остальных 46 бит.

- I/G (Individual /Group) определяет, индивидуальный это адрес или групповой:
 - 0 индивидуальный;
 - 1 групповой (такие пакеты получают все сетевые адаптеры с этим адресом).
- U/L (Universal /Local) флаг определяет, как был присвоен адрес данному адаптеру:
 - 0 производителем;
 - 1 организацией, использующей данную сеть (редко).
- 22 разряда Идентификатор производителя. IEEE присваивает один или несколько уникальных идентификаторов каждому производителю. Это позволяет исключить совпадения адресов адаптеров от разных производителей (~ 4 млн. вариантов).
- Младшие 24 разряда присваивает производитель сетевого адаптера (возможно 16 млн. комбинаций).

5. Числовые составные адреса

Во многих случаях для работы в больших сетях в качестве адресов узлов используют числовые составные адреса. Типичным представителями адресов этого типа являются IPv4 и IPv6-адреса.

IPv4 - это 32-битный адрес (4 байта).

Для удобства чтения в технической литературе и прикладных программах IPv4-адреса представляются в виде 4-х десятичных чисел, разделенных точками. Каждое из чисел соответствует одному октету (8 битам) и может иметь значения от 0 до 255. Этот формат называется точечно-десятичным (Decimal-Pant Notation).

Например: 10010001.00001010.00100010.00000011 145.10.34.3

IPv6-адреса занимают 128-бит или 16 байт.

IPv6-адреса принято записывать в 16-ричном виде. Их делят на 8 блоков по четыре шестнадцатиричных цифры в каждом. Каждый блок отделяется двоеточием. Пример полного IPv6-адреса:

2001:00B8:3FA9:0000:0000:0000:0003:9C5A

IPv6-адрес можно сократить, исключив все незначащие нули в блоках и заменив все смежные нулевые блоки двойным двоеточием (::). Таким образом, предыдущий адрес можно сократить до такого:

2001:DB8:3FA9::D3:9C5A

6. Символьные адреса.

Символьные адреса или *имена* предназначены для запоминания людьми и поэтому обычно несут смысловую нагрузку. Символьные адреса легко использовать как в небольших, так и крупных сетях. Для работы в больших сетях символьное имя может иметь сложную иерархическую структуру.

Примеры символьных адресов – DNS и URI-адреса, имена NetBIOS.

Компьютерные имена преобразуются в сетевые адреса в процессе разрешения имен.

Например, сети Windows включают три системы разрешения имен: DNS, LLMNR (Link Local Multicast Name Resolution) и NetBIOS. Основной является DNS, поскольку этот метод разрешения имен используется для поддержки служб доменов Active Directory (Active Directory Domain Services) и разрешения всех имен Интернета. Инфраструктура DNS требует настройки сетевой конфигурации на серверах и клиентах.

Протокол NetBIOS обеспечивает разрешение имен в IPv4-сетях Windows без DNS. Протокол LLMNR преобразует имя узла в IPv6-адрес.

DNS (**Domain Name System**) – Доменная система имен, используемая в Internet и корпоративных сетях.

DNS – служебный протокол прикладного уровня, имеющий архитектуру «клиент-сервер» и предназначенный для разрешения доменного имени в IP-адрес.

Доменное имя представляет собой перечень имен доменов, разделенных точками. Начинается доменное имя с имени конечного узла или типа ресурса. Последним указывается домен верхнего уровня.

Например: <u>www.google.com</u> или 216-5.povt.fitr.bntu.by

Существует два основных типа доменов верхнего уровня.

- Организационные (родовые) домены. Имя такого домена указывает основную функцию или род деятельности организаций в DNS-домене.
- Географические домены. Эти домены именуются с использованием кодов страны и региона из двух символов согласно стандарту 3166 Международной организации по стандартизации ISO, например .uk (Великобритания) или .it (Италия).

Задания на лабораторную работу

Задание 1. Определение адресов локального узла с помощью утилиты ipconfig

Определить типы адресов локального узла и их значения, используя утилиту ipconfig с ключом /all.

Задание 2. Разработка программы для определения адресов локального узла

Разработать консольное приложение (аналог утилиты ipconfig), в котором определить и вывести на экран:

- 1) имя локального хоста, имя домена, полное доменное имя хоста;
- 2) все сетевые интерфейсы локального хоста (тип, описание, имя);
- 3) состояние интерфейса (подключен или нет в настоящее время);
- 4) для каждого интерфейса:
 - физический адрес и размер физического адреса;
 - IPv4-адрес, маску, размер IPv4-адреса; размер сетевого префикса;
 - IPv6-адрес, размер IPv6-адреса, размер сетевого префикса.

Адреса выводить на экран в общепринятой форме записи.

Для получения адресов использовать классы пространства имен System.Net.NetworkInformation (IPGlobalProperties, NetworkInterface, IPInterfaceProperties (свойство UnicastAddresses), PhysicalAddress, DNS и др.).

Сравнить полученные значения адресов с адресами из Задания 1.

Задание 3. Изучение специальных ІР-адресов

Используя специальные поля класса IPAddress, вывести на экран для адресов IPv4 и IPv6:

- 1) адрес петли обратной связи;
- 2) широковещательный ІР-адрес;
- 3) адрес, обозначающий все сетевые интерфейсы данного узла.

Задание 4. Определение ІР-адреса по доменному имени

Разработать консольное приложение для получения IP адреса по доменному имени (аналог утилиты nslookup).

Получить и вывести на экран для <u>заданного пользователем</u> произвольного DNS-имени:

- 1) IPv4-адреса;
- 2) ІРv6-адреса;
- 3) Имена-псевдонимы узла (Alias-имена).

Для получения адресов использовать методы класса Dns пространства имен System.Net.

Задание 5. Изучение протокола ARP

- 1. С помощью утилиты arp просмотреть ARP-таблицу локального узла. Сохранить полученную информацию в файле.
- 2. Организовать сетевую активность (ping, tracert). Просмотреть таблицу преобразования адресов и сравнить ее с ранее полученными результатами. Пояснить причины изменений.
- 3. Выполнить ping локального DNS-сервера. Определить по таблице arp mac-адрес DNS-сервера.
- 4. Сделать перерыв в сетевой активности на несколько минут, после которого опять просмотреть агр-таблицу. Пояснить причины изменений (или отсутствия таковых) в таблице агр за время перерыва.

Контрольные вопросы

- 1. Какие требования предъявляются к адресу узла сети?
- 2. Что такое адресное пространство? Приведите пример плоского и иерархического адресного пространства.
- 3. Какие методы адресации используются в компьютерных сетях? Приведите примеры адресов каждого типа.
- 4. Как можно классифицировать адреса по количеству адресуемых сетевых интерфейсов?
- 5. Приведите пример протокола разрешения адресов, использующего централизованный подход, распределенный подход.
- 6. Что такое локальный адрес? Какая форма записи используется для MAC-адресов? Какой аппаратный адрес используется для широковещательной передачи?
- 7. Какая форма записи используется для IPv4, IPv6? Сколько места в памяти они занимают?
 - 8. Приведите примеры символьных адресов.
 - 9. Какие протоколы разрешения имен могут использоваться в сетях Windows?
- 10. Какова структура доменного имени? Какие типы доменов верхнего уровня вы знаете?

Содержание отчета

- 1. Титульный лист
- 2. Цель работы
- 3. Для заданий 1-5: скриншоты + листинг (для заданий с программой)
- 4. Выволы