

# Introduction

- Information security يختص بدراسة كيفية حماية ال data
- Cyber security يختص بدراسة الهجمات على ال OS و الاجهزه وال networks و application وكيفية الحمايه منها
- عند التحدث عن ال data المراد حمايتها فيوجد نوعان من ال data و هم :

1. وتعنى ال data At rest عندما تكون مخزنة  
2. وتعنى ال data In motion عندما تكون على ال network اي انها ترسل



CIA triad

هو واحد من اهم المصطلحات فى ال information security والتى يعبر عن الخصائص التى يجب ان تكون متوفرة عند حماية ال data

CIA هو اختصار ل confidentiality, integrity, availability

Confidentiality هى تعنى سرية ال data اى ان data لا تظهر الا لل users المسموح لهم فقط

تحتفظ ال confidentiality من خلال اضافة encryption لل data

Integrity وهى سلامه data وتعنى التاكد من ان data لا يمكن اللتاعب فيها والتعديل عليها

يتحقق ال integrity من خلال ارسال hash ل data عند ارسال hash

الخطوة السابقة تم كالتالى :

1. يقوم ال source بارسال data ومعها ال hash الخاص بها
  2. يقوم ال destination باستلام data ويقوم بعمل hash لها
  3. يقارن قيمة ال hash المرسلة مع ال data والقيمة التي قام بانتسابها
  4. اذا كانت القيم واحدة فهذا يعني ان data لم تتغير فى مسارها الى destination
- Availability وهى تعنى ان data يجب ان تكون متاحة على الاقل فى level معين مثل وجود backup لها


Vulnerability

اي ثغرة لها unique number ويعرف كـ CVE

CVE اختصار ل Common Vulnerability and Exposure

من المنشورة على العديد من databases من CVEs هم

CVSS هو عبارة عن نظام يتم من خالله حساب خطورة الثغرة بناء على العوامل الخاصة بها



## Security terms

Asset	وهو مصطلح يطلق على اي resource يجب حمايته	•
Thread	ويعني خطر وقد يكون attacker او software ضار	•
Risk	المقصود به احتمالية حدوث thread	•
Exploit	هي الطريقة او الاداء التي يستخدمها attacker لاستغلال الثغرة	•
Countermeasure	الخطوات الازم اخذها لتقليل risk	•

• حدوث vulnerability يمكن ان تحدث من خلال الاتى :

### Physical access .1

- وتعنى الوصول الى الاجهزة بشكل physical لذاك يجب ان يتم وضع اجهزة الـ network داخل غرفة مخصصة او ان يتم اغلاق الـ rack بشكل جيد
- كميرات المراقبة والـ alarms تعتبر من الـ physical security ايضا

### Hardware and software .2

- وتعنى حدوث ثغرة بسبب الـ software المستخدم او من الـ hardware

### Human factors .3

- وتعنى حدوث ثغرة بسبب التصميم الخاطئ او بسبب حدوث misconfiguration
- من امثلة التصميم الخاطئ عدم وضع الـ servers في منطقة الـ DMZ

### Weakness in protocol, application or systems .4

## Common attacks

Reconnaissance	• ويعنى انه لا يحدث attack بشكل فطى وانما يكون عبارة عن تجميع معلومات عن الـ target	• من امثلة البرامج التى تقوم بتجمیع معلومات عن الشبکة (ip scanner – port scanning)
Social engineering	• وهى تقوم على خداع الاشخاص مثل خداع الموظفين عند محاولة اختراق شاركة	• وتعنى الحصول على صلحيات اعلى مثل التحول من admin الى user
Privilege escalation	• وتعنى الحصول على صلحيات اعلى مثل التحول من admin الى user	• وتعنى حدوث attack من خلال تشغيل code ضار
Code execution	• وهو باب خلفي يقوم الـ attacker بانشائه فى حالة اراد الدخول على الـ system مرة اخرى وتتفىز اوامر عليه	• تحويل مسار الـ commination بعرض سرقة البيانات
Backdoor	• ويعنى حدوث attack من خلال طرقتان :	• استغلال وجود صلاحية معينة للحصول على access اعلى
Convert channels		• Man in the middle attack(MITM)
Trust exploitation		• Zero day exploit
Man in the middle attack(MITM)		• ويعنى عن ثغرة تم اكتشافها ولم يصدر اصلاح لها بعد
Zero day exploit		• ويعنى عن ثغرة تم اكتشافها ولم يصدر اصلاح لها بعد
Password crack		• ويعنى عن ثغرة تم اكتشافها ولم يصدر اصلاح لها بعد

### Brute force attack .1

### Dictionary attack .2

Information disclose	• وهو thread قائم على سرقة البيانات مثل الـ data او حتى الـ source code
SQL injection	•
HTML injection	•

Denial of service(DOS) يقوم على ايقاف service معينة ويكون الهجوم من مصدر واحد

Distributed DOS وهو مثل DOS ولكن مصدر الهجوم يكون عدة اجهزة وغالبا ما تكون هذه الاجهزه مخترقه وتسمى zombie يوجد عددة انواع من DOS مثل :

### Ping flood .1

### Mail bomb .2

### SYN attack .3

يوجد نوع اخر من DOS يسمى reflected DDoS وهو اخطر حيث يرى الـ server ان الهجوم اتى من الـ ip الخاص به وبالتالي لا يمكنه وضعه في blacklist

- Virus هو كود ضار ومن خصائصه ان يحتاج تفاعل من ال user لكي يعمل
- Worm هي كود ضار ايضاً ولكنها لا تحتاج الى تفاعل ال user وايضاً تقوم بالانتشار بمفردها
- Spyware وهو كود ضار غرضة التجسس وسرقة البيانات
- Trojan horse هو كود ضار يكون مدموج مع بيانات قابلة للاستخدام وله الكثير من الانواع حسب الاستخدام كالتالي :

  - 1. RAT(remote access Trojan) يستخدم لتنفيذ اوامر على ال system
  - 2. E-banking اي وظيفته سرقة الحسابات البنكية
  - 3. DOS or DDOS
  - 4. Ransom ware وهو يقوم بتشغير data على الجهاز
  - 5. Proxy يسمح لل attacker ان يستخدم الجهاز المصاب كـ proxy لتنفيذ الهجمات من عليه
  - 6. FTP attack اي يمكن استخدام الجهاز المصاب لتحميل ملفات عليه او اخذ من ملفات
  - 7. anti-virus security software disabler اي ان Trojan يكون وظيفته اطفاء ال security software مثل ال anti-virus
  - 8. Backdoor


عملية تشغيل الكود الضار مثل ال Trojan يمكن ان تتم بسهولة من خلال دمج الكود مع ملف مستخدم ويتم ذلك من خلال wrapper or binder او cryptrers او dropper و packers

# LAN security attack

## CDP attack


CDP هو واحد من البروتوكولات المهمة والتي تقوم بكتشاف الاجهزه المحيطة من routers و switches ويكون مفعل بشكل تلقائي يتم استخدامه ايضا في ال trouble shooting حيث انه L2 protocol لذاك يستخدم في التحقق من كون الاتصال صحيح بشكل physical يمكن استغلال CDP من خلال معرفة information عن ال network حيث ان

**How to configure CDP flood attack? | How to prevent CDP**



لكل تمكن من رؤية جميع interfaces الموجودة على الجهاز نستخدم امر **ip add show** لكي نقوم بعمل CDP flood فاننا نقوم باستخدام اداة **yersinia -G** وهى اداة لها graphic interface ونقوم بتشغيلها من خلال امر **clear cdp table** جميع المعلومات القادمة من CDP يتم تخزينها فى **cdpsnaf** فقط يقوم بتجميع معلومات من كل interfaces ويتمكننا تحديد ال interface من خلال امر **cdpsnaf -i eth0**

## MAC Flooding and Spoofing



attack هو Mac spoofing يتم على ال switch كالتالى : يقوم ال attacker بارسال رسالة الى ال switch وفى هذه الرسالة يقم بتزيف mac address ويضع mac address يجعل ال switch يحمل نفس mac address data الذاهب الى الجهاز الاصلی تصل الى جهاز ال attacker بنسبة لل switch لايمكن ان يتصل نفس mac address فى two ports مخالفين وبذالك عندما يجد ان device يحمل نفس mac address فى port اخر فانه يقوم باذلة ال port الاول من ال address table ويعتمد ال port الجديد هذه الهجوم ليس له فاعلية كبيرة بسبب ان device الاصلی اذا قام بارسال رسالة اخرى سيقوم ال switch بعدم ارسال data الى attacker وسيقوم بارسالها الى الجهاز الاصلی

## Mac address table overflow

يقوم هذا attack على جعل mac address table الخاص بال switch يمتى مما يجعله يعمل كا hub وبالتالي يتم ارسال جميع packet فى شكل broadcast يمكن خطورة هذا الهجوم فى ان attacker سيكون لديه نسخة من اي data يتم ارسالها وانه قد يتسبب فى بطء network بسبب كثرة broadcast يتم تنفيذ هذا الهجوم من خلال اداة **macof** من خلال هذا الامر **macof -i eth0**

## Port security

• يتم الحماية من mac spoofing و من mac table overflow من خلال mac table

• يتم الحماية من mac address spoofing من خلال تطبيق port security violation ولها ثلاثة اشكال :

Protected .1

Restricted .2

(default) Shutdown .3

• الفرق بين protected و restricted هو ان كلاهما يقوموا بمنع ارسال او استلام data فى حالة كان mac address مختلف ولكن restricted يقوم باظهار رسالة فى الـ console عن حدوث port security violation attack

• فى الـ shutdown يقوم بعرض الرسالة على الـ console ويوضع الـ port فى حالة error disable للخروج من حالة error disable يتم الدخول على الـ interface وعمل shutdown ثم no shutdown

• عند تنفيذ الـ port security يفضل ايقاف الـ interface وهذا لمجموعة من الاسباب وهم :

1. عند عمل shutdown للـ interface يتم فقد كل mac addresses التي تم تعلمها من خلال هذا

mac table overflow attack وهذا جيد لازالة mac addresses الـ interface

2. عند تطبيق violation لن يحدث مشكلة عدم اختيار mac الصحيح

• لتفعيل الـ port security يتطلب تحويل الـ interface الى access او trunk او sticky mode

### switchport port-security

• يتم تحديد mac المسموح له الاتصال على هذه الـ port من خلال امر switchport port-security mac-address ويتم كتابة mac address او يتم كتابة sticky وتعنى ان اول mac سيقوم بتواصل على هذا الـ switch هو من سيتم السماح له بالاتصال

• فى حالة كان هناك ip phone متصل على هذا الـ interface مع pc فيمكننا السماح باتصالهم من خلال جعل الـ maximum

• يتم تحديد الـ violation من خلال هذا الامر switchport port-security violation ثم يكتب نوع violation

• فى حالة عدم وجود امكانية لعمل shutdown للـ port فيفضل عمل جميع الـ configuration وآخر خطوة تكون امر

• لاروية معلومات عن الـ port-security التي تمت نستخدم امر show port-security

• الـ mac table overflow violation عند تطبيقه بالـ protected او بالـ restricted لا يحمى من

• توجد طريقة اخرى لاخراج الـ port من حالة error disable وهي من خلال عمل recovery و يحدث ذلك من خلال امر :

1. errdisable recovery interval 30 .1 اذا لم نقم بتحديد المدى سيقوم بالعمل بعد 5 دقائق

2. errdisable recovery cause psecure-violation .2

الـ interval ويعاد تشغيله مرة اخرى

• عند وجود two switch متصلين معا فانه يكفى عمل aging وتحديد mac addresses switch

• لتحديد aging يتم ذلك من خلال امر switchport port-security aging time ثم نكتب المدة وتكون بالدقائق

• تظل الحماية السابقة غير مجده في حالة ان الـ attacker قام بتغيير الماك الخاص به الى mac المطلوب للاتصال ولكن يمكن منع ذلك ايضا عند استخدام

## Vlan hopping

• يشمل نوعان من الـ attack وهم :

1. switch spoofing

2. double tagging

• يشكل عام يشمل الوصول الى vlan مختلف


• يقوم على فكرة ان الـ port فى الشكل default يكون dynamic DTP protocol وبتالي يمكن لجهاز الـ attacker ايها

• انه switch وان الـ port الذى بينهم يكون trunk مما يسمح

• للـ attacker بارسال اي packet الى اي vlan


• يتم الحماية من هذا الـ attack من خلال تشغيل امر switchport mode

• على الـ access المقابله للـ interface PCs



• attack هو double tagging يقام على فكرة ان :

1. port المتصل يجب ان يكون فى native vlan
2. ثم يقوم ال attacker بوضع two tag على packet الداخلى يكون خاص ب vlan PC المراد الهجوم عليه والtag الخارجى يكون الخاص بالnative vlan
3. عند وصول ال packet الى switch يقوم switch بالـ tag الخاص بالnative vlan لان يكون ان default vlan لا يوضع لها tag وبتالى سيتم اعتبار ال packet خاصه بالـ internal tag



• بعد هذا attack اقل درجة في الخطورة من switch spoofing بسبب :

1. يلزم ان يكون ال attacker فى native vlan
2. يتم ارسال ال packet الى الجهاز المستهدف ولكن ال response لا يرجع الى attacker وبتالى لا يصلح لجميع الهجمات
- يمكنه ان يصلح لهجمات مثل DOS

• يمكن الحماية من هذا attack من خلال جعل ال switch native vlan tagging ولكن يجب تطبيق هذا الامر على جميع ال switches بالإضافة الى ان ليس جميع الموديلات لديها هذا ال option وبتالى لا يعد هذا حل مناسبا

• الحل الافضل وهو ان نقوم بتغيير ال native vlan الى اخرى ولانجعل لها اى port

• لو اختلفت ال switches فى native vlan فيمكنها التوافر معاً لذلك اهم شى فى الحماية من هذا attack هو عدم جعل لها اى ports

• لكن نرى معلومات عن ال port مثل هل هو dynamic ام لا نستخدم امر **show int e0/0 switchport**

• يمكن تطبيق ال switch spoofing بسهولة من خلال اداة **yersinia** من خانة DTP ويمكن تطبيق double tagging من خانة 802.1q

• لتغيير native vlan فاننا نستخدم امر **switchport trunk native vlan 999**

### DHCP spoofing

• عند وجود اكثر من DHCP فى LAN واحدة فان من يعطى IPs الى الاجهزة على الشبكة يعتمد على مدى سرعته وقربه من الجهاز الطالب configuration

• لذلك فا هجوم DHCP spoofing يقوم ال attacker فيه بتحويل جهازه الى DHCP ويسمى DHCP rogue

• يمكن لل attacker ان يقوم بنزاع IP غير الموجودة فى الشبكة وذلك يجعل devices الذى اخت منه IP غير قادرة على التواصل مع باقى الاجهزة ولكن هذا السيناريو يعد بسيطا

سيناريو الـ attack الافضل هو :

1. ان يقوم الـ **attacker** بعمل ما يسمى ب **DHCP starvation** وهو ان يقوم باخذ كل IPs التي يوزعها الـ DHCP يقوم هو بتوزيع الـ IPs و يجعل نفسه الـ **gateway**
  2. يقوم بارسال الـ **data** الى الـ **gateway** وبتالي فهو اصبح **man in the middle** الحقيقة وبتالي فهو اصبح **man in the middle**

يتم الحماية من هذا attack من خلال الـ DHCP snooping VLAN 1 باستخدام هذا الامر  
عدم تحديد الـ VLAN في الامر السابق قد يؤدي إلى عمل load switch على الـ switch  
بعد تحديد الـ VLAN الذي سيعمل عليه الـ DHCP snooping فأنه يجب تضليله لكي يبدأ العمل ويحدث ذلك من خلال امر  
الامر السابق يقوم بجعل جميع الـ ports لا تنقل DHCP discover request لذلك يجب ان نقوم بجعل الـ ports المؤدية الى DHCP server تكون  
وذلك من خلال الدخول على الـ port وتنفيذ هذا الامر trusted

الاوامر السابقة تمنع اي device من ان يعمل كا DHCP غير الـ DHCP الحقيقي ولاكتها لامتنع DHCP starvation لكي نمنع الـ DHCP starvation فتنا نحدد عدد الـ requests التي يمكن للـ PC عملها للـ DHCP وفي الطبيعي تكون 2 (discover, request) لزالك نستخدم الامر الآتى ip dhcp snooping limit rate 3

في الامر السابق قمنا بتحديد عدد ال requests الى 3 وليس 2 لان اول discover غالباً ما تفقد ولا تصل الى DHCP بعد تطبيق ال limit اذا قام attacker بعمل starvation فان port سيقع في حالة ال error disable الايادة المستخدمة في هذا ال attack تسمى ettercap، واحده سو مهنة تستخدم امر –G ettercap

فـي حالة وجود DHCP فـي LAN فـا من الطبيعي ان الاجهزـة الموجودـة في LAN مختـلـفة ان لا تحـصل عـلـى IP منه لـان رسـلة الـdiscover تكون broad cast

حل المشكلة السابقة فاننا نقوم بكتابة هذا الامر على router فى interface المواجهة للجهاز الذى ستحتاج ip helper-address 11.0.0.10 وهو يجعل الـ router عندما يجد رسالة discover فانه يقوم بتحويلها الى single cast ويقوم بارسالها الى صاحب IP المعطى فى الامر عندما يقوم relay agent بتحويل رسالة unicast الى DHCP ويرسلها الى DHCP فانه يقوم باضافة معلومة تسمى GIADDR او يقوم ip address بوضع فيها الـ router interface التى استقبلت رسالة discover وهى ما نقوم بتعريف الـ DHCP اى pool سيعطى منه IP address عند تفعيل عليها DHCP snooping فانها تبدأ بوضع GIADDR بـ 0 بالإضافة الى ان CISCO routers عندما تجده له قيمة بـ 0 فانه يقوم بعمل drop للـ packet

- عند تفعيل الـ DHCP snooping فانا الـ switch يقوم باستخدام جدول يسمى DHCP snooping binding table وهو يحتوى على الـ devices التي اخذت IP من الـ DHCP ports والـ ports الخاصة بها والمزيد من المعلومات ونقوم بعرضه من خلال امر **show ip dhcp snooping binding**

```
IOU1#show ip dhcp snooping binding
MacAddress          IPAddress          Lease(sec)    Type           VLAN   Interface
-----  -----  -----  -----
00:50:79:66:68:00/2 10.0.0.2        86283        dhcp-snooping  1      Ethernet0
Total number of bindings: 1
```

هذا الـ table يعد مهما فى الحماية من انواع attacks اخرى لذلك يجب ان يكون له backup لذلك نستخدم هذا الامر ونقوم باضافة TFTP server او disk على Yersinia فانتا نستخدم اداة DHCP starvation لعمل


## ARP spoofing and DAI

يستخدم للاتيان بال mac الخاص بجهاز فى LAN و عند الاتيان به يتم حفظه فى cache ARP protocol يمكن رؤية ال cache الخاصة بال ARP من خلال امر arp -a على pc

عند تغير ال NIC الخاصة ب device معين فان devices التى تריד الاتصال به يجب ان تعرف ال MAC الجديد وتقوم باذالة القديم فى ARP cache لذلك يستخدم gratuitous ARP يسمى protocol يقوم بهذه المهمة هنا attacker يقوم باستعمال هذا protocol لكلى يوهم devices ان mac الخاص به هو الخاص بال default gateway وهذا يمكنه :

1. الاكتفاء بهذا وسيكون قد منع الاجهزة من الاتصال على internet وسيصبح الوحيد قادر على ذلك

# ARP Spoofing Attack



2. ان يقوم بتحويل traffic الى default gateway وبالتالي يصبح للحماية من هذا attack يستخدم DAI وهو اختصار ل dynamic arp inspection DAI يعتمد على الخاص DHCP snooping حيث انه يقوم بالتحقق من كون معلومات arp صحيحه من خلال معلومات binding table و اذا لم تكن سمينه مرورها وسيقوم بعرض رسالة على console يتم هذا attack من خلال اداة ettercap

امر **show arp** يقوم بعرض arp cache في router ولاذالله يستخدم امر **clear arp** لتفعيل ال DAI نستخدم امر **ip arp inspection vlan** ونقوم بتحديد ال vlan

في حالة اردونا الاتصال على device غير معلوم mac الخاص به وايضا لديه static ip فابسبب ال DAI لن نستطيع لأن عند الاتيان بال mac الخاص به من خلال arp يقوم بمقارنة packet بالمعلومات الموجودة في binding table ولن يجدها وبالتالي لن تمر arp packet وبالتالي لن يحدث اتصال السيناريو السابق يحدث عند الاتصال ب server او ب gateway او اي device يأخذ ip static يمكن حل المشكلة السابقة من خلال واحد من الاتى :

1. جعل ال port المتصل به static يكون trusted وذلك من خلال الدخول على port واستخدام امر **ip arp inspection trust**

- هذا الحل مفيد جدا عند وجود two switches متصلين معا فجعل ports التي بينهم trusted

2. نقوم بتطبيق list على switch ARP access على

▪ هذا الحل في حالة كان الجهاز صاحب static ip هو server لانه يمكن لل attack منه وبالتالي جعله trusted سيكون مشكلة

3. اضافة host الى binding table بشكل يدوى

لعمل arp access list نستخدم امر **arp access-list list1** وهذا list1 هو اسم ال list

لسمح للجهاز صاحب static ip 192.168.1.1 هو ip الجهاز و permit ip host 192.168.1.1 mac host F801.19A2.FF2A هو mac الخاص بالجهاز ثم نستخدم امر **ip arp inspection filter list1 vlan 1** حيث list1 اسم list المراد تطبيقها على DAI امر permit يكتب داخل arp access list وامر تطبيق list يحدث في configuration mode

لرؤية arp access list نستخدم امر **show arp access-list**

عند تفعيل ال DAI فان جميع interfaces التي ليست trusted تكون لها limit في الثانية وهو 15 وفي حالة قام جهاز بارسال عدد اكبر سيقع port في حالة error disable rate limit حيث 30 هو ip arp inspection limit rate 30

## IP spoofing

من هجمات DOS التي تحصل :

Ping flood .1

SYN attack .2

يقوم SYN attack على عمل الكثير من three way handshake بدون ارسال ACK في النهاية من ما يتسبب في ان ال session تظل مفتوحة على server يقوم ال IP spoofing على تزوير ال IP عند عمل attacks مثل SYN attack او وضعه في attacker وبنالي لا يمكن منع attack او وضعه في blacklist واحينا ما يتم ذلك من خلال جعل ال IP الموجود في packet يكون ip الخاص بالجهاز الحاصل عليه attack وبنالي لن يقوم بوضع نفسه في blacklist للحماية من هذا attack فاننا نستخدم Source guard وهو عبارة عن امر يستفيد من binding table الخاص بال DHCP snooping لكى يقارن معلومات ال table بالموجودة في packet واذا لم تكن صحيحة فان ال packet لن تمر من ال switch الاداة المستخدمة فى تنفيذ ping flood attack هى اداة hping3 ولعمل ping flood attack نستخدم امر hping3 -I 192.168.1.1 لتنزوير ال ip فاننا نقوم باضافة -a ثم ال ip كتالى hping3 -I flood -a 192.168.1.20 192.168.1.1 ويمكن جعل ال ip الموزور هى نفس ال ip الذى نقوم

بالattack عليه

لعمل SYN attack نستخدم الامر الآلى hping3 -V -c 1000 -d 100 -S -p 21 --flood -a 192.168.1.20 192.168.1.1 حيث :

-V verbose mode .1

-c count number .2

-d packet size .3

-S SYN attack .4

-p port number .5

يتم الحماية من هذا attack من خلال الدخول على interfaces الخاصة بال PCs وكتابة امر ip verify source ويمكن رؤية ال configuration التي تمت من خلال امر show ip verify source

فى حالة كان هناك جهاز يحتوى على IP static فلن يكون موجود فى binding table وبنالي سيكون غير قادر على الاتصال يمكن حل المشكلة السابقة من خلال اضافة فى ال binding table بشكل static من خلال الامر

ip source binding 000C.299D.4B09 vlan 1 192.168.1.5 int e0/2 حيث:

.1 هو mac address 000C.299D.4B09 الخاص بالجهاز

.2 هو VLAN 1

.3 هو IP 192.168.1.5

.4 هو interface e0/2 المتصل به ال جهاز فى switch

لكى نرى ال source binding نستخدم امر show ip source binding

## LAN security feature

وهم بعض features التي تعمل فى LAN والتى تقوم بالحماية من بعض attack ومنها :

### Protected ports .1

وهي واحدة من features والتى تمنع مجموعة من الاجهزة من التواصيل معا هذه الخاصية تتم من خلال تحويل ال port الى protected

يتم تحويل ال port الى protected من خلال امر switchport protected داخل ال port

جميع devices المتصلة ب port protected لاستطاع التواصل معا

هذه الخاصية لا تعمل على switches مختلفة اى ان switches يستطيعون التواصل معا اذا كانوا فى switches مختلفة

### Private VLAN .2

هى طريقة افضل من protected ports فى منع اجهزة معينة من التواصيل معا

تقوم على تقسيم ال VLAN الواحدة الى اكثر من sub VLAN وتسمى ال primary VLAN الاساسية بـ

يوجد نوعان من ال sub VLAN وهم isolated و community ولاكن يجب الا يكون هناك اكثر من isolated VLAN والباقي يكون community

الاجهزه الموجودة فى isolated VLAN لن تستطيع التواصيل معا وبالاضافه الى ذلك الاجهزه التى فى community VLAN مختلفة لن تستطيع التواصيل معا ولن تستطيع التواصيل مع من فى isolated

عد تمكن الاجهزه فى isolated VLAN من التواصيل معا بعد خاصيه مهمه لل security لأنها تقوم بعزل الاجهزه عن بعضها

لكى يجعل port قادر على التعامل مع جميع sub VLANS فاننا نقوم بتحويله الى promiscuous وهذا يحدث مع ports المتصلة بال router

تنميـزـ الـ VLANـ عـنـ الـ private~ portـ عـبرـ الـ switchesـ عـكـسـ الـ portـ الـ protectedـ والتـىـ تـعـالـمـ عـلـىـ نفسـ الـ switchـ فقطـ

- لكى يتم تطبيق الـ private vlan وتكون على اكثر من switch فهناك طريقتان :
  - (1) ان يكون الـ switches على mode transparent
  - (2) ان يتم تشغيل الـ VTP v3 على switches و هذا هو الحل الافضل
- من مزايا الـ VTP v3 هو انه يقوم بنقل الـ configuration الخاصة بالـ vlans و sub vlans مما يسهل عملية الـ configuration
- الـ VTP v3 يعمل على switches من اول 15 version لذاك فى حالة كان switch اقدم من ذلك فانقوم بستعمال الطريقة الاولى وهى جعل الاىلـ switch يعمل فى mode transparent ونقوم بعمل الـ configuration يدوى على جميع الـ switches
- لكى يعمل الـ switch على VTP v3 الاخر يجب بطبع ان يكون الـ link بينهم trunk وايضا يكونوا لهم نفس الـ domain
- يتمن نقل الـ domain من switch الى اخر تلقائيا اذا كان موجود بالـ null ولان اذا احتوى على قيمة فلن يتم تغييره الا يدويا
- يتم التحويل الى VTP v3 من خلال امر **vtp version 3** ويلزم تحويله على جميع الـ switches
- لكى يتم نقل الامعلومات من خلال VTP v3 يلزم تحويل واحد من switches الى primary server وذالك من خلال امر **vtp primary vlan**
- لكى تقوم بانشاء private vlan ثم رقم الـ vlan مثل الطبيعي ولكن بعد الدخول على الـ configuration الخاص بالـ vlan
- نقوم بكتابة امر **private-vlan isolated** لتحديد ما هي isolated community الى
- لتثبيت الـ primary vlan فانتا تقوم باذلة isolated ونضع primary ليصبح الامر **private-vlan primary** وبعدة نستخدم امر **private-vlan association 200,300,400** لكي نضع كل من 200 و 300 و 400 كـ sub vlans تحت الـ primary
- يمكن استخدام امر **private-vlan add** او نستبدل add بـ remove لكي نضيف او نزيل sub vlan ويتم اضافة رقم الـ vlan بعد الامر
- يقوم بنقل الـ vlans والـ sub vlans ولاكنه لا يقوم بنقل ports الموضع عليها الـ vlans
- لكى نضع port فى sub vlan فانتا تقوم بتحويله الى private vlan host من خلال امر **switchport mode private-vlan host** حيث ان 100 هى الـ primary vlan و 200 هى secondary
- الـ links بين switches يجب ان تكون trunk بينما فى router (المسموح لاي جهاز بالاتصال عليه) يجب ان تكون promiscuous وذالك من خلال امر **switch port mode private-vlan promiscuous** وبعد ذلك يتم تحديد ما هي الـ vlans المسموح لها الاتصال عبره وذالك من خلال امر **switchport private-vlan mapping 100 200,300,400** حيث 100 هى الـ primary vlan بينما 200 و 300 و 400 هم الـ private vlans المسموح لهم الاتصال عبر hair pin ويسماى **attack** يمكن تنفيذه على الـ private vlans وهو يقام على عمل static routing بحيث يقوم بارسال packet الى router ويقوم الـ router بارسالها الى victim وبالتالي يمكنه الاتصال مع device اخر غير موجود معه على نفس community يمكن الحماية من هذا الـ attack من خلال تطبيق ACL فى router تقوم فيها بمنع اتصال الشبكة بنفسها لا يوجد routing بين الـ sub vlans
- Storm control .3**
- CPU الخاص بالـ switch هو من يقوم بتعامل مع الـ mac addresses الخاصة بالـ broadcast و الـ multicast addresses هناك ما يسمى بـ unknown cast وهو الـ unicast packet ولكن destination mac غير معروف ويتم التعامل معها ايضا من خلال CPU
- Storm control هى خاصية تحدد limit لعدد الـ packet الذى يجب ان يتعامل معها الـ switch يتم استخدام الـ storm control من خلال امر **storm-control broadcast level pps 2** حيث :

نوع الـ signal	level	limit
broadcast	يتم اختيارها لتحديد broadcast signal	• <0.00-100.00> • limit
multicast	تستخدم لتحديد multicast signal	• bps • limit
unicast	تستخدم لتحديد unknown cast signal	• pps • packets per sec.

عند تحديد الـ limit معيين بعد packet باقى الـ packets سيحدث لها drop لرؤيه configuration الخاصة بالـ control storm

نستخدم امر **show storm-control**

- يمكن تحديد action معين يقوم به الـ switch في حالة حدث storm من خلال امر **storm-control action shutdown** وهذا سيقوم بعمل shutdown للـ port ويمكن اذالة trap ووضع syslog بارسال syslog بحدث storm
  - يتم تنفيذ امر storm داخل الـ configuration الخاصة بالـ interface .4
- هي خاصية تقوم بعمل block لـ packet غير معروفة للـ switch ويمكن ان تكون هذه الـ packet من نوع unicast او من نوع multicast
  - يتم تطبيق الـ port blocking من خلال امر **switchport block unicast** او نستبدل unicast بـ interface .5
  - يتم تطبيق الامر السابق من داخل الـ interface
    - لا ينصح بتشغيل هذا الـ feature لانه قد يتسبب فى كثير من المشاكل
- Control plane rate limiting .5
  - وهى تقوم على تحديد limit لـ protocol معين وتنتهي كتالى **psp arp pps 2** حيث يمكن تحديد dhcp او igmp بدلا من arp
    - لا يفضل تشغيل هذه الخاصية بسبب وجود بدائل افضل مثل تفعيل DHCP snooping فى DHCP protocol
- Resilient configuration and IOS .6
  - هو feature يقوم على حماية الـ IOS و الـ configuration من حدوث delete لهم
    - يتم هذا الـ feature من خلال تنفيذ امر وهو **secure boot-image** لحماية الـ IOS و **secure boot-config** للحماية الـ configuration

# STP Optimization

- STP هو protocol يستخدم لمنع حدوث loop عند انتقال ال traffic في الشبكة
- يوجد من STP عدة versions مثل :

- .1 Common STP
- .2 PVST وهو مثل common ولا يدعم ال VLAN ويعمل على VLAN بشكل مستقل
- .3 Rapid PVST+

## STP convergence optimization

- هى مجموعة من ال features التي تستخدم لتسريع بروتوكول STP
- بنسبة لحالة ال port في ال STP يوجد حالات :

1. Block تعنى انه لا يعمل

2. Forward تعنى انه يعمل ومتصل ب device

لكل ينتقل ال port من block الى forward سيحتاج الى 30 ثانية

يجب تحويل ال port الى port fast في ports المتصلة بال PCs وهذا يقلل من وقت تحول ال port الى forward الى حدود ثانتين رسائل BPDUs لها نوعان وهم :

1. Configuration BPDU وهي التي ترسل من root switch الى باقي switches

2. TCN (topology change notification) ويتم عملها من اي switch عند حدوث تغير في ال connections

TCN يقوم بجعل ال switches تقوم بحذف mac address table عند حدوث اي تغير في الاتصال

تحويل ال port الى fast port يمنع ال switch من ارسال TCN عند حدوث له تغير

ويكتفى بارسالها فقط عند حدوث تغير في باقي ports

لتحويل port الى fast فاننا ناتي على ال port ونقوم بتحويله الى access ثم نستخدم

**spanning-tree portfast**

عند تطبيق ال portfast على port ثم يعاد استخدام هذا port مرة اخرى على

switches فيؤدي ذلك الى loop و يمكن الحماية من هذا السيناريو من خلال استخدام

**portfast with BPDU guard**

BPDU guard هي خاصية يتم تطبيقها على ال port وتقوم على ان هذا port لا يجب ان

يسقط BPDU و اذا حدث واستلم واحدة سيقع في حالة error disable

**spanning-tree bpdu guard enable**

يمكن تحويل ال router الى switch من خلال استخدام امر bridge 1 protocol ieee

ثم تقوم بضم ال bridge 1 الى interface من خلال الدخول على ال interface واستخدام امر

**bridge-group 1** يمكن تنفيذ ال portfast بشكل global على مستوى ال switch من خلال امر spanning-tree portfast edge default وهو يقوم تلقائيا بجعل ال port

يتتحول الى portfast عند تحوله الى access mode

يمكن تفعيل ال BPDU guard بشكل global من خلال امر spanning-tree portfast edge bpdu guard وهو يقوم بتشغيل ال

guard في حالة كان ال access port

لكى نمنع portfast او portfast فى interface معينة فاننا نقوم بدخول عليها واستخدام امر spanning-tree bpdu guard disable ويمكن استبدال الكلمة portfast بكلمة bpdu guard

فى حالة كان ال link server يتصل بـ link server يجب ان يكون trunk وبتالى سيصعب عمل له portfast ولكن يمكن تخطى ذلك من خلال امر

**spanning-tree portfast edge trunk**


توجد خاصية تسمى بال fast uplink وهذه الخاصية تساعد ال switches على ان تقوم بشكل سريع بدلا من استغرافها 30 ثانية

هذه الخاصية تكون مفعولة بشكل تلقائي فى rapid PVST

يتم تفعيل ال uplink على ال switch بشكل global وليس على ports معينة


فى حالة حدث خلل فى اي من ports وتحول احدهم من ال block الى forward سيحدث ذلك فى 2 او 3 كاكثر تقدير ولكن فى حالة روجع هذا

ال port مرة اخرى لل block فانه سيأخذ 35 ثانية



pg. 12

# Spanning Tree UplinkFast




يجب ان يتم تطبيق الـ uplink على distribution switch وليس access switch او forward port من block الى link mac addresses بارسال switch المدعى 150pbs والذى يعتبر معدل كبير ولذلك كونه او distribution يعطى انه يحمل الكثير من mac address وبالتالي هذا سيكون load كبير على switches التي تتلقى mac addresses

قامت CISCO بتجنب المشكلة السابقة من خلال انها تقوم بتغيير priority الخاصة بالـ uplink switch المطبق عليه cost وتربيتها بمقدار 49152 وايضا تقوم زيادة cost الخاص بالـ links لكي تتأكد من عدم تحول هذا الى distribution الى switch لتشغيل uplink ناتى فى mode configuration ونستخدم امر spanning-tree uplinkfast

لرؤية معلومات عن tree spanning نستخدم امر show spanning-tree summary

لكى نقوم بتعديل الـ rate الخاص بارسال mac address فانتا نستخدم هذا الامر spanning-tree uplinkfast max-update-rate



توجد خاصية تقوم بحل مشكلة التأخير الموجودة في المثل السابق وتحل مشكلة backbone fast وهي ايضا تكون مفعلاً تلقائياً في rapid PVST. يقوم backbone fast بحل المشكلة السابقة من خلال انه عندما يستقبل الـ switch inferior BPDU رسالة الرسالة الى باقي switches وتحل مشكلة root link replay او link query الى root ما يجعل root يرسل RLR او forward block الى root. يتم تفعيل backbone fast على جميع switches وليس فقط على uplink switch كما في spanning-tree backbonefast


## STP filter

عندما يكون من المفترض ان لا يستقبل switch بـ BPDU من port معين ولكن قام بستقبالها فان STP filter هي طرق التعامل مع هذه الحالة من امثلة STP filter هو BPDU guard

يوجد حل اخر وهو BPDU filter في انه لا يجعل port في حالة error disable اذا استلم BPDU guard في اى حاله تم تفعيل BPDU filter على مستوى interface فان BPDU filter لن يقوم بارسال او استلام BPDU وادا قام باستلام واحدة سيقوم بعمل لها drop وهذه الطريقة لا يفضل استخدامها لانها قد تسبب في loop في حالة تفعيل BPDU filter على مستوى global فان جميع interfaces لن تتمكن من ارسال BPDU ولكن ستستقبل BPDU وستقوم بعمل لها process

لتفعيل BPDU filter على مستوى global فانتا نستخدم امر show spanning-tree int e0/0 detail | in BPDU ولكلى نقوم بعمل clear spanning-tree counters للعداد فانتا نستخدم امر

بعد عمل clear يقوم interface بارسال مجموعة من BPDU حتى وان كان مفعل عليه portfast ثم سيقوم بثبات spanning-tree bpdufilter enable لتفعيل BPDU على مستوى port نستخدم امر



واحد من اهم STP filter هو root guard وهو يقوم على سيناريو امكانية ارسال BPDU من switch الى superior switch عن طريق الخطا او حتى وجود attackerقام بارسال superior BPDU افضل من الذى لدى ال attacker man in the middle يقوم به ال للحصول على attacker ينبع من ان core switch من ان يصبح هو root يتم تطبيق ال root guard على core switch وعلى distribution switch و على access switch ويفضل تطبيقه ايضا على ال access switch فى حالة قام واحد من ال interfaces الموجود عليها ال superior root guard علىها باستلام BPDU سيقوم بايقاف ال port فى حالة port inconsistency حتى يتوقف ارسال superior BPDU لارجاع ال port او الى interface الى default configuration فانه يمكننا :

1. عمل **show run int e0/0** ورؤية ال configuration ومن ثم وضع no قبل السطر الذى اريد ايقافه

2. استخدام امر **default interface e0/0**

لرؤية ال ports التى فى حالة inconsistency فاننا نستخدم امر **show spanning-tree inconsistentports**

## Loop prevention

عندما يكون هناك link لم يعد موجود وبالتالي سيقوم بالرجوع الى حالة forward المنشورة فى السيناريو السابق ان ايقاف ال link ليس السبب الوحيد لعدم وجود BPDU ولكن يمكن ان يكون link متصل بشكل جيد ولكن مفعول عليه ما يمنع ارسال BPDU وذلك يمكن ان يحدث على سبيل المثال من خلال تشغيل ال BPDU filter على مستوى port فى حالة لم يستلم ال switch الذى لديه port فى حالة block رسالة BPDU فانه لن يقوم بتشغيل ال port وانما سيقوم بوضع ال port فى حالة inconsistent

الخاصية التى تحمى من المثال السابق تسمى loop guard ويتم تشغيلها من خلال امر **spanning-tree guard loop**

يمكن تفعيل ال loop guard بشكل global من خلال امر **spanning-tree loop guard default**

فى بعض الحالات عندما يحتوى link بين switches على مسار للارسال ومسار للاستلام و يحدث خطاء فى مسار الارسال فان المشكلة السابقة يمكن ان تحدث حيث سيقوم ال port الذى فى حالة block الى forward متقدما بعدم وجود link مما يؤدى الى امكانية حدوث loop

السيناريو السابق يمكن ان يحدث فى ال fiber optics cable

يمكن الحماية من هذا السيناريو من خلال استخدام UDLD وهى اختصار ل unidirectional link dedication

عند تفعيل ال UDLD فان له two mod وهما :

1. **Normal mode** وهو يكتفى فقط باظهار syslog او حتى ارسالها الى SNMP server

2. **Aggressive mode** يقع فى حالة interface error disable يجعل ال

يفضل تشغيل كلا من loop guard و UDLD معا بسبب ان كلا منهم مكمل للآخر حيث ان loop guard يستطيع معرفة مشكلة ال STP ولا يمكنه معرفة المشكلة ال physical وعلى العكس تماما ال UDLD

يقوم UDLD بـ well known mac address وهو 01:00:0C:CC:CC:CC و هو يستخدم ايضا من قبل الكثير من ال protocols مثل vtp

يتتم تفعيل ال UDLD على كلا switches اى طرف الاتصال الخاص بال link

لكى يتحقق ال UDLD من link فانه يرسل رسالة UDLD message كل 15 ثانية و يمكن تعديل هذه المدة من خلال امر **udld message time** ثم يتم اعطاء المدة

لتفعيل ال UDLD نستخدم امر **udld enable** ونقوم باستبدال كلمة enable بكلمة aggressive لتشغيله ولكن فى وضع ال

تفعيل ال UDLD على twisted pair فاننا يجب ان نقوم بتفعيله من داخل port وليس global و ذلك من خلا امر **udld port** ونقوم باضافة


aggressive اذا كانا نريد تفعيل ال aggressive

فى حالة كان UDLD مفعل بشكل global و ايضا داخل port فما سيتم تطبيقه هو ما داخل ال port

لكى نرى ال UDLD على ports نستخدم امر **show UDLD**

# MST (multiple spanning protocol)

ظهر PVST لكي يحل مشكلة common STP في عدم دعمه للvlans وظهر MST لكي يحل مشكلة ال processing فى كثرة ال vlans الناتج من كون كل لها spanning tree منفصل vlan



- يقوم MST بحل المشكلة السابقة من خلال جعل مجموعة من vlans فى group واحد

- ويقوموا بالعمل معا ويطلق على هذا group instance

- يعد MST مناسب جدا لـ organization ذات الحجم الكبير والتى تحتوى على الكثير من vlans

- في ال MST يتم تقسيم الشبكة الى عدة regions وكل واحدة يكون لها regional root

- خاص بها ويتم اختيار واحد من ال regional roots لكي يصبح root لـ topology

- في كل region يعمل ال RSTP بين switches بالـ region الخاصة

- فقط بينما ما يربط كل common STP معًا هو regions

- ال switches التي لديها نفس ال name ونفس ال revision number تكون في نفس ال region instances

- من الأفضل ان لا تزيد عدد instances عن 3 او 4

- ال default instance تكون تحت 0

- يفضل تشغيل VTPv3 على switches لكي يقوم بنقل configuration vlans والـ MST الخاصة بـ

- لتشغيل VTPv3 نستخدم امر **vtp version 3**

- يجب استخدام هذا الامر على جميع switches لجعلها second server فى ال MST يكون هناك primary switch

- ويقوم بتوزيع ال configuration الخاصة بالـ mst و يجعله يوزع الى vlans نستخدم **vtp primary mst**

- لرؤية معلومات عن ال vtp فاننا نستخدم امر **show vtp st**

- يفضل فى ال MST عمل ال configuration او لا ثم تقوم بتشغيلها

- هو ما نستخدمه لدخول الى configuration mst و هي تحتوى على مجموعة من الخيارات كالتالى **Spanning-tree mst configuration**

```
I0U1(config)#spanning-tree mst configuration
```

```
I0U1(config-mst)#?
```

<b>abort</b>	Exit region configuration mode, aborting changes
<b>exit</b>	Exit region configuration mode, applying changes
<b>instance</b>	Map vlans to an MST instance
<b>name</b>	Set configuration name
<b>no</b>	Negate a command or set its defaults
<b>private-vlan</b>	Set private-vlan synchronization
<b>revision</b>	Set configuration revision number
<b>show</b>	Display region configurations

- يجب الالتزام بنفس ال name ونفس ال revision number فى نفس ال region instances

- لوضع اسم للregion نستخدم امر **name MST** وهذا هو الاسم ويكون ايضا case sensitive

- لتحديد ال revision number نستخدم امر **revision 100** حيث ان 100 هى ال revision number

- لانشاء ال instance نستخدم امر **instance 1 vlan 10-19** حيث 1 هو رقم instance و 10-19 هى rang من vlans التي ستوضع فى instance 1

- لرؤية ال configuration الخاصة بالmst نستخدم امر **show spanning-tree mst configuration**

- لتشغيل mst نستخدم امر **spanning-tree mode mst** ونقوم بهذا الامر على جميع switches

- لرؤية المعلومات حول mst معينة نستخدم امر **show spanning-tree mst 1** حيث 1 هو رقم المst

- لجعل switch معين هو ال primary instance نستخدم امر **spanning-tree mst 2 root primary** حيث 2 هنا هو رقم المst


- عند ارسال packet الى اخرى فان packet يجب ان تعبر من خلال topology root

- لكى نقوم بارجاع packet من VTPv3 الى VTPv2 فاننا نستخدم امر **vtp version 2** ولاكن قبلها يجب تحويله الى transparent وذلك من خلال امر **vtp mode transparent mst**

- لرؤية المعلومات عن topology كاملة نستخدم امر **show spanning-tree mst** ولاكن بدون استخدام رقم المst

# Routing protocols authentication

- ننقسم انواع data الى network التي تتحرك في control plane .1
- update هو الذى يرسل بين routers او switches مثل الذى يستخدم لبناء وتعديل mac address table او table
- data هو الفعلية التي تنقل فى data plane .2
- traffic هو الذى من خلاله اقوم بعمل management للdevice management مثل SSH و SNMP .3
- يلزم وجود authentication عند تفعيل routing protocol بين routers .4
- عند عدم وجود authentication فيمكن للattacker في المقام بالاتى :
- يمكنه جعل device الخاص به يعمل كـ router ويقوم بتشغيل update ويسلمه ويرسل update بين routers .5
- يمكنه عمل conflict بين شبكة موجودة بالفعل وشبكة وهمية من خلال جعلهم بنفس id network مما قد يؤدي الى وقع الشبكتان .6
- فكرة عمل key authentication هو انشاء key بين routers وتكون جميع معاملتهم فيها هذا key لتتأكد من صحة authentication ويسماى هذا pre-share key بالkey .7




## RIPv2

- يدعم بروتوكول rip v2 عملية authentication
- في الrip نقوم بعمل سلسلة مفاتيح ويكون لها اسم وتحتوى على اكتر من مفتاح وكل مفتاح يكون لديه رقم وايضا كل مفتاح لديه password مختلف
- فكرة وجود عدة مفاتيح يمكن ان تكون ان كل مفتاح له مدة استخدام ويتم تغيير لايتشرط ان يتتشابه اسم سلسلة المفاتيح بين routers
- يمكن انشاء اكتر من سلسلة مفاتيح وعند استخدام السلسلة فانتا نقوم بدخول على interface وتطبيق هذه السلسلة
- فكرة وجود اكتر من سلسلة يمكن ان توجد بسبب وجود اكتر من router متصلين معا وبين كل router والاخر توجد سلسلة مختلفة بمفاتيح مختلفة
- لعمل key chain (سلسلة مفاتيح) فانتا نستخدم امر key chain CISCO في ال configuration mode حيث ان CISCO هي اسم ال chain
- بعد انشاء key chain نقوم بدخول على configuration الخاصة بال chain تلقائيا وعندها يمكننا انشاء Key من خلال امر key 1 حيث ان 1 هو رقم key
- بعد انشاء key ادا اردنا وضع له password فانتا نستخدم امر key-string CCNP حيث ان CCNP هي ال password ويجب الانتباه الى ان ال password يجب ان يكون متشابه في ال router المقابل وان المسافات تحسب من ضمن ال password
- Accept life time هو المدة التي سيقوم ال router باستقبال key صحيح ويعبر عنه send life time وهي المدة التي سيستخدم فيها key عند ارسال packets الخاصة بال routing ويجب التأكد من كون time على routers متماثل
- يمكنتنا تحديد accept life time حيث ان الوقت الاول هو start والوقت الاخير هو end ويمكن تغيير end الى كلمة infinite لجعله يقبل key مدى الحياة
- لتتحديد accept life time فانتا نستخدم نفس الامر ولكن نقوم بتغيير send-lifetime ب accept-lifetime
- فى حالة اردنا تطبيق key chain على interface معينة فانتا نقوم بدخول على interface وتطبيق امر ip rip authentication key-chain CISCO حيث ان هذا الامر يطبق عند استخدام rip و ايضا CISCO هو اسم chain وبعد ذلك نقوم باستخدام امر ip rip authentication mode text
- يستخدم لتعريف mode او طريقة ارسال key فى packet وفي ال rip طريقتان :
- Text يعني انه سيرسل key كـ clear text وهو default .1
- Md5 يعني انه سيرسل مشفر باستخدام ال md5 .2

لرؤية key chains الموجودة على router فانتا نستخدم امر show key chain

اذا كان key mode الخاص به MD5 فيجب ان يتتشابه رقم key فى كلا الطرفين وادا كان clear text فلا يهم



## OSPF

- يدعم OSPF باربع طرق : Null (type0) .1
- Clear text (type1) .2
- MD5 (type 2) .3
- SHA (type 2) .4

جميع الطرق او modes لیست compatible معا اي انها يجب ان تكون ساقية في الطرفين يمكن تشغيل ال authentication في OSPF باكثر من طريقة منها النزول تحت ال interface واستخدام امر ip ospf authentication وبعد ذلك تقوم بتحديد mode كالتالي :

- 1. في حالة قمت بكتابة الامر السابق فقط وضغط enter فسيتم اعتباره clear text authentication
- 2. Null وهو يعني انه لا يوجد message-digest
- 3. MD5 يعني ال message-digest

بعد استخدام الامر السابق واختيار انه clear text يمكننا تحديد key من خلال امر ip ospf authentication-key وفي حالة كان clear text key فانه يكون بحد اقصى 8 character وفي حالة قمنا بادخال اكثر من 8 سيقوم باخذ اول 8 جروف فقط وسيقوم باعلامنا بذلك من خلال alert في ال console يظهر في الاصدرات 15 والاعلى

في حالة قمنا باختيار key من نوع MD5 فانتا اذا اردنا وضع key فانتا نستخدم امر ip ospf message-digest-key 1 md5 123 حيث ان 1 هو رقم ال id ويجب ان يتشبه في كلا الطرفين و 123 هو key وله حد اقصى 16 حرف

يمكنا عمل area authentication كاملا بدلا من كل interface من اجل area 0 authentication وهذا الامر يستخدم داخل OSPF ويمكنا استخدامه كما هو وهنا يعني ان key يكون clear text ويكون اضافة كلمة message-digest الى الامر لاستخدامه بـ5 الامر السابق يحدد فقط mode اى ان لتحديد key فيجب النزول تحت كل interface واستخدام امر اضافة key في حالة كان هناك area authentication في ال interface فالذى يعمل هو الذى يوجد في ال

في بعض ال routers من ال versions تدعم استخدام key chain مع OSPF protocol و ايضا تدعم تشفير key بال SHA عند وضع تشفير لل key الموجود في ال key chain فانتا ننشئ key chain وننشئ key وبعد الدخول على configuration الخاصة بال key يتم تشفيره cryptographic-algorithm hmac-sha-512

عند ملاحظة المثال السابق نجد ان طريقة التشفير هي hmac-sha-512 وهى طريقة تقوم بتشفير key بعد تشفيريه بـ sha-512 بعد انشاء key chain تقوم باضافته الى ospf من خلال امر ip ospf authentication key-chain CISCO حيث ان CISCO هو اسم ال key chain

## EIGRP

فى ال authentication الخاصة بال EIGRP يوجد نوعان هم :

- 1. Classic EIGRP authentication
- 2. Named EIGRP authentication

النظام الافضل فى EIGRP authentication هو named وهو مدوم على routers من version 15 و اعلى

فى ال classic نقوم بعمل key chain ونقوم بعمل key وبعد ذلك نقوم بدخول على interface ونستخدم امر ip authentication key-chain eigrp حيث 1 هو رقم ال autonomous system الموجود فيه eigrp و 2 هو اسم ال key chain CISCO

لتحديد mode الخاص بال key فانتا نستخدم امر ip authentication mode eigrp 1 md5 حيث 1 هو رقم ال autonomous system ولا يوجد mode اخر غير ال md5 يستخدم

مشكلة ال classis ان الامر الخاص به لا يشبه باقى protocols ويجب حفظ الامر

فى ال named نستخدم امر router eigrp EIG حيث EIG هو اسم ولا يشترط تشابهه فى router المقابل وبعد الامر نستخدم address-family ipv4 حيث 2 هو رقم ال autonomous-system 2

بعد تنفيذ الامرین السابقین سنقوم بالدخول على address family configuration بشكل ثقائی وبعد ذلك يمكننا استخدام امر af-interface f0/0 وهذا يقوم بتحديد interface الذي سيعمل عليها authentication و اذا اردنا تطبيقه على جميع Interfaces فانتا تكتب default بدلا من f0/0 وعند ذلك سنقوم بدخول على configuration والتى يوجد بها اوامر كثيرة كالتالي :

add-paths	Advertise add paths
authentication	authentication subcommands
bandwidth-percent	Set percentage of bandwidth percentage limit
bfd	Enable Bidirectional Forwarding Detection
dampening-change	Percent interface metric must change to cause update
dampening-interval	Time in seconds to check interface metrics
default	Set a command to its defaults
exit-af-interface	Exit from Address Family Interface configuration mode
hello-interval	Configures hello interval
hold-time	Configures hold time
next-hop-self	Configures EIGRP next-hop-self
no	Negate a command or set its defaults
passive-interface	SUPPRESS address updates on an interface
shutdown	Disable Address-Family on interface
split-horizon	Perform split horizon
summary-address	Perform address summarization

من الاوامر السابقة امر authentication key هو امر يستخدم لتطبيق او استخدام key chain على address family معيينة كالتالي- authentication mode md5 123 حيث CISCO هو اسم ال chain ويمكننا تحديد ال mode وال password ايضا من خلال امر و هو

يدعم نوعان من ال mode وهم :  
Hamc-sha-256 .1  
Md5 .2

### Passive interfaces

- فى ال router عندما يكون هناك LAN Interface متصل LAN وهذه ال LAN تحتوى على routers فاننا يجب ان نعرف هذه ال interface على انها passive interface
- تقوم ال router بعدم ارسال او استقبال اي hello message خاصة بال routing protocol من هذه ال interface وبالتالي عدم تفاعلاها مع اي router يمكن ان يكون في هذه LAN (يقصد بهذا عدم تفاعلاها مع اي router من صنع ال attacker)
- توجد حالة اخرى لتشغيل ال passive interface وهي ان يكون LAN المقابلة لها router ولكن يعمل ب routing مختلف وفي هذه الحالة اقوم باستخدام passive interface لتتأكد من عدم تعامل هذه ال interface مع ال router المقابل لها فى حالة انه قام بغير طريقة ال routing المثل السابق مناسب فى حالة شركات ISP لانها لا تزيد من ال routers الخاصة بها التفاعل مع ال router الموجود لدى ال client
- يختلف ال passive interface فى ال RIP انه لا يقوم بارسال hello message ولكن يقوم باستقبالها
- عند تطبيق ال ospf او فى eigrp passive interface نستخدم امر **passive-interface f0/0** حيث ان f0/0 هي ال interface وفى حالة انتا نريد جعل جميع passive interfaces تكون مستخدمة نستخدم امر **passive-interface default**
- الامر السابق مفيد فى حالة انتا نريد جعل interface واحدة او اكثرا التي ليست passive وننزل ال interface من كونها passive من خلال وضع no قبل امر وضعها