

2023

network+ by al sadek

Introduction to network


- Network : هي مجموعة من الأجهزة المتصلة معاً
- يطلق عليه device فى nodes
- أهمية الـ network انها تقوم بمشاركة hardware و data

- Any network must have
 1. Computer system
 2. Network media (الوسط المستخدم لنقل البيانات)
 3. Network interface (وهو المسؤول عن تحول البيانات الى الشكل الملائم للوسط)
 4. Network protocol

Network type

1. by geographic area
 - Local area network(LAN) : group of computers and other devices are usually located in small area like house or small office or a single building
 - In LAN all computer connect to each other through one or more switches
 - Wide area network(WAN) : A group of one or more LANs over a large geographic area
 - Each LAN in WAN require a router to connect to each other
 - Metropolitan area network (MAN) : used like when a company has two office in the same city
 - MAN similar to WAN but smaller in geographical area


▪ WLAN : وهى لا تختلف عن LAN ولا لكنها wireless
 يطلق على LAN ايضا اسم CAN والفرق هنا ان LAN تكون LAN او اكثر وكل LAN فى مبني مختلف (WPAN) Bluetooth personal area network(PAN) وهى مكونة من عدد صغير من devices متصلة معاً وغالباً عن طريق طريقة (global area network) GAN هى تماماً مثل WAN ولا لكنها تكون تحت تحكم شركة واحدة او منظمة واحدة عكس WAN
2. By host role
 - Peer to peer : any computer in the network can be client (request service) or server (provide the service)
 - Advantages of peer to peer is it easy to install and it's not expensive
 - Disadvantages of peer to peer is that non scalable
 - Client/server : LAN in which the client computer can't be the server and server can't be client
 - The disadvantages is it hard to install and it's expensive
 - The advantages is that is scalable



Network topologies

- Network topologies : how the network devices are physically cabled together or how they logically communicate
- Bus topology
 - وهو من اقدم انواع topology والتي لم تعد موجودة وتتصل مع بعضها عن طريق central cable والذى يخرج منه drop cable المسئول عن توصيل الاجهزة معا
 - يجب ان ينتهي بterminator لكي يلاشى عملية الارتداد للبيانات
 - اى ارسال للبيانات يتم استلامه من جميع الاجهزه وهذا انواع من ال broadcast connection يسمى connection
- unicast : point to point communication
- multicast : point to specific group communication
 - من مميزاتها انها سهلة الانشاء ومن عيوبها انه لا ضافة او اذالة جاهز يلزم ايقاف الشبكة كاملة
- Ring topology
 - يوجد نوع من ring topology وهو ring data ولكن يمكن لـ ring و هو يكون data ان تسير فى اتجهان مختلفان
 - هي من الـ topology الغير موجودة هذه الايام
- Mesh topology : every device connects to every other device
 - من مميزتها انها تقوم بتوفير fault tolerance على جدا
 - من عيوبها انها ذات تكلفة عالية لزلك تكون نادرة ولكنها موجودة
- Star topology
 - هو النوع الاكثر شيوعا وفيه الاجهزه تتصل عن طريق central device ويكون (hub- switch- access point) ويمكن ان يكون
 - عن حدوث مشكلة فى nodes لا يؤثر ذلك على الشبكة

Types of Network Topology



Network terms

- Subnet : هو جزء من network تشتراك nodes الموجودة فيه في جزء من العنوان
- Router هو المسؤول عن ربط اجزاء subnet معا في network
- الفرق بين network و internetwork ان network اكتر من LAN متصلة معا تحت تحكم شخص واحد او شركة واحدة بينما internetwork اكتر من LAN متصلة معا ولكن تحت تحكم اشخاص مختلفة او شركات مختلفة
- internet service provider : ISP
- Client computer هو الكمبيوتر المحتاج الى services بينما server computer هو الكمبيوتر الموفّر لهذه services
- hardware Server computer يحدد بشكل اساسي من operating system وليس من server OS
- Operating system يوجد منه نوعان الاول client OS والثاني server OS وهو المستخدم في network ويسمى ايضا server OS
- Host مصطلح يطلق على اي جاهز في network حاصل على IP
- private WAN متصلة عبر internet ولكنها Intranet
- وهى intranet ولكن يكون مسموح باتصال اجهزة معينة من خارج WAN
- Extranet

Server roles

- File server هو server يتم استخدامه لتخزين عليه البيانات ومشاركة هذه البيانات
- Print server هو server المسؤول عن عملية تنظيم الطباعة في الشركات
- Web server هو server الذي يدير عملية hosting للموقع
- windows server هو البرامج التي تستخدم في انشاء web server هما apache او IIS في نظام Linux او apache
- Mail server وهو server المسؤول عن ادارة عملية ارسال و استلام الايميلات
- Exchange هو البرنامج المسؤول عن انشاء mail server
- Proxy server هو server المسؤول عن تنظيم عملية اتصال clients بinternet مثل تحديد الموقع المسموح بها او تحديد كمية البيانات المسموح استخدامها
- Active direct server هو برنامج يستخدم على انظمة windows servers لتحقيق من صلاحية الوصول من بيانات معينة

IP (نبذة بسيطة)

- IP هو نظام لعنونة الاجهزة في network
- IPv4 يتكون من 4 خانات تسمى octet وكل خانة قيمتها تتراوح بين 0-255
- IPv4 يمكن تقسيمه الى جزآن و هما host address و network address ويمكن معرفة ذلك من خلال subnet mask حيث اى مكان فى IP يقابله 255 فى subnet mask هو جزء network address بينما الجزء الاخر هو host address
- المقصود به رقم computer فى الشبكة
- Host address الاجهزة التي تحتوى على router مخالفين يعني ذلك ان كل جهاز فى شبكة مختلفة ولا يمكن توصيلهم معا الا من خلال

IPv4 Address.....: 192.168.1.12

Subnet Mask: 255.255.255.0

MAC address (نبذة بسيطة)

- Mac address : it's physically burned on network interface
- IP address it's logically address and it can be change
- MAC stands for media access control


المنظمة المسؤولة عنه هي IEEE
يكتب بالارقام hexa-decimal ويتكون من 6 اجزاء

- يكون من جزئان الاول وهم الثلاث خانات الاولى ويمثلو اشركة المصنعة (OUI) والجزء الاخر يتكون من الثلاث اجزاء الاخرة ويميز كرت (NIC)network

Physical Address : 3C-A9-F4-B7-4B-24

OSI model

هو اختصار ل open system interconnection



OSI Model Layers

Application layer

- يطلق على اي services فى هذه الطبقة ب protocol
- هي حلقة الوصل بين user وباقى الطبقات
- من اشهر protocols الموجدة فى هذه الطبقة وهم (HTTP, FTP, SMTP)
- هي اكثر layer تحتوى على protocols

Presentation layer

- هي المسؤولة عن عملية compression مثل syntax و encryption
- المقصود به format بادانا مثل formats Syntax
- او الخاص بنص ASCII او الخاص بالصوت كـ mp3 وهكذا
- هي عملية ضغط البيانات وكذلك encryption هي عملية تشفير البيانات
- Compression

Session layer

- هي الطبقة المسؤولة عن عمل sessions بين الاجهزة
- ال session هو اي عملية اتصال بين جهازان
- في حالة servers اي session يتم له ID لتمييز بين الاجهزة عند اتصالهم ب server في وقت واحد
- يمكن اعطاء اكثر من ID session لنفس host عند وجود اكثر من connection (مثال : فتح موقع من اكثرا من متصفح من نفس الجهاز)
- هو وقت يعطيه ال server ل session لتحديد مدة الاتصال به و عند انتهاءه وعدم وجود تفاعل من client تلغى session
- Session period
- من مميزاته ان يقوم بتخفيض loading الموجود في server Session period

Transport layer

- هي الطبقة المسؤولة عن كيفية نقل البيانات الى destination و فيها يتم تحديد port address
- تقوم ب تجزئة data الى segments و ترقيم كل segment و هو ما يساعد destination device على اعادة ترتيب segment مرة اخرى لجعلها
- في صورة data مرأة اخري
- يمكن ان تسلك كل segment مسار مختلف للوصول الى destination device

Network layer

- هي المسؤولة عن نقل البيانات بين network او بين internetworks من خلال عملية routing
- عملية routing هي عملية نقل البيانات من router الى اخر للوصول الى destination device
- تسمى data فى هذه المرحلة ب packet
- فى هذا الطبقة يتم تحديد IP source و destination IP

Data link layer

- هو وسيط بين network layer physical layer الموجود فى transmission medium
- تسمى data فى هذه الطبقة ب frame
- تنقسم الى two sub layer كالتالى :
- الطبقة الاولى يوجد بها protocol يسمى LLC وهو interface بين physical layer و network layer
- الطبقة الثانية يوجد بها protocol يسمى (MAC) Media access control وفي هذه الطبقة يتم تحديد logical topology و تتم عملية MAC addressing

Physical layer

- فى هذه ال layer data تتحول الى bits ثم ترسل عبر network medium
- هم الطبقات التي تتم فيها عملية addressing كالتالى Transport, network, data link
- تتم فيها عملية port addressing اى انها توفر source port address and destination Port address
- تتم فيها Network IP addressing اى انها توفر source IP address and destination IP address
- تتم فيها Data link MAC addressing اى انها توفر source MAC address and destination MAC address

Port address

- ال port هنا هو logically port
- Port address هو رقم يحدد الخدمة او المكان المرسل اليه البيانات
- يوجد بعض ports المشهورة مثل 80 الذى يستخدم للإشارة الى web service او 53 الذى يشير الى DNS service او 25 و يدل على email service
- المنظمة المسؤولة عن ports address هي iana
- عدد ports هو 65534 (من 0 الى 65533)
- ال ports من 0 الى 1023 يتطلق عليهم well known ports هو محفوظة لخدمات معينة مثل :

Well-Known Ports

Service	Port	Function
HTTP	80	Web traffic
HTTPS	443	Secure web traffic
FTP	20, 21	File transfer
DNS	53	Name resolution
SMTP	25	Internet mail
POP3	110	Post Office Protocol (POP) mailbox
IMAP	143	Internet Message Access Protocol (IMAP) Mailbox
Telnet	23	Remote login
SSH	22	Secure remote login

How the OSI make connection in transport, network, data link layer

- يلزم لانشاء اتصال ان يتم تحديد source و destination لكل من IP و MAC و port
- يتم تحديد source port من client device (اكبر من 1023) ويتم تحديد destination port من خلال protocol المطلوب
- يتم تحديد IP source من خلال client device و destination IP من خلال server device
- يتم تحديد source MAC من خلال client device بينما تحديد destination MAC يلزم استخدام address resolution protocol (ARP)
- لكى يقوم ARP بتحديد MAC address يقوم بارسال طلب باستخدام (source and destination IP)
- ويستخدم source MAC address بقيمة FF:FF:FF:FF:FF:FF والذى يعني ان هذه الاشارة من نوع broad cast (تصل الى جميع الاجهزه) فيقوم الجهاز الذى يحمل destination MAC address فقط بالرد على الطلب بـ ARP
- اخر موجود فيه MAC address المطلوب والرد يكون من نوع unicast
- يقوم ARP بتخزين MAC address فى ARP Cash فى حالة التعامل مع server device مرة اخرى
- فى حالة تغير network card الخاص بـ server device يلزم عمل clear ARP cash فى حالة عدم الحصول على اتصال من server device

TCP/IP Protocol suite(DOD model)

- Protocol : rules for communication and data exchange
- Stands for transmission control protocol / internet protocol

تم انشائه بواسطه وزارة الدفاع فى امريكا لذلك يطلق عليه احيانا DOD model


تم انشائه فى سنة 1974 وتم تقسيمه الى two protocol اساسين وهما TCP و IP فى سنة 1978

وتم استخدامه فى سنة 1983 كا ال protocol الرسمى لشبكة ARPAnet وهى الشبكة التى تحولت بعد ذلك الى internet

لا يتم استخدام OSI فى الحياة العملية وانما يستخدم كمرجع لشرح DOD model

DOD model هو ما يتم استخدامه فى الحياة العملية

DOD model هو نموذج ابسط من OSI model حيث ان DOD model يحتوى على 4 طبقات عكس OSI الذى يحتوى على 7 طبقات



(man in the meddle attack) مثل clear text في حالات التهديدات، مثل **البيانات المرسلة باستخدام HTTP تكون مفتوحة لغير المقصودين**.

- وهو عبارة عن HTTP وبرتوكول اخر هو SSL HTTPS(port 443)

Secure protocols

- SSL (port 465)
 - SSL stands for secure socket layer
 - SSL : method of encryption

(port 995) TLS

SSL protocol يستخدم ايضا لتشفيير مثل TLS protocol

Transport protocols

هـى protocols التـى تحدد كـيفية نـقل البيانات وقوـاعد وصول البيانات وطـريقـة التعـامل فـي جـالـة قـدـنـهـا
وـهـو TCP وـهـو connection oriented protocol اـى انه يـقـم بـتـاكـد من وـصـول الـبـيـنـات إـلـى destination device
وـهـو UDP وـهـو connectionless protocol اـى انه لا يـقـم بـتـحقـق مـن اـسـتـلام الـبـيـنـات وـلـكـن مـيـرـتـه انه سـرـعـه لـذـالـك يـسـتـخدـم فـي game وـlive streaming

File transfer protocols

وهو protocol FTP(TCP port 20,21) يستخدم لارسال الملفات والتاكد من استلامها
وهو protocol TFTP(UDP port 69) يستخدم لاتاكد من ارسال الملفات بشكل سريع ويستخدم فى بعض الحالات مثل نقل الملفات داخل الشبكة الواحدة
يتم استخدامهم فى عملية ارسال او استلام الملفات ذات الحجم الكبير لذلك يتم استخدام FTP فى عملية download و FTP

Email transfer protocols

- SMTP(TCP port 25)
POP3 (TCP 110)
IMAP(TCP 143)

فى عملية ارسال الـ email من جهاز الى اخر الـ protocol المستخدم للارسال هو SMTP لاكى تصل الرسالة الى الجهاز المستقبل لها يمكنها المرور عبر اكثربن server

- لاستلام الـ email يمكن استخدام SMTP ويمكن استخدام POP3 لأنه يمكنه عمل download على الجهاز المستقبل ورؤيته في حالة offline في حالة فقد الرسالة من الجهاز المستقبل لها فانها لا تكون موجودة في mail server
- IMAP هو الـ protocol الأفضل لاستلام الرسائل لأنه يمكنه عمل download للرسائل على الجهاز المستقبل او جعلها موجودة على mail server لذلك يفضل استخدامه

Network services protocols

- DHCP(UDP port 67) اى جهاز على الـ network يلزم عمل له بعض configuration مثل تحديد IP و DNS يمكن عملها بشكل يدوى او من خلال DHCP server
- DNS(TCP & UDP port 53) هو المسؤول عن عملية تحويل domain name الى IP
- NTP(UDP 123) وهو الـ protocol المسؤول عن عمل تزامن في الوقت

Network management protocols

- SNMP(UDP port 161) ويستخدم لجمع ومعرفة معلومات عن الاجهزة المتصلة على الشبكة
- LDP ويستخدم لتنظيم مشاركة الطابعات
- TELNET(TCP port 23) وكان يستخدم لتحكم فى جهاز اخر من خلال command prompt ولاكن لم يعد يستخدم لانه غير امن
- SSH(TCP port 22) وهو بديل TELNET لانه يتميز بالامان
- RDP(TCP port 3389) تم انشائه من خلال Microsoft remote desktop
- و SSH يتم استخدامهم من خلال CMD بينما RDP يتم استخدامه من خلال GUI (واجهة رسومية)

Control protocols


- ICMP application/function ping ويستخدم ايضا فى حالات معينة
- IGMP multicast connection يستخدم مع

Multimedia/communication protocols

- online games و chatting و voice and video calls يستخدم فى SIP(VOIP)(TCP/UDP port 5060/ TCP port 5061)
- voice over IP يستخدم فى RTP(VOIP)(UDP port 5004/ TCP port 5005)
- و يوجد ايضا MGCP و الذى يستخدم ايضا فى H.323

TCP

- Stands for transmission control protocol
- Connection oriented protocol بمعنى انه يتتحقق من الاتصال اولا قبل ارسال البيانات
- عملية التتحقق من البيانات تسمى three way handshake
- يقوم بعملية sequencing و هي عملية ترتيب segments لترتيبها مرة اخري فى جهاز destination
- يقوم بعملية checksums و هي عملية استخدام رمز او حرف فى كل segments لتأكد من سلامة البيانات
- يقوم بعملية flow control و هي عملية التحكم فى كم data المرسلة
- يقوم destination device بتخزين segments فى مكان يدعى buffer و عدم التحكم فى اى اتلاف البيانات
- كل من TCP header و segment header و flow control و checksums و sequencing و connection oriented يحدث فى TCP header



- **Header** و هي المضافة الى **segment** للاستخدام في عملية الارسال
- **الجزء الاول** هو **الجزء الخاص ب source and destination port**
- **الجزء الثاني** هو **الجزء الخاص بترقيم Sequence number**
- **جزء destination** هو **الجزء المستخدم من قبل destination** لرد والتاكيد من استلام البيانات من خلال رسالة تسمى **ACK**
- **header length(HLEN)** ويحتوى على اجمالي طول **Header length(HLEN)**
- **Reserved** هو مكان محجوز لستخدامات معينة
- **Flags** يتكون من 6 flag وكل قيمة 1 يشير الى مكان في **segment** يجب قرائته من قبل **destination** بينما عندما يحمل القيمة 0 يدل على عدم اهمية قراءة المكان الذي يشير اليه
 - .1 **URG** يشير الى **Urgent pointer**
 - .2 **ACK** يشير الى **acknowledgement**
- **PSH** يقوم بتبييه **destination** بان **segment** يجب ان تصل الى **application** الذى يريد البيانات مباشرة بدون وضعها فى **buffer**
- **RST** وهو تبييه الى **destination** بضرورة عمل **connection reset** لـ **destination**
- **SYN** يستخدم لعملية **synchronization** وهو عملية ارسال **sequence number** وانتظاره من **destination** مضاف اليه واحد وهذه العملية لا يتم ارسال فيها **data** فى **segment**
- **FIN** وهى لـ **destination** لتعلمها بان هذه **segment** هى الاخيرة
- **Window size** ويستخدم فى عملية **flow control** بحيث يستخدم فى تحديد حجم **segment** وعددتها
- **Checksum** وهى التى تحتوى على **character** لتأكد من سلامة ارسال البيانات


- وهى تحتوى على مجموعة من الاعدادات الخاصة
- يستخدم لتأكد من ان segment header مضغفات ل 32 bit
- لا يتم ارسالها فى segment الا بعد حدوث عملية three way handshake
- Data
- Three way handshake وهى عملية تتم قبل بدا ارسال البيانات ويتم فيها ارسال 3 رسائل بين source و destination لتأكد من قابلية ارسال واستلام البيانات كالتالى :

1. رسالة SYN وهى تكون من source الى destination وفيها يقوم source بنشاء sequence number ويكون فى sequence number field activation number field اى تكون قيمة ب 1

2. رسالة ACK وهى ترسل من destination الى source ويتم تفعيل فيها ACK flag ويوضع فى acknowledgement field sequence number ولاكن مضاف اليه 1 بالإضافة الى destination منشئ من خلال sequence number اى ان SYN flag تكون

ب 1

3. يقوم source بالرد برسالة فيها الى destination الخاص ب destination مضاف اليه 1 ويكون موضوع فى خانة sequence number acknowledgement ويضع فى خانة sequence number ال الاول




- ي يقوم بارسالها لاستقبال segments التالى وتدل على وصول segments بشكل صحيح الى destination
- Windowing وهى العملية التى تحدد عدد segments الذى يستطيع destination استقبالها او source ارسالها
- فى حالة استقبال segments destination ل segments source اكثراً مما يستطيع التعامل معها يقوم بوضعها فى buffer ولكن فى حالة امتلاء buffer تبدا حدوث فقدان فى البيانات
- فى حالة تحديد ان windowing سيكون ب 3 يتم ارسال ACK لاستقبال segment الرابعة وترسل segment التالية لاستقبال السابعة وهكذا
- فى حالة حدوث مشكلة فى segment ولتكن مثلاً 5 فيقوم destination بارسال ACK 5 ليعاد ارسال segment مرة اخري

UDP

Stands for user datagram protocol

- لا يقوم بعمل flow control او three way handshake اى انه يقوم بارسال البيانات دون التحقق من وجود اتصال
- يستخدم فى الاحتياج الى السرعة عن صحة استلام البيانات

يطلق عليه بأنه unreliable او انه connectionless protocol



- الفرق بين interface و port ان interface تأخذ IP و MAC ADDRESS بينما لا يحدث هذا في port
- ARP يستخدم فقط داخل الشبكة الواحدة لذاك عند الاتصال ب جهاز من خارج الشبكة المحلية يقوم ARP بالبحث عن MAC address default gateway
- router هو interface الخاص ب الـ interface local والمستخدم للاتصال بجهاز خارج الشبكة Default gateway

Cables

Transmission basics

- Bandwidth : the amount of data that could theoretically be transmitted during a given period of time
- Throughput : the measure of how much data is actually transmitted during a given period of time
- Throughput are also called payload rate or effective data rate
- Bandwidth and throughput expressed by bit per second

Transmission flaws

- Noise : noise can degrade or distort a signal and on a network is measured by dB (decibels)

يوجد مصادر ان اساسيان يسببان noise

1. broadcast EMI(electromagnetic interference) و يوجد نوع من EMI يسمى RFI وهي موجات راديو
2. Crosstalk و تحدث عندما تنتقل signal من سلك الى اخر ملمس له

- Attenuation : loss of signal's strength as it travels away from its source

لتغلب على هذه المشكلة يمكن استخدام اجهزة تقوم بتقوية الاشارة مثل repeater

multiport repeater في توصيلات Ethernet لذاك يطلق عليه Switch

- Latency

يوجد عوامل مسببة ل latency مثل طول مسار انتقال البيانات و الاجهزة التي تمر عليها البيانات مثل router و modem

- The most common way to measure latency on data networks is by calculating a packet's RTT(round trip time) or the length of time it takes for a packet to go from sender to receiver and back from receiver to sender

- RTT is usually measured in millisecond

تسبيب احيانا بعض المشاكل أثناء الاتصال المباشر ومن هذه المشاكل jitter و هي حدوث مشكلة ف تزامن وصول البيانات

Full duplex(duplex) هي نوع من connection يعني ان كلا طرف الاتصال يمكنهم الارسال والاستلام في نفس الوقت

Half duplex نوع من connection طرف الاتصال يمكنهم الارسال او الاستلام ولكن ليس في نفس الوقت

Simplex ان طرف الاتصال واحد منهم يقوم ب الارسال فقط والآخر يقوم بالاستلام فقط


Full duplex يمكن ان يتم بطريقتان :

1. ان يكون cable مكون من اكثرب من wire وكل wire يستخدم للارسال او الاستلام

2. ان يكون cable عبارة عن single wire ولكن مقسم الى logical channel وكل channel مخصصة الى عملية معينة


Copper cables

1. Coaxial cable




لم يعد يستخد في هذه الايام في network conductor هو الذى يقوم بتوصيل البيانات ويكون من النحاس PVC او Teflon او Insulation العازل يكون من مادة noise Metallic shield يقوم بحماية cable من العوامل الخارجية ويكون تصنفيه من PVC او من مواد مضادة للاشتعال RG هي وحدة لقياس جودة المواد المستخدمة في shielding and conducting

- When discussing the size of the conducting core in coaxial cable we are refer to its AWG (American wire Gaugae) size



يوجد منه انواع من RG-59 و RG-6 cable يلزم وضع connector في نهاية ال coxial connector و هما

2. Twisted pair cable



- هو النوع الأكثر استخداماً
- كل زوج من wires ملتفان حول بعضهما لتقليل noise الناتج
- عن EMI المولد من سريران البيانات داخل كل wire
- قطره يتراوح من 0.4 إلى 0.8 مليمتر
- تكون سرعتها القصوى Fast Ethernet networks
- 100mbps وفيها يتم استخدام زوج واحد لارسال البيانات ورج اخر للاستلام والزوجان المتبقيان لا يقومون بعملية ارسال الداتا
- Gigabit Ethernet تبلغ سرعتها الى 1000mbps وفيها يتم استخدام جميع pairs لارسال واستلام البيانات
- كلما ذات عدد twisted لنفس الطول كلما ذاتت المقاومة الى noise و تسمى عدد crosstalk و يتم التحكم في twisted ratio

يؤدي زيادة طول wire مما يؤدي الى حدوث مشكلة فقد البيانات بسبب طول المسار

في سنة 1991 قامت منظمة تسمى TIA/EIA بوضع معايير تسمى TIA/EIA 568 standard والتي قسمت الـ twisted pair الى اكثر من categories مثل cat 3 , cat 5, cat 5e, cat 6, cat 6e, cat 7 مثل

UTP Categories - Copper Cable

UTP CATEGORY	DATA RATE	MAX. LENGTH	CABLE TYPE	APPLICATION
CAT1	Up to 1Mbps	-	Twisted Pair	Old Telephone Cable
CAT2	Up to 4Mbps	-	Twisted Pair	Token Ring Networks
CAT3	Up to 10Mbps	100m	Twisted Pair	Token Ring & 10BASE-T Ethernet
CAT4	Up to 16Mbps	100m	Twisted Pair	Token Ring Networks
CAT5	Up to 100Mbps	100m	Twisted Pair	Ethernet, FastEthernet, Token Ring
CAT5e	Up to 1Gbps	100m	Twisted Pair	Ethernet, FastEthernet, Gigabit Ethernet
CAT6	Up to 10Gbps	100m	Twisted Pair	GigabitEthernet, 10G Ethernet (55 meters)
CAT6a	Up to 10 Gbps	100m	Twisted Pair	GigabitEthernet, 10G Ethernet (55 meters)
CAT7	Up to 10 Gbps	100m	Twisted Pair	GigabitEthernet, 10G Ethernet (100 meters)

هو نظام كان منافساً ل Token ring ولكن لم يعد موجوداً

لم تعد موجودة لليوم Cat1, cat2, cat3, cat4


قليلة الوجود ولكنها ما زالت موجودة مثل Cat5 enhanced cat5e وهو النوع المحسن من Cat5 و هو النوع المحسن من 5e وال اختصار ل Cat6 يتميز بأنه يحتوى على plastic core لمنع crosstalk ويوجد به fire resistant plastic sheath بالإضافة الى يوجد نوعان من twisted pair من حيث التصنيع وهما :

(1) Shielded twisted pair(STP) ويكون مغلف بطبقة من الالمنيوم او القصدير لمنع noise EMI القادمة من خارج cable (2) Unshielded twisted pair(UTP) يقال STP ولكن يزيد من التكلفة

يوجد نوعان ل connector فى twisted pair وهما


RJ11 يحتوى على 4 pins

RJ45 يحتوى على 8 pins



3. Fiber-optic cable

- Fiber optic تنتقل فيه البيانات على هيئية اشارات ضوئية ويوجد مصدران لتوليد هذه الاشارات وهما Laser (1) وينتج ضوء يتميز بأنه مكثف وسريع وينتقل الى مسافات اكبر
- LED (2) ولاكته يختلف عن laser في انه ينتج ضوء ينتقل الى مسافات اقل ويمكن استخدامه عند التوصيل في نفس المبني او بين switch و router



- Core هي الطبقة المسؤولة عن نقل الضوء
- Cladding هي الطبقة المسؤولة عن اعادة توجيه الاشارة الضوئية في حالة انحرافها
- مميزات fiber optic كالتالي :

- Extremely high throughput (1)
- Very high resistance to noise (2)
- Excellent security (3)
- Ability to carry signals for much longer distances before requiring repeaters (4)

يوجد انواع مختلفة من ال fiber optic منها :

SMF(single mode fiber) (1)

- هو يقوم بارسال اشارة ضوئية واحد at a time بشكل سريع جدا والى مسافات كبيرة
- يتتميز بقطره الصغير جدا والذى يصل الى 8-10 micro
- وهو ما يسبب سرعة ومسافة نقل البيانات كما ان مصدر الضوء الخاص به هو laser
- يستخدم فى backbone internet cable لذا تكون ذا سعر على جدا

MMF(multimode fiber) (2)

قطره يكون اكبر 50-60 micro

- يقوم بنقل اكتر من اشارة ضوئية في نفس الوقت مما يؤدي الى حبود احد الاشارات عن مسارها وهنا يأتي دور طبقة cladding
- طبقة cladding لا تقوم بوظيفتها في المسافات الكبيرة لذا فـ MMF يستخدم في المسافات الصغيرة


مصدره يمكن ان يكون LED او laser

: fiber optic connector في

من انواع ال



Cable pinouts



RJ45 connector

- TIA/EIA 568 A(T568A) و TIA/EIA 568 B(T568B)
- T568B هو المستخدم بشكل اكبر
- في fast Ethernet يتم استخدامهم في ارسال واستلام البيانات حيث TX ترمز الى receive و RX ترمز الى transmission
- لاتستخدم wires (unused)
- في gigabit Ethernet يتم استخدامها في send و receive وهذا ما يجعل gigabit Ethernet افضل في نقل data من طرفه (من ناحية ترتيب wire في الطرفين)
- Type of network twist pair cable

Straight through

✓ هو النوع الاكثر شيوعا

✓ يعرف ايضا ب patch cable

✓ يكون من T568B في كلا طرفيه

✓ يسمى straight لان data منتقل من طرف الى اخر بشكل مستقيم بسبب ان كلا الطرفين واحد

Crossover cable

✓ يكون من طرفان منهم T568B والآخر T568A

✓ تسمى crossover لان المسار الخاص ب data يقوم بالانحراف بسبب ان كلا الطرفان مختلفان router to switch to switch او computer to computer مثل computer to switch او straight through او computer to switch

لم يعد يستخدم crossover بسبب ان معظم Ethernet اصبحت من النوع gigabit Ethernet وان الاجهزة الحالية اصبحت تمتلك خاصية لتحديد wire المسؤولة عن send و receive وتسمى هذه الخاصية auto sense function

يوجد نوع ثالث وهو rollover cable وهو نوع يتم فيه تغيير جميع اماكن wire في الطرفان بشكل معكوس حيث ان رقم 1 في طرف يكون رقم 8 في الطرف الآخر وهكذا وakan يستخدم في عمل configuration مثل serial port DB-25 و DB-9

من انواع port القديمة التي كانت تستخدم في network هي twisted pair data (power over Ethernet) POE وهي خاصية في الـ data تسمح بنقل الكهرباء بجانب

من اوائل المنظمات التي وضع معايير POE وهي منظمة IEEE 802.3af standard تسمى standard IEEE 802.3af حيث وضعت method 802.3af standard وفيه يتم تحديد المستخدمة لامداد twisted pair بالكهرباء

كمية الكهرباء المستخدمة في standard 802.3af هو 15.4 watts بينما في standard 802.3at هو 25.5 watts يتم الامداد بمقدار POE+ ويسمي

يوجد نوعان من devices بنسبة لخاصية POE وهم :

1. POE switch مثل router و بعض من switch مثل twisted pair

2. PDs(powered devices) مثل wireless access point و IP phones و IP camera

فى حالة استخدام اجهزة PDs مع اجهزة ليست PSE تقوم باستخدام اداة تسمى injector او midspan وهو جهاز يحتوى فى طرف على مدخل power ومدخل للـ Ethernet المتصل بالجهاز الذى لايدعم POE بينما الطرف الآخر يحتوى على مدخل واحد Ethernet وهو الذى يوفر data و power

فى حالة توصيل جهاز PSE باخر ليس PDs يستخدم splitter و اداة تقوم بفصل data و power من القادر من



Network devices

Network adapters

Network interface card (NIC)




- ال network adapter هو وسيط يقوم بتحويل frames الى الشكل المناسب لانقال الداتا عبر medium
- NIC هو واحد من network adapter ويمكن ان يكون in device (مبني في الdevice) او انه يتم تركيبه كقطعة منفصلة
- Transceiver وهي وحدة توجد في اي network adapter وهي المسئولة عن اخذ ال data من device في صورة binary وتحولها الى الشكل المناسب لنقلها في الوسط مثل الكهرباء في copper wire او موجات كهرومغناطيسية في wireless او نبضات ضوئية في fiber
- encoding scheme هي الطريقة المستخدمة لتمثيل ال binary بالشكل الذي يناسب الوسط وتختلف من architecture الى اخرى او حسب network media
- modem وهو network adapter وkan يستخدم في حالة الاتصال ب internet عن طريق phone wire حيث انه يعمل ك وسيط يقوم بتحويل الى analog signal binary
- SFP module هو converter يقوم بتحويل نوع port الى نوع اخر يناسب medium اخر مثل التحويل من optic fiber الى twisted pair كما في الصورة
- يوجد من SFP مثل SFP+ وهو يدعم نقل البيانات الى 16Gbps على عكس SFP والتي لا تتجاوز سرعته 1Gbps ويوجد اصدار اخر وهو XFP والذي يتميز بأنه يدعم نقل البيانات الى سرعة 10Gbps ويستهلك طاقة اقل من SFP
- يوجد نوع قديم كان يشبه ال SFP ولكن لم يعد يستخدم حاليا يسمى GBIC module وكان يقوم بنفس وظيفة SFP
- Media converter هي ايضا من اشباه SFP والاختلاف بينهم يكون فقط في form factor



Network devices in LAN



- يمكن الاشارة الى hub ك repeater (مقوى ل signal)
- يقوم بربط مجموعة من الاجهزة معا وعند ارسال signal من جهاز الى اخر من خلال hub يقوم ال hub باخذ signal وارسلها الى جميع الاجهزة (broadcast signal)
- ال hub يقوم بتكونين physical topology من النوع bus
- يتعامل hub فقط مع الطبقة الاولى في OSI model حيث انه لا يتعامل مع MAC address او مع IP address



- عند توصيل two hubs او اكثر معا يلزم استخدامه لنقل كمية broadcast signals بين two hubs connection
- يمكنه التعامل مع الطبقة الاولى والثانية لذلك فانه يستطيع التعامل مع MAC address وهو ما يجعله يقرر مرور او عدم مرور signal الى الـ hub الى الآخر ويسمي هذا القرار forwarding decision
- ويكون بالعتماد على forwarding database
- Forwarding database هي قاعدة بيانات في bridge توجد فيها mac address
- اخاص بالاجهزة المتصلة بـ hubs واماكن تواجدهم في اي من جانبي الاتصال



- يعتبر نسخة محسنة من ال bridge لذلك يطلق عليه احيانا multi-port bridge
- يحتوى على MAC address table وهو مثل forwarding database في bridge
- ويفيه تحفظ MAC address الخاص بكل جهاز بجانب رقم port المتصل به

- فى البداية قبل ملئ MAC address table يستخدم ال broadcast connection switch بينما بعد ذالك يستخدم نوع unicast
- Wireless access point .4
 - يستخدم لربط ال devices معا بشكل wireless عن طريق ال electromagnetic wave
 - احيانا يعمل مثل hub واحيانا يعمل مثل switch
 - Mac address filter هى خاصية فى wireless access point تستطيع من خلالها تحديد الاجهزة المسموح لها الاتصال من خلال MAC address

Internetwork devices

Router .1

- يستخدم لربط بين اكثر من شبكة
- يحتوى على اكثر من interface (وليس port) وكل interface متصل بشبكة وقد تكون كل شبكة ب architecture مختلفة
- اى انه يتعامل مع اول ثلاث طبقات لذاك فهو يستطيع التعامل مع IP address
- يقوم بمهام forwarding decision بناء على MAC address وليس IP address
- Routing table هو جدول يشير الى كل شبكة وال interface المتصل بها وهذا يشمل الشبكات الغير متصل بها بشكل مباشر
- default gateway الخاص ب router بنسبة للاجهزة المتصلة على نفس الشبكة يسمى Interface
- عند ارسال signal من شبكة الى اخرى الى router هو المسؤول عن توجيه الرسالة حيث ان اثناء توجيه الرسالة كل من source and destination MAC يتغير من شبكة الى اخرى ويشار اليه ب destination IP

Firewall .2


- هو المسؤول عن مرور او عدم مرور signals معينة من والى الشبكة لاغراض الحماية وهو شئ ضروري في network لابد منه
- يشبه router ولكن ال forward decision لا يعتمد فقط على network address بل على عوامل اخرى
- يوجد منه نوعان :

(1) Hardware firewall ويعرف ايضا stand alone firewall وهو يكون موجود بشكل فزيائي في network لذاك يكون غالى الثمن ولاكنه يحتوى على مميزات افضل

(2) Software based firewall ويكون موجود في برمجة computer او router كا end user وهو المستخدم عادا من

- يستخدم firewall فى انشاء منطقة فى الشبكة تسمى DMZ وهى منطقة توسيع فيها انواع ال server المختلفة مثل DNS و database server و internal network و توجد بين هذه المنطقة و internet firewall و web server server

Demilitarized Zone(DMZ)



Multilayer switch .3

- وهو يقوم بنفس وظيفة switch ولاكنه اصدار افضل حيث يستطيع ان يتعامل مع network layer اى انه يستطيع ان يتعامل مع IP ولاكن لايمكنه التعامل الى فى الشبكة ذات نفس network architecture غالبا تكون Ethernet

Other specialized devices

1. Load balancer هو router ولكن خاصية forwarding مضافة اليها بعض العوامل الاخرى التي تحقق performance افضل الى network
2. Proxy server هو device يوضع بين user end و internet لجعل عملية التعامل مع internet تتم بشكل افضل او بتحكم افضل مثل انه ينبع من privacy عن طريق استخدام public IP مختلف عن الموجود في الشبكة الداخلية او انه ينبع من control على users الموجودين في الشبكة مثل تحديد موقع معين للاستخدام
3. Encryption devices يمكن لكل من router او server القيام ب encryption ولكن لا يفضل ذلك لانه يؤدي الى زيادة load على هذه devices لذاك يفضل في حالة اهمية التشفير استخدام اجهزة مخصصة لذاك
4. Packet shaper ويستخدم عند الحاجة الى توزيع اولوية traffic مثل استخدام خاصية تسمى QOS

Ethernet

هو عبارة عن communication standard اي انها مجموعة من المعايير والتي تحدد كيفية الاتصال بين الاجهزة في wired LAN ●
standard وهى اخرى تم انشائها من خلال شركة IBM و كانت تانفس Token ring ●
تم انشاء Ethernet ووضع معيارها من خلال منظمة IEEE وتم الاشارة الى هذا IEEE 802.3 standard ب physical and data link layer ●
يقوم بتعامل مع Ethernet ●

Ethernet architecture

1. topology Ethernet يدعم topologies مثل star topology و bus topology و token ring
2. Network media ان القواعد الموجودة في Ethernet هي network media و كان يستخدم ايضاً مع coaxial و twisted pair و fiber optic ولكن لم يعد يستخدم
3. Network access media هي مجموعة من القواعد التي تحدد متى وكيف سيتم استخدام network media و تسمى في حالة Ethernet ب carrier sense multiple access /collision detection (CSMA/CD)
4. من القواعد الموجودة في CMSA هو انه لكي يبدأ device في بارسال signals يقوم اولاً بعمل carrier sense اي انه يقوم بتاكيد من ان network متاحة وفي حالة انها ليست متاحة سيقوم بالانتظار ثم سيقوم بعمل carrier sense مرة اخرى وهكذا الى ان تصبح network متاحة في حالة ارسال data من اجهزة مختلفة في wire واحد (مثل bus topology) في اتجاهات مختلفة يحدث ما يسمى collision او التصادم بعد عملية collision تقوم devices المسبب له بارسال jam signal و هي مجموعة من bits لتبيه باقى devices بحدوث collision وجعلهم يتوقفون عن ارسال اي بيانات وهو ما يسمى back off وهذا الانتظار يختلف في كل device في حالة bus topology او star topology with hub(logical bus topology) تكون عاليه جداً وهذا من مساوى استخدام نظام bus topology لذاك يفضل استخدام star topology باستخدام switch
5. من ميزاته التي تجعله جيد في حل مشكلة collision هو انه يقوم بإنشاء مسار افتراضي بين كل جهزين مخصص فقط في تبادل data بينهم مما يلغى مبدأ carrier sense
6. من المميزات الاخرى التي سمح بها switch انه يمكن زيادة سرعة انتقال البيانات داخل الشبكة بالإضافة الى استخدام اتصال full duplex
7. يتكون frame data link layer في frame data link layer هو الوحيدة التي يضاف اليه tail بالإضافة الى header
8. اول جزء في frame data link layer يتكون من preamble (header) frame وهي مجموعة من bits وتبدا ب 010101 و تنتهي ب 11 ويكون حجمها 8bit و تدل على source MAC frame ثم destination MAC frame
9. منتصف frame data يوجد فيه data frame و ترواح حجمها من 64 byte الى 1500 byte تم استلامها وهي اقل من 64 byte
10. بامكانها بذاتها لسيت لها قيمة الى ان تصل الى 64 byte و تسمى هذه data padding المضافة ب destination padding
11. نقص data frame عن 64 byte هو ما يعلم destination device عن حدوث collision و بالتالي يقوم بارسال jam signal
12. Tail frame يكون في نهاية frame data و يحتوى على CRC و هي اختصار cyclic redundancy check وهي مجموعة من العمليات الحسابية والتي تتأكد من سلامة frame اثناء ارساله

PREAMBLE	S F D	DESTINATION ADDRESS	SOURCE ADDRESS	LENGTH	DATA	CRC
7 Bytes	1 Byte	6 Bytes	6 Bytes	2 Bytes	64 - 1500 Bytes	4 Bytes

IEEE 802.3 ETHERNET Frame Format

Ethernet specifications

- Speed .1
 - تكتيب السرعة بشكل معين حيث تبدا ب رقم وهو المعبر عن السرعة ثم-base- ثم حرف وهو يعبر عن نوع network media
 - الحرف المعبر عن twisted pair media هو T واحيانا يكون TX او TC
 - in twisted pair
- رقم السرعة يكون بMbps ومن امثلة السرعات ال 10 و 100 و 1000 و 10G و هناك standards اخرى قد وصلت سرعتها الى 100G وكل سرعة تستخدم في cat معين حيث 10 تستخدم في cat3 و 100 في cat5 و 1000 في cat5e
 - اقصى مسافة تستخدم في twisted pair هي 100 meter
- In fiber optic
 - رقم السرعات ايضا تكون 10 و 100 و 1000 و 10G
 - الحروف المعبرة عن network media تختلف من سرعة الى اخرى حيث :
 - multi-mode fiber في 10-base-FL
 - multi-mode fiber في 100-base-FX
 - SMF في 1000-base-LX و MMF في 1000-base-SX
 - 10G-base-SW/LW/EW و 10G-base-SR/LR/ER
- الحروف لها دلالات حيث ان S اختصار الى short و L اختصار long و E اختصار extreme long
 - تفضل ان يكون اقصى عدد host داخل الشبكة الواحدة هو 1024
- Ethernet standard

IP addressing

IPv4

- هو اختصار ل internet protocol
- هو logical address يستخدم لعنونة الاجهزة مما يسهل التعامل بينهم حتى لو كانوا في شبكات مختلفة
- عبارة عن اربع خنادق تسمى octet يفصل بينهم علامة .
- يكتب من decimal numbers
- تتراوح قيمة octet من 0 الى 255
- يتم وصف IPv4 بأنه doted decimal اي انه يتكون من ارقام decimal و يفصل بين كل octet ب .
- عند قراءة IPv4 من قبل computer يتم تحويله الى binary وكل octet يتكون من 8-bit و علامة . ليست موجودة وانما توضع لتسهيل قراءة user
- يلزم لكي يحصل اتصال بين جهاز على الاقل يجب توفر IP و subnet mask
- يمكن كتابة subnet mask بطريقة اخري وهي ان يكون هناك / ثم رقم بجانب IP و الرقم يدل على عدد 1 في subnet mask عند تحويله الى binary
- وتسمى هذه الطريقة في كتابة subnet mask ب slash notation
- Subnet mask في حالة binary يكون عبارة عن مجموعة من 1 ثم مجموعة من 0 كتالى 11111111.11111111.11110000.00000000
- هى عملية جمع 0 مع ال 1 مثل Anding and logical gate
- تستطيع معرفة devices من خلال عملية Anding between IP address و network ID/address

- في بداية ارسال البيانات يلزم على الاقل ان يتواجد IP و subnet mask فى كلا طرفي الاتصال ومن خلال ذلك يستطيع source معرفة ان destination معه على نفس الشبكة او لا فإذا كان معه فسيقرر التعامل مع destination من خلال MAC address وهذا كان لا فسيقرر التعامل مع destination لارسلها الى الشبكة الاخرى التي تحتوى على default gateway
- يلزم ان تكون (defaulted gateway(interface) تحمل نفس network address المتصلة بها IP يوصف بأنه Hierarchical address اى انه هيكلى بمعنى اننا يمكن ان نقسمه الى جزاءان وهما host address و network address او يمكننا تقسيمه الى ثلاثة اجزاء network address و subnet ID و host ID وكل هذا التقسيم يشارك فى تسهل عملية routing
- ICANN هى المنظمة المسؤولة عن IP وهى جزء من منظمة اكبر تسمى iana
- قامت منظمة iana بقسام IP الى classes منها 3 اساسين و 2 فرعيان

Five Different Classes of IPv4 Addresses

Class	First Octet decimal (range)	First Octet binary (range)	IP range	Subnet Mask	Hosts per Network ID	# of networks
Class A	0 – 127	0XXXXXXX	0.0.0.0-127.255.255.255	255.0.0.0	$2^{24}-2$	2^7
Class B	128 – 191	10XXXXXX	128.0.0.0-191.255.255.255	255.255.0.0	$2^{16}-2$	2^{14}
Class C	192 – 223	110XXXXX	192.0.0.0-223.255.255.255	255.255.255.0	2^8-2	2^{21}
Class D (Multicast)	224 – 239	1110XXXX	224.0.0.0-239.255.255.255			
Class E (Experimental)	240 – 255	1111XXXX	240.0.0.0-255.255.255.255			

- يختلف subnet mask من class الى اخر
- الفائدة من تقسيم IPs الى classes هو انشاء شبكات تختلف فى استخدمها لعدد network و host لذلك فا class A يستطيع استيعاب عدد network قليل
- لكنه يستطيع استيعاب عدد hosts اكثراً ويمكننا معرفة ذلك من خلال subnet mask
- كل class يتم التحكم فى قيمته او ال rang من خلال قيمة فى binary لذلك فى class A يكون اول رقم من اليسار دائمًا بـ 0 وبتالي يكون rang من 0 الى 127 وتختلف من class الى اخر كما موضح في الجدول
- فى class A لا يمكن استخدام network address هذا 00000000 (0) لانه محجوز ويتم استخدامه فى عملية routing ويسمى default route
- فى class A لا يمكن استخدام network address هذا 01111111 (127) لانه محجوز ويستخدم فى عملية loop back address
- فى class A اوip address اول رقم (x.0.0.0) لا يستخدم host وانما يكون محجوز لما يسمى ID network وهذا ينطبق على جميع classes
- فى class A اخر رقم (x.255.255.255) لا يستخدم host لانه يكون محجوز لما يسمى ID broadcast (يستخدم لمخاطبة جميع الاجهزه)

IPv4 subnetting

• هى تقسيم ال network الواحدة الى شبكات فرعية او ما يسمى subnet
 • يستخدم فى حالات مثل تقسيم وتوزع public IP من خلال ISP
 • تتم عملية subnetting من خلال طريقة

(1) هى اخذ IP من class A,B وتحويل الى class C مثل : IP: 81.25.1.0

Subnetmask: 255.255.255.0

- هذه الطريقة هي الاقل شيوعاً او استخداماً (variable length subnet mask) VLSM (2)

• هذه الطريقة تستخدم في حالة تقسيم الشبكة الى اكثراً من subnet وكل subnet يحتوى على عدد معين من hosts عكس

• الطريقة السابقة والتي فيها عدد host يتحدد بشكل تلقائي وغير متحكم فيه من خلال subnetmask

• هي الطريقة الاكثر شيوعاً واستخداماً

• default classes- default Classeful IP المقصود به التعامل مع شبكة او IP من الشكل الـ (default)

• classless IP (subnetmask- default number of host)

• فى هذه يتم التلاعب فى subnetmask بجزء من octet عكس الطريقة السابقة والتي تتلاعب بـ octet كامل

- في host ID يرمز 1 الى network ID (binary) subnetmask بينما 0 الى فتى هذه الطريقة كتالى :
- (classeful IP) IP: 192.168.1.0/24
- Binary Subnetmask: 11111111.11111111.11111111.00000000
- Decimal subnetmask: 255.255.255.0
- الى : (classless IP) 192.168.1.0/26
- Binary subnetmask: 11111111.11111111.11111111.11000000
- Decimal subnetmask: 255.255.255.192
- وهذا اصبحت الـ network الواحدة تحتوى على four subnet كتالى :
- من 192.168.1.0 الى 192.168.1.63
- ومن 192.168.1.127 الى 192.168.1.127
- ومن 192.168.1.191 الى 192.168.1.128
- ومن 192.168.1.192 الى 192.168.1.255
- في كل subnet اول IP يستخدم لـ broadcast ID وآخر IP يستخدم لـ subnet ID اي ان كل 62 host يستخدم
- الاجهزة ذات subnet المختلفة لا تستطيع التواصل بشكل مباشر حتى لو كانوا متصلين بنفس physical network
- وهى عملية عكس الـ subnetting حيث انها تستخدم لدمج بين two networks لتحويلهم الى شبكة واحدة ووتنتم ايضا من خلال subnetmask التلاع ب

IP address assignment

- هى الطرق المختلفة لعمل configuration host مثل تحديد IP address و تحديد subnetmask بالإضافة الى default gateway وغيرهم
- : IP addressing method
- Static (1)
 - وهى ان عملية configuration تتم بشكل يدوى
 - تصلاح فقط فى حالة ان عدد الاجهزة قليل
 - يستخدم ايضا مع configuration dynamic method لعمل server و router
 - والى تستخدم static IP network printer
- Dynamic (2)
 - وهى تعتمد فى عملية configuration على server مثبت عليه خدمة تسمى DHCP
 - فى حالة دخول اى host جديد الى الشبكة يقوم server الموجود عليه خدمة DHCP باعطائه IP و subnetmask و configuration و DNS و default gateway وغيرها من
 - فى حالة ان host الجديد فى الشبكة لم يستطع الوصول الى DHCP و عمل configuration APIPA يلجئ الى APIPA
- APIPA (3)
 - اختصار ل automatic private IP addressing
 - وهى موجودة فى operating system تقوم بعمل configuration host فى حالة عدم اتصاله ب DHCP
 - IP المعطى من قبل APIPA يكون 169.254.X.Y (x و y يمثلو اى قيمة)
 - عيوب APIPA :
 - .i. IP الخاص ب APIPA مختلف عن باقى hosts الموجودة على نفس الشبكة مما يجعل عملية اتصاله معهم غير ممكنة
 - .ii. لا تقوم باضافة default gateway لذلك لن يستطع host الوصول الى router APIPA
 - ممذتها : انها تسمح لاكثر من host غير قادر على الوصول الى DHCP بالتواصل بينهم الى ان تحل المشكلة

Alternate configuration (4)

- وهى طريقة بديلة لAPIPA تستخدم ايضا فى حالة عدم الوصول الى DHCP
- تتم من قبل ال user حيث يتم اعطاء host كل من IP و subnetmask و default gateway و DNS ولاكن لا يتم استخدامها الى فى حالة عدم الوصول الى DHCP server
- DHCP يتم تحديد فيه ما يسمى scope وهو IP range الذى سيعطيها host الى DHCP server
- اثناء تحديد scope فى DHCP server يمكن وضع Exclusions و هي استثنائية لا يقوم DHCP باعطائها ل اي host و غالبا ما تكون ل servers او printer او لاجهزه معينة اخرى
- APIPA هي واحدة من اسباب بعض المشاكل فى network لذاك يفضل فحص IP فى حالات troubleshooting لمعرفة امكانية وصول host الى DHCP
- APIPA لا تظل دائم وانما يقوم host من فترة الى اخرى بالبحث عن DHCP server
- العملية التى تتم بين DHCP و host فى حالة الاحتياج الى configuration احيانا تطلق عليها DORA وتتم كالتالى :
 - (1) يقوم host بارسال signal من النوع broadcast الى DHCP و تسمى DHCP Discover message
 - (2) اى DHCP server فى network سيقوم بالرد على discover message برسالة تسمى DHCP Offer message وفيها IP عرض DHCP على host و غالبا ما يتم قبول offer القادر من اول DHCP
 - (3) يقوم host بعرض IP على host و غالبا ما يتم قبول DHCP Request message و هي رسالة قبول IP المعروض من DHCP وهذه الرسالة تكون ايضا من النوع broadcast لتنبه باقى DHCP بقبول عرض DHCP اخر
 - (4) يقوم DHCP بالرد على host برسالة تسمى DHCP ACK و هي رسالة تاكيد وتحوى ايضا على مجموعة من المعلومات مثل IP release و هي فترة استخدام IP من قبل host
- Lease duration هي خاصية يتم تحديدها فى DHCP server لتحديد فترة استخدام IPs من قبل hosts وتعتمد على حالة وجود network فى hosts
- لتغيير IP من APIPA الى DHCP او لأخذ IP جديد من DHCP نستخدم امر ipconfig /renew فى CMD
- لعرض معلومات بشكل اكثرا عن connection نستخدم امر ipconfig /all


DNS

- Stands for domain name system


يقوم بتقديم خدمة تسمى name resolution system و هي خدمة تحويل IP host name الى IP

طريقة عمل DNS تكون على شكل hierarchical (شجري)

DNS Hierarchy



DNS-Root zone



نقطة بداية هذا النظام تسمى Root.

اول مستوى يسمى top level domain مثل (.com, .net, .gov) او (.com, .net, .gov) مثل


- المنظمة الرئيسية المتحكمة فى first domain level والتى تحتوى على عنوان IP والdomain name و الذى تقوم بتوزيعها على شركات ISP هي منظمة ICANN
- second level domain يسمى ايضا sub domains ومن امثلة ذلك (Google, Microsoft) يقوم بقراءة domain name بسكل عكسي حيث انه فى www.google.com يقوم اولا بقراءة .com ثم يقراء google.
- يطلق على الكامل مصطلح fully qualified domain name يكون بدون امتداد وكان يستخدم قديما فى بداية الاتصال عن طريق domain name يتم اللجوء او لا الى ملف فى hosts يسمى operating system اصبحت تغير بسرعة كبيرة لذاك كان من الافضل استخدام DNS
- ولكن مع تطور شبكة الانترنت اصبح من الصعب استخدامه لان الdomain name اصبحت تتغير بسرعة كبيرة لذاك كان من الافضل استخدام DNS server
- عندما يأخذ client الطلب من DNS server يقوم بالبحث بداخله فى ملف host ثم يبحث فى zone وهو قاعدة البيانات المخزنة فيها domain names
- واعدا ما تكون هى الاجهزة المدارية بواسطة المنظمة او الشركة التابع لها هذا DNS فاذا لم يجد IP الخاص بdomain يقوم بذهاب الى احد ال DNS servers الاساسين (root). وتسمى هذه العملية ب recursion
- بعد حصول client على domain name يقوم بتخزينه فى ما يسمى DNS cache
- مسار طلب IP من خلال host name تسمى forward lookup بينما عند الاستعلام عن host name من خلال IP يسمى هذا المسار reverse lookup
- تسجل hosts الموجودة فى zone فى ما يسمى ب record و www هى واحدة من hosts
- ملاحظة alternate DNS هو بديل فى حالة عدم الوصول الى DNS الاساسي
- لاستعراض DNS cache فى CMD نستخدم امر ipconfig /displaydns
- لازالة DNS Cache نستخدم امر ipconfig /flushdns

Routing



- هى عملية توجيه packet من network الى اخرى
- router المستخدم فى routing هو device
- router الخاص بالمنزل يفضل اطلاق عليه ADSL modem او ADSL router ولكن عن ذكر مصطلح router يقصد به المستخدم فى الشركات
- الوظيفة الاساسية ل router انه يقوم بربط شبكات معا حتى لو كانوا مختلفين فى LAN و WAN و انه يقوم بتحديد افضل مسار لنقل data من نقطة الى اخرى
- يستطيع router التعامل مع 3 layer (network layer) واحيانا يتعامل مع 4 layer (transport layer) فى خدمات مثل خدمة quality of service
- فى حالة حدوث مشكلة فى مسار انتقال البيانات يقوم router بایجاد مسار جديد لنقل البيانات
- بجانب الوظائف الاساسية ل router فهو يستطيع القيام ببعض الاعمال الاخرى مثل :
- (1) يقوم بعمل filter ل broadcast transmission
- (2) بعض الوظائف البسيطة كـ firewall (اتحكم فى مرور او عدم مرور packet من او الى network)
- (3) يدعم حصول remote control من خارج LAN
- (4) يوفر fault tolerance على network traffic
- (5) يستطيع تعقب (track)
- (6) يستطيع التعامل مع بعض مشاكل الاتصال والتحذير بشنطها
- يمكن تقسيم router من حيث location او من حيث routing protocol المستخدم الى :

- Core router (1)
 - هى routers المستخدمة فى location يسمى ب autonomous system وهى مجموعة من LANs المتصلة معا تحت تحكم شركة او منظمة واحدة فتسمى routers المستخدمة لربط بين core router ب LANs
- Edge router (2)
 - هو router ينتمى ايضا الى autonomous system ولكن الخلاف بينه وبين core router هو انه المسئول عن ربط LANs
 - الموجود فى internet ويفضل ان يحتوى edge router على firewall على internet
- Exterior router (3)
 - هو router الموجود فى الشبكة الخارجية (ISP , Internet)



- يتم تمييز برق من خلال Autonomous system

- هي قاعدة بيانات في router يقوم باستخدامها في توجيه packet إلى الشبكة الصحيحة

- تحتوي على الأقل على two interface Router

- يحتوى على مجموعة من المعلومات عن الشبكات الخارجية مثل IP network و subnetmask و interface و تتكون هذه Routing table

- المعلومات تلقائياً عن توصيل router بشكل مباشر مع الشبكة

- لعرض routing table من خلال CMD نستخدم أمر route print

- لمعرفة hop (routers) بين destination IP أو domain name التي بيننا وبين tracerRT ثم IP الـ

```
C:\Users\ahmed>tracert google.com
```

```
Tracing route to google.com [172.217.19.142]
over a maximum of 30 hops:
```

```

1      1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
2     23 ms    23 ms    23 ms  host-156.210.1.192-static.tedata.net [156.210.192.1]
3     24 ms    23 ms    24 ms  10.29.94.29
4     25 ms    31 ms    24 ms  10.36.7.66
5     65 ms    86 ms   219 ms  10.39.14.173
6    488 ms   196 ms   163 ms  60-60-60-40.rev.home.ne.jp [60.60.60.40]
7    567 ms   656 ms   231 ms  10.39.16.61
8     64 ms    63 ms    63 ms  72.14.205.114
9     62 ms    62 ms    62 ms  172.253.69.97
10    67 ms    63 ms   64 ms  66.249.94.127
11    64 ms    63 ms   63 ms  par03s12-in-f142.1e100.net [172.217.19.142]
```

```
Trace complete.
```

- يوجد امر آخر يؤدي عمل tracertt ولاكن بتفاصيل اقل وهو pathping او IP او domain name

```
c:\Users\ahmed>pathping google.com

Tracing route to google.com [172.217.19.142]
over a maximum of 30 hops:
  0  DESKTOP-H2C5LH1.home [192.168.1.12]
  1  192.168.1.1
  2  host-156.210.1.192-static.tedata.net [156.210.192.1]
  3  10.29.94.29
  4  10.36.7.66
  5  10.39.14.173
  6  60-60-60-40.rev.home.ne.jp [60.60.60.40]
  7  10.39.16.61
  8  72.14.205.114
  9  172.253.69.97
 10  66.249.94.127
 11  par03s12-in-f142.1e100.net [172.217.19.142]

Computing statistics for 275 seconds...
```

Static routing VS dynamic routing

- router يقوم بإضافة الشبكات المتصل بها بشكل تلقائي في routing table
- لاضافة الشبكات المتصلة مع router بشكل غير مباشر في routing table يمكن عمل ذلك بشكل manual وهو مأيسى ب static routing
- Static routing تصلح فقط في الشبكات الصغيرة ولكن في حالة الشبكات الكبيرة والتي تحدث فيها تغيرات كثيرة لا يمكن استخدامها ابدا
- Dynamic routing وهي معرفة الـ router ب الشبكات المتصلة به بشكل غير مباشر بشكل تلقائي وتحدد باستخدام routing protocol
- Routing protocol هو طريقة يستخدمها الـ router لكي يعلم بشان الشبكات المتصلة به بشكل غير مباشر
- يوجد انواع مختلفة من routing protocol ويمكن التمييز بينهم بعدة عوامل منها :

IGP						EGP	Scope (1)
RIP V1	RIP V2	IGRP	EIGRP	OSPF	ISIS	BGP	○ وهو قصى مدى يمكن للـ protocol مشاركة المعلومات مع routers اخري
classfull	classless	classfull	classless	classless	classless	classless	○ فى autonomous system يتم استخدام protocol فى IGP وهو routing protocol
D.V	D.V	D.V	ADV D.V	L.S	L.S	D.V	○ الخاص به يكون فى حدود autonomous system

○ فى شبكة الانترنت يتم استخدام EGP وهو protocol اخر


- Metric (2)
 - هي قيمة تحدد المسافة او cost الازم ليصل message ودائما ما تكون القيمة الاصغر هي الافضل
 - من العوامل التي يمكن ان يقاس بها metric وهي hop count
 - Hop هو router الذي سيوجه signals للوصول الى destination فا لذاك hop count هو عدد routers الذين سيوجهوا signals للوصول الى destination
 - لذاك كلما كان عدد hops الازمة فى وصول signals اقل كلما كان افضل
 - وهى عوامل اخرى يمكن ان تقايس بها metric حيث ان كلما قلت delay كلما كان افضل
 - وهى قيمة يتم تحديدها من قبل admin والتى تحدد مرور signal من مسار معين
 - احيانا تسمى ب link cost

Sharing method (3)


- هو من اهم العوامل التي تفصل بين protocol عن الاخر
- Sharing method المقصود بها هي طريقة مشاركة المعلومات مع routers الاخرى

- و هي method تجعل مشاركة المعلومات فقط مع routers المتصلة بها بشكل تلقائي Distance vector
 - عند مشاركة المعلومات من router الى اخر تتغير قيمة metric
 - عملية تبادل المعلومات تسمى flooding او convergence
 - Link state هي method اخرى لمشاركة البيانات وتشبه distance vector ولكن يوجد بينهم اختلاف مثل ان link state تقوم بمشاركة البيانات فى حالة حدوث تغيير فقط فى network بينما distance method تحدث بعض النظر عن وجود تغيير ام لا
 - Hybrid و هي طريقة خليطة من ال distance و link state
- Support VLSM (4)
- يتم تفضيل بعض routing protocol عن اخرى بسبب دعمها ل subnetting (VLSM)
 - تسمى ال protocols التي تدعم subnetting ب classless routing protocol بينما تسمى protocols التي لا تدعم subnetting ب classeful protocol
- Administrative distances (5)
- هو العامل الاول الذي يتم الاجوء اليه من router لفضيل الارسال عبر router معين وهو مثل عامل metric ولا ينفع router
 - يلجى اليه اولا قيمة AD تتراوح بين 0 الى 255
 - في حالة تساوى قيمة AD من two routers يتم الجوء الى metric
 - في حالة تساوى قيم AD و metric يقوم router بعمل load balance و هي تنظيم ارسال signal بين two routers
- Routing protocols**
- 1. Routing information protocol (RIP)**
- يستخدم في عملية مشاركة معلومات الشبكة ويقوم بها كل 30 ثانية distance vector
 - يستخدم hop count في ايجاد افضل مسار لارسال البيانات
 - اقصى عدد من hop هو 15 اي انه لا يستطيع ارسال البيانات الى destination بعده عن 15 router وهو ما جعله يصلح فقط للشبكات الصغيرة
 - RIP version 1 يستخدم classless routing بينما الاصدار الثاني يستخدم classful protocol
 - من مميزاته انه سهل في التعامل وانه ثابت ومن عيوبه
 - (1) لا يمكن استخدامه في الشبكات الكبيرة
 - (2) يشغل network بسبب انه يقوم بعمل sharing لمعلومات الشبكة كل 30 ثانية
 - (3) تاخر عملية convergence
 - (4) ابطئ واقل من ناحية secure
 - (5) غير مستخدم هذه الايام
- 2. (enhanced interior gateway routing protocol) EIGRP**
- يستخدم طريقة hybrid routing في مشاركة المعلومات عن الشبكة يصلح للشبكات الكبيرة
 - يستخدم طريقة bandwidth and delay في ايجاد افضل مسار لنقل البيانات (metric)
 - سريع جدا في عملية converges لذاك يكون مفضل لكثير من network administrator
 - يمكن استخدامه مع IPv4 و IPv6
 - يدعم IP (VLSM) classless
 - يقوم بتحديد افضل مسار عن طريق algorithm يسمى diffusing Update
 - يتعامل مع مبدا autonomous system
- 3. Open shortest path first (OSPF)**
- يستخدم Dijkstra algorithm يسمى
 - يقوم بعملية converges بشكل سريع ولكن اقل من EIGRP
 - يستخدم link state لكي يشارك معلومات الشبكة
 - يمكن استخدامه مع IPv4 و IPv6 و لاكته يفصل بين database الخاصة ب IPv4 و database الخاصة ب IPv6 مما يجعله يستطيع استخدام two type protocols في نفس الوقت ومع زيادة عدد routers يجعل network مزدحمة
 - يتعامل مع مبدا areas و autonomous systems مما يقلل traffic

- يدعم VLSM
- يمكن استخدامه مع عدد لا محدود من hop (unlimited hop count)
- سريع في عملية converges



تقسيم ال network الى areas يستخدم لتقليل overhead
 يلزم ان تكون هناك area 0 وتسمى ايضا ب backbone area و router الموجود بداخليها يسمى ب backbone router
 الذى يربط بين كل area والآخر يسمى ب area border router (ABR)
 هو router الذى يمكن استخدامه فى الربط بين autonomous system border router والآخر
 هذا البروكول هو المفضل فى مشاركة المعلومات بين autonomous systems
 (intermediate system to intermediate system) IS-IS .4
 هو IGP protocol اى انه يستخدم داخل autonomous system
 يستخدم OSPF مثل link state sharing
 يستخدم ايضا dijkstra algorithm
 OSPF يستخدم IP فى التواصل بين routers بينما IS-IS يستخدم protocol يسمى CLNS
 يتعامل IS-IS من areas ولا يشطر وجود area 0 عكس OSPF
 يفضل استخدامه فى ISP لانه يتعامل مع IPv4 و IPv6 معا فى database واحدة عكس OSPF



- area هم router للموجدين داخل area ولا يتصلون ب router خارج area
- هم routers المتصلين ب Level 2 router خارج الشبكة فقط
- level 1/ 2 هو router المتصلين ب level 1 و 2 معا

(Border gateway protocol) BGP .5

من النوع EGP ▪

هو المستخدم فى شبكة internet ▪

يتم استخدامه بواسطه edge router ▪

يستخدم distance vector ولا نسخة محسنة منها ▪

تستخدم ايضا فى ISP ▪

	Scope	Metric	Type	VLSM
» RIP	IGP	Hop-count	Distance Vector	X
» RIPv2	IGP	Hop-count	Distance Vector	✓
» EIGRP	IGP	Bandwidth-delay	Hybrid	✓
» OSPF	IGP	Link Cost	Link State	✓
» IS-IS	IGP	Link Cost	Link State	✓
» BGP	EGP	Policies	Distance Vector	✓

عند وجود device فى نظام network يزيد الاتصال مع internet بـ default route فى autonomous system ويكون IP الخاص به هو 0.0.0.0 و subnetmask هو 0.0.0.0 و يكون edge router

•

NAT

Stands for network address translation •

هي طريقة مثل subnetting فى غرضها حيث ان subnetting كالاهم يستخدم لتنقليل استهلاك IP address •

تعتمد NAT فى تقليل استهلاك IP addresses على تحويل private IP الى public IP •

local network هو IP الذى يستخدم فى internet بينما private IP يستخدم فى Public IP •

يوجد private IP فى كل class كالتالى : •

عند اتصال device من داخل local network الى public IP الى private IP •

يتم تحويل private IP الى internet •

كل جهاز فى private network يحتوى على •

private IP مختلف ولاكن جميعهم يستخدموا نفس •

public IP •

Class	Private IP address range	Subnet mask
A	10.0.0.0 – 10.255.255.255	255.0.0.0
B	172.16.0.0 – 172.16.31.255	255.255.0.0
C	192.168.0.0 – 192.168.255.255	255.255.255.0

يمكن اطلاق على private IP مصطلح local address و public IP مصطلح Global address هو ان لكل IP private (SNAT) Static NAT

يعنى له private IP خاص به

Dynamic NAT هو ان اي جهاز يحمل private IP عند اتصاله ب internet يأخذ public IP المتاح اى انه يوجد اكثر من public IP وعملية

التحويل من private الى public يتم على حسب ال public IP المتاح وليس ان كل public IP له private

static NAT محدد مثل public IP

ويسمى ايضا ب PAT وهو الذى يمثل الفكرة الاساسية ل NAT

Overloading يستخدم نفس public IP

في حالة static NAT يحتوى table على private IP الى public IP الخاص به

- يقوم NAT بتعديل packet القادمة من local device لتجهيز IP من private source الى public
- هو ما يستخدمه router لتحديد packet الخاصة بكل local device لذاك فـ PAT اختصار لـ port address translation

IPv6

- تم انشائه كديل لـ IPv4 بسبب كثرة devices الموجودة على internet

IPv4 vs. IPv6

Deployed 1981

32-bit IP address

4.3 billion addresses

Addresses must be reused and masked

Numeric dot-decimal notation

192.168.5.18

DHCP or manual configuration

Deployed 1998

128-bit IP address

 7.9×10^{28} addresses

Every device can have a unique address

Alphanumeric hexadecimal notation

50b2:6400:0000:0000:6c3a:b17d:0000:10a9

(Simplified - 50b2:6400::6c3a:b17d:0:10a9)

Supports autoconfiguration

- IPv6 يتكون من 8 خانات كل خانة تسمى Quartet تكون حجمها 16 bit لذاك فحجم address كامل يكون 128 bit
- قيمة quartet تكون من hexa-decimal notation ويتراوح من 0000 الى ffff ويفصل بين كل quartet والآخر ب : -----
- من طرق تسهيل قراءة وكتابة IPv6 ان نزيل الاصفار الموجودة في شمال quartet كتالى 00CD ----- < CD او 09DA ----- < DA
- من طرق التسهيل ايضا اختصار quartet المتتالية التي تحتوي جميع قيمها على صفر الى :: كتالى ABCD:: ----- ABCD:0000:0000:0000
- الطريقة الثانية في الاختصار تحدث مررارة واحدة فقط
- فيه اول 4 quartet مخصصة لـ network ID وتسماي prefix بينما اخر quartet host ID وتسماي interface ID
- مصطلح link local او local link يقصد به LAN عند التعامل مع IPv6
- يوجد اشكال مختلفة من IPv6 وكل شكل له استخدام كتالى

IP address type	Address prefix	Notes
Global unicast	2000::/3	First 3 bits are always 001
Link local unicast	FE80::/64	First 64 bits are always 1111 1110 1000 0000 0000 0000 0000
Unique local unicast	FC00::/7	First 7 bits are always 1111 110
	FD00::/8	First 8 bits are always 1111 1101
Multicast	FF00::/8	First 8 bits are always 1111 1111

- Unicast address هو address مخصص لـ host واحد فقط ويوجد من نوعان
 - Global address وهو المستخدم في شبكة الانترنت مثل IPv4 public address (1)
 - Link local address وهو يستخدم للاتصال بـ hosts في نفس link (LAN) وهو يشبه APIPA (2)
- Multicast address وهو ارسال packet الى كل الاجهزة المحددة وهو مثل multicast الموجود في IPv4
- Anycast address هو ارسال packet الى اقرب destination

- يتم توليد IPv6 من جزء interface ID بطريقتان
 - (1) يتم توليد interface ID بشكل عشوائي من خلال operating system
 - (2) يتم توليده من خلال MAC address
- فى حالة اتصال host باخر وكان احدهم يستعمل IPv4 والاخر IPv6 يلزم وجود router فى المنتصف لتعديل الIP

Wireless Networks

هي من اهم networks موجودة حاليا بسبب انها تقوم بربط الاجهزة معا من خلال الموجات الكهرومغناطيسية دون الحاجة الى cables وتنسمى WLAN

يشترك كل من LAN و WLAN في layers من network الى application بينما يختلفوا في physical و data link

- هو مدى frequices Wireless spectrum
- (Federal communication commission FCC) هي الشركة المنظمة لعملية توزيع Ranges
- 9 kHz الى 300 GHz

في حالة اعتماد اكثرا من مصدر على نفس الترددات فان ذلك يؤدي الى حدوث interference ومن اشهر الترددات هو 2.4 GHz

- لسماح باكثير من مصدر في استخدام نفس التردد تم انشاء ترددات فرعية وهي channels

الخاصة بالWIFI يتم تقسيمه الى 11 channel وفي بعض الاماكن تم تقسيمه الى 13 كل channel تكون 20MHz wide

- 2.4 GHz
- 79 channel
- Bluetooth



يوجد 16 channel تسمى zigBee technology وهي تستخدم في medical devices وفي scientific devices وتستخدم fixed frequency channels ولا تستخدم activity monitoring devices

- ANT1 هى ANT technology



Wireless Topologies

Ad-hoc .1

- هي technology تقوم على وجود اتصال بشكل wireless بين الجهاز بشكل point to point بدون جهاز وسيط
- من عيوبه انه ليس جيدا في حالة انه يوجد اكثرا من جهازان ويريدون الاتصال معا

Infrastructure .2

- وهي تقوم على ان الاجهزة تتصل معا من خلال جهاز وسيط يسمى access point
- يصبح عند وجود عدد كثير من الاجهزة عكس ad-hoc

Ad Hoc Mode



Infrastructure Mode




يتم التحكم في channel من خلال access point ويسمى المدى الخاص ب network ب (basic service set) BSS في حالة كان هناك اكثرا من access point بينهم مسافة قليلة فاننا نستخدم مختلفة channel

في حالة وجود اكثرا من BSS لنفس الشركة او المؤسسة فانهم جميعا يسمى (extended service set) ESS

يتم تمييز ESS من خلال ما يسمى بال (service set identifier) SSID وهو يكون اسم الشبكة wireless عند اتصال الجهاز ب access point فانه يستطيع ان يميز انه ضمن شبكة وانه متصل ب access point معينة من خلال MAC address وهو MAC address الخاص بال access point

Rooming name هي طريقة التنقل من BSS الى اخرى والتبدل بين access point بشكل تلقائى ولكن يجب ان يكون كلا BSS لديهم نفس ال password

- عند الجمع بين النظام wireless bridge مع النظام wire distribution system فان هذا النظام يسمى access point وهذا يعمل على انه



شبكات wireless غير قابلة للاستقبال والارسال في نفس الوقت بجانب انها غير قادرة على منع عملية collision ولذلك فان ال 802.11 stand ي العمل على اسلوب يسمى CSMA/CA (carrier sense multiple access/collision avoidance)

CSMA يقوم بتقليل حدوث collision ولاكته لا يستطيع اكتشافه

في ال CSMA عندما يريد ال node ارسال data فانه يقوم بعمل check for transmission ويرى هل هناك activity ام لا و اذا لم يوجد سيقوم بانتظار وقت قليل ثم سيقوم بارسال ال data واذا وجد ان هناك activity فانه سيقوم بالانتظار ثم سيقوم بعمل check for transmission مرة اخري

لكي يتمكن ال node من معرفة ان ال data تم ايصالها ولم يحصل لها collision فانه سيقوم بانتظار رسالة ACK من ال receiver

نظرا لصعوبة ارسال رسالة الى nodes خارج نطاق الشبكة تم استخدام protocol مع CSMA وهو RTS/CTS

في ال RTS/CTS عندما يريد node ارسال data فانه يقوم بتحقق من ال transmission و اذا لم توجد فانه يقوم بارسال رسالة الى access point و هذه تجعل ال access point يقوم بعمل CTS وهي ان يقوم بايقاف جميع ال transmission و يجعل الوسط فقط لهذا node وفي حالة ان

node وجدت ان هناك activity في الشبكة ستقوم بالانتظار ثم ستقوم بعمل check for transmission مرة اخري

RTS يقوم بعمل delay اكتر في الشبكة بسبب انه يقوم بجعل الوسط متاح ل transmission واحد فقط

Wireless standard

Wi-Fi هو اختصار wireless fidelity وهو عبارة عن collection من standards التي تمت تطويرها بواسطة شركة IEEE من اهم standards التي تم تطويرها من IEEE 802.11 هم :

802.11 a .1

كان يعمل على تردد 5GHz ومن مميزاته انه تردد غير مستخدم بكثرة اى لن يحدث Interference بكثرة

يتميز بأنه high throughput

من عيوبه انه يحتاج طاقة اعلى للارسال وانه يصل الى مسافات قليلة ولذلك فسيتم استخدام عدد اكتر من access point لتغطية نفس المسافة المغطى ب 2.4GHz

802.11 b .2

هو اول standard تم تقديمها وكان يعمل على 2.4 GHz

802.11 g .3

من اهم مميزاته انه متواافق مع 802.11 b وانه قام بزيادة ال throughput

- 802.11 n .4 تم تصميمه للحصول على throughput أعلى من standard السابقة كما انه متواافق مع جميع ال standard السابقة
- 802.11 ac .5 يعلم على تردد 5GHz واصبح يعطى نفس قدرة gigabit Ethernet
- اصبح يعطى نفس الوقت ما جعل client فى نفس الوقت ل اكثر من access point التي تعمل به تعلم على انها hub وليس switch

Standard	Frequency	Maximum Speed	Backwards compatibility
802.11	2.4 GHz	2 Mbps	-
802.11a	5 GHz	54 Mbps	-
802.11b	2.4 GHz	11 Mbps	-
802.11g	2.4 GHz	54 Mbps	802.11b
802.11n	2.4 and 5 GHz	600 Mbps	802.11a/b/g
802.11ac	5 GHz	1300 Mbps	802.11a/n
802.11ad	2.4 GHz, 5 GHz and 60 GHz	7 Gbps	802.11a/b/g/n/ac



• مدى وقوف الاشارة يعتمد على عوامل كثيرة منها :

- 1. قوة الانتنة وهي عمود الارسال
 - 2. المواجز
 - 3. عدد الاجهزة التي يمكن ان تسبب Interference
- MIMO هي تقنية ظهرت في 802.11n وهي اختصار multiple input multiple output وهي تستخدم اكثر من antennas في ال access point لعمل data processing في كل واحدة في نفس الوقت
- هناك تقنية اخرى وهي MU-MIMO وهي ظهرت في 802.11 ac wave 2 MU-MIMO و يتم التبديل بينهم بشكل سريع بينما في MU-MIMO سيتم التعامل مع كل clients معا في نفس الوقت
- Channel bonding هي تقنية ظهرت ايضا لرفع كفاءة شبكات wireless وتقوم على دمج 2 او اكثر معا وقد ظهرت من 802.11n
- في 802.11 ac يمكن عمل bonding لانشاء channel تكون 20MHz او 40MHz او 80MHz او 160MHz

Wifi security

- عملية اتصال user على wireless يجب ان تتم تحت طريقة فى authentication وشهر طريقة هي password & username
- وهى طريقة فى authentication تقوم على عدم وجود password وان اي جهاز يستطيع الاتصال عليها بشرط وجود MAC address
- وهى ان الاتصال يجب ان يتم من خلال معرفة shared key وهو password
- 802.1x تقوم على ان للاتصال بالwireless ستحتاج على username و password وعندما نريد الاتصال سيقوم AP بالاتصال مع server
- يسمى RADIUS وهو الذى يحتوى على جميع usernames و passwords

- تاتى بعد ذلك خطوة ال encryption و كان اول standard encryption هو WEP و كان يقام به 64/128 encryption
- و هو نوع ماذال موجود الى الان ويستخدم protocol TKIP 128/256 bit encryption ويعتمد على يسمى TKIP
- WPA وهو الاكثر استخداما الان ويستخدم protocol آخر وهو AES
- و هو افضل ولكن ليس مستخدما بكثرة WPA3

Antennas



هى الجزء المسئول عن تحويل ال data الى electromagnetic wave وارسالها فى الجوة او استلام الموجات وتحويلها الى data توجد بعض الخصائص للantennas مثل :

- Antenna's power output .1
- Frequency .2
- Radiation pattern .3



هو عبارة عن وصف لمقدار فوهة ال antennas فى ال dimensional 3 الموجودة حولها يقوم radiation pattern ب التقسيم الى :

- point to point link Unidirectional antenna .1
 - من اشهر انواعه الطبق المستخدم فى استقبال القنوات الفضائية Omnidirectional antenna .2
 - من اشهرها هي ابراج الاتصال فى الازاعة والتلفزيون المدى الذى يمكن للantenna الوصول اليه يسمى ال range واى جهاز داخل هذا المدى يمكنه الاتصال بالantennas ولاكن قد يكون هناك بعض المؤثرات الخارجية التى تمنع هذا الاتصال



وهي العوامل المسيبة لضعف و انحراف الاشارات داخل الوسط (الهواء) ومن امثلتها Fading .1

- هو التلاشى ويعنى انه كلما زادت العوائق مثل الجدران كلما زاد نسبة التلاشى Attenuation .2

هو ضعف الاشارة مع زيادة طول مسارها وهذه المشكلة كانت تقابل انتقال ال data خلال ال wires وكانت يتم معالجتها باستخدام repeater ولاكن فى حالة wireless يتم معالجتها ب extender

- Interference .3
 - فى ال wireless يصبح هذا العامل قوى جدا بسبب عدم وجود اساليب حماية ضد كما توجد فى wires

يتم قياس ال noise بما يسمى SNR او S/N

- يوجد اجهزة تسبب ايضا ضعف فى ال signals مثل microwave signals
- Refraction .4

وهو الانكسار وهو عامل يحدث عند انتقال signals من وسط الى اخر كما يحدث لضوء Reflection .5

- وهى تحدث ايضا بسبب الحاجز مثل الحوائط Scattering .6
- وتعنى التشتت وهى تحدث ايضا بسبب الحاجز Diffraction .7

وتعنى التفرق حيث تتفرق signals الى اكتر من signal اخرى وتحدث ايضا بسبب العوائق بسبب كل العوائق السابقة يمكن ان تصلك مجموعة من signals قبل الاخرى بترتيب خاطئ


- frequencies هى الترددات التى تعمل عليها wireless مثل 2.4 و 5 ولاكن لكي يتم استخدام اكتر من شبكة بنفس ال frequencies فاننا ناتى الى التفرقه بينهم من خلال channels

channels هى عبارة عن ranges مختلفة داخل نفس ال frequency وفى ال 2.4 يكونو 11 او 13 من ال channels عند استخدام channel معينة فإنه ايضا يتم استخدام channels الذى حولها حيث يفضل استخدام 1 و 6 و 11 للاتى :

- عند استخدام 1 channel فانه سيتم فعليا استخدام كل من 1 و 2 و 3
- عند استخدام 6 channel فانه يتم فعليا استخدام كل من 4 و 5 و 6 و 7 و 8
- عند استخدام 11 channel فانه يتم استخدام 11 و 10 و 9
- كل من 1 و 6 و 11 يتم اطلاق عليهم non overlapping channels
- في الـ 5 GHz يوجد 23 channels

Mesh topology in wireless

• هو اخر في الـ wireless يقوم على وجود اكثر من access point متصلين جميعهم بجهاز واحد وهو wireless controller



- يمكن للـ wireless controller ان يكون جهاز فى شكل physical او حتى cloud base او حتى virtual
- هناك الكثير من الـ protocols التي سهلت عملية التحكم في الـ wireless controller مثل LWAPP و CAPWAP
- يقوم الـ wireless controller بمهام AP redundancy, channel management, load balancing, centralized authentication و AP redundancy
- تعنى انه في حالة توقف access point معينة سيتم توجيه الـ user الى اخرى بشكل تلقائى للحفاظ على اتصاله
- يمكن ربط اكثرا من wlan wireless معا بشكل unidirectional antennan الى omnidirectional antennan فى الاتجاه point to point
- الموجود فيه الـ wlan الاخرى ويكون هذا الـ link من النوع

Determine the design



• في الشركات الصغيرة او المكاتب الصغيرة يفضل استخدام ما يسمى بالـ SOHO router

• SOHO هي اختصار small office home office

• يقوم بمهام كثيرة منها عملية switching, routing, natting و firewalling و many more

- من اهم الاشياء التى يجب مراعتها عند الاتيان ب AP وهى distance التي من المفترض العمل بها
- يفضل وضع access point ان يكون فى منتصف المكان او فى الموضع المرتفع
- يفضل وضع الAP بعيدا عن مسببات الموجات مثل المواتير او microwave او المبات الفرسنت
- عند العمل على شركات او اماكن كبيرة فانه يجب التأكد من عدد الAP المحتاجة وايضا الاماكن المناسبة لوضع الAP ويفضل عمل ذلك من خلال ما
- يسمى ب Site survey وهو تسهيل هذه الخدمة
- يلزم تنفيذ application site survey application ب map وهو سيقوم بعمل مسح للمنطقة وارجاع ما يسمى بال heat map للمكان