Manual do SDK – Middleware do Cartão de Cidadão

Versão 3.5.0

05/04/2021





Tabela de Conteúdos

1	Introdução	3
2	Abreviaturas e acrónimos	4
3	Instalação 3.1 Sistemas Operativos suportados 3.2 Linguagens de programação 3.3 Compiladores 3.4 Instalação do Middleware 3.4.1 Windows 3.4.2 Linux 3.4.3 MacOS 3.4.3 MacOS	5 5 5 5 5 6
4	4.5 Dados pessoais do cidadão . 4.5.1 Obtenção da Identificação . 4.5.2 Obtenção da fotografia . 4.5.3 Obtenção da morada . 4.5.4 Leitura e escrita das notas pessoais . 4.5.5 Leitura dos dados de identidade do Cidadão e da Morada . 4.5.6 Obtenção dos dados do cartão em formato XML . 4.6 PINs . 4.6.1 Verificação e alteração do PIN . 4.7 Assinatura Digital . 4.7.1 Formato XML Advanced Electronic Signatures (XAdES) . 4.7.2 Ficheiros PDF . 4.7.3 Bloco de dados . 4.7.4 Multi-assinatura com uma única introdução de PIN . 4.7.5 Configurar o servidor de selo temporal .	7 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 24 25
5	Tratamento de erros	27
6	API PKCS#11	28
7	7.1 Métodos removidos	30 30 30 30
8	Serviços online usados pelo Middleware	32
9	Notas do Utilizador	33

1 Introdução

Este documento destina-se a programadores e analistas de sistemas que tencionam desenvolver soluções informáticas com base no SDK do middleware versão 3 do Cartão de Cidadão.

Esta versão do SDK disponibiliza a mesma interface (API) que a disponibilizada na versão 1 e 2 do SDK. Desta forma, pretende-se obter a retro-compatibilidade com versões anteriores do SDK. Embora a API anterior continue disponível, esta é desaconselhada pois a nova API cobre a maior parte dos casos de uso da anterior e tem funcionalidades novas.

A secção Compatibilidade com o SDK da versão 1 contém informações relativamente à continuação da compatibilidade com a versão 1, descreve as diferenças comportamentais, os métodos removidos e os códigos de erro disponíveis.

O SDK do cartão de cidadão consiste num conjunto de bibliotecas utilizadas no acesso e suporte ao cartão de cidadão. Este SDK foi desenvolvido em C++, sendo providenciado o suporte a três diferentes tipos de sistemas operativos de 32/64 bits:

- Windows;
- Linux;
- MacOS:

Através dos exemplos presentes neste documento será possível desenvolver uma aplicação simples que interaja com o Cartão de Cidadão.

O desenvolvimento aplicacional utilizando o SDK pode ser realizado em C++ ou alternativamente em Java ou C# através de wrappers providenciados com o SDK.

Este manual serve de referência e ilustra alguns exemplos de utilização do SDK, para obter a documentação completa da API visite https://github.com/amagovpt/autenticacao.gov onde encontrará a documentação.

Para questões, sugestões ou comentários relativos à utilização do SDK, envie um e-mail para info.cidadao @ama.pt.

2 Abreviaturas e acrónimos

Acrónimos / abreviaturas	Definição
API	Application Programming Interface
SDK	Software Development Kit
PDF	Portable Document Format
XML	Extensible Markup Language
XAdES	XML Advanced Electronic Signatures
PAdES	PDF Advanced Electronic Signatures

3 Instalação

3.1 Sistemas Operativos suportados

A lista de sistemas operativos suportados, arquitecturas de 32 e 64 bits, são:

- Sistemas operativos Windows:
 - Windows 7;
 - Windows 8/8.1:
 - Windows 10
- Distribuições de Linux:
 - Ubuntu: 18.04 e superioresOpenSuse: Leap 42.2Fedora: 24 e superiores
- Sistemas operativos Apple MacOS:
 - MacOS Sierra (10.12) e superiores

3.2 Linguagens de programação

A lista de linguagens de programação suportadas são:

- C++: Em Windows, Linux e MacOS;
- Java: Em Windows, Linux e MacOS;
- C#: Apenas em Windows;

3.3 Compiladores

A lista de compiladores suportados são:

- C++:
 - Windows: Visual Studio 2013
 - Linux: GCC ou LLVM (clang);
 - MacOS: Compilador distribuído pela Apple. Dependendo da versão pode ser GCC ou LLVM (clang).
- Java Oracle JDK 8 ou superior

3.4 Instalação do Middleware

3.4.1 Windows

Para instalar o SDK basta efectuar o download do ficheiro MSI de instalação e executar.

As bibliotecas C++ (pteidlibCpp.lib e respectivos header files), Java e C# ficarão disponíveis por defeito em C:\Program Files\PortugalIdentity Card\sdk\ ou na directoria seleccionada durante a instalação da aplicação, neste caso o SDK estará disponível em {directoria_seleccionada}\sdk\ .

3.4.2 Linux

Para instalar o SDK é necessario efectuar o download do pacote em formato deb ou rpm conforme a distribuição Linux que utiliza.

As bibliotecas C++ (libpteidlib.so) e Java (pteidlibj.jar) estão disponíveis em /usr/local/lib e os respectivos C++ header files estão em /usr/local/include

Se a instalação for feita a partir do código fonte disponível em https://github.com/amagovpt/autenticacao.gov devem ser seguidas as instruções de compilação que constam do ficheiro README do projeto.

3.4.3 MacOS

Para instalar o SDK é necessário efectuar o download do pacote de instalação e executar. O SDK Java ficará disponível em /usr/local/lib/pteid_jni . No que diz respeito ao SDK C++, os header files ficam localizados em /usr/local/include e a biblioteca à qual as aplicações deverão linkar está no caminho /usr/local/lib/libpteidlib.dylib .

4 Procedimentos

4.1 Pré-condições

1. C/C++

- Windows/Visual Studio.
- Adicionar a import library **pteidlibCpp.lib** ao projecto.
- Por forma a conseguir incluir os header files do SDK adicionar a directoria C:\Program Files\Portugal
 Identity Card\sdk nas propriedades do projecto em "C/C++" → "General" → "Additional Include
 Directories".

2. Java

• Incluir o ficheiro **pteidlibj.jar** como biblioteca no projecto e adicionar à library path do java a localização das bibliotecas nativas do SDK (se necessário). De notar que as classes e métodos de compatibilidade estão disponíveis no package **pteidlib** enquanto que as novas classes estão no *package* **pt.gov.cartaodecidadao**.

3. **C**#

- Adicionar a biblioteca **pteidlib_dotnet.dll** às references do projecto Visual Studio.
- As classes e métodos de compatibilidade estão no namespace eidpt enquanto que as novas classes estão no namespace pt.portugal.eid.

4.2 Inicialização / Finalização do SDK

A biblioteca **pteidlib** é inicializada através da invocação do método **PTEID_initSDK()** (não é contudo obrigatório efectuar a inicialização). A finalização do SDK (é obrigatória) deve ser efectuada através da invocação do método **PTEID_releaseSDK()**, a invocação deste método garante que todos os processos em segundo plano são terminados e que a memória alocada é libertada.

1. Exemplo em C++

```
1 #include "eidlib.h"
2 (...)
3 int main(int argc, char **argv){
4    PTEID_InitSDK();
5    (...)
6    PTEID_ReleaseSDK();
7 }
```

2. Exemplo em Java

```
package pteidsample;
import pt.gov.cartaodecidadao.*;
(...)

/* NOTA: o bloco estático seguinte é estritamente necessário uma vez
que é preciso carregar explicitamente a biblioteca JNI que implementa
as funcionalidades do wrapper Java.*/

static {
    try {
        System.loadLibrary("pteidlibj");
        } catch (UnsatisfiedLinkError e) {
```

```
System.err.println("Native code library failed to load. \n" + e);
           System.exit(1);
      }
14
15 }
16 public class SamplePTEID {
      public static void main(String[] args) {
17
           PTEID_ReaderSet.initSDK();
18
           (\ldots)
19
           PTEID_ReaderSet.releaseSDK();
20
      }
21
22 }
```

1. Exemplo em C#

4.3 Configurar modo teste

Para alterar as configurações de forma a utilizar o modo teste, para usar cartões de teste, deve usar-se o método estático **SetTestMode**(bool b**TestMode**) da classe **PTEID_Config**.

Com o valor do parâmetro bTestMode a true, os seguintes exemplos ativam o modo de teste.

1. Exemplo C++

```
1 (...)
2 PTEID_Config::SetTestMode(true);
```

1. Exemplo Java

```
1 (...)
2 PTEID_Config.SetTestMode(true);
```

2. Exemplo C#

```
1 (...)
2 PTEID_Config.SetTestMode(true);
```

4.4 Acesso ao smartcard Cartão de Cidadão

Para aceder ao Cartão de Cidadão programaticamente devem ser efectuados os seguinte passos:

- Obter a lista de leitores de *smartcards* no sistema;
- Seleccionar um leitor de *smartcards*;
- Verificar se o leitor contêm um cartão;
- Obter o objecto que fornece acesso ao cartão;
- Obter o objecto que contêm os dados pretendidos;

A classe **PTEID_ReaderSet** representa a lista de leitores de cartões disponíveis no sistema, esta classe disponibiliza uma variedade de métodos relativos aos leitores de cartões disponíveis. Através da lista de leitores, um leitor de cartões pode ser seleccionado resultando na criação de um objecto de contexto especifico ao leitor em questão, a partir do qual é possível aceder ao cartão.

O objecto de contexto do leitor faculta o acesso ao cartão (se este estiver presente no leitor). O acesso ao cartão é obtido através do método **PTEID_ReaderContext.getEIDCard()** que devolve um objecto do tipo **PTEID_EIDCard**.

1. Exemplo C++

```
PTEID_ReaderSet& readerSet = PTEID_ReaderSet::instance();
for( int i=0; i < readerSet.readerCount(); i++){
    PTEID_ReaderContext& context = readerSet.getReaderByNum(i);
    if (context.isCardPresent()){
        PTEID_EIDCard &card = context.getEIDCard();
        (...)
    }
}</pre>
```

1. Exemplo Java

```
PTEID_EIDCard card;
PTEID_ReaderContext context;
PTEID_ReaderSet readerSet;
readerSet = PTEID_ReaderSet.instance();
for( int i=0; i < readerSet.readerCount(); i++){
    context = readerSet.getReaderByNum(i);
    if (context.isCardPresent()){
        card = context.getEIDCard();
        (...)
}</pre>
```

2. Exemplo C#

```
1 PTEID_EIDCard card;
```

```
PTEID_ReaderContext context;
PTEID_ReaderSet readerSet;
readerSet = PTEID_ReaderSet.instance();
for( int i=0; i < readerSet.readerCount(); i++){
    context = readerSet.getReaderByNum(i);
    if (context.isCardPresent()){
        card = context.getEIDCard();
        (...)
}</pre>
```

Nota: Uma forma rápida de obter um objecto de contexto será utilizar o método **getReader()**. Este método devolve o objecto de contexto do primeiro leitor com cartão que for encontrado no sistema. Alternativamente caso não existam cartões inseridos devolverá o primeiro leitor que encontrar no sistema.

• C++

PTEID_ReaderContext &readerContext = PTEID_ReaderSet.instance().getReader();

Java

PTEID_ReaderContext readerContext = PTEID_ReaderSet.instance().getReader();

• C#

PTEID_ReaderContext readerContext = PTEID_ReaderSet.instance().getReader();

4.4.1 Eventos de inserção / remoção de cartões

O SDK oferece uma forma de obter notificações dos eventos de cartão inserido e removido através de uma função callback definida pela aplicação. Para tal é necessário invocar o método **SetEventCallback()** no objecto **PTEID_ReaderContext** associado ao leitor que se pretende monitorizar.

A função de callback definida deve ter a seguinte assinatura em C++:

void callback (long lRet, unsigned long ulState, void *callbackData)

O parâmetro *ulState* é a combinação de dois valores:

- 1. contador de eventos no leitor em causa
- 2. flag que indica se foi inserido ou removido um cartão

O parâmetro lRet é um código de erro que em caso de sucesso no acesso ao leitor terá sempre o valor 0.

O parâmetro *callbackData* é uma referência/ponteiro para o objecto que terá sido associado ao *callback* na função **SetEventCallback()**.

1. Exemplo Java:

2. Exemplo C#:

```
1 public static void CardEventsCallback(int lRet, uint ulState, IntPtr callbackData)
      uint cardState = ulState & 0x0000FFFF;
         uint eventCounter = (ulState) >> 16;
         Console.WriteLine("DEBUG: Card Event: cardState: {1} Event Counter: {2}",
                            cardState,
                            eventCounter);
         if ((cardState & 0x0100) != 0) {
               Console.WriteLine("Card inserted");
         else {
               Console.WriteLine("Card removed");
14
         }
15
     }
16
     PTEID_ReaderSet readerSet = PTEID_ReaderSet.instance();
18
     IntPtr callbackData = (IntPtr)0;
19
20
     PTEID_ReaderContext context = readerSet.getReader();
     context.SetEventCallback(CardEventsCallback, callbackData);
22
```

4.5 Dados pessoais do cidadão

Os dados do cidadão e do cartão estão armazenados no cartão em múltiplos ficheiros. Destacam-se os seguintes ficheiros:

- ficheiro de identificação contém os dados do cidadão/cartão impressos nas faces do cartão, incluindo a foto);
- ficheiro de morada contém a morada do cidadão, este ficheiro é de acesso condicionado
- ficheiros de certificados do cidadão contêm os certificados de assinatura e autenticação do cidadão.
- ficheiros de certificados CA's.
- ficheiro de notas pessoais é um ficheiro de leitura livre e de escrita condicionada onde o cidadão pode colocar até 1000 bytes.

4.5.1 Obtenção da Identificação

Para obter o conteúdo do ficheiro de identificação, o método **PTEID_EIDCard.getID()** deverá ser utilizado.

1. Exemplo C++

```
1 (...)
2 PTEID_EIDCard& card = context.getEIDCard();
3 PTEID_EId& eid = card.getID();
4
5 std::string nome = eid.getGivenName();
6 std::string nrCC = eid.getDocumentNumber();
7 (...)
```

2. Exemplo Java

```
1 (...)
2 PTEID_EIDCard card = context.getEIDCard();
3 PTEID_EId eid = card.getID();
4
5 String nome = eid.getGivenName();
6 String nrCC = eid.getDocumentNumber();
7 (...)
```

3. Exemplo C#

```
1 (...)
2 PTEID_EIDCard card = context.getEIDCard();
3 PTEID_EId eid = card.getID();
4
5 string nome = eid.getGivenName();
6 string nrCC = eid.getDocumentNumber();
7 (...)
```

4.5.2 Obtenção da fotografia

A fotografia do cidadão está disponível no CC apenas no formato JPEG2000, o SDK disponibiliza a fotografia no formato original e em formato PNG.

1. Exemplo C++

```
1 (...)
2 PTEID_EIDCard& card = context.getEIDCard();
3 PTEID_EId& eid = card.getID();
4 PTEID_Photo& photoObj = eid.getPhotoObj();
5 PTEID_ByteArray& praw = photoObj.getphotoRAW(); // formato jpeg2000
6 PTEID_ByteArray& ppng = photoObj.getphoto(); // formato PNG
```

2. Exemplo Java

```
1 (...)
2 PTEID_EIDCard card = context.getEIDCard();
3 PTEID_EId eid = card.getID();
4 PTEID_Photo photoObj = eid.getPhotoObj();
5 PTEID_ByteArray praw = photoObj.getphotoRAW(); // formato jpeg2000
6 PTEID_ByteArray ppng = photoObj.getphoto(); // formato PNG
```

3. Exemplo C#

```
1 (...)
2 PTEID_EIDCard card = context.getEIDCard();
3 PTEID_EId eid = card.getID();
4 PTEID_Photo photoObj = eid.getPhotoObj();
5 PTEID_ByteArray praw = photoObj.getphotoRAW(); // formato jpeg2000
6 PTEID_ByteArray ppng = photoObj.getphoto(); // formato PNG
7 (...)
```

4.5.3 Obtenção da morada

O ficheiro da morada só pode ser lido após a verificação do pin da morada correcto.

Para obter os dados da morada deverá ser utilizado o método PTEID_EIDCard.getAddr().

Desde a versão 3.5.0 [TO BE CONFIRMED] do Middleware a morada é lida a partir dos serviços centrais o que implica ligação à Internet funcional para a utilização da classe PTEID Address.

Existem a partir da referida versão novos códigos de erro relacionados com a utilização deste serviço online e que seguidamente são descritos:

Constante associada ao código de erro	Descrição
EIDMW_REMOTEADDR_CONNECTION_ERROR	Erro de ligação ao serviço de leitura de morada (devido a cone
EIDMW_REMOTEADDR_SERVER_ERROR	Erro retornado pelo serviço de leitura de morada
EIDMW_REMOTEADDR_CONNECTION_TIMEOUT	Timeout na obtenção de resposta do serviço
EIDMW_REMOTEADDR_SMARTCARD_ERROR	Erro gerado pelo smartcard no processo de leitura de morada o
EIDMW_REMOTEADDR_UNKNOWN_ERROR	Erro inesperado no processo de leitura de morada online

Para mais informação sobre tratamento de erros gerados pelo SDK ver a secção Tratamento de Erros.

1. Exemplo C++

```
PTEID_EIDCard &card;
unsigned long triesLeft;

(...)
```

```
5 PTEID_Pins pins = card.getPins();
6 PTEID_Pin pin = pins.getPinByPinRef(PTEID_Pin.ADDR_PIN);
7 if (pin.verifyPin("", &triesLeft, true){
8    PTEID_Address &addr = card.getAddr();
9    const char * municipio = addr.getMunicipality();
10 }
```

2. Exemplo Java

```
PTEID_EIDCard card;
PTEID_ulwrapper triesLeft = new PTEID_ulwrapper(-1);
PTEID_Address addr;
(...)
PTEID_Pins pins = card.getPins();
PTEID_Pin pin = pins.getPinByPinRef(PTEID_Pin.ADDR_PIN);
if (pin.verifyPin("", triesLeft, true){
   addr = card.getAddr();
   String municipio = addr.getMunicipality();
}
```

3. Exemplo C#

```
PTEID_EIDCard card;
uint triesLeft;
PTEID_Address addr;
(...)
PTEID_Pins pins = card.getPins();
PTEID_Pin pin = pins.getPinByPinRef(PTEID_Pin.ADDR_PIN);
if (pin.verifyPin("", ref triesLeft, true){
   addr = card.getAddr();
   string municipio = addr.getMunicipality();
}
```

4.5.4 Leitura e escrita das notas pessoais

Para ler as notas pessoais deverá ser utilizado o método **PTEID_EIDCard.readPersonalNotes()**. Para a escrita de dados deverá ser utilizado o método **PTEID_EIDCard.writePersonalNotes()**, sendo necessária a introdução do PIN de autenticação. Neste momento, as notas pessoais têm um limite de 1000 bytes (codificação recomendada: UTF-8).

1. Exemplo C++

```
PTEID_EIDCard &card = readerContext.getEIDCard();
std::string notes("a few notes");
PTEID_ByteArray personalNotes(notes.c_str(), notes.size() + 1);
bool bOk;
(...)
// Leitura
string pdata = card.readPersonalNotes();
```

```
8 // Escrita
9 bOk = card.writePersonalNotes(personalNotes, card.getPins().getPinByPinRef(
PTEID_Pin.AUTH_PIN));
```

2. Exemplo Java

```
PTEID_EIDCard card;
(...)
// Leitura
String pdata = card.readPersonalNotes();
// Escrita
String notes = "a few notes";
PTEID_ByteArray pb = new PTEID_ByteArray(notes.getBytes(), notes.getBytes().length);
boolean bOk = card.writePersonalNotes(pb, card.getPins().getPinByPinRef(PTEID_Pin.AUTH_PIN));
(...)
```

3. Exemplo C#

```
PTEID_EIDCard card;
PTEID_ByteArray pb;
boolean bOk;
(...)
// Leitura
string pdata = card.readPersonalNotes();

// Escrita
bOk = card.writePersonalNotes( pb, card.getPins().getPinByPinRef(PTEID_Pin.AUTH_PIN___));
(...)
```

4.5.5 Leitura dos dados de identidade do Cidadão e da Morada

Para estes métodos das classes **PTEID_EId**, **PTEID_Address** não apresentamos exemplos já que estes dados apenas são responsáveis pelas tarefas de obtenção dos campos específicos dentro dos ficheiros de identidade e morada e todos eles devolvem resultados do tipo String (no caso de Java/C#) ou const char * (no caso da biblioteca C++)

PTEID Eid

Método	Descrição
getDocumentVersion() getDocumentType() getCountry() getGivenName() getSurname() getGender() getDateOfBirth()	versão do documento de identificação tipo de documento - "Cartão de cidadão" código do país no formato ISO3166 nomes próprios do detentor do cartão apelidos do detentor do cartão género do detentor do cartão data de nascimento

Método	Descrição
getNationality()	nacionalidade (código do país no formato ISO3166)
getDocumentPAN()	número PAN do cartão (PAN - primary account number)
getValidityBeginDate()	data de emissão
getValidityEndDate()	data de validade
getLocalofRequest()	local de pedido do cartão
getHeight()	altura do detentor do cartão
getDocumentNumber()	número do cartão de cidadão
getCivilianIdNumber()	número de identificação civil
getTaxNo()	número de identificação fiscal
getSocialSecurityNumber()	número de segurança social
getHealthNumber()	número de utente de saúde
getIssuingEntity()	entidade emissora do cartão
getGivenNameFather()	nomes próprios do pai do detentor do cartão
getSurnameFather()	apelidos do pai do detentor do cartão
getGivenNameMother()	nomes próprios da mãe do detentor do cartão
getSurnameMother()	apelidos da mãe do detentor do cartão
getParents()	filiação do detentor do cartão sobre na forma seguinte "nome e apelido do pai * nome e apelida da mãe"
getPhotoObj()	objecto que contêm a foto do detentor do cartão
getCardAuthKeyObj()	chave pública do cartão
getValidation()	indica se cartão se encontra válido
getMRZ1()	primeira linha do campo MRZ
getMRZ2()	segunda linha do campo MRZ
getMRZ3()	terceira linha do campo MRZ
$\underline{\mathrm{getAccidentalIndications}()}$	indicações eventuais

${\bf PTEID_Address}$

Método	Descrição
getCountryCode()	código do país no formato ISO3166
getDistrict()	nome do distrito
getDistrictCode()	código do distrito
getMunicipality()	nome do município
getMunicipalityCode()	código do município
getCivilParish()	nome da freguesia
getCivilParishCode()	código da freguesia
getAbbrStreetType()	abreviatura do tipo de via
getStreetType()	tipo de via
getStreetName()	nome da via
getAbbrBuildingType()	abreviatura do tipo de edifício
getBuildingType()	tipo do edifício
getDoorNo()	número da entrada
getFloor()	número do piso
getSide()	lado
getLocality()	localidade
getPlace()	lugar
getZip4()	código postal
getZip3()	código postal
${\tt getPostalLocality}()$	localidade postal

PTEID_Address - Apenas aplicável a moradas estrangeiras

Método	Descrição
getForeignCountry()	país
getForeignAddress()	$_{ m endere}$ ço
getForeignCity()	cidade
getForeignRegion()	região
getForeignLocality()	localidade
${\tt getForeignPostalCode}()$	código postal

PTEID_Address - Aplicável a ambas as moradas (nacionais e estrangeiras)

Método	Descrição
getGeneratedAddressCode() isNationalAddress()	código do endereço valor de retorno, em booleano, indica se é uma morada nacional

4.5.6 Obtenção dos dados do cartão em formato XML

Os dados do cidadão existentes no cartão podem ser extraidos em formato xml. A fotografia é retornada em base-64 no formato aberto PNG. Para além dos dados do cidadão é possivel incluir também a área de notas pessoais.

1. Exemplo em C++

```
unsigned long triesLeft;
PTEID_EIDCard *card;
(...)
card->getPins().getPinByPinRef(PTEID_Pin::ADDR_PIN).verifyPin("", triesLeft, true);
PTEID_XmlUserRequestedInfo requestedInfo;
requestedInfo.add(XML_CIVIL_PARISH);
(...)
requestedInfo.add(XML_GENDER);
PTEID_CCXML_Doc &ccxml = card.getXmlCCDoc(requestedInfo);
const char * resultXml = ccxml.getCCXML();
```

2. Exemplo em Java

```
1 String resultXml;
2 PTEID_EIDCard card;
3 PTEID_ulwrapper triesLeft = new PTEID_ulwrapper(-1);
4 (...)
5 card.getPins().getPinByPinRef(PTEID_Pin.ADDR_PIN).verifyPin("", triesLeft, true);
6 PTEID_XmlUserRequestedInfo requestedInfo = new PTEID_XmlUserRequestedInfo();
7 requestedInfo.add(XMLUserData.XML_CIVIL_PARISH);
8 (...)
9 requestedInfo.add(XMLUserData.XML_GENDER);
10 PTEID_CCXML_Doc result = idCard.getXmlCCDoc(requestedInfo);
11 resultXml = result.getCCXML();
```

3. Exemplo em C#

```
string resultXml;
PTEID_EIDCard card;
uint triesLeft;
(...)
card.getPins().getPinByPinRef(PTEID_Pin.ADDR_PIN).verifyPin("", ref triesLeft, true );
PTEID_XmlUserRequestedInfo requestedInfo = new PTEID_XmlUserRequestedInfo();
requestedInfo.add(XMLUserData.XML_CIVIL_PARISH);
(...)
requestedInfo.add(XMLUserData.XML_GENDER);
PTEID_CCXML_Doc result = idCard.getXmlCCDoc(requestedInfo);
resultXml = result.getCCXML();
```

4.6 PINs

4.6.1 Verificação e alteração do PIN

Para verificação do PIN deverá ser utilizado o método **verifyPin()**. Para a sua alteração, deverá ser utilizado o método **changePin()**.

1. Exemplo C++

```
PTEID_EIDCard& card;
unsigned long triesLeft;
(...)

PTEID_Pins pins = card.getPins();
PTEID_Pin pin = pins.getPinByPinRef(PTEID_Pin.ADDR_PIN);
if (pin.verifyPin("", &triesLeft, true){
    bool bResult = pin.changePin("","", triesLeft, pin.getLabel());
    if (!bResult && -1 == triesLeft) return;
}
```

2. Exemplo Java

```
PTEID_EIDCard card;
PTEID_ulwrapper triesLeft = new PTEID_ulwrapper(-1);
(...)
PTEID_Pins pins = card.getPins();
PTEID_Pin pin = pins.getPinByPinRef(PTEID_Pin.ADDR_PIN);
if (pin.verifyPin("", triesLeft, true){
   bool bResult = pin.changePin("","", triesLeft, pin.getLabel());
   if (!bResult && -1 == triesLeft) return;
}
```

3. Exemplo C#

```
PTEID_EIDCard card;
uint triesLeft;
(...)
PTEID_Pins pins = card.getPins();
PTEID_Pin pin = pins.getPinByPinRef(PTEID_Pin.ADDR_PIN);
if (pin.verifyPin("", ref triesLeft, true){
   bool bResult = pin.changePin("","", triesLeft, pin.getLabel());
   if (!bResult && -1 == triesLeft) return;
}
```

Nota: Se o primeiro parâmetro do método verifyPin for a string vazia, será aberta uma janela para introdução do PIN. Caso contrário, o primeiro parâmetro deverá ser a string com o PIN a ser verificado. Esta lógica aplica-se de modo análogo aos dois primeiros argumentos do método changePin.

4.7 Assinatura Digital

4.7.1 Formato XML Advanced Electronic Signatures (XAdES)

Esta funcionalidade permite a assinar um ou múltiplos ficheiros em qualquer formato utilizando ou não selos temporais.

Os métodos SignXades/SignXadesT/SignXadesA produzem um ficheiro .zip que contém os ficheiros assinados e um ficheiro XML com a assinatura (XAdES-B/XAdES-T/XAdES-LTA, respetivamente). O formato deste ficheiro .zip segue a norma europeia ASIC para containers de assinatura.

1. Exemplo C++

2. Exemplo Java

```
1 String ficheiros[] = new String[4];
2 ficheiros[0]="teste/Ficheiro1";
3 ficheiros[1]="teste/Ficheiro2";
4 ficheiros[2]="teste/Ficheiro3";
5 ficheiros[3]="teste/Ficheiro4";
```

```
6 String destino = "teste/ficheiros_assinados.zip";
7
8 //assinar (1 única assinatura para todos os ficheiros)
9 card.SignXades( destino, ficheiros, ficheiros.length );
10 (...)
11 //assinar com selo temporal (1 única assinatura para todos os ficheiros)
12 card.SignXadesT( destino, ficheiros, ficheiros.length );
13 (...)
14 // assinar (1 única assinatura tipo A (archival) para todos os ficheiros)
15 card.SignXadesA( destino, ficheiros, ficheiros.length );
16 (...)
```

3. Exemplo C#

```
string ficheiros[] = new string[4];
ficheiros[0]=@"c:\teste\Ficheiro1";
ficheiros[1]=@"c:\teste\Ficheiro2";
ficheiros[2]=@"c:\teste\Ficheiro3";
ficheiros[3]=@"c:\teste\Ficheiro4";
string destino = @"c:\teste\ficheiros_assinados.zip";

// s/assinar (1 única assinatura para todos os ficheiros)
card.SignXades( destino, ficheiros, ficheiros.length );
(...)
// assinar com selo temporal (1 única assinatura para todos os ficheiros)
card.SignXadesT( destino, ficheiros, ficheiros.length );
// assinar (1 única assinatura tipo A (archival) para todos os ficheiros)
card.SignXadesA( destino, ficheiros, ficheiros.length );
// assinar (1 única assinatura tipo A (archival) para todos os ficheiros)
card.SignXadesA( destino, ficheiros, ficheiros.length );
// card.SignXadesA( destino, ficheiros, ficheiros.length );
```

Nota: Alternativamente é possível assinar individualmente cada ficheiro da seguinte forma:

```
    Sem selo temporal (XAdES-B):

            C++
            card.SignXadesIndividual( dirDestino, ficheiros, n_paths );
            Java/C#
            card.SignXadesIndividual( dirDestino, ficheiros, ficheiros.length );

    Com selo temporal (XAdES-T):

            C++
            card.SignXadesTIndividual( dirDestino, ficheiros, n_paths );
            Java/C#
            card.SignXadesTIndividual( dirDestino, ficheiros, ficheiros.length );

    Para arquivo de longo período temporal (XAdES-LTA):

            C++
            card.SignXadesAIndividual( dirDestino, ficheiros, n_paths );
```

```
- Java/C#
card.SignXadesAIndividual( dirDestino, ficheiros, ficheiros.length );
```

O parâmetro dir**Destino** contêm a directoria destino onde serão colocados os ficheiros assinados.

Nota 2: Se for emitida a exceção com código EIDMW_TIMESTAMP_ERROR durante uma assinatura XAdES-T ou XAdES-LTA, significa que a aplicação do *timestamp* na assinatura falhou ou, no caso dos métodos de assinatura individual, que falhou para pelo menos uma das assinaturas. Neste caso, as assinaturas cujo *timestamping* falhou ficam com nível XAdES-B.

Nota 3: De modo semelhante à nota anterior, se for emitida a exceção com código EIDMW_LTV_ERROR numa assinatura XAdES-LTA, então a aplicação do *timestamp* sobre os dados de revogação não foi corretamente adicionado. Nesse caso, as assinaturas cujo *timestamping* falhou ficam com nível XAdES-T ou XAdES-LT.

4.7.2 Ficheiros PDF

O SDK fornece métodos para assinatura de ficheiros PDF de acordo com os standards PAdES (ETSI TS 102 778-1) e com o standard mais antigo implementado pelo Adobe Reader e Acrobat (ISO 32000).

As assinaturas produzidas pelas bibliotecas do SDK podem ser validadas com os referidos produtos da Adobe ou alternativas *opensource* como a biblioteca iText (http://itextpdf.com).

Os métodos de assinatura de PDF fornecem as seguintes opções:

- Assinatura de acordo com a especificação dos seguintes perfis:
 - PAdES-B: O nível mais simples para assinaturas de validade limitada à data de validade do certificado de assinatura do CC (até 5 anos ou até 10 anos). Este perfil não inclui selo temporal.
 - PAdES-T: Inclui um timestamp que prova o momento em que foi realizada a assinatura.
 - PAdES-LT: Para além dos requisitos do nível PAdES-T, são adicionados os dados necessários para validar o certificado usado para a assinatura digital (respostas OCSP e CRLs).
 - PAdES-LTA: Este nível é recomendado a documentos que estão destinados a serem arquivados por um longo período de tempo. Inclui os requisitos do nível PAdES-LT e, adicionalmente, um timestamp que garante a integridade dos dados de validação. Deste modo, é possível provar no futuro que no momento da assinatura o certificado do cartão e respectiva cadeia não estavam revogados ou expirados.
- Assinatura de vários ficheiros em batch (com apenas uma introdução de PIN).
- Inclusão de detalhes adicionais como a localização ou motivo da assinatura.
- Personalização do aspecto da assinatura no documento (página, localização na mesma e tamanho da assinatura).

A localização da assinatura, na página do documento a assinar, é definida a partir do canto superior esquerdo do rectângulo de assinatura através de coordenadas (x,y) expressas em percentagem da largura/altura da página em que o ponto (0,0) se situa no canto superior esquerdo da página. De notar que usando este método existem localizações que produzem uma assinatura truncada na página já que o método de assinatura não valida se a localização é válida para o "selo de assinatura" a apresentar.

Será apresentado apenas um exemplo C++ para esta funcionalidade embora os wrappers Java e C# contenham exactamente as mesmas classes e métodos necessários PTEID_PdfSignature() e PTEID_EIDCard.SignPDF().

Exemplo C++:

```
#include "eidlib.h"
2 (...)
3 PTEID_EIDCard &card = readerContext.getEIDCard();
4 //Ficheiro PDF a assinar
5 PTEID_PDFSignature signature("/home/user/input.pdf");
6 /* Adicionar uma imagem customizada à assinatura visível
```

```
O array de bytes image_data deve conter uma imagem em formato
     JPEG com as dimensões recomendadas (185x41 px) */
9 PTEID_ByteArray jpeg_data(image_data, image_length);
signature.setCustomImage(jpeg_data);
13 signature.enableSmallSignatureFormat();
15 /* Configurar o perfil da assinatura:
16 PAdES-B: PTEID_SignatureLevel::PTEID_LEVEL_BASIC (configurado por defeito)
17 PAdES-T: PTEID_SignatureLevel::PTEID_LEVEL_TIMESTAMP
18 PAdES-LT: PTEID_SignatureLevel::PTEID_LEVEL_LT
19 PAdES-LTA: PTEID_SignatureLevel::PTEID_LEVEL_LTV */
20 signature.setSignatureLevel(PTEID_SignatureLevel::PTEID_LEVEL_TIMESTAMP);
21
23 /* Assinatura utilizando localização precisa: os parâmetros pos_x e pos_y
     indicam a localização em percentagem da largura e altura da página */
25 const char * location = "Lisboa, Portugal";
26 const char * reason = "Concordo com o conteudo do documento";
27 int page = 1;
29 //Estes valores podem variar no intervalo [0-1]
30 double pos_x = 0.1;
31 double pos_y = 0.1;
32 card.SignPDF(signature, page, pos_x, pos_y, location, reason, output_file);
```

Nota: Se for emitida a exceção com código EIDMW_TIMESTAMP_ERROR durante uma assinatura PAdES-T, PAdES-LT ou PAdES-LTA, significa que a aplicação do *timestamp* em uma ou mais assinaturas falhou. Neste caso, as assinaturas cujo *timestamping* falhou ficam com nível PAdES-B.

Nota 2: De modo semelhante à nota anterior, se for emitida a exceção com código EIDMW_LTV_ERROR numa assinatura PAdES-LT ou PAdES-LTA, significa que não foi possível adicionar os dados de revogação ou o selo temporal sobre esses dados. Nesse caso, as assinaturas cujo timestamping falhou ficam com nível PAdES-T ou PAdES-LT dependendo se os dados de revogação foram corretamente adicionados.

4.7.3 Bloco de dados

Esta funcionalidade permite assinar um bloco de dados usando ou não o certificado de assinatura.

Para isso deverá ser utilizado o método Sign() da classe PTEID EIDCard.

O Algoritmo de assinatura suportado é o \mathbf{RSA} - $\mathbf{SHA256}$ mas o smartcard apenas implementa o algoritmo \mathbf{RSA} e como tal o bloco de input deve ser o hash $\mathbf{SHA-256}$ dos dados que se pretende assinar.

1. Exemplo C++

```
PTEID_ByteArray data_to_sign;
(...)
PTEID_EIDCard &card = readerContext.getEIDCard();
(...)
PTEID_ByteArray output = card.Sign(data_to_sign, true);
(...)
```

2. Exemplo Java

```
PTEID_ByteArray data_to_sign;
(...)
PTEID_EIDCard card = context.getEIDCard();
(...)
PTEID_ByteArray output= card.Sign(data_to_sign, true);
(...)
```

3. Exemplo C#

```
1 PTEID_ByteArray data_to_sign, output;
2 (...)
3 PTEID_EIDCard card = readerContext.getEIDCard();
4 PTEID_ByteArray output;
5 output = card.Sign(data_to_sign, true);
6 (...)
```

4.7.4 Multi-assinatura com uma única introdução de PIN

Esta funcionalidade permite assinar vários documentos PDF introduzindo o PIN somente uma vez. O selo visual de assinatura será aplicado na mesma página e localização em todos os documentos, sendo que a localização é especificada tal como na assinatura simples. Deverá ser utilizado o método addToBatchSigning() para construir a lista de documentos a assinar.

Será apresentado apenas um exemplo C++ para esta funcionalidade embora os wrappers Java e C# contenham exactamente as mesmas classes e métodos necessários na classe PTEID_PDFSignature().

Exemplo C++

```
#include "eidlib.h"
2 (...)
3 PTEID_EIDCard &card = readerContext.getEIDCard();
4 //Ficheiro PDF a assinar
5 PTEID_PDFSignature signature("/home/user/first-file-to-sign.pdf");
7 //Para realizar uma assinatura em batch adicionar todos os ficheiros usando o
      seguinte método antes de invocar o card.SignPDF()
8 signature.addToBatchSigning("Other_File.pdf");
9 signature.addToBatchSigning("Yet_Another_FILE.pdf");
10 (...)
12 int page = 1;
13 //Estes valores podem variar no intervalo [0-1], ver exemplos anteriores
14 double pos_x = 0.1;
15 double pos_y = 0.1;
17 const char * location = "Lisboa, Portugal";
18 const char * reason = "Concordo com o conteudo do documento";
20 //Para uma assinatura em batch, este parâmetro aponta para a directoria de destino
21 const char * output_folder = "/home/user/signed-documents/";
22 card.SignPDF(signature, page, pos_x, pos_y, location, reason, output_folder);
```

```
23 (...)
```

4.7.5 Configurar o servidor de selo temporal

O SDK permite seleccionar uma servidor diferente para a obtenção de selos temporais, uma vez que o servidor por defeito do Cartão do Cidadão (http://ts.cartaodecidadao.pt/tsa/server) tem um limite máximo de 20 pedidos em cada período de 20 minutos que se podem efectuar. Se este valor for excedido o serviço será bloqueado durante 24 horas, sem prejuízo de outras consequências em caso de repetição de situações de bloqueio. (para mais informações sobre o serviço de selo temporal/timestamps do Cartão do Cidadão, consulte a página https://pki.cartaodecidadao.pt).

Para usar um servidor diferente basta criar uma nova configuração, da seguinte forma:

```
PTEID_Config config = new PTEID_Config(PTEID_PARAM_XSIGN_TSAURL);
config.setString("http://sha256timestamp.ws.symantec.com/sha256/timestamp");
```

Após esta configuração tanto as assinaturas de documentos PDF (PAdES) bem como a assinaturas em formato XAdES vão usar este novo servidor configurado para obter os selos temporais ao assinar.

4.8 Certificados digitais

4.8.1 Leitura dos certificados digitais presentes no cartão de cidadão

Para a obtenção do certificado root, deverá ser utilizado o método getRoot().

Para a obtenção do certificado CA, deverá ser utilizado o método getCA().

Para a obtenção do certificado de assinatura, deverá ser utilizado o método getSignature().

Para a obtenção do certificado de autenticação, deverá ser utilizado o método getAuthentication().

1. Exemplo C++

```
1 PTEID_EIDCard &card = readerContext.getEIDCard();
2 // Get the root certificate from the card
3 PTEID_Certificate &root=card.getRoot();
4
5 // Get the ca certificate from the card
6 PTEID_Certificate &ca=card.getCA();
7
8 // Get the signature certificate from the card
9 PTEID_Certificate &signature=card.getSignature();
10
11 // Get the authentication certificate from the card
12 PTEID_Certificate &authentication=card.getAuthentication();
```

2. Exemplo Java

```
1 PTEID_EIDCard card = context.getEIDCard();
```

```
3 // Get the root certificate from the card
4 PTEID_Certificate root=card.getRoot();
5
6 // Get the ca certificate from the card
7 PTEID_Certificate ca=card.getCA();
8
9 // Get the signature certificate from the card
10 PTEID_Certificate signature=card.getSignature();
11
12 // Get the authentication certificate from the card
13 PTEID_Certificate authentication=card.getAuthentication();
```

3. Exemplo C#

```
1 PTEID_EIDCard card = context.getEIDCard();
2 PTEID_EId eid = card.getID();
3
4 // Get the root certificate from the card
5 PTEID_Certificate root=card.getRoot();
6
7 // Get the ca certificate from the card
8 PTEID_Certificate ca=card.getCA();
9
10 // Get the signature certificate from the card
11 PTEID_Certificate signature=card.getSignature();
12
13 // Get the authentication certificate from the card
14 PTEID_Certificate authentication=card.getAuthentication();
```

4.9 Sessão segura

O Cartão de Cidadão permite o estabelecimento de sessões seguras. É efectuada a autenticação entre ambas as partes (a aplicação e o cartão). Após este processo as operações seguintes são efectuadas sobre comunicação cifrada e autenticada.

A autenticação da aplicação é efectuada através de CVCs (Card Verifiable Certificates). Estes certificados são emitidos somente a entidades que estejam autorizadas em Lei a efectuar operações privilegiadas no cartão.

Existem duas operações privilegiadas que obrigam ao estabelecimento prévio de uma sessão segura:

- 1. Leitura da morada sem introdução de PIN.
- 2. Alteração da morada.

Exemplo em C para a leitura da morada sem introdução do PIN (utilizando a biblioteca OpenSSL para implementar a assinatura do desafio enviado pelo cartão).

Foram omitidos do bloco de código seguinte as declarações de #include necessárias para utilizar as funções do OpenSSL. Para mais informações sobre OpenSSL, consultar a wiki do projecto em: https://wiki.openssl.org.

Esta funcionalidade está apenas disponível nos métodos de compatibilidade com a versão 1 do Middleware.

Em seguida é apresentado o exemplo em C mas a sequência de métodos do SDK a utilizar em Java ou C# será a mesma, isto é:

1. pteid.CVC_Init()

```
2. pteid.CVC_Authenticate()3. pteid.CVC_ReadFile() ou pteid.CVC_GetAddr()
```

```
1 //Função auxiliar para carregar a chave privada associada ao certificado CVC
2 RSA * loadPrivateKey(char * file_path) {
    FILE * fp = fopen(file_path, "r");
    if (fp == NULL) {
      fprintf(stderr, "Failed to open private key file: %s!\n", file_path);
      return NULL;
    RSA * key = PEM_read_RSAPrivateKey(fp, NULL, NULL, NULL);
    if (key == NULL) {
          fprintf(stderr, "Failed to load private key file!\n");
10
    }
12
    return key;
13 }
15 //Init OpenSSL
16 OpenSSL_add_all_algorithms();
17 ERR_load_crypto_strings();
18 (...)
19 unsigned char challenge[128];
_{20} // challenge that was signed by the private key corresponding to the CVC
21 unsigned char signature[128];
22 unsigned char fileBuffer[2000];
23 long ret;
24 ret = PTEID_CVC_Init( cvcCert, cvcCert_len, challenge,
                                                              sizeof(challenge));
25 if ( ret != 0 ){
      PTEID_Exit(0);
      return 1;
28 }
29 // private_key_path - path for private key file in
30 RSA* rsa_key = loadPrivateKey(private_key_path);
31 RSA_private_encrypt( sizeof(challenge), challenge, signature, rsa_key,
      RSA_NO_PADDING);
32 ret = PTEID_CVC_Authenticate( signature, sizeof(signature) );
33 if ( ret != 0 ){
      PTEID_Exit(0);
      return 1;
35
37 unsigned char fileID[] = { /* address for file */ };
38 unsigned long outlen = sizeof(fileBuffer);
39 ret = PTEID_CVC_ReadFile( fileID, sizeof(fileID), fileBuffer, &outlen );
40 if ( ret != 0 ){
      PTEID_Exit(0);
      return 1;
42
43 }
44 (...)
45 PTEID_ADDR addrData; //For CVC_GetAddr()
46 ret = PTEID_CVC_GetAddr( &addrData );
47 if ( ret != 0 ){
      PTEID_Exit(0);
      return 1;
49
50 }
```

5 Tratamento de erros

O SDK do middleware trata os erros através do lançamento de excepções qualquer que seja a linguagem utilizada: C++, Java ou C#.

Os métodos de compatibilidade com a versão 1 do Middleware (MW) usam outros mecanismos de tratamento de erros: para mais detalhes consultar a secção **Códigos de Erro**.

A classe base de todas as excepções do MW é a classe PTEID_Exception.

Existem algumas subclasses de **PTEID_Exception** para erros específicos como **PTEID_ExNoCardPresent** ou **PTEID_ExCardBadType**.

Em todos os casos é sempre possível obter um código de erro numérico para todos os erros que estão tipificados nos métodos do MW através da chamada ao método **GetError()** da classe **PTEID_Exception**. Através do método GetMessage() é possível obter uma descrição legível do erro (em língua inglesa)

As constantes numéricas dos códigos de erro estão expostas às aplicações em:

- C++: no ficheiro de include eidErrors.h
- C#: membros públicos da classe **pteidlib_dotNet** com o prefixo EIDMW
- Java: membros públicos da interface pteidlib_JavaWrapperConstants com o prefixo EIDMW

6 API PKCS#11

É possível o acesso aos certificados e operações associadas do CC através de uma API standard e multi-plataforma para dispositivos criptográficos que está descrita na norma PKCS#11(http://docs.oasis-open.org/pkcs11/pkcs11-base/v2.40/os/pkcs11-base-v2.40-os.html).

Aplicações que possam utilizar vários tipos de certificados e/ou dispositivos de autenticação/assinatura podem deste modo aceder às operações disponibilizadas pelo CC através de uma API comum se tiverem em conta as especificidades que indicamos em seguida.

Por exemplo em aplicações Java é possível utilizar o módulo pteid-pkcs11 incluído no middleware do CC através do Security Provider "SunPKCS11" da seguinte forma:

```
/* Exemplo de carregamento do "token" PKCS#11 que permite aceder às operações
          do CC */
         O ficheiro de configuração indicado no método configure() serve para indicar
              o caminho no
         sistema atual onde se encontra o módulo PKCS#11 que pretendemos carregar.
         Por exemplo, num sistema Linux a configuração deve ter o seguinte conteúdo:
         name = PortugaleId
         library = /usr/local/lib/libpteidpkcs11.so
9
         Para sistemas Windows a propriedade library deve ter o valor C:\Windows\
             System32\pteidpkcs11.dll
         e em MacOS /usr/local/lib/libpteidpkcs11.dylib
      Provider p = Security.getProvider("SunPKCS11");
14
      p = p.configure(config_file);
      Security.addProvider(p);
      Keystore ks = KeyStore.getInstance ("PKCS11", p);
20
21
         // Initialize the PKCS#11 token
22
         ks.load (null, null);
25
      catch (IOException | NoSuchAlgorithmException | CertificateException e) {
26
        System.err.println ("Exception while initializing PKCS#11 token:" + e );
27
29
      /st O 2^{\circ} parâmetro password que para outros módulos seria passado no método
30
          getKey()
         não corresponde ao PIN que protege o uso da chave privada do CC e por isso
             deve ser passado a null
         O módulo pteid-pkcs11 vai gerir internamente os pedidos de PIN ao utilizador
              através de
         janelas de diálogo idênticas às que são usadas nos métodos de assinatura do
             SDK, p.ex.
         PTEID_EIDCard.Sign()
         Se pretender utilizar a chave privada de autenticação a label que se deve
36
             passar ao
         método getKey() será "CITIZEN AUTHENTICATION CERTIFICATE" */
```

```
Key key_handle = ks.getKey("CITIZEN SIGNATURE CERTIFICATE", null);

/* Os algoritmos de assinatura suportados pelo Cartão de Cidadão via PKCS#11
são

os seguintes e podem ser especificados através do método Signature.
getInstance():
- SHA256withRSA (recomendado)
- SHA1withRSA

*/
```

7 Compatibilidade com o SDK da versão 1

7.1 Métodos removidos

- ChangeAddress
- CancelChangeAddress
- GetChangeAddressProgress
- $\bullet \quad {\bf GetLastWebErrorCode}$
- GetLastWebErrorMessage
- CVC_Authenticate_SM101
- CVC Init SM101
- CVC WriteFile
- CVC_WriteAddr
- CVC_WriteSOD
- CVC WriteFile
- \bullet CVC_R_Init

7.2 Diferenças no comportamento de alguns métodos

• Método pteid.GetCertificates()

Na versão anterior 1.26, o certificado «Baltimore CyberTrust Root» não está a ser retornado, ao contrário desta versão que obtém tal certificado.

• Método pteid.GetPINs()

As flags dos PINs retornadas possuem valores diferentes. A versão anterior 1.26, neste momento, retorna o valor 47(base 10) (0011 0001)(binário) e esta versão retorna o valor 17(base 10) (0001 0001)(binário).

• Método pteid.ReadFile()

O tamanho do *buffer* retornado com o conteúdo do ficheiro lido tem tamanhos diferentes. A versão 1, retorna em blocos de 240 bytes, enquanto esta versão retorna o tamanho total do ficheiro, que neste momento é de 1000 bytes (para o caso do ficheiro de notas).

Métodos pteid.WriteFile() / pteid.WriteFile_inOffset()

Quando é necessário escrever no ficheiro PersoData (Notas) do Cartão de Cidadão, o pedido de PIN é diferente. Na versão 1, o PIN é pedido uma vez dentro de uma sessão, podendo ser efectuada várias escritas, sem ser pedido novamente o PIN. Nesta versão, o PIN é sempre pedido quando é feita uma nova escrita no ficheiro.

• Métodos pteid. VerifyPIN()

Na versão 1, quando um PIN é introduzido incorrectamente, é lançada uma excepção de imediato, enquanto que nesta versão tal não acontece. A excepção é apenas lançada se o utilizador escolher a opção "Cancelar" no diálogo de PIN errado que é mostrado.

7.3 Códigos de Erro

Em vez de lançar excepções, as funções de compatibilidade para linguagem C mantêm a compatibilidade com versões anteriores em que são devolvidos os códigos descritos nas seguintes tabelas. Os códigos retornados pelo SDK estão apresentados na seguinte tabela, também presentes no ficheiro *eidlibcompat.h.*

Código de retorno	Valor	Descrição
PTEID_OK	0	Função executou com sucesso
PTEID_E_BAD_PARAM	1	Parâmetro inválido
PTEID E INTERNAL	2	Ocorreu um erro de consistência interna

Código de retorno	Valor	Descrição
PTEID_E_NOT_INITIALIZED	9	A biblioteca não foi inicializada

Foi removida a dependência da biblioteca pteidlibopensc contudo um conjunto de códigos de retorno, descritos na tabela abaixo, continuam a ser mantidos para garantir retrocompatibilidade.

Código de retorno	Valor	Notas
SC_ERROR_NO_READERS_FOUND SC_ERROR_CARD_NOT_PRESENT SC_ERROR_KEYPAD_TIMEOUT SC_ERROR_KEYPAD_CANCELLED SC_ERROR_AUTH_METHOD_BLOCKED SC_ERROR_PIN_CODE_INCORRECT SC_ERROR_INTERNAL	-1101 -1104 -1108 -1109 -1212 -1214 -1400	Não existe um leitor conectado O cartão de cidadão não está inserido no leitor Expirou o tempo para introduzir o PIN O utilizador cancelou a acção de introduzir o PIN O cartão tem o PIN bloqueado O código PIN ou PUK introduzido está incorrecto Ocorreu um erro interno
SC_ERROR_OBJECT_NOT_VALID	-1406	A consistência da informação presente no cartão está comprometida

8 Serviços online usados pelo Middleware

Algumas funcionalidades requerem a ligação a serviços online para funcionarem corretamente. É por isso necessário garantir que não existe firewall ou outro software na rede local que impeça a ligação a estes serviços.

Os hostnames e respetivos portos utilizados são listados em seguida por funcionalidade.

Validação de certificados:

Servidores OCSP:

- ocsp.ecee.gov.pt (porto 80 e 443)
- ocsp.multicert.com (porto 80)
- ocsp.root.cartaodecidadao.pt (porto 80)
- ocsp.auc.cartaodecidadao.pt (porto 80)
- ocsp.asc.cartaodecidadao.pt (porto 80)

Servidores CRL:

- crls.ecee.gov.pt (porto 80)
- pkiroot.multicert.com (porto 80)
- pki.cartaodecidadao.pt (porto 80)

Selo temporal (por defeito):

• ts.cartaodecidadao.pt (porto 80)

9	Notas do Utilizador