Amal Studio — Guide d'utilisation

Oct 25, 2026 · @Coach Amal

Amal Studio est un studio de diffusion en direct pour les créateurs de contenus musulmans : conférences, tafsir, cours, concours de récitation. Ce guide correspond à la version 0.14.

1. Installer et ouvrir Amal Studio

Amal Studio fonctionne sur Windows 10 et 11, en 64 bits.

1. Téléchargez **Amal-Studio-…-Installer-x64.exe** depuis la page Releases du projet.
2. Double-cliquez sur le fichier. Si Windows affiche « Windows a protégé votre ordinateur », cliquez sur **Informations complémentaires**, puis sur **Exécuter quand même**. Cet avertissement disparaîtra quand le logiciel sera signé.
3. Si votre antivirus (Avast par exemple) bloque l'installation, autorisez le fichier, puis relancez-le.
4. Suivez l'installateur et laissez la case **Lancer Amal Studio** cochée à la fin.

Pour mettre à jour, installez la nouvelle version par-dessus l'ancienne : vos projets et réglages sont conservés. La désinstallation garde aussi vos projets.

Une **version portable** (fichier .zip) existe aussi : décompressez-la, puis lancez `bin\64bit\obs64.exe`.

2. Votre premier direct en 10 minutes

1. **Branchez** la caméra et le micro avant d'ouvrir Amal Studio.
2. **Assistant de démarrage** : il s'ouvre au premier lancement. Vous le retrouvez ensuite dans le menu **Amal > Assistant de démarrage…**. Indiquez :
   - le nom de l'émission et celui de l'association ;
   - la caméra et le micro ;
   - les scènes voulues ;
   - le thème et le logo.


   Cliquez ensuite sur **Créer mon projet**. Six scènes sont prêtes : Attente, Intro, Direct, Coran et citations, Informations et dons, Pause.
3. **Plateforme** : menu **Fichier > Paramètres > Stream (flux)**. Choisissez le service (YouTube, Facebook…) et collez la **clé de stream** donnée par la plateforme.

4. **Qualité** : au premier lancement, l'**Assistant de configuration automatique** propose un test de connexion. Acceptez-le : il choisit la résolution et le débit adaptés à votre Internet.
5. **Déroulement** :
   a. Affichez la scène **1 · Attente**.
   b. Cliquez sur **Commencer le streaming**.
   c. À l'heure, cliquez sur **2 · Intro** : après 8 secondes, le logiciel passe tout seul sur **3 · Direct**.
6. **Fin** : cliquez sur **Arrêter le streaming**.

Conseil : faites toujours un premier essai en direct « privé » ou « non répertorié » sur YouTube avant un vrai événement.

3. L'écran : scènes, sources, panneaux et menu Amal

Les panneaux du direct sont en haut à droite, la préparation en dessous



fenêtre d'Amal Studio · zones principales

- **Scène** : une image complète, par exemple « 3 · Direct » avec la caméra et le bandeau. Un clic sur une scène l'affiche.
- **Sources** : ce qui compose la scène sélectionnée (caméra, habillages, téléphone). L'œil masque ou affiche une source. Un double-clic ouvre ses réglages.

- **Menu Amal** : ouvre n'importe quel panneau Amal, même fermé par erreur. **Ranger les panneaux** remet tout en ordre. **Mode direct** ne garde que Coran, Bibliothèque et Relecture ; **Mode préparation** réaffiche tout.
- **Mode studio** (bouton dans Commandes) : deux images côte à côte. À gauche, ce que vous préparez ; à droite, ce qui est à l'antenne. Les versets et habillages s'affichent alors d'abord dans la préparation, puis passent à l'antenne avec la transition. C'est le mode conseillé pour les grands événements.

4. Afficher le Coran

Le panneau **Coran** contient tout le Coran, sourate par sourate et verset par verset. Le texte est celui du projet Tanzil, sans aucune modification.

1. Choisissez la sourate et le verset, ou tapez une référence comme `2:255`. Vous pouvez aussi chercher des mots arabes, sans voyelles, puis appuyer sur Entrée et double-cliquer sur un résultat.
2. **Nombre** : affiche 2 à 5 versets courts ensemble.
3. Cliquez sur **Afficher à l'écran**. Le verset apparaît dans la source **Amal · Citation**, ajoutée à la scène si besoin.
4. **Suivant ▶ / ◀ Précédent** : avec la case « Mettre à jour l'écran » cochée, l'écran suit automatiquement.
5. **Basmala** : cochez « Ajouter la Basmala avant le premier verset » si vous le souhaitez.

Raccourcis clavier : dans **Fichier > Paramètres > Raccourcis clavier**, cherchez « Coran : verset suivant ». Une touche permet alors de faire avancer la lecture sans souris, pratique pour un tafsir ou un concours.

Versets longs : le panneau ne dépasse pas 40 % de la hauteur de l'écran, pour que les visages restent visibles. Un passage trop long s'affiche en pages qui défilent toutes les 8 secondes (« 1 / 2 », « 2 / 2 »). Pour régler la hauteur et la durée des pages, double-cliquez sur **Amal · Citation** dans Sources.

5. Hadiths, mes textes et programme du direct

Le panneau **Bibliothèque** a trois onglets.

Hadiths : sept recueils en arabe (Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Malik).

- Choisissez le recueil, puis tapez un numéro ou des mots arabes sans voyelles, et appuyez sur Entrée.

- Sous le texte s'affiche le degré d'authenticité, uniquement s'il est indiqué par la source, avec le nom du savant (par exemple Al-Albani). Bukhari et Muslim n'en ont pas dans la source.
- **Degré à l'écran** choisit ce qui s'affiche avec le hadith : rien, Al-Albani ou tous les degrés.
- Cliquez sur **Afficher à l'écran**. Le hadith utilise la même source **Amal · Citation** que les versets.

Mes textes : vos invocations et rappels.

- Saisissez le texte arabe et/ou français et sa référence, puis cliquez sur **Enregistrer ce texte**.
- Ils restent disponibles dans tous vos projets.
- Ils s'affichent exactement comme vous les avez écrits : vérifiez vous-même chaque référence.

Programme du direct : la liste, dans l'ordre, des textes à afficher pendant l'événement.

1. **Avant le direct** :
   - dans le panneau Coran, cliquez sur **+ Ajouter au programme du direct** ;
   - dans Hadiths ou Mes textes, cliquez sur **+ Programme** ;
   - avec ▲▼, remettez la liste dans l'ordre où le conférencier citera les textes.
2. **Pendant le direct** : chaque clic sur **Suivant ▶** affiche le texte suivant, sans rien chercher. Pour aller plus vite, attribuez une touche à « Programme du direct : texte suivant » dans **Raccourcis clavier**.

Le programme est enregistré avec le projet.

6. Habillages et thème (Studio graphique)

Un **habillage** est un élément graphique posé sur l'image : titre de conférence, nom de l'intervenant, bandeau défilant, verset… Tous partagent le **thème du projet**, qui se règle en une seule fois dans le panneau **Studio graphique**.

1. Thème du projet

- **Huit thèmes prêts** : Émeraude et or, Nuit de Médine, Bordeaux et or, Violet royal, Sable du désert, Turquoise moderne, Blanc épuré, Verre de nuit.
- **Couleurs** : cliquez sur les cases de couleur pour les modifier.
- **Styles** : Classique, Moderne, Épuré clair (fond blanc) ou Verre (fond translucide). Vous pouvez aussi désactiver le motif géométrique.
- **Logo** de l'association, utilisé par le bandeau TV, les cadres d'événement, les intros et les transitions.

- **Appliquer à tous les habillages du projet** met tout à jour d'un clic. Les nouveaux habillages prennent le thème automatiquement.
- **Enregistrer…** garde vos propres thèmes (★). **Exporter…** et **Importer…** permettent de les partager avec un autre utilisateur.

2. Ajouter un habillage à la scène : un clic ajoute l'habillage, puis ouvre ses réglages pour saisir vos textes.

Habillage	À quoi il sert
Titre de conférence	Grand titre au centre, avec sous-titre et lieu ou date
Intervenant	Nom et fonction en bas à gauche
Bandeau TV	Bannière de titre, date hégirienne et grégorienne, heure, logo, « En direct », bande défilante
Bandeau défilant	Annonce qui défile en bas de l'écran
Rappel / annonce	Panneau de texte libre
Écran d'attente	Compte à rebours avant le début (partie 7)
Cadre d'événement, Panneau latéral	Cadres avec une fenêtre pour la caméra (partie 7)
Fond décoratif	Fond aux couleurs du thème, placé derrière tout

Dans les réglages d'un habillage, **Rejouer l'animation** relance son entrée. **Durée d'affichage** le fait disparaître seul après quelques secondes (0 = il reste affiché). Pour la date hégirienne du Bandeau TV, **le réglage « Ajustement de la date hégirienne » (±2 jours) permet** de suivre l'observation locale du croissant.

7. Cadres d'événement, fonds religieux, intro et écran d'attente

Cadres d'événement (Studio graphique, partie 2). Choisissez d'abord la caméra dans « Caméra à placer dans le cadre » : elle sera placée et recadrée automatiquement dans la fenêtre du cadre.

- **Cadre d'événement** :
  - une accroche en haut, par exemple « Je serai là » ;
  - deux logos ronds ;
  - la date et le lieu écrits à la verticale sur les côtés ;
  - un visuel (photo détourée en PNG) ;
  - un grand titre en bas.

- **Panneau latéral (infos, dons)** : des cartes d'informations à gauche, une par ligne au format `Titre | détail` (par exemple `Dons Orange Money | 70 00 00 00`), plus une bande basse avec la date, le titre et le logo.

Fonds d'événements religieux (Studio graphique, partie 3) : Ramadan, Laylat al-Qadr, Aïd al-Fitr, Aïd al-Adha, Hajj, nouvel an de l'Hégire, Achoura, Maouloud, Al-Isra wal-Mi'raj, vendredi.

- Ce sont des décors animés : étoiles, lanternes, croissant, mosquées.
- Ils sont facultatifs : utilisez ceux qui correspondent à votre pratique.
- Une salutation est proposée (par exemple « Ramadan Moubarak »). Vous pouvez la modifier ou la masquer dans les réglages du fond.

Intro vidéo (Studio graphique, partie 3) :

1. Choisissez un style (étoile, arches, lumière), une durée et la scène suivante.
2. Cliquez sur **Créer la scène d'intro**, puis saisissez le nom de l'émission.
3. L'intro se joue chaque fois que sa scène s'affiche, puis passe seule à la scène suivante.
4. **Enregistrer l'intro en vidéo** en fait un fichier vidéo, à mettre au début de vos vidéos YouTube ou Facebook.

Écran d'attente : un compte à rebours, soit en minutes, soit jusqu'à une heure précise (par exemple 20:30). À zéro, il affiche « Nous commençons… ».

8. Plusieurs intervenants à l'écran

Le panneau **Dispositions** compose seul une scène avec un cadre par intervenant, de 1 à 4.

1. Cliquez sur le nombre d'intervenants : **1**, **2**, **3** ou **4**.
2. Pour chaque cadre, choisissez la caméra (webcam, téléphone, caméra HDMI) et, si vous voulez, le nom affiché.
3. Choisissez les **Bordures** : sans bordure, fine dorée, épaisse, ou ornée d'étoiles. Cochez « Fond décoratif » pour un fond derrière les cadres.
4. Cliquez sur **Appliquer les changements**. La scène « Disposition · N intervenants » est créée ou mise à jour.

Chaque caméra est recadrée pour remplir son cadre, sans être déformée. Pour un débat, créez plusieurs dispositions (2 et 3 intervenants, par exemple) et passez de l'une à l'autre d'un clic dans Scènes.

9. Le téléphone comme caméra

Un téléphone peut servir de caméra sans câble : l'image arrive par le Wi-Fi, avec le son du micro branché au téléphone. Jusqu'à trois téléphones peuvent être utilisés en même temps.

1. Le PC et le téléphone doivent être sur le **même Wi-Fi**. Vous pouvez aussi connecter le PC au partage de connexion du téléphone.
2. Sur le téléphone, installez l'application gratuite **Larix Broadcaster** (Play Store ou App Store).
3. Branchez le micro au téléphone **avant** d'ouvrir Larix.
4. Panneau **Caméra téléphone** : choisissez Téléphone 1, puis cliquez sur **Ajouter le téléphone à la scène**.
5. Scannez le **QR code** du panneau avec l'appareil photo du téléphone : Larix s'ouvre et ajoute la connexion « Amal Studio ».
6. Appuyez sur le bouton rouge de Larix. Le panneau doit afficher « image et son reçus ».

La version gratuite de Larix ajoute la mention « TEST STREAM » sur l'image. Pour le son du micro du téléphone, voyez la partie 10.

Si le téléphone affiche « Can't connect to server » :

- vérifiez que le PC et le téléphone sont bien sur le même Wi-Fi ;
- cliquez sur ↻ pour actualiser l'adresse du PC ;
- dans Windows, mettez le réseau Wi-Fi en profil « Privé » ;
- autorisez Amal Studio dans le pare-feu si Windows le demande.

10. Le son et les micros

Ouvrez **Amal > Assistant micro…**. Il explique comment brancher chaque type de micro, puis règle le son automatiquement.

Votre micro	Comment le brancher
Micro USB	Directement sur un port USB du PC, sans rallonge
Micro-cravate filaire	Fiche à 4 pôles (TRRS) sur la prise casque-micro, ou petite carte son USB
Micro sans fil (Boya, Rode, DJI…)	Récepteur en USB-C sur le PC, ou par son câble jack vers une carte son USB

Votre micro	Comment le brancher
Micro XLR	Sur une carte son (interface audio). Alimentation 48 V pour un micro statique. Gain réglé pour que le voyant reste vert
Sono de la salle	Sortie REC OUT ou AUX de la table de mixage vers l'entrée ligne d'une carte son USB
Micro intégré	En dépannage seulement : PC à moins d'un mètre de la personne qui parle
Micro branché au téléphone	Jack 4 pôles, USB-C, Lightning ou récepteur sans fil, branché avant d'ouvrir Larix
Casque Bluetooth	Déconseillé : décalage avec l'image et qualité réduite

Choisissez ensuite l'**usage** et le **lieu** :

- **Usage** : Parole, ou Récitation du Coran. Pour la récitation, les notes longues ne sont jamais coupées.
- **Lieu** : pièce calme, lieu bruyant, ou grande salle avec écho.

Cliquez sur **Appliquer les réglages**. Parlez normalement : la barre de test doit monter dans le **vert**. Rouge : trop fort, baissez le gain du micro. Jaune : trop faible.

Plusieurs micros peuvent fonctionner ensemble, chacun avec ses réglages. Leurs niveaux se voient dans le **Mélangeur audio**. Les réglages ajoutés portent le nom « Amal · … » dans les **Filtres** de chaque source.

11. Transitions et relecture au ralenti

Transition Amal

1. Dans le panneau **Transition de scènes**, choisissez **Amal · Transition**.
2. Cliquez sur l'engrenage, puis sur **Propriétés**.
3. Choisissez le type :
   - **Animation avec logo**, avec six styles : volet diagonal, rideau, cercle, éclats, rubans, losange ;
   - **Vidéo de l'événement**, avec votre propre fichier vidéo. Réglez alors le point de coupure : l'instant où la vidéo couvre tout l'écran.
4. Ajoutez votre logo et un texte, par exemple le nom de l'événement.

Relecture (comme au football)

1. Une seule fois : **Fichier > Paramètres > Sortie**, cochez « Activer le tampon de relecture ».
2. Avant le moment à rejouer, cliquez sur **Démarrer la mémoire de relecture** dans le panneau **Relecture**.
3. Juste après l'action, choisissez la vitesse (100 %, 75 %, 50 % ou 25 %), puis cliquez sur **↺ Rejouer l'action**.

Les dernières secondes sont rejouées avec un badge « Ralenti » (texte modifiable), encadrées par la transition Amal si la case est cochée. À la fin, le logiciel revient seul à la scène d'origine. Une touche peut aussi lancer la relecture : réglez « Relecture : rejouer l'action » dans **Raccourcis clavier**.

12. Diffuser sur plusieurs plateformes

Le même direct peut partir en même temps sur YouTube, Facebook, Twitch, TikTok, Instagram ou un autre serveur.

1. **Plateforme principale** : réglez-la dans **Fichier > Paramètres > Stream (flux)**.
2. **Plateformes supplémentaires** : dans le panneau **Multidiffusion**, cliquez sur **+ Ajouter une plateforme**. Choisissez la plateforme, puis collez la clé de stream. L'aide sous le formulaire indique où trouver cette clé.
3. Laissez cochées les plateformes à utiliser : elles démarrent et s'arrêtent avec **Commencer le streaming**.
4. Chaque ligne affiche son état : « en direct · … kb/s », « reconnexion… », « clé de stream refusée »… Si la connexion coupe, le logiciel reconnecte automatiquement.

Avant un grand direct :

- Faites un test de débit (par exemple sur fast.com). Chaque plateforme en plus demande autant de débit d'envoi que la principale : 3 plateformes à 2 500 kb/s demandent 7 500 kb/s.
- Si vous réglez la sortie en mode avancé, mettez l'intervalle d'images clés à 2 secondes : c'est exigé par Facebook et YouTube.
- TikTok et Instagram ne donnent la clé qu'à certains comptes, et en fournissent une nouvelle à chaque direct.

Les clés de stream restent sur votre ordinateur. Elles ne sont jamais enregistrées dans les projets.

13. Projets et enregistrements

Un **projet** regroupe les scènes, les habillages, le thème, le programme du direct et la fiche de l'événement. Faites un projet par émission ou par événement. Tout se gère dans le panneau **Projets**.

- **Nouveau projet…** : indiquez le titre, la date, le lieu et l'intervenant. Vous pouvez aussi demander une scène « Conférence » toute prête.
- **Ouvrir** : passe à un autre projet. Arrêtez d'abord le direct et l'enregistrement.
- **Modifier la fiche de l'événement…** : met à jour ces informations.
- **Supprimer…** : efface définitivement un projet, après confirmation. Vos vidéos, images et enregistrements ne sont pas touchés. Le dernier projet restant ne peut pas être supprimé.
- Le projet est sauvegardé automatiquement toutes les minutes.

Enregistrer une vidéo : cliquez sur **Démarrer l'enregistrement**, seul ou en même temps que le direct. Le dossier et le format se règlent dans **Fichier > Paramètres > Sortie** : choisissez MP4 pour lire la vidéo partout. À la fin, la barre du bas affiche « Enregistrement sauvegardé dans … ». Le menu **Fichier > Afficher les enregistrements** ouvre le dossier.

14. En cas de problème

Problème	Solution
Un panneau a disparu	Menu **Amal**, puis le nom du panneau. **Ranger les panneaux** remet tout en ordre.
L'image de la caméra est noire	Fermez les autres logiciels qui utilisent la caméra (Zoom, WhatsApp, navigateur), puis double-cliquez sur la source caméra et choisissez de nouveau l'appareil.
On n'entend pas le micro	Regardez sa barre dans le **Mélangeur audio** : si elle ne bouge pas, refaites l'**Assistant micro**. Si l'icône de haut-parleur de cette barre est barrée, le son est coupé : cliquez dessus.
Le son vient d'un seul côté	Assistant micro, avec le type « Micro XLR », « Micro-cravate » ou « Sono de la salle » : il met le son au centre.

Problème	Solution
Le direct saccade, ou la barre du bas affiche des images perdues	Connexion trop faible : baissez le débit vidéo (**Fichier > Paramètres > Sortie**) ou retirez une plateforme de la multidiffusion.
L'ordinateur chauffe ou ralentit	Utilisez l'encodeur de la carte graphique (NVENC sur NVIDIA) dans **Fichier > Paramètres > Sortie**, et branchez le chargeur.
Le téléphone ne se connecte pas	Voir la partie 9 : même Wi-Fi, réseau Windows en « Privé », adresse actualisée.
L'antivirus bloque l'installation	Autorisez le fichier dans l'antivirus, puis relancez l'installation.
Un texte déborde de l'écran	Réduisez la **Taille**, ou la **Hauteur maximale du panneau**, dans les réglages de l'habillage.

Si le problème continue, envoyez le journal du logiciel : menu **Aide > Fichiers journaux > Mettre en ligne le fichier journal actuel**, puis partagez le lien obtenu.

15. Textes religieux : les règles d'Amal Studio

Amal Studio n'invente jamais de verset, de hadith, de référence ni de degré d'authenticité.

- **Coran** : le texte Uthmani du projet Tanzil, livré sans aucune modification et vérifié octet par octet (licence CC BY 3.0). Aucune traduction n'est fournie pour l'instant : une traduction ne sera ajoutée que si sa licence le permet.
- **Hadiths** : les textes arabes du projet hadith-api (domaine public), sans modification. Les degrés affichés sont uniquement ceux fournis par la source, avec le nom du savant. Le logiciel n'en calcule aucun.
- **Mes textes** et salutations des fonds d'événement : ils s'affichent exactement comme vous les saisissez. Vous en êtes responsable.
- **Long passage** : il est découpé en pages pour l'affichage, sans qu'aucun mot ne soit retiré ni modifié.

Vérifiez toujours vos références auprès d'une personne de science avant de les diffuser.

Le fichier LICENCES-TIERS.txt, dans le dossier d'installation, détaille l'origine et la licence de chaque composant.