به نام خدا



درس: شبکه مخابرات دادهها

استاد: دكتر محمدرضا پاكروان


گزارش پروژه شماره ۴

سیّدمحمّدامین منصوری طهرانی ۹۴۱۰۵۱۷۴

1. AODV Routing Protocol

۱. این روش routing مشابه روش DSR است و تفاوت در این است که به جای فرستاده شدن مسیر بهینه در هدر پکتهای ارسالی از مبدأ که در شبکههای بزرگ که مسیر طولانی شود به صرفه نیست، اطلاعات مسیر در نودهای میانی ذخیره می شود. در ادامه به توضیح جزئیات روش با توجه به توضیحات مقاله و کلاس درس می پردازیم.

همان طور که گفته شد overhead پکتهای ارسالی در شبکههای بزرگ قابل تحمل نیست. بنابراین به این سمت می رویم که جدول routing را در نودهای میانی تنظیم کنیم. ایده این است که تا زمانی که نیاز برقراری ارتباط به وجود نیامده است اطلاعاتی نگه داشته نشود. به محض این که برای مثال نود A به ارتباطی



با نود I نیاز داشت(تصویر زیر) با ارسال درخواست مسیر یا route request(RREQ) به همسایههای خود این نیاز را اعلام می کند. در بستههای ارسالی A یک destination ییز ارسال می شود تا sequence number نیز ارسال می شود تا مشخص شود چقدر این اطلاعات جدید و به روز است. مشخص شود چقدر این اطلاعات جدید و به روز است. node sequence number و یک

broadcast_id دارد. با هر بار درخواست مسیر جدید A این عدد(broadcast_id) یک واحد زیاد RREQ دارد. پکتهای RREQ نیز حاوی متغیرهای زیر هستند:

Source_addr, source_seq_#, broadcast_id, dest_addr, dest_seq_#, hop_cnt بستههای RREQ به وسیله دو متغیر broadcast_id و source_Addr به طور یکتا مشخص می شوند RREP به وسیله دو متغیر از مسیری به مقصد مورد نظر مبدأ داشته باشند با ارسال بسته و نودهای همسایه با دریافت آنها اگر مسیری به مقصد مورد نظر مبدأ داشته باشند و این وجود این مسیر را با از طریق خودشان به مبدأ اعلام می کنند یا اگر مسیری به مقصد نداشته باشند و این بسته را به بسته (broadcast که گرفتهاند تکراری نباشد(همان شماره مبدأ و همان شناسه RREQ) این بسته را به همسایههای خود forward می کنند و اطلاعات مسیر تا اینجا را نیز نگه می دارد(از چه کسی گرفته و به کسی داده). اگر این اتفاق بیفتد ضمن آن متغیر hop_cnt نیز یک واحد زیاد می شود.

#_Src_seq به روز بودن اطلاعات را راجع به مسیر بازگشت به مبدأ نشان می دهد و #_Src_seq مشخص می کند یک مسیر به مقصد باید چقدر جدید باشد تا به عنوان مسیر مناسب از طرف مبدأ پذیرفته شود. (مسیرهای قدیمی پذیرفته نشوند.) در طی این گذر بسته RREQ هر نود اطلاعات همسایه ای که این بسته را از آن گرفته حفظ می کند و reverse path شکل می گیرد. مدت اعتبار این مسیرها حداقل به اندازه زمانی است که RREQ شبکه را طی کند و یک RREP تولید شود.

نهایتاً این بسته به یک نود می رسد که یا خود مقصد است یا نودی که به مقصد مسیری دارد. این نود میانی بررسی می کند #_dest_seq بسته از عدد مربوط به خودش بیشتر است یا نه. اگر عدد بسته کمتر بود همین مسیر را اعلام می کند چون جدیدتر است ولی اگر عدد بسته بیشتر بود این مسیر را به عنوان پاسخ به RREQ مسیر را اعلام می کند تا به نودی برسیم که بتواند اعلام نمی کند. به جای آن بسته را به همسایههای خود broadcast می کند تا به نودی برسیم که بتواند مسیر را reply کند. این نود که بالاتر اشاره شد بسته RREP به صورت unicast در جهت برعکس مسیری که آمده می فرستد و broadcast نمی کند. بسته RREP نیز حاوی متغیرهای زیر است:

Src_addr, dest_addr, dest_seq_#, hop_cnt, lifetime

در مسیری که این بسته RREP باز می گردد نودهای میانی مسیر، نودی که این بسته را از آن گرفتهاند ذخیره می کنند و اطلاعات timeout و اعتبار مسیر را نیز به روز رسانی می کنند. هم چنین عدد # cest_seq_ را ذخیره می کنند تا برای درخواستهای بعدی مقایسه صحیح انجام شود. نودهایی هم که در مسیر RREP نیستند اطلاعات مسیر خود را پس از تمام شدن active_route_timeout دور می ریزند.

بنابراین به طور خلاصه با به وجود آمدن نیاز ارتباط درخواست از نودها می گذرد تا به مبدأ یا نودی که مسیر مناسب و جدید تا مقصد دارد برسد و از این جا بسته جواب به سمت مبدأ باز می گردد و نودهای میانی مسیر مناسب برای انتقال بسته از A به مقصد مورد نظرش را ذخیره می کنند.

یک نکته هم در مورد path maintenance این روش وجود دارد و آن این است که نودها مرتباً با ارسال active ،hello messages بودن نودهای مجاور خود را بررسی میکنند و اگر یک نود در مسیر فعال مورد نظر حذف شده باشد این اطلاع به مبدأ میرسد تا اگر نیاز دارد دوباره RREQ تولید کند. همچنین مسیرهایی که پس از مدتی توسط مبدأ استفاده نشوند expire میشوند.

۲. تفاوت اساسی بین این روش و روش AODV را می توان در دو اصطلاح reactive بودن و داده شد تا نیاز بودن خلاصه کرد. AODV اصطلاحاً reactive است و همان طور که در سوال قبل توضیح داده شد تا نیاز برقراری ار تباط اعلام نشود مسیری اختصاص داده نمی شود و اطلاعات زیادی از شبکه ذخیره نمی شود. اما برقراری ار تباط اعلام نشود مسیری اختصاص داده نمی شود و اطلاعات زیادی از شبکه ذخیره نمی شود. OLSR روش بهینه شده ی این روش به صورت -on طورت -on مسیریابی نمی کند. در این روش دائماً توپولوژی شبکه با پکتهایی در تمام نودها به روز رسانی شده و نودها با دانستن توپولوژی کل شبکه عملیات Routing را با داشتن sink tree ها انجام می دهند. پس بسیار کمتر است و همچنین بهینه شده آن که OLSR ها انجام کمتر است و این در ازای مصرف پهنای باند برای ارسال پیغامهای کنترلی بدست می آید. نکته OLSR این است که این است که این معرف بهنای باند برای ارسال پیغامهای کنترلی بدست می آید. نکته OLSR این است که این معرف بهنای باشد به توضیح OLSR می پردازیم.

در LSR بستههای حاوی همسایهها در شبکه broadcast می شود. در این روش فقط زیر مجموعهای از لینکها به بقیه شبکه معرفی می شوند. به اینها multipoint relay selectors می گوییم. هر نود نیز flooding را با انتشار اطلاعات فقط از طریق تعدادی نود که آنها را انتخاب می کند و اصطلاحاً multipoint relay(MPR) خوانده می شوند حداقل می کند. در واقع فقط این نودها اطلاعاتی که نود مبدأ فرستاده را دوباره broadcast می کند و همسایههایی از نود مبدأ که multipoint relay نیستند با گرفتن اطلاعات آنها را بازارسال نمی کنند. اطلاعاتی که هر نود می فرستد به بقیه اطلاع می دهد که کدام نودهای همسایه او، این نود را به عنوان multipoint relay انتخاب کردهاند. در ضمن تمامی پیامهای کنترلی یک seq_num دارند که مشخص شود اطلاعات این بسته چقدر به روز است.

این MPR ها به نحوی انتخاب می شوند که تمام مقصدهای با فاصله دو hop از مبدأ توسط آنها پوشش bi- داده شود و هر چه تعداد اینها کمتر باشد به بهینه بودن نزدیک تر می شویم. (البته باید توسط لینکهای directional متصل باشیم.) مسیریابی از طریق این MPR ها انجام می شود و با دریافت پکتهای جدید MPR selector که از یک مبدأ می آید مسیرها مجدداً محاسبه و به روز رسانی می شود.

عملیات شناخت همسایهها به وسیله hello messages صورت می گیرد. در این پیامها اطلاعات همسایههای نود و لینکهای او قرار دارد. بنابراین با ارسال شدن این پیامها و جابجایی آنها نودها همسایههای خود تا دو مرحله را خواهند شناخت و سپس قادر خواهند بود با الگوریتمی که می خواهند MPR ها را انتخاب کنند. سپس باز با جابجایی hello message ها نودها می توانند بفهمند توسط چه نودهای دیگری انتخاب شدهاند و جدولهای seq_num خود را تشکیل دهند. باز هم برای این جدولها MPR selectors وجود دارد که به روز بودن اطلاعات جدول را مشخص کند.

برای شناخت توپولوژی توسط نودها نیز، هر نود جدول MPR selector خود را به صورت MPR selector در کل شبکه می فرستد و این پیامها topology control(TC) messages نام دارند. به وسیله این پیامها توپولوژی شبکه توسط همه نودها شناخته شده و از طریق MPR های متوالی routing انجام می شود. این TC message ها مرتباً در شبکه فرستاده می شوند و جدول توپولوژی نودها را آیدیت می کنند.

٣.

بخش اول: مشخص است که این قسمت کتابخانههای لازم برای اجرای کد را include میکند. ماژولهای اضافه شده شامل ماژول اینترنت، شبکه، موبیلیتی، Aodv helper ،wifi و ماژول اینترنت، شبکه، موبیلیتی، anetanim و ماژول دیگر است.

بخش دوم: using namespace ns3 برای راحتتر نوشتن ادامه کد به کار میرود تا در ابتدای هر کلاس به نوشتن دوباره ::ns3 لازم نباشد. خط بعد از آن نیز مشخص می کند در خروجی و قسمت log گزارش چه چیزهایی نوشته شود که در این کد گزارش routing مربوط به Ad-hoc routing خواسته شده است.

بخش سوم: خط اول transmission rate را تنظیم می کند و با توجه به تکنولوژیهای مختلف wifi باید string مورد نظر مقداردهی شود.(std در واقع string استاندارد است که کلاسهای زیادی را در بر دارد و این جا برای مقداردهی دو متغیر string که از آنها استفاده خواهیم کرد استفاده شدهاست.) متغیر رشته DataRate نیز مقداردهی می شود. سپس متغیر سایز بسته ها تعریف شده و مقدار آن ۵۱۲ بایت قرار داده شدهاست. هم چنین متغیرهای عددی تعداد نودها و پورت UDP و متغیرهای Boolean تعریف و مقدار دهی شده اند.(verbose)

در دو خط زیر نیز برای on-off application که در تمرین قبل با آن آشنا شدیم مقادیر default ای تعیین می کنیم.

```
Config::SetDefault ("ns3::OnOffApplication::PacketSize", UintegerValue (PacketSize));
Config::SetDefault ("ns3::OnOffApplication::DataRate", StringValue (DataRate));
```

کدهای مربوط به شئ از جنس commandline نیز برای تغییر مقادیر default توسط کاربر در حین اجرای کد گذاشته شدهاند.

ns3::PacketMetadata::Enable();

کد بالا نیز packet metadata را فعال می کند. متادیتا سرویسی است که برای هر بسته ارائه می شود و hostname, instance ID, ssh keys, اجازه می دهد به اطلاعات متنوعی از آن دسترسی دشته باشیم. (assigned IPs)

در انتها نیز نامی که فایل xml برای netanim قرار است ذخیره شود تعیین میشود.

بخش چهارم: از کلاس wifiHelper برای ساختن مجموعههای بزرگ از device های شبکه wifi استفاده می شود. در خط بعدی نیز در صورت صحیح بودن متغیر verbose که دیفالت آن غلط تعریف شد، تمامی اجزای گزارشها با این دستور فعال می شوند.

بخش ينجم:

```
YansWifiPhyHelper wifiPhy = YansWifiPhyHelper::Default (); wifiPhy.Set ("RxGain", DoubleValue (-12)); // ns-3 supports RadioTap and Prism tracing extensions for 802.11b wifiPhy.SetPcapDataLinkType (YansWifiPhyHelper::DLT_IEEE802_11_RADIO);
```

خط اول برای ساخت و مدیریت اشیا از جنس PHY(لایه فیزیکی) برای مدل yans است.(که در حالت default

سپس بهره گیرنده در لایه فیزیکی مقداردهی شده است و واحد آن ${
m d} {
m B}$ است.

در خط آخر نیز در صورتی که pcap tracing مورد نیاز باشد با اجرای این خط کد می تواند آن را با یکی packet می شود(در این جا IEEE802.11) فعال کند.(support همان packet این که capture است و با این کار گزارش بسته ها را در دست خواهیم داشت.)

بخش ششم:

```
YansWifiChannelHelper wifiChannel;
wifiChannel.SetPropagationDelay("ns3::ConstantSpeedPropagationDelayModel");
wifiChannel.AddPropagationLoss("ns3::FriisPropagationLossModel");
wifiPhy.SetChannel (wifiChannel.Create ());
```

مشخص است که یک کانال بیسیم از کلاس کانالهای بیسیم Yans تعریف شده و تاخیر انتشار و افت کانال آن بر مبنای مدل Friis برای آن تعریف شده است. در خط آخر نیز کانال بیسیم تعریف شده به لایه فیزیکی تعریف شده در قسمت قبل مربوط می شود.

بخش هفتم:

```
NqosWifiMacHelper wifiMac = NqosWifiMacHelper::Default ();
wifi.SetStandard (WIFI_PHY_STANDARD_80211b);
wifi.SetRemoteStationManager("ns3::ConstantRateWifiManager","DataMode",StringValue(phyMode),
"ControlMode",StringValue (phyMode));
```

در خط اول لایه MAC ای از کلاس Nqos برای شبکههای بیسیم تعریف میشود.(MAC ای از کلاس Nqos برای شبکههای بیسیم تعریف میشود آن MAC برای این نوع لایههای MAC مهم در نظر گرفته نمیشود و متناسب با نیاز ما است.) استاندارد آن 802.11b تنظیم میشود.

خط آخر نیز Remote Station Manager که لیستی حالتهای remote-station را نگه می کند. در ادامه نیز می کند. در ادامه نیز می کند. در ادامه نیز مشخصات لایه فیزیکی به آن اضافه می شوند.

بخش هشتم:

```
wifiMac.SetType ("ns3::AdhocWifiMac");
NetDeviceContainer Devices;
Devices = wifi.Install (wifiPhy, wifiMac, Nodes);
```

نوع لایه MAC که در قسمت قبل تعریف شد اینجا تعیین می شود.(Ad-hoc) سپس device های شبکه تعریف می شوند و در شبکه wifi ای که لایه فیزیکی و نودهای آن و لایه MAC برای آن تعریف شده نصب می شوند.

بخش نهم:

```
MobilityHelper mobility;
mobility.SetPositionAllocator ("ns3::GridPositionAllocator","MinX", DoubleValue (0.0),
"MinY", DoubleValue (0.0),"DeltaX", DoubleValue (5.0),
"DeltaY", DoubleValue (10.0),"GridWidth", UintegerValue (3),
"LayoutType", StringValue ("RowFirst"));
Ptr<ListPositionAllocator> positionAlloc = CreateObject <ListPositionAllocator>();
positionAlloc ->Add(Vector(0, 0, 0));
positionAlloc ->Add(Vector(0, 500, 0));
mobility.SetPositionAllocator(positionAlloc);
mobility.SetMobilityModel ("ns3::ConstantPositionMobilityModel");
mobility.Install (Nodes);
```

کلاس mobilityHelper برای تعیین موقعیت نودها و مدلهای حرکت کردن آنها استفاده می شود. سپس مشخصات دستگاه مختصات داده می شود. کمینه مولفه اول و دوم در صفحه دو بعدی و جهشهای آن و... . سپس جای نودها با بردارهایی تعیین می شود و مدل موبیلیتی به این نودها اضافه می شود و این مدل نقطهها به همراه موبیلیتی آنها بر روی نودها فعال می شود.

بخش دهم:

```
OlsrHelper olsr;
Ipv4StaticRoutingHelper staticRouting;
Ipv4ListRoutingHelper list;
list.Add (staticRouting, 0);
list.Add (olsr, 10);
InternetStackHelper internet;
internet.SetRoutingHelper (list); // has effect on the next Install ()
internet.Install (Nodes);
```

ابتدا از کلاس OLSR یک routing تعریف می کنیم که به نودهایمان اضافه کنیم. سپس اشیا routing از شئ routing و list routing با IPv4 اضافه می شوند. به متغیر لیست باید یک list routing از شئ staticRoutingHelper اضافه شود و عدد دوم اولویت آنرا مشخص می کند. سپس olsr اضافه می شود. کلاس بعدی که به نام internet تعریف عملکرد IP/TCP/UDP را به نودهای موجود اضافه می کند. سپس روش routing به اینترنت اضافه می شود و بر روی نودها نصب می شود.

بخش يازدهم:

```
Ipv4AddressHelper ipv4;
NS_LOG_INFO ("Assign IP Addresses.");
ipv4.SetBase ("192.168.1.0", "255.255.255.0");
Ipv4InterfaceContainer i;
i = ipv4.Assign (Devices);
```

در این قسمت به نودها آدرس IP اضافه می کنیم.(به کمک شئ Ipv4)

بخش دوازدهم:

```
PacketSinkHelper UDPsink ("ns3::UdpSocketFactory", InetSocketAddress(Ipv4Address::GetAny (),
UDPport));
ApplicationContainer App;
NodeContainer SourceNode = NodeContainer (Nodes.Get (0));
NodeContainer SinkNode = NodeContainer (Nodes.Get (5));
//To Create a UDP packet sink
App = UDPsink.Install(SinkNode);
App.Start (Seconds (30.0));
App.Stop (Seconds (60.0));
//To Create a UDP packet source
OnOffHelper UDPsource ("ns3::UdpSocketFactory", InetSocketAddress(i.GetAddress(5,0), UDPport));
UDPsource.SetAttribute ("OnTime", RandomVariableValue (ConstantVariable (1)));
UDPsource.Install(SourceNode);
App.Start (Seconds (30.0));
App.Stop (Seconds (60.0));
```

خط اول برای instantiate کردن راحت تر اپلیکیشنها بر روی نودها نوشته شده است. سپس شئ اپلیکیشن ساخته می شود. دو node container هم تعریف می شود. سپس برنامه منبع و مقصد بر روی آنها نصب می شود و مدت زمان اجرا هم تعیین می شود. (برنامه منبع همان on-off application بود.)

بخش سيزدهم:

```
AnimationInterface anim (animFile);
Ptr<OutputStreamWrapper> routingStream = Create<OutputStreamWrapper> ("moh-aodv-routes",
std::ios::out);
aodv.PrintRoutingTableAllEvery (Seconds (1), routingStream);
```

فایل انیمیشن ساخته میشود.(برای استفاده در netanim) و در خط آخر تعیین میشود جدول routing همه نودها در هر ثانیه چاپ شود.

۴. با توجه به error هایی که مشاهده شد ۴ کتابخانه include شدند. Main به برنامه اضافه شد. هم چنین بقیه نودها در قسمت ۹ اضافه شدند. در آخر کد هم چند خط که از تمرین قبل یادگرفته بودیم اضافه شد. به علاوه قطع شدن شبیه سازی در قسمت ۱۲.

نتیجه در تصویر زیر مشاهده میشود:

```
datanetworks@ubuntu: ~/Desktop/ns-allinone-3.25/ns-3.25

datanetworks@ubuntu: ~/Desktop/ns-allinone-3.25/ns-3.25$ ./waf --run "scratch/Aod v2"

Waf: Entering directory `/home/datanetworks/Desktop/ns-allinone-3.25/ns-3.25/build'


Waf: Leaving directory `/home/datanetworks/Desktop/ns-allinone-3.25/ns-3.25/build'

Build commands will be stored in build/compile_commands.json

'build' finished successfully (2.890s)


Max Packets per trace file exceeded

datanetworks@ubuntu:~/Desktop/ns-allinone-3.25/ns-3.25$
```



2. Wormhole Attack in AODV Routing Protocol

۵. هدف این حمله مختل کردن عملیات routing توسط نودهای شبکه ad-hoc است. این حمله به این صورت است که attacker در دو نقطه از شبکه نودهایی را قرار میدهد و بستههایی که از یک نود خاص میرسد را از نود اول خود گرفته و از طریق یک لینک با تاخیر بسیار کم به نود دوم خود ارسال میکند و به مقصد میرساند.(در حالی که در حالت عادی مسیر طولانی تری برای رسیدن پیام به مقصد باید طی میشد.) به این ترتیب نود مبدأ فکر میکند که واقعاً به نود مقصد نزدیک است و از این به بعد بستههای نود مبدأ توسط تونل کرمچاله یا attacker فرستاده میشوند و طبیعتاً attacker قادر خواهد بود بستههایی را به طور دلخواه انتخاب کند و دور بریزد و ارتباط دو نود مبدأ و مقصد را مختل کند.(شکل زیر)



در این شکل نودهای X و Y نودهایی هستند که توسط نودهایی attacker قرار داده شدهاند و مسیر خط چین همان wormhole tunnel است که تاخیر بسیار کمی دارد و الگوریتمهای routing را فریب میدهد.

برای مثال اثر آن را بر روی پروتکل AODV و OLSR به طور خلاصه بررسی می کنیم. اگر بستههای RREQ را در الگوریتم AODV مورد هدف قرار دهد نودهای نزدیک نود حمله کننده هیچ مقصدی با فاصله بیش از ۲ hop پیدا نمی کنند. به این ترتیب ارتباط نودها را با دور ریختن بستههای آنها مختل می کند یا اطلاعات ارسالی را می دزدد. اگر hello message ها را در الگوریتم OLSR مورد هدف قرار دهد نودها همسایههای

خود را اشتباه تشخیص می دهند و به تبع آن MPR های اشتباهی نیز انتخاب خواهند شد و از آن جایی که این اطلاعات و جدول MPR selectors به کل شبکه broadcast می شود، تمام شبکه اشتباه شناخته خواهد شد و کل ارتباط از بین می رود.

۶. روشهای متعددی برای تشخیص و جلوگیری از wormhole attack ها وجود دارد. یک دسته روشها از packet leashes استفاده می کنند.

یک حالت آن Geographical leashes است که از ملزومات آن سنکرون بودن نودهای شبکه تا حد نسبتاً خوب و قابلیت مکانیابی نودها میباشد که ما را به محدودیتهای GPS محدود می کند. روش این است که زمان و مکان مبدأ ارسال بسته در آن نوشته شود و گیرنده مدت زمان طی شدن مسیر بسته را اندازه بگیرد و با فاصلهای که میداند تشخیص دهد بسته مدت زمان معقولی در راه بوده یا خیر و حمله را تشخیص دهد.

یک حالت دیگر temporal leashes است که در آن فقط زمان ارسال و یک زمان expire که اگر بسته بعد از رسید نباید پذیرفته شود را در بسته گذاشته می گذارد. گیرنده فرض می کند بسته با سرعت منتقل می شود و با جمع کردن زمان ارسال و خطای سنکرون بودن clk خود می بیند که زمان expire گذشته یا نه و در مورد وجود یا عدم وجود حمله تصمیم می گیرد. (رابطه زیر)

$$t_e = t_s + \frac{L}{c} - \Delta = t_r - \Delta$$

در این روش سنکرون بودن بسیار زیادی لازم است(از مرتبه نانوثانیه) و بنابراین تقریباً غیر قابل اجرا است.

یک روش دیگر استفاده از آنتنهای جهتی است که بین هر دو نود کلید خاصی برای رمزنگاری وجود دارد و یافتن همسایهها با فرستادن hello messages توسط آنتنها در جهتهای مختلف انجام می شود.

یک روش بسیار مناسب که در مقاله پیوست شده در فایل تمرین بحث شده برای تشخیص حمله در پروتکل wormhole tunnel است. مبنای آن تشخیص لینکهای مشکوک در مرحله اول و سپس بررسی OLSR بودن آن لینکها است. یک ویژگی این نوع حمله این است که patency بستههایی که از این مسیر میروند multi بستههایی که باید از مسیرهای است. علت این است که تعداد زیادی از بستههایی که باید از مسیرهای است به مسیرهای عمولی است. علت این است که تعداد زیادی از بستههایی که باید از مسیرهای hop عبور می کردهاند، به وسیله این تونل هدایت می شوند. بنابراین بار این مسیر زیاد شده و تاخیر صفهای آن را افزایش می دهد. اما باید توجه کرد این شرط کافی برای wormhole tunnel بودن یک لینک نیست زیرا شرایط از دحام و پردازش نودها نیز ممکن است همین نتایج را بدهد. در این روش لینکهایی که این تاخیر بیشتر را دارند اصطلاحاً به تونل بودن برای حمله «مظنون» می شوند.

روش تشخیص: پس از هر N ارسال hello های معمولی یک نوع hello جدید ارسال می شود که پس از در نظر expiration time نیز در نظر

گرفته می شود. وقتی یک گیرنده این بسته را بگیرد برای شلوغ نشدن شبکه آدرس فرستنده آن را به همراه مدت زمانی که برای جواب آن بسته خاص صبر می کند تا جواب همه hello_req های رسیده را به صورت piggybacked ارسال کند ذخیره می کند. هر نودی اگر hello_rep مربوط به خودش را بگیرد و مدت زمان صبر کردن آن را با زمان رسیدن با هم در نظر بگیرد و با زمان timeout خود مقایسه کند می تواند بفهمد که لینکی که از آن hello_rep آمده مظنون است یا خیر. اگر مظنون نبود proven و اگر بود ack و probing تلقی می شود. حال برای بررسی لینکهای مظنون، از بستههای جدید grobing و probins آنها استفاده می کنیم. (در این مرحله به خاطر اهمیت آنها، آنها را رمز شده نیز می فرستیم.) هدف این است که ببینیم نود آن سر لینک مظنون چه احساسی نسبت به این نود مبدأ دارد و اگر هر دو لینک را مظنون ببینند نتیجه می شود لینک یک تونل wormhole است.

پس از دریافت probing packet اگر از اعتبار نود مبدأ اطلاعی داشت که در بسته ack آن را می فرستد. در غیر این صورت یک hello_rep می فرستد و مبدأ فوراً در جواب آن یک hello_rep می فرستد و نود مقصد در مورد اعتبار نود مبدأ تصمیم می گیرد و در ack نتیجه را اعلام می کند. اگر هر دو نظرشان proven باشد لینک معتبر شناخته می شود. اگر هر دو suspicious تشخیص دهند لینک بسته می شود و از آن ارسال نمی شود. اگر یکی مظنون باشد عملیات تایید تونل کرمچاله دوباره تکرار شده و اگر بار دیگر حتی یکی از دو طرف مظنون تشخیص بدهد لینک بسته شده و به عنوان حمله تشخیص داده می شود.

3. Blackhole Attack in AODV Routing Protocol

۷. در این حمله، یک نود که اصطلاحاً آنرا malicious می گوییم خودش را برای نود هدف به عنوان نودی معرفی می کند که کمترین فاصله را تا مقصد آن نود دارد.(بدون این که جدول routing اش را نگاه کند.) در پروتکلهایی که بر flooding استوارند پاسخ این نود زودتر از نودی که واقعاً کمترین مسیر را تا مقصد دارد به مبدأ می رسد و نود مبدأ RREP های دیگر را در نظر نمی گیرد چون این مسیر کمترین فاصله را دارد و مسیری جعلی ساخته می شود که حمله کننده می تواند بسته ها را دور بریزد یا به مقصدی که مد نظر خودش است بفرستد.

این نوع حمله در AODV می تواند به دو صورت داخلی یا خارجی باشد. در نوع داخلی به محض این که شانس وارد شدن به شبکه پیدا شود از طریق روش بالا عضوی از یک active route می شود و می تواند با ارسال داده حمله را آغاز کند. داخلی بودن به این دلیل است که جزوی از نودهای فعال داخلی شده است. تشخیص آن هم دشوار است. نوع خارجی همان است که در پاراگراف بالایی به آن اشاره شد.




Figure 3: (a). OLSR without Blackhole




Figure 3: (b). OLSR with Blackhole

این حمله در OLSR به این صورت است که نود MPR تلاش میکند خودش به عنوان MPR انتخاب شود. به این صورت که در hello message ارسالی به نودی که نزدیک آن است، اعلام میکند به تمام همسایهها و همسایههای آن همسایهها دسترسی دارد و در نتیجه منطقی است که نود همسایهها دسترسی دارد و در نتیجه منطقی است که نود هدف آنرا به عنوان تنها MPR انتخاب کند و از آنجا که TC هدف آنرا به عنوان تنها همسایه را خراب کرده، TC می broadcast هایی که باید به صورت broadcast در شبکه پخش شوند نیز خراب می شوند و عملکرد شبکه مختل پخش شوند نیز خراب می شوند و عملکرد شبکه مختل می شود. هم چنین با مکان ممتازی که به عنوان MPR پیدا می کند می تواند حمله Denial of Service یا نود هدف انتقال ندهد.

۸. از تفاوتهای آنها می توان به نحوه حمله اشاره کرد که در حمله کرمچاله دو نود حضور دارند و یک تونل با تاخیر بسیار کم ایجاد می کنند حال آن که در حمله سیاه چاله فقط یک نود حضور دارد و حمله را انجام می دهد. به نظر می رسد

در حمله کرمچاله حتماً جنس حمله internal است ولی در حمله سیاهچاله می توان external هم بود همان طور که توضیح داده شد. جنس حمله یکی DoS است (سیاهچاله) و جنس حمله کرمچاله مختل کردن ارتباط یا دزدیدن بسته ها است. یک تفاوت دیگر این است که در روش کرمچاله همسایه های اشتباهی به نودها معرفی می شوند و در روش سیاه چاله خود نود مهاجم خود را به عنوان همسایه جعل می کند.

۹. در حملات فعال هدف اختلال ایجاد کردن در عملکرد شبکه، دزدیدن اطلاعات مهم و یا نابود کردن اطلاعات در حملات فعال شدن است. این اهداف با در دست گرفتن یک نود malicious در داخل شبکه به سادگی قابل انجام است و می تواند با ارسال بسته های ساختگی عملکرد را دچار اختلال کند یا مثل حمله سیاه چاله والم انجام است و می تواند با ارسال بسته های ساختگی عملکرد را دچار اختلال کند یا مثل حمله سیاه چاله DoS داشته باشیم. در حالت غیرفعال یا منفعل یا passive حمله هیچیک از اهداف بالا را دنبال نمی کند و فقط به شبکه گوش می دهد تا از آن اطلاعات بدست آورد و بفهمد در آن چه خبر است، نحوه ارتباط نودها با یکدیگر، جای گیری آنها و موقعیتشان را به دست آورد تا هنگام حمله اصلی اطلاعات کافی برای دزدیدن بسته ها یا انجام انواع حمله ها داشته باشد.

۱۰. نتیجه اجرای کد در تصویر زیر مشاهده میشود.

```
datanetworks@ubuntu: ~/Desktop/ns-allinone-3.25/ns-3.25

datanetworks@ubuntu:~/Desktop/ns-allinone-3.25/ns-3.25$ ./waf --run "scratch/bla ckhole"

waf: Entering directory '/home/datanetworks/Desktop/ns-allinone-3.25/ns-3.25/build'

waf: Leaving directory '/home/datanetworks/Desktop/ns-allinone-3.25/ns-3.25/build'

Build commands will be stored in build/compile_commands.json


'build' finished successfully (4.026s)

Launching Blackhole Attack! Packet dropped . . .

Launching Blackhole Attack! Packet dropped . . .

datanetworks@ubuntu:~/Desktop/ns-allinone-3.25/ns-3.25$

■
```



۱۱. در صورتی که کتابخانههایی که در ns3 از قبل موجود نبودهاند را نیاز داشته باشیم باید ابتدا آنها را نصب کنیم. در نصب کنیم. در کد blackhole نیز myapp.h استفاده شده و برای آن باید patch را نصب کنیم. در قسمتهای قبل به patch نیاز نداشتیم چون همه کتابخانههای مورد نیازمان در ns3 موجود بودند.

۱۲. راههای مختلفی برای جلوگیری از این حمله وجود دارد که به برخی از آنها اشاره میکنیم.(برخی از روشهای اشاره شده در مقاله)

یکی از این روشها DSR اصلاح شده است. در این روش علاوه بر کوتاه ترین مسیری که در ابتدا پیدا می شود مسیر کوتاهی که در اولویت دوم قرار دارد نیز در نظر گرفته می شود و پکتهای ارسالی و دریافت شده هر دو اندازه گیری می شوند و اگر در مسیر اول تفاوت فاحشی وجود داشته باشد می توان نتیجه گرفت یک نود malicious در حال حمله سیاه چاله است. در نتیجه نودها دیگر برای آن نود چیزی نمی فرستند.

یک روش دیگر RSSRE است که در آن ارزیابی اعتبار بر اساس کوریلیشن بین نودهاست. مکانیزم آن ارتقای همکاری اعضای خوشهها برای اجرای بهتر routing در حضور نودهای malicious است.

روشی که مقاله ارائه داده نیز برای پروتکل AODV میباشد و به این صورت است که نودها به خوشههایی تقسیم میشوند که هر خوشه یک سر خوشه دارد و ارتباط بین خوشهها از طریق این سر خوشهها است. این سرخوشهها نیز تصادفی انتخاب میشوند. تعدادی check-point نیز در شبکه کار گذاشته میشود تا نرخ یکتهای عبوری را بررسی کند.

دو حالتی که مبدأ و مقصد در یک خوشه باشند و نباشند را جدا بررسی میکنیم. اگر باشند پس از RREQ یک Ping کنند و نودی که این کار را یک نند و نودی که این کار را نکند مظنون شناخته میشود.

در حالتی که در دو خوشه جدا باشند، check-point ها نرخ عبور را کنترل میکنند و اگر ناهماهنگی مشاهده شود به جستجوی نود مظنون در این مسیر بین خوشهای میپردازند.

4. Other Kinds of Attacks

Grey Hole Attacks

در این حمله مهاجم با موافقت برای RREQ بسته شبکه را به اشتباه میاندازد به این صورت که رفتار نرمال از خود بروز می دهد و در جواب RREQ یک RREP مناسب می فرستد ولی وقتی بسته ها به دستش رسید آنها را دور می ریزد! در واقع با این کار سرویس را ارائه نمی دهد و حمله از نوع DoS می شود. در واقع در عین forward کردن بسته ها را دور می ریزد. به خاطر رفتار متناوبی آن تشخیص آن بسیار دشوار است. تفاوت آن با سیاه چاله در این است که پیغام جعلی نمی فرستد و فقط وظیفه اش را انجام نمی دهد و تفاوت آن با کرم چاله نیز این است که در این روش routing شبکه را به اشتباه نمی اندازد و فقط بسته ها را دور می ریزد و ضمناً حمله با یک نود تنها نیز انجام می شود.

Hello Flood Attacks

این حمله اجرای ساده ولی خسارت سنگین دارد. می تواند هم از RREQ و هم Flooding استفاده کند. در حالت اول بستههای RREQ را در شبکه flood می کند و resource زیادی از شبکه را با این بستهها مصرف می کند. در واقع می تواند با انتخاب IP Address هایی که در شبکه وجود ندارند این کار را بکند و هیچ نودی نمی تواند به این در خواست پاسخ بدهد. در روش data flooding بین همه نودها مسیر ایجاد می کند و دادههای نامربوط و بی استفاده در شبکه می ریزد و باعث ایجاد از دحام می شود.

Selfish Node Attack

این وضعیت زمانی اتفاق می افتد که یک نود با سایر نودها همکاری نکند و هدف آن فقط حفظ resource های خودش باشد.(برای همین به آن نود خودخواه می گویند.) این اتفاق باعث اختلال در ترافیک شبکه می شود. این رد کردن forwarding می تواند به دو صورت انجام شود. یکی اعلام مسیر دیگر برای بسته که واقعاً وجود ندارد یا کمتر بهینه است و یکی دور ریختن بسته ها. این نود هم چنین می تواند در مواقعی که نیاز دارد از شبکه استفاده کند و در مواقع دیگر «ساکت» باشد و به این ترتیب از دید شبکه پنهان می شود.

Jellyfish Attack

در این حمله مهاجم تاخیرهای ناخواسته را به شبکه تحمیل می کند. ابتدا دسترسی به شبکه پیدا می کند و وقتی عضوی از آن شد به بستههایی که می گیرد عمداً تاخیر اضافه می کند و این تاخیرها در ادامه در کل شبکه منتشر می شوند. نتیجه آن هم زیاد شدن تاخیر end to end و هم چنین jitter خواهد بود که هر دو عملکرد شبکه را به شدت کاهش می دهند.