Docs »レイヤー»Coreレイヤー

Dense [source]

通常の全結合ニューラルネットワークレイヤー.

Dense が実行する操作: output = activation(dot(input, kernel) + bias) ただし、activation は activation 引数として渡される要素単位の活性化関数で、kernel はレイヤーによって作成された重み行列であり、bias はレイヤーによって作成されたバイアスベクトルです.(use_bias が True の場合にのみ適用されます).

• 注意:レイヤーへの入力のランクが2より大きい場合は、 kernel を使用した最初のドット積の前に 平坦化されます.

例

```
# as first layer in a sequential model:
model = Sequential()
model.add(Dense(32, input_shape=(16,)))
# now the model will take as input arrays of shape (*, 16)
# and output arrays of shape (*, 32)

# after the first layer, you don't need to specify
# the size of the input anymore:
model.add(Dense(32))
```

引数

- units:正の整数,出力空間の次元数
- activation: 使用する活性化関数名(activationsを参照) もしあなたが何も指定しなければ,活性化は適用されない. (すなわち, "線形"活性化: a(x) = x).
- use_bias: 真理値, レイヤーがバイアスベクトルを使用するかどうか.
- kernel_initializer: kernel 重み行列の初期化(initializationsを参照)
- bias initializer: バイアスベクトルの初期化(initializationsを参照)
- kernel regularizer: kernel 重み行列に適用される正則化関数 (regularizersを参照)
- bias_regularizer: バイアスベクトルに適用される正則化関数 (regularizersを参照)
- activity_regularizer: レイヤーの出力に適用される正則化関数("activation") (regularizersを参照)
- kernel_constraint: kernel 重み行列に適用される制約関数 (constraintsを参照)
- bias_constraint: バイアスベクトルに適用される制約関数 (constraintsを参照)

入力のshape

https://keras.io/ja/layers/core/

2018/**炒**木のshapeを持つn階テンソル: (batch_size, ..., input_dim). 最も一般的なのは以下のshapeを持つ2階テンソル: (batch_size, input_dim).

出力のshape

以下のshapeを持つn階テンソル: (batch_size, ..., units). 例えば,以下のshapeを持つ2階テンソル (batch_size, input_dim) の入力に対して,アウトプットは以下のshapwを持つ (batch_size, units).

Activation [source]

keras.layers.Activation(activation)

出力に活性化関数を適用する.

引数

• **activation**: 使用する活性化関数名 (**activations**を参照), もしくは, TheanoかTensorFlowオペレーション.

入力のshape

任意. モデルの最初のレイヤーとしてこのレイヤーを使う時, キーワード引数 input_shape (整数のタプルはサンプルの軸(axis)を含まない.)を使う.

出力のshape

入力と同じshape.

Dropout [source]

keras.layers.Dropout(rate, noise_shape=None, seed=None)

入力にドロップアウトを適用する.

訓練時の更新においてランダムに入力ユニットを0とする割合であり、過学習の防止に役立ちます.

引数

- rate: 0と1の間の浮動小数点数. 入力ユニットをドロップする割合.
- noise_shape: 入力と乗算されるバイナリドロップアウトマスクのshapeは1階の整数テンソルで表す. 例えば入力のshapeを (batch_size, timesteps, features) とし, ドロップアウトマスクをす

https://keras.io/ja/layers/core/

2018/10/14べてのタイムステップで同じにしたい場合^{ore} noise_shape=(batch_size, 1, features) を使うことができる.

• seed: random seedとして使うPythonの整数.

参考文献

Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting

Flatten [source]

```
keras.layers.Flatten()
```

入力を平滑化する. バッチサイズに影響を与えません.

例

Input [source]

```
keras.engine.topology.Input()
```

Input() はKerasテンソルのインスタンス化に使われます.

Kerasテンソルは下位のバックエンド(TheanoやTensorFlow,あるいはCNTK)からなるテンソルオブジェクトです。モデルの入出力がわかっていれば、Kerasのモデルを構築するためにいくつかの属性を拡張できます。

例えばa, b, cがKerasのテンソルの場合,次のようにできます:

```
model = Model(input=[a, b], output=c)
```

追加されたKerasの属性:

- keras shape: Keras側の推論から伝達された整数のshapeのタプル.
- _keras_history: テンソルに適用される最後のレイヤー. 全体のレイヤーグラフはこのレイヤーから再帰的に取り出せます.

引数

https://keras.io/ja/layers/core/

- **batch_shape**: shapeのタプル(整数)で、バッチサイズを含みます。例えば、 batch_shape=(10, 32) は期待される入力が10個の32次元ベクトルのバッチであることを示します。 batch_shape=(None, 32) は任意の数の32次元ベクトルのバッチを示します。
- name: オプションとなるレイヤーの名前の文字列. モデルの中でユニークな値である必要があります(同じ名前は二回使えません). 指定しなければ自動生成されます.
- dtype: 入力から期待されるデータの型で,文字列で指定します(float32,float64, int32...).
- sparse: 生成されるプレースホルダをスパースにするか指定する真理値.
- tensor: Input レイヤーをラップする既存のテンソル. 設定した場合, レイヤーはプレースホルダ となるテンソルを生成しません.

戻り値

テンソル.

例

```
# this is a logistic regression in Keras
x = Input(shape=(32,))
y = Dense(16, activation='softmax')(x)
model = Model(x, y)
```

Reshape [source]

```
keras.layers.Reshape(target_shape)
```

あるshapeに出力を変形する.

引数

• target_shape: ターゲットのshape. 整数のタプル, サンプルの次元を含まない (バッチサイズ).

入力のshape

入力のshapeのすべての次元は固定されなければならないが、任意. モデルの最初のレイヤーとしてこのレイヤーを使うとき、キーワード引数 input_shape (整数のタプルはサンプルの軸を含まない.)を使う.

出力のshape

```
(batch_size,) + target_shape
```

```
2018/ # as first layer in a Sequential model
     model = Sequential()
     model.add(Reshape((3, 4), input_shape=(12,)))
     # now: model.output_shape == (None, 3, 4)
     # note: `None` is the batch dimension
     # as intermediate layer in a Sequential model
     model.add(Reshape((6, 2)))
     # now: model.output shape == (None, 6, 2)
     # also supports shape inference using `-1` as dimension
     model.add(Reshape((-1, 2, 2)))
     # now: model.output shape == (None, 3, 2, 2)
```

Permute [source]

```
keras.layers.Permute(dims)
```

与えられたパターンにより入力の次元を入れ替える.

例えば、RNNsやconvnetsの連結に対して役立ちます.

例

```
model = Sequential()
model.add(Permute((2, 1), input_shape=(10, 64)))
# now: model.output shape == (None, 64, 10)
# note: `None` is the batch dimension
```

引数

• dims:整数のタプル.配列パターン,サンプルの次元を含まない.添字は1で始まる.例え ば, (2, 1) は入力の1番目と2番目の次元を入れ替える.

入力のshape

任意. モデルの最初のレイヤーとしてこのレイヤーを使う時, キーワード引 数 input_shape (整数のタプルはサンプルの軸を含まない)を使う.

出力のshape

入力のshapeと同じだが、特定のパターンにより並べ替えられた次元を持つ.

RepeatVector [source]

```
keras.layers.RepeatVector(n)
```

n回入力を繰り返す.

https://keras.io/ja/layers/core/ 5/8

```
model = Sequential()
model.add(Dense(32, input_dim=32))
# now: model.output_shape == (None, 32)
# note: `None` is the batch dimension

model.add(RepeatVector(3))
# now: model.output_shape == (None, 3, 32)
```

引数

• n:整数,繰り返し因数.

入力のshape

```
(num samples, features) のshapeを持つ2階テンソル.
```

出力のshape

```
(num_samples, n, features) のshapeを持つ3階テンソル.
```

Lambda [source]

```
keras.layers.Lambda(function, output_shape=None, mask=None, arguments=None)
```

Layer オブジェクトのように,任意の式をラップする.

例

```
# add a x -> x^2 Layer
model.add(Lambda x: x ** 2))
```

```
# add a layer that returns the concatenation
# of the positive part of the input and
# the opposite of the negative part
def antirectifier(x):
   x -= K.mean(x, axis=1, keepdims=True)
   x = K.12 \text{ normalize}(x, axis=1)
   pos = K.relu(x)
   neg = K.relu(-x)
    return K.concatenate([pos, neg], axis=1)
def antirectifier_output_shape(input_shape):
    shape = list(input shape)
    assert len(shape) == 2 # only valid for 2D tensors
    shape[-1] *= 2
    return tuple(shape)
model.add(Lambda(antirectifier,
                 output_shape=antirectifier_output_shape))
```

2018/10/14function: 評価される関数. 第1引数としで乳ガチン 1/9/18を取響ntation

- output_shape: 関数からの期待される出力のshape. Theanoを使用する場合のみ関連します. タプルもしくは関数. タプルなら,入力に近いほうの次元だけを指定する,データサンプルの次元は入力と同じ: output_shape = (input_shape[0],) + output_shape か入力が None でかつサンプル次元も None: output_shape = (None,) + output_shape のどちらかが推測される. 関数なら,入力のshapeの関数としてshape全体を指定する: output_shape = f(input_shape)
- arguments: 関数に通されるキーワード引数の追加辞書

入力のshape

任意. モデルの最初のレイヤーとしてこのレイヤーを使う時, キーワード引数 input_shape (整数のタプル, サンプルの軸(axis)を含まない)を使う.

出力のshape

output shape 引数によって特定される(TensorFlowを使用していると自動推論される).

ActivityRegularization

[source]

keras.layers.ActivityRegularization(11=0.0, 12=0.0)

コスト関数に基づく入力アクティビティに更新を適用するレイヤー

引数

- **I1**: L1正則化係数(正の浮動小数点数).
- **12**: L2 正則化係数(正の浮動小数点数).

入力のshape

任意. モデルの最初のレイヤーとしてこのレイヤーを使う時, キーワード引数 input shape (整数のタプル, サンプルの軸(axis)を含まない)を使う.

出力のshape

入力と同じshape.

Masking [source]

keras.layers.Masking(mask_value=0.0)

タイプステップをスキップするためのマスク値を用いてシーケンスをマスクします.

入力テンソル(テンソルの次元#1)のそれぞれのタイムステップに対して、もしそのタイムステップの入力テンソルのすべての値が mask_value に等しいなら、そのときそのタイムステップはすべての下流レイヤー(それらがマスキングをサポートしている限り)でマスク(スキップ)されるでしょう。

下流レイヤーがマスキングをサポートしていないのにそのような入力マスクを受け取ると例 外が発生します.

例

LSTMレイヤーに与えるための (samples, timesteps, features) のshapeを持つのNumpy 配列 \mathbf{x} を考えてみましょう. あなたが#3と#5のタイムステップに関してデータを欠損しているので, これらのタイムステップをマスクしたい場合, あなたは以下のようにできます:

- x[:, 3, :] = 0. と x[:, 5, :] = 0. をセットする.
- LSTMレイヤーの前に mask_value=0. の Masking レイヤーを追加する:

```
model = Sequential()
model.add(Masking(mask_value=0., input_shape=(timesteps, features)))
model.add(LSTM(32))
```