GaussianNoise [source]

keras.layers.noise.GaussianNoise(stddev)

平均値0, ガウシアンノイズを加えます.

これはオーバーフィッティングの軽減に有効です(random data augmentationの一種). ガウシアンノイズ (GS) は実数値の入力におけるノイズ付与として一般的です.

regularization layerは訓練時のみ有効です.

引数

• stddev: 浮動小数点数, ノイズ分布の標準偏差値.

入力のshape

任意. モデルの最初のレイヤーで使う場合は, input_shape キーワードで指定してください. (整数のタプル (サンプルのaxisは含まない))

出力のshape

入力と同じ.

AlphaDropout [source]

keras.layers.noise.AlphaDropout(rate, noise_shape=None, seed=None)

入力にAlpha Dropoutを適用します.

Alpha Dropoutは、dropoutの適用後でもself-normalizingの性質を担保するために入力のもともとの値の平均と分散を保持しつつ、Dropoutを行います。 Alpha Dropoutは、活性化値にランダムに負の飽和値をセットするために、Scaled Exponential Linear Unitsと相性が良いです.

引数

- rate: 浮動小数点数, drop probability (Dropout 同様). 平均1,標準偏差値 sqrt(rate / (1 rate)) のノイズを乗じます.
- seed: 整数. 乱数のシードに使います.

入力のshape

任意. モデルの最初のレイヤーで使う場合は, input_shape キーワードで指定してください. (整数のタプル (サンプルのaxisは含まない))

出力のshape

入力と同じ.

参考文献

• Self-Normalizing Neural Networks

GaussianDropout

[source]

keras.layers.noise.GaussianDropout(rate)

平均値1, ガウシアンノイズを乗じます.

regularization layerは訓練時のみ有効です.

引数

rate: 浮動小数点数, drop probability (Dropout 同様). 平均1, 標準偏差
値 sqrt(rate / (1 - rate)) のノイズを乗じます.

入力のshape

任意. モデルの最初のレイヤーで使う場合は, input_shape キーワードで指定してください. (整数のタプル (サンプルのaxisは含まない))

出力のshape

入力と同じ.

参考文献

• Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting Srivastava, Hinton, et al. 2014